miniSO

Características

- código-fonte reduzido (assembly e C)
- facilidade de expansão
- para arquitetura Intel x86 em modo real
- uso do BIOS
- suporte a processos leves (threads)
- compilação com ferramentas MS-DOS
- setor de inicialização em Bootlib
- imagem com interpretador de comandos e comandos internos embutidos

Estrutura e código-fonte

- Setor de partida → boot.bl
- Imagem
 - init.c
 - comand.*
 - lib.*
 - scall.*
 - miniSO.asm, miniSO.h, miniSO.def
 - Makefile, miniSO.bxrc

SETOR DE PARTIDA

```
boot(size=512, signature=0xaa55, segment=0x07c0)
  fat(oem="miniSO", volume="BOOTDISK", disk=FD1440);
  setstack(0x0000,0x7c00);
  setcolor(0x07);
  putstr("Carregando minisSistema Operacional...");
  readdisk chs(0x00,0,1,16,3,0x07e0,0x0000);
  readdisk chs(0x00,1,0,1,18,0x0840,0x0000);
  readdisk chs(0x00,1,1,1,18,0x0a80,0x0000);
  readdisk chs(0x00,2,0,1,18,0x0cc0,0x0000);
  jump(0x07e0,0x0000);
```


SETOR DE PARTIDA (COMPILAÇÃO)

```
bootlib -o boot.asm boot.bl
tasm boot
tlink boot
exe2bin boot boot.bin
bootcopy
```

IMAGEM

- código de inicialização (init.c), incluindo rotinas internas e a rotina de atendimento da interrupção do relógio (miniSO.asm)
- aplicações, incluindo o interpretador de comandos (command.c)
- biblioteca (lib.c)
- chamadas de sistema (scall.c)
- operações especiais com "inteiros" (miniSO.asm): N_LXMUL@, LXMUL@, etc.

COMPILAÇÃO DA IMAGEM



- cada .obj tem segmentos de código e dados
- na formação do .exe todos os segmentos de código são agrupados, da mesma forma que todos os segmentos de dados
- CS deverá apontar para o código
- DS deverá apontar para os dados
- SS deverá apontar para a pilha

- CS: apontará automaticamente para a área da memória onde a imagem foi colocada (0x07e00) pois o boot executa um JMP para esta área
- SS: é definido na inicialização (por escolha do desenvolvedor)
- DS: como inicializar DS?
 - DS = área de código+tamanho do código
 - DS=0x07e00+tamanho do código

- questões:
 - qual o tamanho do código?
 - isto está no cabeçalho do executável
 - e também no no arquivo MINISO.MAP
- problema:
 - na inicialização, DS tem que ser inicializado
 - mas como saber qual o tamanho do código sem compilar o miniSO

- solução:
 - compilar o miniSO
 - descobrir o tamanho do código em MINISO.MAP
 - definir o tamanho do código em miniSO.def
 - recompilar o miniSO e
 - executá-lo

MINISO.MAP

```
        Start
        Stop
        Length
        Name
        Class

        00000H
        0278DH
        0278EH
        _TEXT
        CODE

        0278EH
        03333H
        00BA6H
        _DATA
        DATA

        03333H
        036D0H
        0039DH
        _BSS
        BSS
```

Detailed map of segments

0000:0000	00B8	C=CODE	$S = _TEXT$	G=(none)	M=INIT.C	ACBP=28
0000:00B8	0EED	C=CODE	S=_TEXT	G=(none)	M=COMMAND.C	ACBP=28
0000:0FA5	07AD	C=CODE	S=_TEXT	G=(none)	M=LIB.C	ACBP=28
0000:1752	01AF	C=CODE	S=_TEXT	G=(none)	M=MINISO.ASM	ACBP=28
0000:1901	0E8D	C=CODE	S=_TEXT	G=(none)	M=SCALL.C	ACBP=28
0278: 000E	004E	C=DATA	S=_DATA	G=DGROUP	M=INIT.C	ACBP=48
0278: 005C	09C2	C=DATA	S=_DATA	G=DGROUP	M=COMMAND.C	ACBP=48

• • •

miniSO.def


```
# ---- Variaveis ------
# Deslocamento ate o inicio do segmento de dados (hexadecimal)
DATA = 0278
# Segmento de codigo onde a imagem do miniSO sera colocada (hexadecimal)
CODE = 07e0
# Versao do miniSO
VERSION = 2007
```

SUPORTE À EXEC. CONC.

- envolve entendimento do mecanismo de interrupções
- desvio da interrupção do relógio
- implementação do chaveamento de contexto

CONTROLE DE INTERRUP.

 256 vetores de interrupção, cada um com 4 bytes (0x00000 até 0x003ff)



CONTROLE DE INTERRUP.

- Ao detectar uma interrupção x, a UCP:
 - termina a instrução atual e avança IP para a próxima instrução
 - coloca os flags na pilha (SS:SP)
 - desativa os bits de estado IF e TF
 - coloca CS na pilha
 - coloca IP na pilha
 - executa jump p/ conteúdo de x * 4 (=pos. mem. end. rot. at. int.)

CONTROLE DE INTERRUP.

- IRET encerra a rotina de atendimento de interrupções e:
 - retira IP da pilha
 - retira CS da pilha
 - retira flags da pilha

modificador interrupt:

```
void interrupt clockhandler()
{
[...]
}
```

```
; salva registradores
push ax
push bx
push cx
push dx
push es
push ds
push si
push di
push bp
     bp, offset DADOS ROTINA
mov
     ds,bp
mov
     bp,sp
mov
sub sp, TAM DADOS
; Código da função: ...
```

```
sp,bp
                       ; (*) Só
mov
aparece quando há variáveis
locais
; recupera o valor dos
registradores
     bp
pop
     di
pop
pop si
pop ds
pop es
    dx
pop
pop
     CX
     bx
pop
pop
     ax
iret
```

```
/* Protótipo da função getvect() */
void interrupt (*getvect(int interruptno))();

/* Declaração de uma variável para receber o
endereço de uma rotina de atendimento de
interrupções */
void interrupt (*ender)();

/* Obtém o endereço da rotina de atendimento de
interrupções 0x08 */
ender = getvect (0x08);
```


```
/* Protótipo da função setvect() */
void setvect(int intno, void interrupt (*isr)());
/* Código da nova rot. at. da interrupção 0x21 */
void interrupt nova int 21h()
[...]
[...]
/* Define end. at. interrupção 0x21 */
setvect(0x21, nova int 21h);
```

COMPART. DE TEMPO

- consiste em dividir o tempo entre os processos em execução
- é obtido desviando-se a int. do relógio (8)
- a int. do relógio ocorre por padrão 18,2x/s
- passos:
 - obter end. da rot. de at. do rel. original
 - criar uma função de at. nova que fará o chaveamento de contexto
 - desviar a int. 8 para a nova rot. (c/ setvect)

CHAVEAMENTO DE CONTEXTO

- durante a execução da rot. de at., todos os registradores estão na pilha
- para passar a exec. de um processo para outro, basta fazer o ponteiro de pilha apontar para a pilha de outro processo
- ao sair da rot. de at., os registradores do outro processo serão desempilhados e a execução continua no outro processo
- para criar um novo processo, é preciso preencher a sua pilha



tipos simples:

```
typedef int            pid_t;
typedef int            pcb_t;
typedef unsigned signal_t;
typedef int semid_t;
```

BCP/PCB e tabela de processos:

```
typedef struct {
 pid t pid;
 pid_t ppid;
 int status;
 unsigned ss;
 unsigned sp;
 signal t recvsig;
 signal t waitsig;
 pcb_t wait;
pid_t waitfor;
 int waitres;
 pcb_t zombies;
 pcb_t prev;
 pcb t next;
} miniSO PCB;
```


```
miniSO_PCB
  miniSO_thread[miniSO_MAXTHREADS];
```

- Chamadas para gerência de processos:
 - startthread()
 - killthread()
 - waitthread()
 - exitthread()
 - getpid()
 - getppid()
 - sendsignal()
 - waitsignal()

- Estados de processos
 - FREE
 - READY
 - RUNNING
 - WAITSIG
 - WAIT
 - ZOMBIE
 - WAITSEM

- Listas e campos de controle de estado
 - lista de BCPs livres (miniSO_free)
 - lista de prontos (miniSO_ready)
 - lista de espera por sinais (miniSO_waitsig)
 - lista de processos-filho em estado zumbi (campo zombies do BCP do processopai)
 - campo wait do BCP de cada processo contém pai que está esperando pelo final da execução de um processo-filho

DIAG. DE TRANS. DE EST.



Semáforos

```
typedef struct {
  int status;
  semid_t semid;
  int value;
  pcb_t queue;
} miniso SEM;
```

```
miniSO_SEM
miniSO_sem[miniSO_MAXSEMAPHORES];
```

Chamadas para semáforos:

```
semid_t sc_semcreate(int value);
int sc_semset (semid_t s,int value);
int sc_semup (semid_t s);
int sc_semdown (semid_t s);
int sc_semdestroy (semid_t s);
```