lltjp-geometry パッケージ

LuaT_EX-ja プロジェクト* 2020年1月27日

ページレイアウトの設定として、geometry パッケージが有名であるが、これは pI+TeX・LuaTeX-ja の縦組クラスでは利用が不可能という問題があった。本文書で解説する lltjp-geometry パッケージは、geometry パッケージを縦組クラスに対応させるパッチである。

1 利用方法

lltjp-geometry パッケージは、Lua T_EX -ja に標準で含まれている。本パッケージの動作には ifluatex、filehook パッケージが必要である。

 $LuaT_EX$ -ja では,geometry パッケージ読み込み時に自動的に lltjp-geometry パッケージが読み込まれる.縦組クラスか否かの自動判定(1.1 節)を上書きしたい場合は,

% \PassOptionsToPackage{force}{lltjp-geometry} % 強制的に有効 \PassOptionsToPackage{disable}{lltjp-geometry} % 強制的に無効 \documentclass{...}

\usepackage[...]{geometry}

のように **luatexja の読み込み前**に \PassOptionsToPackage で本パッケージに渡すオプションを指定する (\usepackage{lltjp-geometry} は使えない).

pT_FX 系列では, tarticle, tbook, treport といった**縦組クラスを使う場合**に,

\usepackage[...]{lltjp-geometry}

\usepackage[...]{geometry}

と、geometry パッケージの前に読み込む.

1.1 縦組クラスか否かの判定

本パッケージは、以下のいずれかが該当する場合に「現在のクラスは縦組クラス」と自動判定し、geometry パッケージ読み込み直後にパッチを当てる:

- 1. geometry パッケージを読み込む際に、現在の組方向が縦組になっている.
- 2. \AtBeginDocument により指定される, \begin{document} 時に実行される内容に \tate (というトークン) が含まれている.
- 3. 本パッケージを読み込む際に force オプションが指定されている.

Lua T_EX -ja で縦組クラスを利用する場合は主に 1. の, pT_EX 系列で縦組クラスを利用する場合は主に 2. の状況となる *1 .

^{*} http://osdn.jp/projects/luatex-ja/wiki/FrontPage

 $^{^{*1}}$ 標準縦組クラスでは、 $oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{begin{document}}} o}$ 内部で組方向を縦組に変更する.

上記の自動判定がうまく行かなかったときに備え、本パッケージには force オプションと disable オプションを用意した.

- force オプションが指定されている場合は、自動判定の結果に関わらず geometry パッケージ 読み込み直後にパッチを当てる.
- disable オプションが指定されている場合は、自動判定の結果に関わらず何もしない.

2 lltjp-geometry 使用時の注意事項

2.1 twoside 指定時

縦組の本は通常右綴じである. これを反映し、twoside オプション指定時には

- left, lmargin は小口側の余白, right, rmargin はノド側の余白を指す.
- 左右余白比 hmarginratio の標準値は 3:2 に変更.
- bindingoffset は右側に余白を確保する.

と変更している.

2.2 width \succeq height

\textwidth が字送り方向の長さ(縦)を表すのと同様に、width、totalwidth、textwidth キーの値も字送り方向を、また height、totalheight、textheight キーの値も行送り方向(横)を表すようになっている.

しかし、**用紙サイズについては例外**であり、物理的な意味での幅・高さを表す. paperwidth, layoutwidth はそれぞれ紙の横幅、レイアウトの横幅を、paperheight, layoutheight はそれぞれ紙の高さ、レイアウトの高さを表している.

2.3 傍注

縦組の場合、傍注は本文の上下に配置される*2. これにより、includemp (や includeall) が未 指定の場合、傍注はヘッダやフッタに重なる. includemp 指定時は、\footskip、\headsep のいずれか (二段組の場合は両方) を \marginparwidth + \marginparsep だけ増加させる.

3 lines オプションに関する注意事項

本節の内容は、Iltjp-geometry パッケージを読み込まない場合、つまり、横組クラスで geometry パッケージを普通に使用した場合にも当てはまる注意事項である.

3.1 fontspec パッケージとの干渉

fontspec パッケージの、読み込み直後に geometry パッケージを用いてレイアウトを設定すると、 lines による指定が正しく働かないという症状が生じる:

\documentclass{article}

\usepackage{geometry}

\usepackage{fontspec}

 $^{^{*2}}$ 二段組の場合は上下共に,一段組の場合は標準では下側だが,reversemp が指定されたときには上側に配置される.

表1 いくつかのフォント中の、文字の深さの最大値

フォント (10 pt)	深さ(pt 単位)
横組用の標準和文フォント (pT _E X) 縦組用の標準和文フォント (pT _F X)	1.38855 4.58221
でである。 Computer Modern Roman 10 pt	2.5
Computer Modern Sans Serif 10 pt	2.5
Times Roman (ptmr8t)	2.16492
Helvetica Bold Oblique (phvbo8t) Palatino (pplr8t)	2.22491 2.75989

\geometry{lines=20}

\begin{document}

hoge\typeout{\the\topskip, \the\baselineskip, \the\textheight}
\end{document}

\typeoutで\topskip, \baselineskip, \textheightの値を調べると

$$\frac{\texttt{\textheight}-\texttt{\textheight}}{\texttt{\textheight}}=15.8\dot{3}$$

となることがわかるから、1ページには16行分入らないことがわかる.

これは、fontspec の読み込みによって \baselineskip がなぜか 10pt に変えられてしまい、 \geometry 命令はその値に従って本文領域の高さを計算するためである. とりあえずの対策は、 \normalsize によって \baselineskip を正しい値に再設定し、その後レイアウトを設定すれば良い:

\usepackage{geometry}

\usepackage{fontspec}

\normalsize\geometry{lines=20}

3.2 \maxdepth の調整

IATEX では、最後の行の深さ d と本文領域の上端から最後の行のベースラインまでの距離 f に対し、

$$\forall textheight = f + max(0, d - \exists texth)$$

が成り立つ.

 pT_EX 系列の標準縦組クラス [u]tarticle 等,及びそれを Lua T_EX -ja 用に移植した ltjtarticle 等では,\topskip は横組時における全角空白の高さ 7.77588 pt^{*3} であり,\maxdepth はその半分の値(従って $3.88794\,pt$)である.

いくつかのフォントについて,その中の文字の深さの最大値を見てみると表 1 のようになっている.欧文フォントのベースラインは,そのままでは和文との組み合わせが悪いので,さらに tbaselineshift = 3.41666 pt だけ下がることを考えると,最後の行に和文文字が来た場合はほぼ確実

^{*3} 標準の 10pt オプション指定時. 以下同じ. ところで、この量は公称フォントサイズの 10 pt か、もしくは全角空白の高さと深さを合わせた値の 9.16446 pt の間違いではないか、と筆者は考えている. なお、奥村晴彦氏の pIATeX 2_{ε} 新ドキュメントクラスでは公称ポイントサイズ 10 pt に設定されている.

に深さが $\mbox{\mbox{maxdepth}}$ を超えてしまうことになる.従って,本文領域を「n 行分」として指定するときによく使われる

$$\texttt{\textheight} = \texttt{\topskip} + (n-1) \texttt{\textheight} \tag{1}$$

は tarticle クラスのデフォルトでは通用しない.

通常の地の文のみの文章においてほぼ確実に(1)が成り立つようにするため、IItjp-geometry では lines オプション指定時のみ \maxdepth の値が最低でも

公称ポイントサイズの半分に、欧文ベースラインのシフト量を加えた値*4

になるようにしている. lines オプション非指定時にはこのような調整は行われない.

3.3 見かけ上の基本版面の位置

I Δ TEX では、本文の一行目のベースラインは、本文領域の「上端」から \topskip だけ「下がった」ところに来ることになっている。あまり \topskip が小さいと、ユーザが大きい文字サイズを指定した時に 1 行目のベースライン位置が狂う危険があるため、geometry パッケージでは

lines オプション指定時、\topskip の値を最低でも \strutbox の高さ $(0.7\$ topskip) まで引き上げる

という仕様になっている.

縦組の場合は,\strutbox に対応するボックスは \tstrutbox であるため,lltjp-geometry では

lines オプション指定時、\topskip の値を最低でも \tstrutbox の高さ (\baselineskip/2) まで引き上げる

という挙動にした. 見かけ上は \topskip の値制限が緩くなったが, 前節で述べたように欧文フォントのベースラインは和文に合うように下にずらされるので, 実用上は問題は起きないだろう.

前節の \maxdepth の調整も考え合わせると,IATEX が認識する本文領域と,実際の見た目の基本版面の位置とは異なることに注意してほしい.

例えば A4 縦を縦組で、公称フォントサイズ $10\,\mathrm{pt}$ 、行送り $18\,\mathrm{pt}$ 、30 行左右中央というレイアウトにするため、

\documentclass{tarticle}

\usepackage{lltjp-geometry}

\baselineskip=18pt

\usepackage[a4paper,hcentering,lines=30]{geometry}

と指定すると、実際には以下のように設定される.

- \topskip は \tstrutbox の高さ 8.5 pt に設定される.
- 本文領域の「高さ」\textheight は

 $\verb|\topskip+(30-1)\topskip| = 530.5\,\mathrm{pt}.$

• 従って、左余白と右余白は

$$\frac{210\,\mathrm{mm} - \mathtt{\textheight}}{2} = 33.50394\,\mathrm{pt}.$$

 $^{^{*4}}$ tarticle の場合だと, $5\,\mathrm{pt} + 3.41666\,\mathrm{pt} = 8.41666\,\mathrm{pt}$ である.

しかし、実際にはページの最初の行のベースラインは、本文領域の右端から \topskip だけ左にずれたところにあり、一方ページの最終行のベースラインは本文領域の左端にある。縦組和文フォントのベースラインは文字の左右中央を通ることから、従って、見た目で言えば、右余白の方が\topskip (= $8.5 \,\mathrm{pt}$) だけ大きいということになってしまう*5.

 $^{^{*5}}$ 同様に、横組で vcentering を指定すると、見かけでは \topskip - \Cht + \Cdp だけ上余白が大きいように見える.