#### Universidade Federal de Ouro Preto

## Transmissão Confiável

Link desta videoaula - <u>youtu.be/G9tEQmImPYs</u>

#### Referências:

- Redes de Computadores. L. L. Peterson e B. S. Davie. 5ª edição, LTE, 2013. Seção: 2.5.
- Data and Computer Communications, 9th edition. W. Stallings. Prentice Hall, 2010. Appendix 7A.

## Transmissão Confiável



- •Durante a transmissão de dados em uma rede de datagramas, diversos problemas podem ocorrer:
  - Datagramas podem chegar atrasados;
  - Datagramas podem chegar fora de ordem;
  - Pacotes às vezes são modificados enquanto estão em trânsito;
  - Pacotes podem n\u00e3o chegar ao destino.
- Devido à estes problemas e aos requisitos de confiabilidade por parte da aplicação, o TCP foi desenvolvido.
  - Orientado à conexão
  - Confiabilidade
  - Full duplex
  - Entrega ordenada
  - Controle de fluxo
  - Controle de congestionamento

## Transmissão Confiável



- •Controle de Erro: técnicas usadas para detectar e corrigir erros ocorridos durante a transmissão;
- Muitas vezes a correção de erros não é viável:
  - Na prática a correção de erros causa uma sobrecarga muito grande para tratar todos os erros de bits e rajadas de um enloace.
  - Há alguns erros sérios demais para serem corrigidos.
- Assim, alguns quadros com erros precisam ser descartados.
- Um protocolo no nível de transporte que seja confiável precisa recuperarse de alguma forma desses quadros descartados / perdidos.
  - Isso é feito pelo TCP por uma combinação de dois mecanismos:
    - Confirmações (ACK) e timeouts.

ER

## Transmissão Confiável




- Estratégia que implementa a entrega confiável: ARQ Automatic Repeat Request (Solicitação automática de repetição)
  - técnica mais utilizada;
  - exige detecção de erro (CRC, p. ex.);
  - retransmite o quadro que deu problema;
  - combina confirmação (ACK acknowledgment) e temporização (timeout).
- Existem diferentes algoritmos ARQ:
  - Stop and wait
  - Janela deslizante:
    - Go Back N
    - Selective Repeat

## ARQ "Parar e Esperar" (Stop and Wait)




- Esquema de ARQ mais simples:
  - Depois de transmitir um quadro, o emissor espera uma confirmação antes de transmitir o próximo quadro.
  - Se a confirmação não chegar após um período, o emissor reinicia seu tempo limite e retransmite o quadro original.



## ARQ "Parar e Esperar" (Stop and Wait)



- Problemas do ARQ "Parar e Esperar":
  - Um pacote pode ser perdido;
  - Um ACK pode ser perdido ou chegar atrasado;
  - Pode ocorrer a situação em que um timeout é disparado antes do ACK chegar ao emissor;



- Problema: manter a tubulação cheia.
  - Esse ARQ é limitado, pois permite que o emissor tenha apenas 1 quadro pendente no enlace de cada vez... e isso pode ser muito abaixo da capacidade do enlace

## ARQ "Parar e Esperar" (Stop and Wait)



- Considere o seguinte exemplo:
  - Um enlace com BW = 1,5 Mbps e RTT = 45 ms
  - Esse enlace possui produto retardo x BW = 67,5 kb (ou 8 KB)
  - $T_{TR} = 8192 \text{ bits/1,5 Mbps} = 5,46 \text{ ms}$
  - TTOTAL = (5,46 + 45) ms = **50,46 ms**
  - Como o emissor só pode enviar um quadro por RTT e considerando tamanho de quadro de 1 KB, temos:

VAZÃO = Bits enviados (por quadro) / Tempo (por quadro)


**Vazão** = 8192 bits/ 50,46 ms

**VAZÃO** = 162 kbps (apenas 11% de BW !!!)

• Logo, para usar o enlace totalmente, seria necessário que o transmissor pudesse enviar até nove quadros antes de ter que esperar uma confirmação.

## ARQ "Janela Deslizante" (Sliding Window)






- Stop-and-Wait só permitiria 100% de utilização se RTT fosse zero !
- Solução: manter a tubulação cheia enviando mais quadros antes de receber todos os ACKs
- Receptor tem buffer para armazenar até W quadros.
- Emissor pode enviar até W quadros sem ACK (W = janela).
- Cada quadro recebe um número de seqüência.
- Este número tem k bits (cobre de 0 a 2k 1).
- O ACK pode ser individual ou cumulativo.

## **Sliding Window Example**






## ARQ "Janela Deslizante" (emissor)



- Funcionamento do algoritmo de janela deslizante:
  - Emissor atribui um nº de sequência a cada quadro (NumSeq);
  - Emissor mantém 3 variáveis:
    - Tamanho da janela de envio (TJE) nº de quadros não confirmados que o emissor pode transmitir;
    - Última confirmação recebida (UCR)
    - Último quadro enviado (UQE)
  - Emissor deve manter o seguinte invariável:

#### UQE - UCR ≤ TJE

quadros ainda não confirmados (≤ Tamanho da Janela de Envio - TJE)




## ARQ "Janela Deslizante" (receptor)



- Funcionamento do algoritmo de janela deslizante:
  - Receptor mantém 3 variáveis:
    - Tamanho da janela de recepção (TJR) nº de quadros fora de ordem que o receptor deseja aceitar;
    - Maior quadro aceitável (MQA)
    - Último quadro recebido (UQR)
  - Receptor também deve manter o seguinte invariável:

MQA – UQR ≤ TJR

quadros a receber, mesmo fora de ordem (≤ Tamanho da Janela de Recepção - TJR)



## **ARQ "Janela Deslizante"**



- Quando ocorre um timeout, a quantidade de dados em trânsito diminui, pois o emissor é incapaz de avançar sua janela, até um quadro x seja confirmado.
  - Quando ocorre perdas de pacotes, esse esquema não consegue manter o canal cheio. Quanto + tempo para notar a perda de pacotes, + severo o problema.
- O tam. janela de envio é selecionado de acordo com a quantidade de quadros que podemos ter pendentes no enlace.
  - TJE -> fácil de calcular (produto retardo x BW)
  - Receptor pode definir TJR que quiser:

TJR = 1 : receptor não coloca em buffer nenhum quadro fora de ordem;

**TJR = TJE**: receptor pode manter em buffer qualquer um dos quadros que emissor transmitir.

TJR > TJE : não faz sentido. É impossível que mais de TJE cheguem fora de ordem.

## ARQ "Janela Deslizante" - Eficiência



#### Melhor situação possível:

- emissor tem estoque infinito de quadros a enviar;
- Emissor começa a transmitir o 1º quadro da janela.
- 1º ACK (correspondente ao 1º quadro da janela) chega após:

Sendo (Tw = W • TTR) o tempo de transmissão de toda a janela:


#### • Exemplo:

- BW = 1.5 Mbps, RTT = 45 ms e quadros de 1 kB (8192 bits)
- se W =  $2 \Rightarrow Tw = 10.9 \text{ ms} < T_{10} \text{ ACK} = 50.5 \text{ ms} \Rightarrow \text{Vazão} \approx 324 \text{ kbps}$
- se W =  $5 \Rightarrow \text{Tw} = 27.3 \text{ ms} < \text{T10 ACK} = 50.5 \text{ ms} \Rightarrow \text{Vazão} \approx 812 \text{ kbps}$
- se W =  $10 \Rightarrow Tw = 54,6 \text{ ms} > T_{10} \text{ ACK} = 50,5 \text{ ms} \Rightarrow \text{Vazão} = 1,5 \text{ Mbps}$









## Ordem dos quadros e Controle de Fluxo



#### Janela deslizante pode ser usado para 3 papéis diferentes:

- Entregar quadros de modo confiável em um enlace não confiável
  - Essa é a função básica do algoritmo;
- Preservar a ordem em que os quadros são transmitidos
  - Fácil de se fazer no receptor, visto que cada quadro possui um nº de sequência;
  - O receptor certifica-se de que não passará um quadro para o próximo protocolo de nível superior até que tenha recebido todos quadros com nº sequência menor;
  - Ou seja, receptor mantém em buffer os quadros fora de ordem.
- Admitir o controle de fluxo

## Controle de Fluxo



- Mesmo respeitando a taxa de transferência acordada, o emissor pode enviar quadros um após o outro, de uma forma que um receptor lento para processá-los acaba **perdendo vários quadros**.
- SOLUÇÃO: Controle de Fluxo
  - Mecanismo evita que o emissor ultrapasse a capacidade do receptor.
  - Um mecanismo de realimentação, usado pelo receptor, capaz de cadenciar o transmissor.
- Permite vários frames numerados em trânsito;
- Receptor com buffer de tamanho W:
  - Transmissor pode enviar até W frames sem ACK;
  - Número de seqüência é limitado pelo tamanho do campo (k)
  - Frames são numerados modulo 2k, dando uma janela de no máximo 2k 1

#### Universidade Federal de Ouro Preto

# Transporte - Protocolo TCP -

#### Referência:

Redes de Computadores. L. L. Peterson e B. S. Davie. Ed Campus, 2013.

Seção: 5.2

## **Transporte TCP x Enlace de Dados**



- TCP trabalha pela Internet e n\u00e3o por um enlace ponto a ponto;
  - Essa pequena diferença complica um pouco o TCP.
- TCP conecta-se a muitos hosts diferentes.
  - precisa de estabelecimento e término explícitos para cada "conexão."
- Enlace físico, 2 hosts possuem RTT fixo.
- TCP: RTT variável !!!
- Tempos de RTT muito diferentes:
  - RTT entre 2 hosts no mesmo prédio → 1 ms
  - RTT entre um host no Brasil e um servidor no Alaska (satélite) → 600 ms
- Variações no decorrer do dia:
  - RTT de 100 ms às 3 hs da madrugada e 500 ms às 3 da tarde

## **Transporte TCP x Enlace de Dados**




- TCP: RTT variável !!!
- Variações na mesma conexão:
  - Pacotes podem seguir caminhos diferentes
- Mecanismo de timeout que dispara retransmissões deve ser adaptável!
- No TCP pacotes chegam fora de ordem, no mesmo enlace não.
- Capacidade possivelmente diferente no destino:
  - •precisa acomodar capacidades diferentes dos nós.
- Capacidade de rede possivelmente variável:
  - •precisa estar preparado para congestionamentos na rede.

## TCP - visão geral




- Orientado a conexão.
- Full duplex.
- Fluxo de bytes:
  - aplicação escreve bytes;
  - TCP envia segmentos;
  - aplicação lê bytes.

- Controle de erro (confiável).
- Controle de fluxo (evita que emissor sobrecarregue o receptor).
- Controle de congestionamento (evita que o emissor sobrecarregue a rede).



## Formato do segmento TCP





- Flags: ACK, URG, PUSH, SYN, FIN, RESET.
- Soma de verificação: cobre "pseudo-cabeçalho + cabeçalho TCP + dados".

## Formato do segmento TCP



- Flags:
  - ACK, URG, PUSH, SYN, FIN, RESET
- NumSeq:
  - nº de sequencia para o 1º byte de dados transportados neste segmento
  - Qual tamanho da transmissão que este campo pode definir, sem que haja repetição?
- Confirmação e JanelaAnunciada:
  - Transportam informações sobre o fluxo de dados indo na outra direção

## **Segmento TCP**



#### Cada conexão é identificada por 4 valores:

(PortaOrig, EndIPOrig, PortaDest, EndIPDest)

- mudança em um ou mais destes valores caracteriza uma diferente conexão;
- de uma mesma porta de origem podem sair diferentes conexões;
- em uma mesma porta de destino podem chegar diferentes conexões.

#### Janela deslizante + controle de fluxo:


NumSeq, Confirmação, JanelaAnunciada

- a confirmação de recebimento (ACK) é separada do processo de restituição de créditos para transmissão (tamanho da janela - W);
- só existe o ACK de confirmação retransmissão ocorre por timeout.



## Conexão - estabelecimento e término






Handshake de Três Vias (Three-Way Handshake) para estabelecimento da conexão TCP

## Conexão - estabelecimento e término





Handshake de Três Vias para término da conexão TCP

## A TCP joke...




```
"Hi, I'd like to hear a TCP joke."
"Hello, would you like to hear a TCP joke?"
"Yes, I'd like to hear a TCP joke."
"OK, I'll tell you a TCP joke."
"Ok, I will hear a TCP joke."
"Are you ready to hear a TCP joke?"
"Yes, I am ready to hear a TCP joke."
"Ok, I am about to send the TCP joke. It will last
 10 seconds, it has two characters, it does not
 have a setting, it ends with a punchline."
"Ok, I am ready to get your TCP joke that will last
 10 seconds, has two characters, does not have
 an explicit setting, and ends with a punchline."
"I'm sorry, your connection has timed out. ...
 Hello, would you like to hear a TCP joke?"
```


### Janela Deslizante no TCP



- 3 finalidades:
  - Controle de Fluxo / Entrega ordenada / Controle de congestionamento

#### Entrega confiável e ordenada:





#### Lado emissor

- ÚltimoByteConfirmado<= ÚltimoByteEnviado</li>
- ÚltimoByteEnviado<= ÚltimoByteEscrito</li>

#### Lado receptor

- ÚltimoByteLidoPróxByteEsperado
- PróxByteEsperado <= ÚltimoByteRecebido + 1

## Controle de Fluxo no TCP



- Mecanismo que evita que transmissor inunde receptor/rede com dados que n\u00e3o podem ser lidos.
  - Assim, receptor estrangula transmissor anunciando uma janela que possa armazenar dados em seu buffer.

EX: Transmissor enviou 40KB, janela = 65KB. → Transmissor só pode enviar mais 25 KB até que receba uma confirmação de aumento de janela.

- Receptor confirma recebimento de um pacote com um ACK, mesmo sem aumentar o tamanho da janela de recepção.
- Quando receptor informa JanelaAnunciada = 0, transmissor não tem permissão para enviar dados. Em algum momento JanelaAnunciada ≠ 0. Como transmissor saberá disso?

## Controle de Fluxo no TCP



- Quando receptor informa JanelaAnunciada = 0, transmissor não tem permissão para enviar dados. Em algum momento JanelaAnunciada ≠ 0. Como transmissor saberá disso?
  - Receptor não vai enviar um pacote dizendo: "me envie mais dados!"
- Quando *JanelaAnunciada* = 0, transmissor continua enviando um segmento com 1 byte de dados com certa frequencia.
  - Provavelmente estes segmentos n\u00e3o ser\u00e3o aceitos
  - Uma destas sondas de 1 byte dispara uma resposta que informa uma
     JanelaAnunciada > 0.

## **TCP - Política de Transmissão**



- A janela de transmissão está aberta...
- •Como o TCP pode transmitir um segmento?

#### Questão:

Quantos bytes acumular para compor e enviar um segmento?

• O TCP mantém uma variável MSS (maximum segment size) e envia assim que tiver coletado MSS Bytes do processo transmissor.

#### Política original:


se aplicação comandou um **PUSH** ⇒ envie o que estiver pendente;

Quando um timer dispara.

## TCP - Política de Transmissão



- Problema: Silly Window Syndrome (SWS):
- Considere a situação:
  - Transmissor acumulou bytes para enviar, mas a janela esta atualmente fechada.
  - Um ACK abre a janela o suficiente para transmissor enviar MSS/2 bytes. Transmite esta quantidade ou não???
  - •Pense em uma correia transportadora com recipientes cheios (segmentos) e recipientes vazios (ACKs) seguindo na direção contrária.



•Se transmissor preenche agressivamente recipiente vazio, então qualquer recipiente pequeno é introduzido no sistema indefinidamente...

## **TCP - Política de Transmissão**



#### MSS (maximum segment size):

- máximo em bytes que um segmento pode carregar sem causar fragmentação no IP local;
- default = 536 bytes, mas há negociação do MSS via SYNs.

#### Evitando SWS no receptor:

- só anuncie ao emissor um novo valor de janela quando acumular espaço livre igual a MSS ou igual à metade do buffer de recepção, o que for menor.

#### Evitando SWS no transmissor: use o Algoritmo de Nagle

- se não houverem ACKs pendentes, a aplicação produzir bytes e a janela permitir, envie o que puder;
- se houverem ACKs pendentes e a aplicação produzir bytes e/ou houverem bytes a enviar, espere por todos os ACKs acumulados ou espere até completar MSS bytes, para então enviar (se janela permitir);
- ignore qualquer **PUSH**.

#### Algoritmo de Nagle:

- auto-clock;
- pode ser desligado (opção **TCP\_NODELAY** no soquete).

## Cálculo do Timeout no TCP



- TCP retransmite segmento se ACK não chegar dentro de um tempo (*TimeOut*).
  - TimeOut calculado em cima do RTT.
- Problema: RTT é variável durante a conexão (!).
  - Solução: mecanismo de retransmissão adaptável.
  - Algoritmo Original:
    - Mede RTTAmostra, para cada par <u>segmento/ACK</u>.
    - Calcula média ponderada de RTT:

RTTEst = 
$$\alpha$$
 x RTTEstanterior + (1 -  $\alpha$ ) x RTTAmostra onde  $\alpha$  entre 0,8 e 0,9 (suaviza variações pontuais)

- α peq: influenciado por flutuações na rede
- •α gde: não se adapta às mudanças na redes

## Cálculo do Timeout no TCP



- TCP usa RTTestimado para calcular o timeout :
  - Define timeout com base em RTTEst:


TimeOut = 
$$\beta$$
 x RTTEst  
onde  $\beta$  = 2 (conservador)

- •Se ACK não chega dentro do timeout, então dispara retransmissão
- Problema com esta técnica???
- ACK não confirma realmente uma transmissão, mas sim o recebimento dos dados (!).
  - Impossível determinar se ACK é da 1ª ou 2ª transmissão para fins de medição de RTT ⊗.

## Timeout - Algoritmo de Karn/Partridge



- Problema: após retransmissão, o ACK que chega é referente ao segmento original ou ao segmento retransmitido?
  - ⇒ Pode levar a falsos valores de RTT:



- Solução (Karn/Partridge): após cada retransmissão:
  - ignora amostra de RTT;
  - dobra o valor de TimeOut (exponential backoff).

#### Congestionamento → segmentos perdidos.

Origem não deve reagir muito agressivamente a um TimeOut


## Timeout - Algoritmo de Jacobson/Karels




- Problema: Karn/Partridge melhorou, mas não resolveu o congestionamento.
- Solução (Jacobson/Karels): levar em conta a variância das amostras de RTT:
- Se variação entre as amostras for pequena → OK, pode confiar no RTT estimado.
- Se variação entre as amostras for grande, o valor do timeout não deve estar muito ligado ao RTT estimado.

## Timeout - Algoritmo de Jacobson/Karels







Cálculo de timeout segundo RFC 793:

RTTEst = 
$$\alpha$$
 x RTTEstanterior + (1 -  $\alpha$ ) x RTTAmostra  
TimeOut =  $\beta$  x RTTEst  
 $\alpha$  = 0,9 ,  $\beta$  = 2

Cálculo de timeout segundo Jacobson/Karels:

Diferença = RTTAmostra - RTTEstanterior RTTEst = RTTEstanterior + (
$$\delta$$
 x Diferença) Desvio = Desvioanterior +  $\delta$  (|Diferença| - Desvioanterior) TimeOut =  $\mu$  x RTTEst +  $\phi$  x Desvio  $\delta$  = 1/8,  $\mu$  = 1 e  $\phi$  = 4

Fonte: JACOBSON, V. Congestion avoidance and control. In: Proceedings of SIGCOMM '88, Stanford, CA, August 1988, ACM.