# Appunti di Reti

Luca Facchini

Matricola: 245965

Corso tenuto dal prof. Casari Paolo Università degli Studi di Trento

A.A. 2024/2025

# Sommario

Appunti del corso di Reti, tenuto dal prof. Casari Paolo presso l'Università degli Studi di Trento. Corso seguito nell'anno accademico 2024/2025.

Dove non specificato diversamente, il le immagini e i contenuti sono tratti dalle slide del corso del prof. Casari Paolo (paolo.casari@unitn.it)

# Indice

1	$\mathbf{Intr}$		4
	1.1	Cos'è internet?	4
	1.2	Ai confini della rete	4
		1.2.1 Reti d'accesso e mezzi fisici	4
		1.2.2 Accesso residenziale: punto-punto	4
		1.2.3 FTTH - Fiber To The Home	5
		1.2.4 Accesso aziendale: reti locali (LAN)	5
			5
	1.3		5
<b>2</b>	Il L	vello Applicazione	6
	2.1	principi delle applicazioni di rete	6
		2.1.1 Architetture di rete	6
		2.1.2 Struttura delle applicazioni di rete	7
		2.1.3 Indirizzamento	7
		2.1.4 Protocolli a livello applicazione	7
		2.1.5 Servizi di trasporto	7
	2.2	-	9
			9
			9
			0
			1
			1
			2
			2
		- * * / /	3
	2.3		3
	2.0		3
			3
	2.4	±	3
	2.4		4
			4
			5
	2.5		5
	2.5		.5 .5
			-
			6
			6
	2.0		6
	2.6		6
			7
			8
	2.7	Cloud Computing	8

INDICE

		2.7.1	Content Delivery Network - CDN	18
3	Il L	ivello	di Trasporto	20
	3.1		i a livello di trasporto	20
	3.2		olexing e De-multiplexing	
		3.2.1	De-multiplexing	
		3.2.2		22
	3.3	Traspo	orto senza connessione: UDP	22
		3.3.1	Header	22
	3.4	trasfer	imento dati affidabile	23
		3.4.1	ARQ	23
		3.4.2	Stop-and-Wait	23
		3.4.3	Protocolli con pipelining	23
	3.5	Traspo	orto Orientato Connessione TCP	25
		3.5.1	Struttura di un pacchetto TCP	26
		3.5.2	Setup della connessione TCP - handshake	27
		3.5.3	Chiusura della connessione TCP	28
		3.5.4	Tempi RTT e RTO	28
		3.5.5	Controllo di flusso RWND	28
	3.6	Princi	pi di controllo di congestione	29
		3.6.1	Cause/costi della congestione	29
	3.7	Contro	ollo di congestione TCP	29
		3.7.1	TCP congestion control: additive increase multiplicative decrease (AIMD)	30
		3.7.2	Meccanismi per il controllo di congestione	
		3.7.3	Altri algoritmi più recenti per il controllo di congestione	33
		3.7.4	Conclusioni	34

# Capitolo 1

# Introduzione

# 1.1 Cos'è internet?

#### Internet

HostUna rete di milioni di dispositivi collegati detti "Host"

Applicazioni di reteun insieme di applicazioni di rete

Collegamentiuna rete di collegamenti fisici (rame, fibra ottica, onde elettromagnetiche, ecc...). Frequenza di trasmissione è uguale a ampiezza di banda

RouterInstrada i pacchetti verso la destinazione finale

ISPInternet Service Provider

**Protocollo** Un protocollo definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati fra due o più entità in comunicazione

#### Standard

RFCRequest for Comments
IETFInternet Engineering Task Force

# 1.2 Ai confini della rete

#### Sistemi Terminali (Host)

- 1. Fanno girare i programmi applicativi (Web, email, ecc...)
- 2. Sono situati ai margini della rete

**Architettura client-server** Host client richiede e riceve i servizi da un programma server in esecuzione su un host server

Peer-to-peer Nessun server fisso, i peer sono client e server allo stesso tempo (es. BitTorrent, Skype)

# 1.2.1 Reti d'accesso e mezzi fisici

# 1.2.2 Accesso residenziale: punto-punto

 ${f Modem\ dial-up}\$ Fino a 56 kbp/s (mai raggiunti) su linea telefonica, non si può telefonare e navigare contemporaneamente

**DSL - Digital Subscriber Line** Installazione da parte di un ISP, fino a 1-5 Mbps in upstream e 10-50 Mbps in downstream, linea dedicata

# 1.2.3 FTTH - Fiber To The Home

Fibra ottica Fino a 2.5 Gbps in upstream e 2.5 Gbps in downstream

# 1.2.4 Accesso aziendale: reti locali (LAN)

LAN Una Local Area Network, o LAN, collega i sistemi terminali di aziende e università all'edge router

#### Ethernet

Velocità 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps Moderna Configurazione: sistemi terminali collegati a switch, switch collegato a router

# 1.2.5 Acceso wireless

Wireless LANs Wi-Fi2.4 GHz, 5 GHz, 802.11b/g/n/ac Cellular networks3G, 4G, 5G

# 1.3 Al nucleo della rete

La rete solitamente è composta da una maglia di router interconnessi, questi lavorano per trovare la migliore strada per arrivare alla destinazione più velocemente possibile

Commutazione di circuito Esistono delle risorse punto-punto riservate alla comunicazione Time Division MultiplexingIl tempo è diviso in slot, ogni slot è assegnato ad una connessione diversa Frequency Division MultiplexingLa banda è divisa in frequenze, ogni frequenza è assegnata ad una connessione diversa.

"Appunti di Reti" di Luca Facchini

# Capitolo 2

# Il Livello Applicazione

# 2.1 principi delle applicazioni di rete

# 2.1.1 Architetture di rete

Esistono varie architetture per le applicazioni di rete, tra le quali:

- Client-Server
- Peer-to-Peer
- Architetture ibride
- Cloud Computing

#### Client - Server

In questa architettura esistono due ruoli principali:

Server Il server è un host sempre attivo con un indirizzo permanente e molto spesso difficile da scalare

Client Il client comunica col server, inoltre a differenza del server può disconnettersi temporaneamente e inoltre può avere un indirizzo IP dinamico. Generalmente i client non comunicano tra di loro.

#### Architettura P2P pura

In questa architettura **non c'è** sempre un server attivo, vengono eseguire **coppie arbitrarie** di host che comunicano tra di loro. Infine i **peer** non devono necessariamente essere sempre attivi e possono avere un **indirizzo IP** dinamico.

#### Architetture ibride

In queste architetture si ha una combinazione tra client-server e P2P, ad esempio un server con peer che comunicano tra di loro. Un esempio di architettura ibrida è Skype, oppure un applicativo di messaggistica istantanea dove le chat sono P2P ma l'individuazione degli utenti è fatta tramite un server centrale.

#### **Cloud Computing**

In questa architettura si ha un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare archiviare e/o elaborare dati tramite l'utilizzo di risorse distribuite. La creazione di copie di sicurezza dette backup

è automatica e l'operabilità si trasferisce online. I dati sono memorizzati in **server farm** generalmente localizzate nei paesi di origine del service provider.

# 2.1.2 Struttura delle applicazioni di rete

## Processi del sistema operativo

Processo: Programma in esecuzione su un host.

All'interno di uno stesso host due processi comunicano utilizzando **schemi interprocesso** (definiti dal S.O.)

Processi su host diversi comunicano tramite messaggi scambiati tramite la rete.

Processo client processo che inizia la comunicazione

Processo server processo che attende di essere contattato

#### Socket

**Socket** Un processo che invia/riceve messaggi a/da il suo **socket**. Un socket è analogo ad una porta

#### 2.1.3 Indirizzamento

IP Per identificare un host in modo univoco si usa un indirizzo IP che è formato da 32 bit.

Numeri di porta L'indirizzo IP però non è sufficiente ad identificare un processo all'interno dell'host per questo definiamo dei numeri di porta.

# 2.1.4 Protocolli a livello applicazione

#### Definizioni

I protocolli a livello applicazione definiscono:

- Tipi di messaggi scambiati
- Sintassi dei messaggi
- Semantica dei campi dei messaggi
- Regole per determinare quando e come i processi inviano e ricevono messaggi

**Protocolli dominio pubblico** Alcuni protocolli sono di pubblico dominio definiti nelle **RFC** (Request for Comments) della **IETF** (Internet Engineering Task Force). Questi consentono interoperabilità tra diversi host, esempi di protocolli a pubblico dominio sono: **HTTP**, **SMTP**...

Protocolli proprietari Altri protocolli sono proprietari, ad esempio Skype.

# 2.1.5 Servizi di trasporto

## Come segliere il protocollo di trasporto

**Perdita di dati** Applicazioni che richiedono trasmissione affidabile dei dati (es. file transfer) richiedono un protocollo di trasporto affidabile

**Temporizzazione** Applicazioni che richiedono bassa latenza (es. VoIP) richiedono un protocollo di trasporto con bassa temporizzazione

<sup>&</sup>quot;Appunti di Reti" di Luca Facchini

**Throughput** Applicazioni che richiedono alto throughput richiedono un protocollo di trasporto con alto throughput

Sicurezza Applicazioni che richiedono sicurezza (es. trasferimento di file) richiedono un protocollo di trasporto sicuro

Applicazione	Tolleranza al- la perdita di dati	Throughput	Sensibilità al tempo
Trasferimento file	No	Variabile	No
Posta elettronica	No	Variabile	No
Documenti Web	No	Variabile	No
Audio/video in tempo reale	Sì	Audio: da 5kbit/s a 1Mbit/s Video: da 10kbit/s a 5Mbit/s	Sì, centinaia di ms
Audio/video memorizzati	Si	come sopra	Sì, pochi secondi
Giochi interattivi	Sì	Fino a pochi kbit/s	Sì, centinaia di ms
Messaggistica istantanea	No	Variabile	Sì e no

# TCP / UDP

TCP Transmission Control Protocol è un protocollo di trasporto affidabile e orientato alla connessione. TCP ha un controllo di flusso e controllo di congestione, non offre temporizzazione e garanzie su un'ampiezza di banda minima, sicurezza.

**UDP User Datagram Protocol** è un protocollo di trasporto **inaffidabile** fra i processi d'invio e di ricezione. UDP **non offre** controllo di flusso, controllo di congestione, temporizzazione, garanzie su un'ampiezza di banda minima, sicurezza.

Applicazione	Protocollo a livello applicazione	Protocollo di trasporto
Posta elettronica	SMTP [RFC 2821]	TCP
Accesso a terminali remoti	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
Trasferimento file	FTP [RFC 959]	ТСР
Multimedia in streaming	HTTP [RFC 2616], RTP [RFC 3550]	TCP, UDP
Telefonia Internet	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], Proprietario	Tipicamente UDP

# 2.2 Web e HTTP

# 2.2.1 Terminologia

Pagina Web Una pagina web è costituita da oggetti

Oggetto Un oggetto può essere una pagina HTML, un'immagine, un'applet, un'audio, un'video, ...

un file HTML è un file base per formare una pagina web. Suddetto file è scritto tramite l'HyperText Markup Language che include diversi oggetti referenziati

URL Ogni oggetto è referenziato tramite un URL (Uniform Resource Locator)

### Esempio di URL

http://www.sito.com/folder/file.html

http Protocollo di trasferimento

www.sito.com Nome del server

folder Cartella in cui si trova il file

file.html Nome del file

#### 2.2.2 Introduzione a HTTP

Overview L'HTTP (HyperText Transfer Protocol) è un protocollo di livello applicazione del web. Sfrutta il modello client-server dove il client invia una richiesta al server che risponde con una risposta contenente il contenuto richiesto e il client visualizza il contenuto.

Usa TCP Il client inizializza una connessione TCP con il server sulla porta 80, il server accetta la connessione TCP del client e si scambiano messaggi HTTP tra il browser e il web-server. Quando il trasferimento è completato la connessione TCP viene chiusa.

Si noti come il protocollo HTTP sia stateless, ovvero non mantiene informazioni sullo stato del client.

# Connessioni HTTP

Connessioni non persistenti Almeno un oggetto viene trasmesso su una connessione TCP.

- 1. Il client HTTP inizializza una connessione TCP con un server HTTP sulla porta 80
- 2. Il server HTTP sul host in attesa di una connessione TCP alla porta 80
- 3. Il client HTTP trasmette un messaggio di richiesta con l'URL nella socket della connessione TCP. Il messaggio indica che oggetto si vuole
- 4. Il server HTTP trasmette un messaggio di risposta con l'oggetto richiesto nella socket della connessione TCP
- 5. Il server chiude la connessione TCP
- 6. Il client riceve l'oggetto e visualizza l'oggetto richiesto e all'arrivo del messaggio di risposta chiude la connessione TCP
- Il metodo di connessione non persistente richiede 2 round-trip time (RTT) per ottenere un oggetto.
- Overhead di connessione TCP per ogni oggetto richiesto
- I browser moderni spesso in caso di connessioni non persistenti aprono richieste parallele per ottenere più oggetti contemporaneamente

Connessioni persistenti Più oggetti vengono trasmessi su una connessione TCP

#### Tipi dei metodi

**GET** Il client richiede un oggetto al server

POST Il client invia dati al server

HEAD Il client richiede solo l'intestazione dell'oggetto

**PUT** Il client invia un oggetto al server (da HTTP/1.1)

**DELETE** Il client cancella un oggetto dal server (da HTTP/1.1)

# Messaggio di risposta HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK \Rightarrow Versione del protocollo, codice di stato, frase di stato Connection close \Rightarrow Connessione chiusa Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT \Rightarrow Data e ora Server: Apache/1.3.0 (Unix) \Rightarrow Server web Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 ... \Rightarrow Data ultima modifica Content-Length: 6821 \Rightarrow Lunghezza del contenuto Content-Type: text/html \Rightarrow Tipo di contenuto dati dati dati dati dati \dots \Rightarrow Dati
```

#### Codici di stato

 $200~{\rm OK} \Rightarrow {\rm La}$ richiesta è stata completata con successo l'oggetto richiesto è stato trasmesso

301 Moved Permanently  $\Rightarrow$  Il documento richiesto è stato spostato in un'altra locazione

400 Bad Request ⇒ La richiesta non può essere soddisfatta di errori client

404 Not Found  $\Rightarrow$  Il documento richiesto non è stato trovato sul server

505 HTTP Version Not Supported  $\Rightarrow$  La versione HTTP usata non è supportata dal server

# 2.2.3 Cookies

I cookies sono composti da quattro componenti:

- 1. Una riga di intestazione nel messaggio di risposta HTTP
- 2. Una riga di intestazione nel messaggio di richiesta HTTP
- 3. Un file mantenuto sul client
- 4. Un database mantenuto sul server

#### Come vengono usati cookies

# Cosa contengono

- Autorizzazione
- Carta per acquisti
- Raccomandazioni
- Stato della sessioni dell'utente

#### Lo Stato

- Mantengono lo stato del mittente e del ricevente per più richieste
- I messaggi HTTP trasportano lo stato

#### **Privacy**

- I cookies possono essere usati per tracciare la navigazione dell'utente
- L'utente può fornire al sito nome e l'indirizzo

### 2.2.4 Cache web

Obbiettivo: soddisfare le richieste degli utenti senza coinvolgere il server d'origine

Cache è una copia di un oggetto mantenuta da un'entità più vicina all'utente

Il Procedimento Il client invia una richiesta al server proxy, il server proxy invia la richiesta al server d'origine se l'oggetto non è in cache, altrimenti il server proxy invia l'oggetto al client.

Vantaggi Riduzione del tempo di risposta, riduzione del traffico di rete, riduzione del carico sui server d'origine

Perchè viene usata Viene usata per ridurre il tempo di risposta e il traffico di rete, in certe situazioni delle istituzioni si possono dotare di un cache interna per ridurre il traffico di rete verso l'esterno e per ridurre il tempo di risposta.

GET condizionale Il client può chiedere al server proxy di inviare l'oggetto solo se è stato modificato, in caso contrario il server proxy invia un messaggio di risposta con codice 304 (Not Modified) e l'oggetto non viene inviato. Il controllo viene eseguito tramite un header If-Modified-Since che contiene la data dell'ultima modifica dell'oggetto.

# 2.2.5 HTTP/1.0 e HTTP/1.1

#### HTTP/1.0

- Connessioni non persistenti
- Ogni oggetto richiede una connessione TCP separata
- Non supporta proxy
- Non supporta cache

#### HTTP/1.1

- Connessioni persistenti
- Pipelining
- Host Virtuale
- Cache
- Cookies
- Connessioni persistenti

- Pipelining
- Host Virtuale
- Cache
- Cookies

# $2.2.6 \quad HTTP/2.0$

HTTP/2 rappresenta una evoluzione di HTTP/1.1, il protocollo è focalizzato sulle prestazioni, specificatamente sulla latenza percepita. Obbiettivo di HTTP/2 è di avere una unica connessione per browser.

#### Framing binario

Nuovo livello di framing binario per incapsulare i messaggi HTTP, in questo modo la semantica HTTP rimane invariata ma la codifica in transito è differente. Tutte le comunicazioni HTTP/2 sono suddivise in messaggi più piccoli, ognuno dei quali codificano un formato binario, inoltre sia il client che il server possono inviare messaggi in qualsiasi momento.ù

#### Stream, messaggi e frame

Tutte le comunicazioni vengono eseguite all'interno di una connessione TCP bidirezionale, ogni **stream** ha un identificativo univoco con priorità. Ogni messaggio è un messaggio HTTP logico (richiesta/risposta). Il frame è la più piccola unità di comunicazione di un certo tipo specifico di dati.

Multiplexing di richieste e risposte In HTTP/1.x se il client esegue più richieste in parallelo per migliorare le prestazioni deve usate TCP multiple (HTTP/1.1 o HTTP/1.2) oppure aprire una nuova connessione (HTTP/1.0). Grazie al framing binario di HTTP/2 è possibile rimuovere queste limitazioni consentendo il multiplexing di richieste e risposte.

Priorità degli streamL'ordine nel quale i frame vengono inviati dal client o dal server influenza le prestazioni, per questo motivo HTTP/2 supporta di associare a ciascun stream una priorità e delle dipendenze. Infatti ogni stream può avere un peso tra 1 ovvero il peso minimo e 256 ovvero il peso massimo, inoltre uno stream può avere un elenco di dipendenza su altri stream. Grazie a questa funzionalità il client costruisce un "albero di priorità" in modo da ottimizzare il caricamento della pagina.

Server Push Il server può inviare più risposte per una singola richiesta (se ad esempio è necessaria una dipendenza per il caricamento della pagina) in modo da ridurre il tempo di caricamento della pagina senza dover attendere la richiesta del client.

# 2.2.7 Transport Layer Security (TLS)

Il TLS ovvero **Transport Layer Security** è un protocollo crittografico che permette una comunicazione sicura da sorgente a destinatario fornendo: **Autenticazione**, **Integrità dei dati** e **Confidenzialità**. <sup>1</sup> Il funzionamento del TLS può essere riassunto in tre fasi:

- 1. Negoziazione fra client e server per stabilire l'algoritmo di crittografia da usare
- 2. Scambio delle chiavi per la crittografia e autenticazione della comunicazione
- 3. Cifratura simmetrica dei dati e autenticazione dei dati

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Più sulla sicurezza di computer e reti in: "Appunti di Introduction to Computer and Network Security" di Luca Facchini

# 2.2.8 HTTPS

HTTPS è un protocollo di comunicazione sicura che estende HTTP aggiungendo una crittografia tramite TLS. Il protocollo HTTPS usa la porta 443 e permette tutti i vantaggi di TLS come l'autenticazione, l'integrità dei dati e la confidenzialità. Questo però non significa che tutto il traffico dei livelli inferiori sia crittografato, infatti solo il traffico (header e dati) del livello applicazione è crittografato.

# 2.3 FTP - File Transfer Protocol

FTP Il File Transfer Protocol è un protocollo di trasferimento di file che permette di trasferire file tra un host e un server. FTP è un protocollo stateful che mantiene lo stato del client e del server durante la sessione. Lo standard FTP è definito nella RFC 959 e usa una porta standard di 21.

# 2.3.1 Connessione di controllo

Connessione di controllo La connessione di controllo è usata per inviare comandi tra il client e il server. I comandi sono inviati in **ASCII** e i comandi sono **case-insensitive**. La connessione di controllo è **stateful** e mantiene lo stato del client e del server durante la sessione. La connessione di controllo usa la porta 21, mentre la connessione dati usa la porta 20, questo è un esempio di protocollo con **controllo fuori banda**.

# 2.3.2 Comandi & Risposte FTP

#### Comandi FTP

USER username Autenticazione con l'username

PASS password Autenticazione con la password

**LIST** Mostra i file nella directory corrente

RETR filename Recupera un file dalla directory corrente

STOR filename Memorizza un file nella directory corrente

## Risposte FTP

331 Username OK, password richiesta

125 Connessione dati aperta, inizio trasferimento

425 Connessione dati non aperta

452 Errore di memorizzazione

# 2.4 Posta Elettronica

Introduzione Per la gestione della posta elettronica esistono 3 componenti principali:

- Agente utente
- Server di posta
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Agente utente detto anche "mail reader" e permette di comporre, modificare e leggere i messaggi di posta elettronica. I messaggi in uscita o in arrivo vengono memorizzati sul server di posta che è sempre attivo.

Server di postaContiene la Casella di posta che contiene i messaggi in arrivo, ha una coda di messaggi in uscita ed usa il protocollo SMTP tra server di posta per inviare messaggi di posta elettronica, in quanto il protocollo SMTP richiede che il server ricevente sia sempre in ascolto.

#### 2.4.1 SMTP

Il protocollo **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo di livello applicazione che permette di inviare messaggi di posta elettronica tra server di posta. Il protocollo **SMTP** usa la porta **25** ed è un protocollo **stateless**.

Fasi del trasferimento Il trasferimento di un messaggio di posta elettronica avviene in tre fasi:

**Handshaking** Il client apre una connessione **TCP** con il server di posta, il server risponde con un messaggio di benvenuto

trasferimento Il client invia il messaggio, il server accetta il messaggio e lo deposita nella casella di posta del destinatario

Chiusura Il client chiude la connessione

Iterazione comando/risposa I comando usano ASCII a 7 bit e sono case-insensitive, le risposte sono codificate con un codice a tre cifre.

#### Note finali

- Il protocollo usa connessioni **persistenti**
- Il protocollo richiede che il messaggio (intestazione e corpo) sia nel formato ASCII a 7 bit
- Il protocollo prevede che <CR><LF>.<CR><LF> sia usato per terminare il messaggio

## Formato dei messaggi di posta elettronica

Intestazione contiene i mittenti, i destinatari, il soggetto, la data e l'ora

riga vuota separa l'intestazione dal corpo

Corpo contiene il testo del messaggio

#### 2.4.2 POP3

Il protocollo **POP3** (Post Office Protocol 3) è un protocollo di livello applicazione che permette di scaricare i messaggi di posta elettronica dal server di posta. Il protocollo **POP3** usa la porta **110** ed è un protocollo **stateful**.

Fasi del trasferimento Il trasferimento di un messaggio di posta elettronica avviene in tre fasi:

autorizzazione Il client apre una connessione TCP con il server di posta, il client si autentica con il server

trasferimento Il client scarica i messaggi di posta elettronica

Chiusura Il client chiude la connessione

#### Comandi POP3

**USER** Autenticazione

PASS Password

LIST Lista dei messaggi

RETR Recupera un messaggio

**DELE** Cancella un messaggio

**QUIT** Chiude la connessione

#### 2.4.3 IMAP

Il protocollo **IMAP** (Internet Message Access Protocol) è un protocollo di livello applicazione che permette di scaricare i messaggi di posta elettronica dal server di posta. Il protocollo **IMAP** usa la porta **143** ed è un protocollo **stateful**.

Fasi del trasferimento Il trasferimento di un messaggio di posta elettronica avviene in tre fasi:

autorizzazione Il client apre una connessione TCP con il server di posta, il client si autentica con il server

trasferimento Il client scarica i messaggi di posta elettronica

Chiusura Il client chiude la connessione

#### Comandi IMAP

LOGIN Autenticazione

SELECT Seleziona una casella di posta

FETCH Recupera un messaggio

STORE Modifica lo stato di un messaggio

LOGOUT Chiude la connessione

# 2.5 DNS

#### Introduzione

**Domain Name Sysyem** Il **DNS** consiste in un *database distribuito* implementando una gerarchia di *server DNS*. Il *DNS* è un protocollo a livello applicazione che consente agli host e ai router di comunicare per *risolvere* i nomi degli host in indirizzi IP.

#### 2.5.1 Servizi DNS

- Traduzione degli hostname in indirizzi IP
- Host aliasing Un host può avere più nomi
- Mail server aliasing Un host può avere più server di posta
- Payload distribution Distribuzione del carico tra i server

#### Perchè non centralizzare DNS

- Singolo punto di fallimento
- Traffico di rete
- Database centralizzato distante
- Manutenzione

#### 2.5.2 Struttura del DNS

In generale i server DNS sono organizzati in una struttura gerarchica a **albero** dove il nodo radice è il server DNS radice (13 al mondo) esistono dei server di DNS di nomi di primo livello (com) (TLD) e infine i server di DNS autoritativi usati per un dominio di secondo livello (google.com)

Server DNS locali Ogni ISP ha un server DNS locale che si occupa di tradurre i nomi degli host in indirizzi IP

# 2.5.3 Resource Record RR

Resource Record Un RR è una tupla che contiene i seguenti campi:

- Name Il nome del dominio
- Value Il valore del campo
- Type Il tipo di record
- TTL Il tempo di vita del record

#### Tipi di RR

- A Indirizzo IP name: hostname value: IP
- NS Server di nomi name: dominio value: hostname
- CNAME Nome canonico name: alias value: hostname
- MX Mail server name: dominio value: hostname

#### 2.5.4 Inserire un record

Esempio Abbiamo avviato la nuova società

- Registriamo il nome "foo.com" presso un registrar
- Otteniamo un indirizzo IP per il nostro server web (host)
- Diamo al nostro registrar l'indirizzo IP del nostro server web e il nome del nostro server web. Esempio records: (foo.com, dns1.foo.com, NS), (dns1.foo.com, 211.211.211, A)

# 2.6 Condivisione di file P2P

La condivisione di file in modalità P2P non prevede un server sempre attivo, ma un numero arbitrario di coppie di host o peer che comunicano direttamente tra di loro. I peer non devono essere sempre attivi e inoltre possono cambiare indirizzo IP.

# 2.6.1 Distribuzione di File




Figura 2.1: Distribuzione di file in modalità P2P

**Domanda:** Tenendo a mente la soprastante figura, ci si può chiedere: Quanto tempo ci vuole per distribuire un file da un server a N peer?

Consideriamo:  $U_s$  il bitrate in uscita del collegamento di accesso del server,  $U_i$  bit rate di upload del collegamento di accesso dell i-esimo peer e  $d_i$  il bitrate di download del collegamento di accesso dell i-esimo peer.

Soluzione server-client In una architettura server-client il tempo di distribuzione è dato dal server che deve inviare N copie moltiplicato per la dimensione del file F il tutto diviso per il bitrate in uscita del server  $U_s$ , quindi in formula:  $T = \frac{N \cdot F}{U_s}$ . Ora il client i-esimo impiega il tempo  $F/d_i$  per scaricare il file. Per calcolare il tempo per distribuire il file F su N client è uguale al massimo tra il tempo impiegato dal server per la trasmissione  $(U_s)$  e dal tempo massimo impiegato da un client per scaricare il file  $(d_i)$ , quindi  $d_{cs} = \max\left\{\frac{F}{U_s}, \frac{F}{\min(d_i)}\right\}$ . Notare come il tempo di distribuzione aumenta linearmente rispetto al numero di peer.

Soluzione per P2P In una architettura P2P per calcolare il tempo di distribuzione dobbiamo prima sapere quanto tempo impiega server per inviare la prima copia del file  $T_s = \frac{F}{U_s}$  e poi necessitiamo di sapere quanto tempo impiega l'i-esimo client per scaricare il file:  $T_i = \frac{F}{d_i}$ . Dato che poi il peer che ha scaricato il file poi può trasmetterlo a sua volta allora il puù veloce tasso di upload è:  $U_s + \sum_i U_i$ . Il tempo totale è dato dunque dal massimo tra: tempo di invio prima copia, tempo massimo di un peer e il tempo di invio di tutte le copie  $(\frac{NF}{U_s\sum_i U_i})$ , quindi in modo formulare:  $d_{P2P} = \max\left\{\frac{F}{U_s}, \frac{F}{\min(d_i)}, \frac{NF}{U_s + \sum_i u_i}\right\}$ . Notare come il tempo di distribuzione a meno di un tempo costate per l'invio della prima copia si riduce all'aumentare del numero di peer.

# BitTorrnet

Introduzione Nel protocollo di *BitTorrent* si usa la distribuzione di file in modo P2P ma sono presenti dei *server* detti *tracker* che mantengono una lista di *peer* partecipanti alla rete. Un nuovo *peer* che vuole scaricare un file si connette al *tracker* e ottiene la lista che stanno scaricando il file. Il *peer* scarica il file da più *peer* contemporaneamente, andando quindi a costituire una rete *torrent*.

Caratteristiche I file vengono divisi in chunk da 256kB, quando un peer entra a far parte del torrent non possiede nessun chunk, dunque si registra al server tracker che gli assegna una lista di neighbors ovvero vicini dai quali scaricherà i chunk del file, quando un chunk è scaricato il peer lo condivide con gli altri alimentando l'effetto tit-for-tat. Una volta che il file è scaricato nella sua completezza il peer può lasciare la rete egoisticamente (leech) o contribuire a questa (seeder)

# 2.6.2 Ricerca delle informazioni

I sistemi di tipo P2P devono in qualche modo fornire un indice della posizione dei *peer* e di in quali di questi si può trovare un particolare file, solitamente questo viene fatto attraverso una *Distributed hash table*.

#### File sharing e-mule

In un sistema come *e-mule* l'indice tiene traccia dinamicamente della posizione dei file che i *peer* condividono, questi condividono i file disponibili. Un nuovo *peer* cerca nell'indice quello che vuole trovare e poi stabilisce una connessione diretta al *peer* contenete il file cercato.

#### Messaggistica istantanea

Nel caso della messaggistica istantanea l'indice crea una corrispondenza tra utenti e posizione (ip), quando un utente si registra all'applicazione informa il server della sua posizione, per inviare un messaggio ad un utente il *peer* chiede al server la posizione dell'utente e poi stabilisce una connessione diretta.

#### Directory centralizzata

Nel caso di *napster* invece quando un *peer* si connette alla rete informa il server centrale del suo indirizzo ip e del contenuto condiviso, se un altro *peer* cerca il contenuto dal server centrale allora questo restituisce l'indirizzo ip del *peer* che condivide il file e il *peer* può scaricare il file direttamente.

**Problemi** In primo luogo questa directory centralizzata costituisce un Single point of failure, inoltre essendo un solo punto questo è un importante bottleneck infine se vengono condivisi file protetti da copyright il server centrale ne è responsabile.

#### Query flooding

Un sistema che adotta il query flooding è completamente distribuito senza un server centrale, ogni peer mantiene un indice locale dei file condivisi e quando un peer cerca un file invia una query a tutti i peer vicini che se non hanno il file cercato inoltrano la query ai loro vicini e così via. Questo sistema è molto efficiente ma può generare un grande traffico di rete. Una volta trovato il file viene istituita una connessione diretta TCP tra i due peer. Questo sistema è molto efficiente ma può generare un grande traffico di rete ed è soggetto ad attacchi di tipo DoS, se viene richiesto un file inesistente la query viene inoltrata a tutti i peer della rete.

# 2.7 Cloud Computing

Introduzione Il cloud computing prevede che uno o più server reali, organizzati in una architettura ad alta affidabilità e fisicamente collocati in un data center del fornitore del servizio. Il fornitore espone delle interfacce per elencare e gestire i propri servizi, un utente amministratore usa queste selezionando i servizi richiesti per accedervi o amministrarlo, infine un utente finale può accedere ai servizi tramite un'interfaccia web o un'applicazione.

#### Criticità

- Privacy & Sicurezza I dati sono memorizzati in un server remoto
- Continuità del servizio I servizi sono soggetti a interruzioni e necessitano di connessione internet
- Problemi internazionali di natura economico-politica I dati possono essere soggetti a leggi di paesi diversi
- Difficoltà di migrazione I dati possono essere difficili da migrare una volta che sono stati caricati

# 2.7.1 Content Delivery Network - CDN

Introduzione Una *CDN* è un sistema di server distribuiti che lavorano insieme per fornire contenuti web ad utenti finali con prestazioni elevate e alta affidabilità. Una *CDN* è composta da server detti edge server che sono distribuiti in tutto il mondo, un server centrale detto origin server che contiene i contenuti originali e un server detto *DNS* server

# Esempio

- Un utente richiede un oggetto
- Il DNS server determina il edge server CDN più vicino all'utente
- Il edge server richiede l'oggetto all'origin server e lo memorizza
- Il edge server invia l'oggetto all'utente
- Il edge server memorizza l'oggetto per un certo periodo di tempo
- Se un altro utente richiede lo stesso oggetto il edge server lo invia direttamente
- Se l'oggetto non è più richiesto il edge server lo elimina
- Se l'oggetto cambia il edge server lo richiede all'origin server

Conclusione "There is no cloud, it's just someone else's computer"

"Appunti di Reti" di Luca Facchini

# Capitolo 3

# Il Livello di Trasporto

#### Obbiettivi

• Capire i principi che sono alla base dei servizi di livello di trasporto:

Multiplexing/de-multiplexing

Trasferimento dati affidabile

Controllo di flusso

Controllo di congestione

• Descrivere i protocolli del livello di trasporto di Internet:

TCP: Trasposto orientato alla connessione

Controllo di congestione TCP

UDP: Trasporto non orientato alla connessione

# 3.1 Servizi a livello di trasporto

Introduzione I protocolli di trasporto forniscono la comunicazione logica tra processi applicativi di host diversi. I protocolli di trasporto vengono eseguiti negli host "terminali" ovvero quelli che generano o consumano i dati. Dal lato di inviante il protocollo di trasporto divide in diversi segmenti i dati ricevuti dal livello di applicazione e li invia al livello di rete. Dal lato di ricevente il protocollo di trasporto riassembla i segmenti ricevuti e li invia al livello di applicazione.

TCP Il TCP (Transmission Control Protocol) è un protocollo di trasporto orientato alla connessione. Il TCP fornisce un trasferimento affidabile dei dati, controllo di flusso e controllo di congestione.

**UDP** L'**UDP** (User Datagram Protocol) è un protocollo di trasporto non orientato alla connessione. L'UDP non fornisce trasferimento affidabile dei dati, controllo di flusso e controllo di congestione.

Servizi non disponibili Al momento in internet non è disponibile un servizio di garanzia su ritardi (latenza), e non è disponibile un servizio di garanzia sulla banda (velocità di trasferimento).

# 3.2 Multiplexing e De-multiplexing

Introduzione Il multiplexing è il processo di invio di dati da più socket a un'unica connessione, per identificare il socket di destinazione si utilizza un port number. Il de-multiplexing è il processo di invio dei dati ricevuti al socket corretto in base al port number.

# 3.2.1 De-multiplexing

**Come funziona** In primo luogo quando l'*host* riceve un segmento IP contenente: IP del mittente, IP del destinatario, protocollo di trasporto, porta di destinazione e porta di sorgente. L'*host* utilizza l'indirizzo IP del destinatario e la porta di destinazione per inviare il segmento al processo corretto.

#### De-multiplexing senza connessione

Per eseguire il de-multiplexing senza connessione si crea un socket per ricevere i dati. Il socket è ora associato a una porta ed a un indirizzo IP. Quando l'host riceve il segmento UDP, viene controllato che il numero di porta di destinazione sia uguale alla porta del socket. Se il numero di porta non corrisponde il segmento viene scartato. Se invece il numero di porta corrisponde il segmento viene inviato al processo associato al socket.




Figura 3.1: De-multiplexing senza connessione

#### De-multiplexing orientato alla connessione

Quando si utilizza un protocollo orientato alla connessione (TCP), il processo di de-multiplexing è leggermente diverso. Il socket infatti è costituito da quattro parametri: indirizzo IP del mittente, indirizzo IP del destinatario, numero di porta di sorgente e numero di porta di destinazione. Quando l'host riceve un segmento TCP controlla che i quattro parametri del socket corrispondano ai quattro parametri del segmento. Se i parametri non corrispondono il segmento viene scartato, altrimenti viene inviato al processo associato al socket. Un host può supportare più socket contemporaneamente purché cambi almeno uno dei quattro parametri, inoltre i web server sono un chiaro esempio di applicazione che utilizza più socket contemporaneamente (su HTTP/1.0 un socket per ogni richiesta). <sup>1</sup>




Figura 3.2: De-multiplexing orientato alla connessione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Se viene allocata una porta ad una connessione, la porta non può essere utilizzata da altre connessioni, quindi nel caso di un web server è vero che questo ascolta sulla porta 80, ma quando un client si connette al server, il server apre un socket con una porta dinamica.

# 3.2.2 Porte TCP-UDP

La destinazione finale di un segmento non è un host ma un processo. L'interfaccia tra l'applicazione e il livello di trasporto è chiamata **socket** o **porta** (nel caso di UDP e TCP). Un **socket** è un indirizzo IP e un numero di porta. Un **port number** è un numero a 16 bit che identifica un processo all'interno di un host. Esiste una mappatura biunivoca tra un **port number** e un processo. I servizi standard utilizzano porte ben note con valori tra 0 e 1023. I processi non-standard e le connessioni in ingresso a un client usano numeri fino a 25535 (16 bit).

Numeri di porte I numeri di porta si classificano come segue:

Statici Per i servizi standard, es. HTTP (80), FTP (21), SSH (22), Telnet (23), SMTP (25), POP3 (110), IMAP (143), HTTPS (443), ecc.

**Dinamici** (o "ephemeral") per le connessioni in uscita o per porte allocate dinamicamente, es. client web, client FTP, client SSH, client Telnet, client SMTP, client POP3, client IMAP, client HTTPS, ecc.


Inoltre è importante dire che le porte di sorgente e di destinazione non sono le stesse in quanto la porta di sorgente è una porta dinamica assegnata dal sistema operativo.

# 3.3 Trasporto senza connessione: UDP

Caratteristiche L'UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo di trasporto senza connessione, offre un servizio best effort e non fornisce garanzie di consegna, ordine o duplicazione dei dati. Questo in quanto non ha handshake iniziale e non mantiene alcuno stato di connessione.

**Perché esiste** UDP Non richiede di stabilire una connessione, è semplice e veloce, Header di segmento corti, senza controllo di congestione.

#### 3.3.1 Header



Struttura del segmento UDP

Figura 3.3: Header di un segmento UDP

Porta di sorgente Numero di porta del processo mittente.

Porta di destinazione Numero di porta del processo destinatario.

Lunghezza Lunghezza del segmento in byte.

Checksum Utilizzato per rilevare errori nel segmento.

#### Checksum

Il checksum è un campo a 16 bit che viene utilizzato per rilevare errori nel segmento. Questo viene calcolato da entrambe le parti: viene trattato il contenuto come una sequenza di 16 bit e si sommano tutti i bit (se presente riporto questo viene sommato a sua volta) e viene eseguito il complemento a 1. Il mittente invia il checksum calcolato nel segmento e il ricevente calcola il checksum del segmento ricevuto e lo confronta con il checksum ricevuto. Se i due checksum non corrispondono il segmento viene scartato.

# 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

#### 3.4.1 ARQ

ARQ o Automatic Repeat reQuest è una classe di protocolli che "cercano" di recuperare i segmenti persi o danneggiati. Questa classe usa dei pacchetti speciali per notificare al mittente che un segmento è stato perso o danneggiato. Questi pacchetti speciali sono chiamati ACK (Acknowledgement) e NACK (Negative Acknowledgement).

#### Esempi di protocolli basati su ARQ

- Stop-and-Wait
- Go-Back-N
- Selective Repeat
- TCP
- il protocollo MAC (al livello 2) dei sistemi WiFi

# 3.4.2 Stop-and-Wait

Nel protocollo *Stop-and-Wait* il mittente invia una PDU e ne mantiene una copia in memoria, imposta dunque un *timeout* su quel PDU. Attende poi un ACK dal ricevente, se non riceve l'ACK entro il *timeout* invia nuovamente la PDU. Se invece riceve l'ACK controlla che questo non contenga errori, che sia il numero di sequenza corretto e che sia per la PDU inviata. Se tutto è corretto invia la prossima PDU. Il ricevente quando riceve una PDU controlla che il numero di sequenza sia corretto e che la PDU non abbia errori, se tutto è corretto invia un ACK al mittente, de-capsula la PDU ai livelli superiori. Se sono presenti errori nella PDU il ricevente esegue il *drop* della PDU.

#### Efficienza dello Stop-and-Wait

Assumendo una banda R=1G-bit/s, 15ms di ritardo di propagazione, lunghezza del messaggio L=8000bit, allora il tempo di trasmissione sarà:  $T_{trans}=\frac{L}{R}=\frac{80000}{10^9}=8\mu s.$  Mentre il throughput percepito a livello applicativo sarà:  $\frac{L}{T_{trans}+RTT}=\frac{8000}{8\mu s+30ms}=33Kbps.^2$  Dunque anche se la nostra banda è di 1Gbps il throughput percepito a livello applicativo è di 33Kbps, l'efficienza dunque è:  $\frac{T_{trans}}{T_{trans}+RTT}=\frac{0.008}{0.008+30}=0.00027$  ovvero 0.027%.

# 3.4.3 Protocolli con pipelining

I protocolli con *pipelining* permettono di inviare più segmenti successivi senza attendere l'ACK del segmento precedente, si allarga dunque il range dei pacchetti di sequenza accettabili. Questo permette di aumentare l'efficienza del trasferimento dati. Esempio di protocolli con *pipelining* sono *Go-Back-N* e *Selective Repeat*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Aggiungiamo della formula il RTT ovvero il *Round Trip Time* che è il tempo che impiega un pacchetto per andare dal mittente al ricevente e ritornare indietro, nel nostro caso lo aggiungiamo per il pacchetto di ACK ed è di 30ms.

#### Throughput in presenza di pipelining

Assumiamo la stessa situazione precedente ed un pipelining di N=3 allora il throughput sarà:  $\frac{3L}{T_{trans}+RTT}=\frac{24000}{8\mu s+30ms}=100Kbps$ , questo è un miglioramento del 300% rispetto allo Stop-and-Wait. In generale il throughput rispetto al pipelining con N segmenti in parallelo è:  $\frac{N\cdot L}{RTT+T_{trans}}$ . Il parametro N è detto window size o "dimensione della finestra".

#### Definizioni

Finestra di trasmissione  $W_T$  Insieme di PDU che il mittente può inviare senza attendere un ACK del ricevente.

Grande al massimo come la memoria allocata dal sistema operativo.

 $|W_T|$  indica la dimensione della finestra.

Finestra di ricezione  $W_R$  Insieme di PDU che il ricevente può ricevere può accettare e memorizzare.

Grande al massimo come la memoria allocata dal sistema operativo.

**Puntatore** low  $W_{LOW}$  Indica il primo segmento della finestra di trasmissione  $W_T$ .

Puntatore high  $W_{HIGH}$  Indica l'ultimo segmento già trasmesso della finestra di trasmissione  $W_T$ .




Figura 3.4: Finestre di trasmissione e di ricezione

#### Acknowledgements - ACK

Esistono vari tipi di ACK a seconda del protocollo utilizzato, abbiamo dunque:

- ACK individuale il cui compito è quello di indicare la corretta ricezione di uno specifico pacchetto ACK(n) vuol dire ho ricevuto il pacchetto n.
- ACK cumulativo il cui compito è quello di indicare la corretta ricezione di tutti i pacchetti fino a quello specificato ACK(n) vuol dire ho ricevuto tutti i pacchetti fino a n (escluso), mi aspetto il pacchetto n.
- ACK negativo o NACK il cui compito è quello di indicare la mancata ricezione di un pacchetto NACK(n) vuol dire non ho ricevuto il pacchetto n, invialo nuovamente.
- Esiste poi la tecnica del "Piggybacking", ovvero l'inserimento dell'ACK (di un pacchetto precedente) all'interno di un pacchetto dati successivo.

#### Go-Back-N

Quando si sceglie di usare il protocollo del tipo Go-Back-N questo consiste in: il mittente invia fino ad un numero n di pacchetti senza aver ricevuto prima ACK, quando un pacchetto è stato ricevuto correttamente viene inviato un ACK cumulativo, se un pacchetto non è stato ricevuto allora i pacchetti successivi vengono scartati in attesa del pacchetto mancante. Dopo un periodo di timeout il mittente invia nuovamente tutti i pacchetti a partire dal pacchetto mancante, basandosi sull'ultimo ACK ricevuto. La finestra di trasmissione  $W_T$  è dunque composta da n pacchetti e non viene spostata finché non si riceve un ACK cumulativo, mentre la finestra di ricezione  $W_R$  è composta da un solo pacchetto.

#### Selective Repeat

Nel paradigma del selective repeat vengono usati ACK singoli, inoltre è presente una finestra di ricezione  $W_R$  composta da m pacchetti, ciò significa che anche se un pacchetto ricevuto fuori sequenza viene ricevuto allora questo viene comunque "salvato" all'interno di un buffer in attesa del pacchetto nell'ordine corretto. Anche il mittente in caso di ACK fuori sequenza conserva in memoria questo dato e non lo scarta. Quello che succede se un pacchetto non viene ricevuto ma qualche pacchetto (fino a m-1) successivo viene ricevuto correttamente è che il mittente invia nuovamente solo il pacchetto mancante, mentre i pacchetti successivi, se sono già stati ACK'ati, non vengono inviati nuovamente e la trasmissione riprende dal primo pacchetto non ACK' ato.

**Spazio dei numeri di sequenza** Solitamente se si hanno k bit a disposizione allora si usa un periodo pari a  $2^k$ , ovvero il periodo massimo con quello spazio di bit. Le finestre di trasmissione per non avere conflitti devono avere somma inferiore al periodo, quindi  $|W_T| + |W_R| < 2^k$ .

# 3.5 Trasporto orientato alla connessione TCP

TCP - vari standard RFC Il TCP o Transmission Control Protocol è un protocollo di trasporto orientato alla connessione, è stato standardizzato nel RFC 793 e successivamente aggiornato con il RFC 1122, RFC 1323, 2018, 2581 ed è in continuo aggiornamento. Questo prevede una connessione punto-punto tra mittente e destinatario, è presente un flusso di byte affidabile e consegnato in ordine senza limiti, è presente un meccanismo di pipelining e di controllo di congestione per non sovraccaricare la rete. La connessione inoltre (anche se a livelli inferiori non lo è) è full-duplex ovvero entrambi i lati possono inviare e ricevere dati contemporaneamente. Inoltre il TCP è un protocollo stateful ovvero mantiene uno stato della connessione, infatti si dice che è orientato alla connessione. Infine ha presente un flusso controllato, il trasmettitore non può inviare dati se il ricevente non è pronto a riceverli.

# 3.5.1 Struttura di un pacchetto TCP




Figura 3.5: Struttura di un pacchetto TCP

Nel pacchetto TCP sono presenti i seguenti campi principali:

Source Port Porta di sorgente.

Destination Port Porta di destinazione.

Sequence Number Numero di sequenza del primo byte del segmento.

Acknowledgement Number Numero di sequenza del prossimo byte atteso.

Data Offset Lunghezza dell'header in parole di 32 bit.

**URG** Flag che indica la presenza di dati urgenti.

ACK Flag che indica la presenza di un campo ACK.

PSH Flag che indica che i dati devono essere passati al livello superiore.

**PST** Flag che indica l'inizio di una connessione.

SYN Flag che indica la sincronizzazione dei numeri di sequenza.

FIN Flag che indica la chiusura della connessione.

Window Dimensione della finestra di ricezione. (RWND)

Checksum Utilizzato per rilevare errori nel segmento (contiene oltre ai parametri TCP anche i parametri IP come l'indirizzo IP del mittente e del destinatario, la lunghezza del segmento, il protocollo di trasporto, ecc.).

Urgent Pointer Puntatore ai dati urgenti.

TCP Options Opzioni aggiuntive. (opzionali)

Padding Padding per allineare il segmento a 32 bit.

Data Dati del segmento.

Finestra di ricezione (RWND) La finestra di ricezione è un campo a 16 bit che indica la dimensione della finestra di ricezione del ricevente. Questo campo è utilizzato per il controllo di flusso, infatti il mittente non può inviare dati se la finestra di ricezione del ricevente è piena. La finestra di ricezione è un campo a 16 bit, quindi la dimensione massima della finestra di ricezione è di  $2^{16} - 1 = 65535$  byte. In base alla velocità della banda questo campo può essere modificato per evitare che il mittente non sfrutti tutta la banda disponibile.

Numeri di sequenza ACK di TCP I numeri di sequenza di TCP sono a 32 bit, questo significa che il numero di sequenza può variare tra 0 e  $2^{32}-1=4294967295$ . Il numero di sequenza nella direzione mittente-ricevente può essere diverso da quello nella direzione ricevente-mittente, questo perché i numeri di sequenza sono indipendenti nelle due direzioni, inoltre non è detto che i numeri di sequenza inizino da 0, infatti possono iniziano solitamente da un numero casuale. Durante la trasmissione di un pacchetto mittente-ricevente può essere allegato anche un campo ACK per la conferma della ricezione del pacchetto precedente tra ricevente-mittente (stessa cosa per la direzione opposta).

## Lunghezza massima segmento MSS e MTU

In quanto il TCP lavora per byte cerca sempre di non inviare un singolo byte solo in quanto sarebbe uno spreco di risorse e di banda. Allo stesso tempo non si può inviare un segmento troppo grande in quanto potrebbe essere frammentato a livello di rete. Viene dunque introdotta una "lunghezza massima" detta MSS (Maximum Segment Size) che indica la lunghezza massima di un segmento TCP. La MSS è calcolata come la MTU (Maximum Transmission Unit) che è la lunghezza massima di un pacchetto che può essere inviato su una rete a livello di collegamento. A sua volta la MTU viene calcolata da passati al livello data-link e può variare da rete a rete. La MSS si riferisce non alla lunghezza di tutto il segmento TCP ma solo al payload, ovvero il campo dati del segmento TCP.

Come si sceglie MSS? Non esistono meccanismi per comunicarlo, viene dunque adottato un modello del tipo  $trial\mathscr{C}$  error, ovvero il mittente invia un segmento con una MSS di dimensione X se si nota che i livelli inferiori sopportano la dimensione X allora si aumenta la dimensione della MSS, altrimenti se si nota che qualche messaggio inizia ad essere perso si riduce la dimensione della MSS.

#### Valodi di default:

• MTU di ethernet: 1500 byte (payload inseribile al livello 2)

• Header IP: 20 byte

• Header TCP: 20 byte

• MSS di default: 1460 byte

"Least maximum" La più piccola MTU impostabile per IP è di 576 byte, questo dunque la MSS di minima impostabile è di 536 byte.

# 3.5.2 Setup della connessione TCP - handshake

La procedura di apertura di una connessione TCP è detta three-way handshake, questa procedura è composta dai seguenti passaggi:

- 1. Host A invia un segmento TCP con il flag SYN impostato a 1 e la porta di sorgente A e la porta di destinazione B.
- 2. Host B riceve il segmento TCP e invia un segmento TCP con il flag SYN impostato a 1 e il flag ACK impostato a 1 (avvenuta la ricezione del segmento di SYN) e la porta di sorgente B e la porta di destinazione A.
- 3. Host A riceve il segmento TCP e invia un segmento TCP con il flag ACK impostato a 1 (avvenuta la ricezione del segmento di SYN) e la porta di sorgente A e la porta di destinazione B.

In tutti questi passaggi il numero di ACK non si riferisce al numero di sequenza del segmento ricevuto ma al numero di sequenza del prossimo segmento atteso. Questo *handshake* è necessario per sincronizzare i numeri di sequenza tra mittente e ricevente.

#### 3.5.3 Chiusura della connessione TCP

La procedura di chiusura di una connessione TCP è detta tearDown, questa richiede che la connessione sia chiusa in tutte e due le direzioni. Esiste una maniera "gentile" per chiudere la connessione che prevede l'invio di un segmento TCP con il flag FIN impostato a 1. A questo punto la controparte riceve il segmento TCP e invia un ACK & FIN, ora la connessione è half-closed ovvero la connessione è chiusa in una direzione ma aperta nell'altra. Quando il primo host riceve ACK & FIN, ora la connessione è chiusa in entrambe le direzioni. Questo meccanismo è necessario per evitare che i segmenti TCP vengano persi durante la trasmissione.

Chiusura con RST Se un host invia un segmento TCP con il flag RST (reset) impostato a 1 allora la connessione viene chiusa immediatamente senza attendere risposta dall'altra parte. Questo meccanismo è utilizzato per chiudere una connessione in modo "brusco" in caso di problemi.

# 3.5.4 Tempi RTT e RTO

Il TCP deve "impostare" un timeout per l'invio e per la ricezione dei segmenti, questo timeout è detto RTO (Retransmission TimeOut), deve essere dunque un valore superiore al RTT (Round Trip Time) ovvero il tempo che impiega un pacchetto per andare dal mittente al ricevente e ritornare indietro. Il RTT può variare nel tempo, quindi il RTO deve essere impostato in modo dinamico, se è troppo basso si rischia di inviare prematuramente un segmento, se è troppo alto si rischia di "aspettare" per troppo tempo. Quindi in sostanza và prima stimato il RTT e poi impostato il RTO, stimiamo il RTT tramite un sampleRTT ovvero il tempo tra l'invio del pacchetto e la ricezione dell'ACK. Per mantenere il tempo aggiornato ma non troppo sensibile ai "picchi" che si possono verificare sulla rete viene utilizzata la seguente formula:

EstimatedRTT = 
$$(1 - \alpha) \cdot \text{EstimatedRTT} + \alpha \cdot \text{SampleRTT}$$

Dove  $\alpha$  è un parametro che indica la "sensibilità" del tempo, se  $\alpha$  è basso allora il tempo sarà poco sensibile ai picchi, se  $\alpha$  è alto allora il tempo sarà molto sensibile ai picchi, questa è una media mobile esponenziale ponderata. Solitamente  $\alpha = 0.125$ .

Per impostare RTO non ci avvaliamo solamente di questo dato appena ricavato ma anche della deviazione standard del RTT ovvero

$$DevRTT = (1 - \beta) \cdot DevRTT + \beta \cdot |SampleRTT - EstimatedRTT|$$

Dove  $\beta$  è un parametro che indica la "sensibilità" della deviazione standard, se  $\beta$  è basso allora la deviazione standard sarà poco sensibile ai picchi, se  $\beta$  è alto allora la deviazione standard sarà molto sensibile ai picchi, questa è una media mobile esponenziale ponderata. Solitamente  $\beta=0.25$ . Infine il RTO viene calcolato come:

$$RTO = EstimatedRTT + 4 \cdot DevRTT^4$$

# 3.5.5 Controllo di flusso RWND

Il TCP implementa un meccanismo di controllo di flusso per evitare che il mittente invii troppi dati al ricevente, questo meccanismo è basato sulla finestra di ricezione  $W_R$ , il mittente non può inviare dati se la finestra di ricezione del ricevente è piena. La finestra di ricezione è un campo a 16 bit, quindi la dimensione massima della finestra di ricezione è di  $2^{16} - 1 = 65535$  byte. Il mittente invia dati fino a  $\min(W_T, W_R)$ , dove  $W_T$  è la finestra di trasmissione del mittente e  $W_R$  è la finestra di ricezione del ricevente. Il ricevente invia un segmento TCP con il campo Window impostato alla dimensione della finestra di ricezione, il mittente legge questo campo e regola la dimensione della finestra di trasmissione in base a questo valore.

 $<sup>^44</sup>$  è una costante alla quale tutto il mondo si è accordato ed è usato come misura di sicurezza.

# 3.6 Principi di controllo di congestione

Informalmente la congestione si può tradurre come "troppi trasmettitori stanno mandando troppi dati e la **rete** non riesce a gestirli". Quindi il problema è nella rete e non nel ricevitore. Questo problema si può verificare come: pacchetti persi (buffer overflow) o ritardi (queueing delay). Il controllo di congestione è un insieme di tecniche che permettono di evitare che la rete vada in congestione. Il controllo di congestione è un problema molto complesso e non esiste una soluzione al problema, esistono però delle tecniche che permettono di mitigare il problema.

# 3.6.1 Cause/costi della congestione

#### Scenario 1

Assumiamo di avere due trasmettitori e due ricevitori, un router con una coda di dimensione infinita, la capacità del link in uscita è R e non possono esserci ritrasmissioni, allora il throughput massimo per ogni trasmettitore è R/2, ma se entrambi i trasmettitori inviano dati contemporaneamente allora il ritardo salirà asintoticamente con l'avvicinarsi a R/2.

#### Scenario 2

Assumiamo di avere due trasmettitori e due ricevitori, un router con una coda di dimensione finita, la capacità del link in uscita è R e il mittente ritrasmette i pacchetti in timeout, allora considerando il tasso di arrivo dall'applicazione del mittente  $\lambda_{in}$  e il tasso percepito dal destinatario  $\lambda_{out}$  e il fatto che il mittente invii dati solo quando il router ha spazio nel buffer allora ci troveremmo nel caso ideale ed abbiamo a disposizione un throughput di R/2 per ogni trasmettitore. Se invece il mittente invia dati senza preoccuparsi dello stato del router invia e re-invia i pacchetti in caso di timeout allora per un input di  $\lambda_{in}$  pari a R/2 il throughput in uscita sarà di R/4 (per via delle ritrasmissioni).

# 3.7 Controllo di congestione TCP

Alcune cose da dire Innanzitutto bisogna dire che non esiste un solo algoritmo per il controllo di congestione, esistono infatti molte varianti, ognuna di queste è stata introdotta per rimuovere delle limitazioni della versione precedente. Inoltre l'implementazione di un algoritmo o di un altro dipende spesso dal sistema operativo. Tutte le implementazioni di TCP ragionano in byte.

Caratteristiche Il controllo di congestione adatta il tasso di trasmissione sulla base delle condizioni della rete, inoltre lo scopo è quello di evitare di saturare e congestionare la rete.

Approcci possibili Esistono due approcci possibili per il controllo di congestione:

#### • Controllo di congestione end-to-end

Non coinvolge la rete

Si capisce se c'è congestione osservando perdite di pacchetti o ritardi

Metodo usato da TCP

# • Controllo di congestione assistito dalla rete

I router forniscono feedback ai trasmettitori

Un singolo bit per indicare la congestione

# 3.7.1 TCP congestion control: additive increase multiplicative decrease (AIMD)

#### Approccio

Il mittente aumenta il tasso di trasmissione cercando di occupare la banda disponibile e diminuisce il tasso di trasmissione quando rileva una perdita. Questo algoritmo segue due passi fondamentali:

- Additive Increase Aumenta il tasso di trasmissione di 1 MSS ogni RTT finché non si rileva una perdita.
- Multiplicative Decrease riduce la finestra (tipicamente di un fattore  $\frac{1}{2}$ ) quando si rileva una perdita.

#### Perché usare AIMD

Per ottenere un fairness tra i trasmettitori, infatti se k sessioni TCP si dividono uno stesso link ed è presente un bottleneck allora la banda percepita da ogni trasmettitore sarà di  $\frac{R}{k}$ .

Due sessioni in competizione sullo stesso link di banda R allora poniamo un grafico sul quale l'asse delle ascisse è la banda percepita della sessione 1 e l'asse delle ordinate è la banda percepita della sessione 2.




Figura 3.6: Grafico di congestione

Dal grafico si vede come nel tempo le connessioni oscillano verso il punto di intersezione, questo è dovuto al fatto che entrambe le connessioni aumentano la loro banda fino a che non si satura il link, a quel punto entrambe rilevano una perdita e riducono la loro banda dello stesso fattore, questo porta ad un fairness tra le due connessioni.

# 3.7.2 Meccanismi per il controllo di congestione

Il controllo di congestione gestisce l'adattamento della cosiddetta finestra di congestione (CWND = numero di byte che il mittente può inviare).

In TCP ci sono diversi algoritmi per il controllo di congestione, tra i più famosi ci sono:

#### • In assenza di perdite

Slow Start

Congestion Avoidance

• Per migliorare l'efficienza di TCP in caso si verifichino perdite

Fast Retransmit

Fast Recovery

In ogni caso:  $|W_T| = \min(\text{CWND}, \text{RWND}) = \min(\text{CWND}, |W_R|).$ 

#### **Slow Start**

Il Slow Start è un algoritmo che prevede che per ogni ACK ricevuto aumento di 1 MSS la finestra di congestione, in questo modo la finestra aumenta esponenzialmente. Questo algoritmo è utilizzato quando la connessione è appena stata aperta e non si conosce la banda disponibile. Il Slow Start termina quando la finestra di congestione raggiunge una soglia detta SSThresh (Slow Start Threshold) e si passa al Congestion Avoidance.

#### Algoritmo della fase slow start

#### 1. Inizializzazione

- CWND = 1 MSS
- SSThresh = RWND (o RWND/2)

#### 2. ACK valido ricevuto:

- $\bullet$  CWND = CWND + 1 MSS
- Sposto  $W_{LOW}$  al primo segmento non ACK'ato
- ullet Se CWND  $\geq$  SSThresh allora passo alla fase di  $Congestion \ Avoidance$
- Trasmetto nuovi segmenti (compresi tra  $W_{LOW}$  e  $W_{HIGH}$ )

#### 3. Se scatta un timeout:

- Abbasso SSThresh a max(CWND/2,2)
- Aumento RTO = 2 RTO
- Reimposto CWND = 1 MSS
- Ritrasmetto il segmento in timeout

#### Congestion Avoidance

Il  $Congestion\ Avoidance$  è un algoritmo che prevede che per ogni ACK ricevuto aumento di MSS  $\cdot \frac{MSS}{CWND}$  la finestra di congestione, in questo modo la finestra aumenta linearmente. Quindi per ogni RTT in cui ricevo tutti gli ACK attesi allora aumento di un segmento. Questo algoritmo segue un comportamento lineare e non esponenziale.

#### Algoritmo della fase congestion avoidance

# • Se ricevo un ACK valido:

- $\text{CWND} = \text{CWND} + \frac{\text{MSS}}{\text{CWND}} \text{ (in byte!)}$
- Sposto  $W_{LOW}$  al primo segmento non ACK'ato
- Trasmetto nuovi segmenti (compresi tra  $W_{LOW}$  e  $W_{HIGH}$ )

#### • Se scatta un timeout:

- Passo alla fase di Slow Start
- Abbasso SSThresh =  $\max(CWND/2, 2)$
- Aumento RTO = 2 RTO
- Reimposto CWND = 1 MSS
- Ritrasmetto il segmento in timeout

#### Parametri i quali possono essere modificati

- CWND (Congestion Window) Dimensione della finestra di congestione.
- SSThresh (Slow Start Threshold) Soglia per il Slow Start.
- RTOT (Retransmission TimeOut) Tempo di ritrasmissione.
- $W_{LOW}$  &  $W_{HIGH}$  Puntatori alla finestra di trasmissione.

#### Fast Retransmit

Il  $Fast\ Retransmit$  è un algoritmo che prevede che se il mittente riceve tre ACK duplicati allora ritrasmette il segmento richiesto dal ACK duplicato, inoltre il fatto che il mittente riceva tre ACK duplicati indica che c'è una congestione sulla rete si passa dunque alla fase di  $Fast\ Recovery$ . Inoltre prendo in considerazione il valore di RECOVER= $W_{UP}$  per determinare quanti segmenti sono stati trasmessi nella rete, in questo modo posso capire quando il processo di  $Fast\ Retransmit$  è terminato con successo.

#### Fast Recovery

Quando ricevo il 3° ACK duplicato entro in *Fast Recovery*, in questa fase avvengono diversi passaggi per evitare di saturare la rete:

- Al 3° ACK duplicato:
  - SSThresh = CWND/2
  - Supponendo di aver perso solo il segmento in questione: CWND = SSthresh + 3 MSS
  - Non sposto  $W_{LOW}$
- Se arrivano altri ACK duplicati allora:
  - CWND = CWND +1 MSS
  - Non sposto  $W_{LOW}$
- Quando arriva un ACK valido (che comprende RECOVER):
  - CWND = SSthresh
  - Passo alla fase di Congestion Avoidance
  - Sposto  $W_{LOW}$  al primo segmento non ACK'ato
- Se arriva un ACK che non comprende RECOVER:
  - Ritrasmetto il primo segmento non ACK'ato
  - CWND = CWND-(numero di segmenti senza ACK)+1
  - Sposto  $W_{LOW}$  al primo segmento non ACK'ato




Figura 3.7: Macchina a stati di TCP

#### Problemi di equità (fairness) in TCP

In quanto le applicazione multimediali usano di rado TCP per la trasmissione (ma usano UDP), queste non sono soggette ai controlli di congestione, quindi le connessioni TCP sono penalizzate. Questo avviene in quanto le connessioni UDP trasmettono a velocità costante indipendentemente da fattori esterni.

Se invece abbiamo due host che usano TCP e uno apre (ad es.) 9 connessioni mentre l'altro ne apre 1 allora il primo avrà un throughput di  $\frac{R}{2}$  mentre il secondo avrà un throughput di  $\frac{R}{10}$ .

# 3.7.3 Altri algoritmi più recenti per il controllo di congestione

Negli algoritmi visti fino ad ora il processo di "rallentamento" della trasmissione avveniva solo in caso di perdita di pacchetti, questo però permette di regolare la banda solo quando è troppo tardi, in quanto deve avvenire una perdita prima che il mittente si renda conto che c'è una congestione. Per ovviare a questo problema sono stati introdotti nuovi algoritmi che permettono di regolare la banda. Questi algoritmi sono:

- CUBIC
- BBR
- QUIC

#### CUBIC

L'algoritmo CUBIC fa variare la lunghezza della finestra di congestione secondo una funzione cubica nel tempo, questo ne migliora la scalabilità e la stabilità. Questo algoritmo è stato introdotto nel kernel di Linux a partire dalla versione 2.6.19, mentre in Windows è stato introdotto a partire dal 2017.

**Principi del funzionamento** Per un migliore utilizzo e stabilità della rete CUBIC usa sia sia la parte concava che quella convessa della funzione cubica per regolare la finestra di congestione.

$$\mathtt{CWND}_{cubic}(t) = C(t - K)^3 + \mathtt{CWND}_{max}$$

Dove C è una costante,  $K = \sqrt[3]{\frac{\text{CWND}_{max}(1-\beta)}{C}}$  e CWND<sub>max</sub> è la dimensione massima della finestra di congestione. Per lo standard RFC 8312 C = 0.4 e  $\beta = 0.7$ , ma dopo che è stata rilevata una congestione allora  $\beta = 0.5$ . Inoltre questo algoritmo è "TCP-friendly" ovvero non penalizza i flussi TCP legacy che condividono la stessa rete.

#### BBR - Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time

L'algoritmo BBR è un algoritmo di controllo di congestione che cerca di massimizzare il throughput e minimizzare il ritardo. Questo algoritmo è stato introdotto da Google nel 2016 e si basa non sul rilevamento di perdite ma su due parametri:

- Bottleneck Bandwidth La banda disponibile sul bottleneck.
- Round-trip propagation time Il tempo di propagazione del pacchetto.

Il funzionamento a grandi linee prevede la trasmissione di pacchetti ad una velocità che non dovrebbe saturare la rete. Questo infatti è progettato per ridurre la finestra di congestione prima che si verifichi una perdita, in questo modo si dovrebbe riuscire a limitare ritrasmissioni inutili. Un vantaggio di BBR è quello che solo il server lo deve implementare e non anche il client. Il concetto usato è quello di pacing ovvero inserisco nuovi pacchetti nella CWND solo quando il nodo più lento della rete è pronto a riceverli.

Migliore produttività Secondo Google BBR con un link a 10 Gbps che invia dati lungo un percorso con RTT di 100ms con tasso di perdita dell'1% riesce a raggiungere un throughput di 3,3Mbit/s con CUBIC e di 9100Mbit/s con BBR. Questo è ideale nel caso di connessioni HTTP/2 che sfruttano una singola connessione per trasmettere dati.

Latenza inferiore BBR riesce a mantenere una latenza inferiore rispetto a CUBIC in quanto riesce a mantenere la banda costante e non satura la rete. Vari studi (sempre di *Google*) hanno dimostrato che su un collegamento di 10 Mbps con RTT di 40 ms ed un *bottleneck* di 1000 pacchetti la latenza di BBR è di soli 43 ms contro i 1090 ms di CUBIC.

#### QUIC - Quick UDP Internet Connections

QUIC è un protocollo di trasporto sviluppato da Google nel 2012 e si prefissa il raggiungimento di due obbiettivi:

- Evitare fenomeni di head-of-line blocking
- Ridurre la latenza di TCP

QUIC può essere implementato a livello applicazione, oltre che a livello di kernel. Lo use case di questo dovrebbe essere quello delle connessioni HTTP/3. Il principio di funzionamento di questo è che i pacchetti vengono trasmessi tramite una connessione UDP e non TCP, questo permette di evitare i problemi di head-of-line blocking in quanto se un pacchetto viene perso allora non si bloccano tutti i pacchetti successivi. Inoltre QUIC permette di ridurre l'overhead di connessione in quando incorpora in se stesso lo scambio delle chiavi (o handshake) di TLS.

# 3.7.4 Conclusioni

# Meglio dunque TCP o UDP?

La scelta tra TCP e UDP dipende da cosa si vuole fare, se si vuole trasmettere dati in modo affidabile e si vuole evitare di saturare la rete allora si deve usare TCP, se invece si vuole trasmettere dati in modo veloce e non si vuole preoccuparsi di perdite di pacchetti allora si deve usare UDP. Questa scelta però non è così libera come sembra, in quanto se si vuole usare il protocollo QUIC necessitiamo di connessione UDP ma molta della nostra infrastruttura blocca le connessioni di questo tipo in quanto non avviene un controllo di congestione e quindi si rischia di saturare la rete. Google ha provato a mostrare come QUIC sia migliore di TCP cercando di "sbloccare" la rete per questo tipo di connessioni, detto ciò i prodotti della serie chromium aprono in contemporanea una connessione TCP e una connessione UDP e scelgono quella che ha il throughput migliore.

# Cambio di rete

Con le connessioni TCP le *socket* vengono identificate dalla quadrupla: (IP M.,IP D., Porta M., Porta D.), se si cambia rete allora si cambia anche l'indirizzo IP e quindi la connessione TCP viene persa. Con QUIC invece la connessione viene mantenuta in quanto la *socket* è identificata da un ID e non dall'indirizzo IP.