Appunti di Reti

Luca Facchini

Matricola: 245965

Corso tenuto dal prof. Casari Paolo Università degli Studi di Trento

A.A. 2024/2025

Sommario

Appunti del corso di Reti, tenuto dal prof. Casari Paolo presso l'Università degli Studi di Trento. Corso seguito nell'anno accademico 2024/2025.

Dove non specificato diversamente, il le immagini e i contenuti sono tratti dalle slide del corso del prof. Casari Paolo (paolo.casari@unitn.it)

Indice

1	Intr	roduzion	e	4
	1.1	Cos'è int	ternet?	4
	1.2	Ai confii	ni della rete	4
		1.2.1 F	Reti d'accesso e mezzi fisici	4
				4
		1.2.3 F	TTTH - Fiber To The Home	5
		1.2.4 A	Accesso aziendale: reti locali (LAN)	5
				5
	1.3	Al nucle	o della rete	5
2	T1 T.	ivollo A	pplicazione	6
4	2.1			6
	2.1			6
				7
				7
				7
				7
	0.0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
	2.2			9
			8	9
				0
				.1
				.1
		2.2.6 H	$\mathrm{HTTP}/2.0\ldots\ldots\ldots$ 1	
				2
	2.2			.3
	2.3			.3
			Connessione di controllo	
			*	.3
	2.4		lettronica	
				4
				4
			MAP	
	2.5			.5
			Servizi DNS	
			Struttura del DNS	6
				6
			nserire un record	6
	2.6			6
			Distribuzione di File	
		2.6.2 F	Ricerca delle informazioni	.8
	2.7	Cloud C	omputing	8

INDICE

		2.7.1	Content Delivery Network - CDN	19
3	Il L	ivello (di Trasporto	20
	3.1		i a livello di trasporto	20
	3.2		blexing e De-multiplexing	
		3.2.1	De-multiplexing	
		3.2.2	Porte TCP-UDP	
	3.3		orto senza connessione: UDP	
	0.0	3.3.1	Header	
	3.4		imento dati affidabile	
	0.1	3.4.1	ARQ	
		3.4.2	Stop-and-Wait	
		3.4.3	Protocolli con pipelining	23
	3.5		orto Orientato Connessione TCP	25
	0.0	3.5.1	Struttura di un pacchetto TCP	26
		3.5.2	Setup della connessione TCP - handshake	27
		3.5.2	Chiusura della connessione TCP	28
		3.5.4	Tempi RTT e RTO	28
		3.5.5	Controllo di flusso RWND	28
	3.6		pi di controllo di congestione	20 29
	5.0	3.6.1		29 29
	3.7		Cause/costi della congestione	29 29
	5.7	3.7.1	ollo di congestione TCP	30
		3.7.1 $3.7.2$	TCP congestion control: additive increase multiplicative decrease (AIMD)	30
		3.7.2 $3.7.3$	Meccanismi per il controllo di congestione	
			Altri algoritmi più recenti per il controllo di congestione	
		3.7.4	Conclusioni	34
4	Il li	vello d	li rete	35
	4.1	Vision	e d'insieme	35
	4.2	Come	è fatto un router	35
		4.2.1	Sistemi di commutazione	35
		4.2.2	Accodamenti	36
	4.3	Il prot	cocollo IP	37
		4.3.1	Il formato del datagram IP (IPv4)	37
		4.3.2	MTU e Frammentazione	38
		4.3.3	Indirizzamento e NAT	38
		4.3.4	Indirizzamento classless	39
		4.3.5	Tipi di indirizzi	40
		4.3.6	Address Resolution Protocol ARP	42
		4.3.7	Internet Control Message Protocol ICMP	43
		4.3.8	Dynamic Host Configuration Protocol DHCP	44
		4.3.9	Il viaggio di un pacchetto	45
		4.3.10	00 1	45
	4.4		colli di instradamento	46
		4.4.1	Link State "Dijkstra"	47
		4.4.2	Internet, AS, OSPF	48
		4.4.3	Routing con distance vector: Bellman-Ford	49
		4.4.4	Intra-AS: Routing Information Protocol (RIP)	51
		4.4.5	Border Gateway Protocol (BGP)	
		1.1.0		$\sigma_{\mathbf{I}}$

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Cos'è internet?

Internet

HostUna rete di milioni di dispositivi collegati detti "Host"

Applicazioni di reteun insieme di applicazioni di rete

Collegamentiuna rete di collegamenti fisici (rame, fibra ottica, onde elettromagnetiche, ecc...). Frequenza di trasmissione è uguale a ampiezza di banda

RouterInstrada i pacchetti verso la destinazione finale

ISPInternet Service Provider

Protocollo Un protocollo definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati fra due o più entità in comunicazione

Standard

RFCRequest for Comments
IETFInternet Engineering Task Force

1.2 Ai confini della rete

Sistemi Terminali (Host)

- 1. Fanno girare i programmi applicativi (Web, email, ecc...)
- 2. Sono situati ai margini della rete

Architettura client-server Host client richiede e riceve i servizi da un programma server in esecuzione su un host server

Peer-to-peer Nessun server fisso, i peer sono client e server allo stesso tempo (es. BitTorrent, Skype)

1.2.1 Reti d'accesso e mezzi fisici

1.2.2 Accesso residenziale: punto-punto

 ${f Modem\ dial-up}\$ Fino a 56 kbp/s (mai raggiunti) su linea telefonica, non si può telefonare e navigare contemporaneamente

DSL - Digital Subscriber Line Installazione da parte di un ISP, fino a 1-5 Mbps in upstream e 10-50 Mbps in downstream, linea dedicata

1.2.3 FTTH - Fiber To The Home

Fibra ottica Fino a 2.5 Gbps in upstream e 2.5 Gbps in downstream

1.2.4 Accesso aziendale: reti locali (LAN)

LAN Una Local Area Network, o LAN, collega i sistemi terminali di aziende e università all'edge router

Ethernet

Velocità 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps Moderna Configurazione: sistemi terminali collegati a switch, switch collegato a router

1.2.5 Acceso wireless

Wireless LANs Wi-Fi2.4 GHz, 5 GHz, 802.11b/g/n/ac Cellular networks3G, 4G, 5G

1.3 Al nucleo della rete

La rete solitamente è composta da una maglia di router interconnessi, questi lavorano per trovare la migliore strada per arrivare alla destinazione più velocemente possibile

Commutazione di circuito Esistono delle risorse punto-punto riservate alla comunicazione Time Division MultiplexingIl tempo è diviso in slot, ogni slot è assegnato ad una connessione diversa Frequency Division MultiplexingLa banda è divisa in frequenze, ogni frequenza è assegnata ad una connessione diversa.

Capitolo 2

Il Livello Applicazione

2.1 principi delle applicazioni di rete

2.1.1 Architetture di rete

Esistono varie architetture per le applicazioni di rete, tra le quali:

- Client-Server
- Peer-to-Peer
- Architetture ibride
- Cloud Computing

Client - Server

In questa architettura esistono due ruoli principali:

Server Il server è un host sempre attivo con un indirizzo permanente e molto spesso difficile da scalare

Client Il client comunica col server, inoltre a differenza del server può disconnettersi temporaneamente e inoltre può avere un indirizzo IP dinamico. Generalmente i client non comunicano tra di loro.

Architettura P2P pura

In questa architettura **non c'è** sempre un server attivo, vengono eseguire **coppie arbitrarie** di host che comunicano tra di loro. Infine i **peer** non devono necessariamente essere sempre attivi e possono avere un **indirizzo IP dinamico**.

Architetture ibride

In queste architetture si ha una combinazione tra client-server e P2P, ad esempio un server con peer che comunicano tra di loro. Un esempio di architettura ibrida è Skype, oppure un applicativo di messaggistica istantanea dove le chat sono P2P ma l'individuazione degli utenti è fatta tramite un server centrale.

Cloud Computing

In questa architettura si ha un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare archiviare e/o elaborare dati tramite l'utilizzo di risorse distribuite. La creazione di copie di sicurezza dette backup

è automatica e l'operabilità si trasferisce online. I dati sono memorizzati in **server farm** generalmente localizzate nei paesi di origine del service provider.

2.1.2 Struttura delle applicazioni di rete

Processi del sistema operativo

Processo: Programma in esecuzione su un host.

All'interno di uno stesso host due processi comunicano utilizzando **schemi interprocesso** (definiti dal S.O.)

Processi su host diversi comunicano tramite messaggi scambiati tramite la rete.

Processo client processo che inizia la comunicazione

Processo server processo che attende di essere contattato

Socket

Socket Un processo che invia/riceve messaggi a/da il suo **socket**. Un socket è analogo ad una porta

2.1.3 Indirizzamento

IP Per identificare un host in modo univoco si usa un indirizzo IP che è formato da 32 bit.

Numeri di porta L'indirizzo IP però non è sufficiente ad identificare un processo all'interno dell'host per questo definiamo dei numeri di porta.

2.1.4 Protocolli a livello applicazione

Definizioni

I protocolli a livello applicazione definiscono:

- Tipi di messaggi scambiati
- Sintassi dei messaggi
- Semantica dei campi dei messaggi
- Regole per determinare quando e come i processi inviano e ricevono messaggi

Protocolli dominio pubblico Alcuni protocolli sono di pubblico dominio definiti nelle **RFC** (Request for Comments) della **IETF** (Internet Engineering Task Force). Questi consentono interoperabilità tra diversi host, esempi di protocolli a pubblico dominio sono: **HTTP**, **SMTP**...

Protocolli proprietari Altri protocolli sono proprietari, ad esempio Skype.

2.1.5 Servizi di trasporto

Come segliere il protocollo di trasporto

Perdita di dati Applicazioni che richiedono trasmissione affidabile dei dati (es. file transfer) richiedono un protocollo di trasporto affidabile

Temporizzazione Applicazioni che richiedono bassa latenza (es. VoIP) richiedono un protocollo di trasporto con bassa temporizzazione

[&]quot;Appunti di Reti" di Luca Facchini

Throughput Applicazioni che richiedono alto throughput richiedono un protocollo di trasporto con alto throughput

Sicurezza Applicazioni che richiedono sicurezza (es. trasferimento di file) richiedono un protocollo di trasporto sicuro

Applicazione	Tolleranza al- la perdita di dati	Throughput	Sensibilità al tempo
Trasferimento file	No	Variabile	No
Posta elettronica	No	Variabile	No
Documenti Web	No	Variabile	No
Audio/video in tempo reale	Sì	Audio: da 5kbit/s a 1Mbit/s Video: da 10kbit/s a 5Mbit/s	Sì, centinaia di ms
Audio/video memorizzati	Si	come sopra	Sì, pochi secondi
Giochi interattivi	Sì	Fino a pochi kbit/s	Sì, centinaia di ms
Messaggistica istantanea	No	Variabile	Sì e no

TCP / UDP

TCP Transmission Control Protocol è un protocollo di trasporto affidabile e orientato alla connessione. TCP ha un controllo di flusso e controllo di congestione, non offre temporizzazione e garanzie su un'ampiezza di banda minima, sicurezza.

UDP User Datagram Protocol è un protocollo di trasporto inaffidabile fra i processi d'invio e di ricezione. UDP non offre controllo di flusso, controllo di congestione, temporizzazione, garanzie su un'ampiezza di banda minima, sicurezza.

Applicazione	Protocollo a livello applicazione	Protocollo di trasporto
Posta elettronica	SMTP [RFC 2821]	TCP
Accesso a terminali remoti	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
Trasferimento file	FTP [RFC 959]	TCP
Multimedia in streaming	HTTP [RFC 2616], RTP [RFC 3550]	TCP, UDP
Telefonia Internet	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], Proprietario	Tipicamente UDP

2.2 Web e HTTP

2.2.1 Terminologia

Pagina Web Una pagina web è costituita da oggetti

Oggetto Un oggetto può essere una pagina HTML, un'immagine, un'applet, un'audio, un'video, ...

un file HTML è un file base per formare una pagina web. Suddetto file è scritto tramite l'HyperText Markup Language che include diversi oggetti referenziati

URL Ogni oggetto è referenziato tramite un URL (Uniform Resource Locator)

Esempio di URL

http://www.sito.com/folder/file.html

http Protocollo di trasferimento

www.sito.com Nome del server

folder Cartella in cui si trova il file

file.html Nome del file

2.2.2 Introduzione a HTTP

Overview L'HTTP (HyperText Transfer Protocol) è un protocollo di livello applicazione del web. Sfrutta il modello client-server dove il client invia una richiesta al server che risponde con una risposta contenente il contenuto richiesto e il client visualizza il contenuto.

Usa TCP Il client inizializza una connessione TCP con il server sulla porta 80, il server accetta la connessione TCP del client e si scambiano messaggi HTTP tra il browser e il web-server. Quando il trasferimento è completato la connessione TCP viene chiusa.

Si noti come il protocollo HTTP sia stateless, ovvero non mantiene informazioni sullo stato del client.

Connessioni HTTP

Connessioni non persistenti Almeno un oggetto viene trasmesso su una connessione TCP.

- 1. Il client HTTP inizializza una connessione TCP con un server HTTP sulla porta 80
- 2. Il server HTTP sul host in attesa di una connessione TCP alla porta 80
- 3. Il client HTTP trasmette un messaggio di richiesta con l'URL nella socket della connessione TCP. Il messaggio indica che oggetto si vuole
- 4. Il server HTTP trasmette un messaggio di risposta con l'oggetto richiesto nella socket della connessione TCP
- 5. Il server chiude la connessione TCP
- 6. Il client riceve l'oggetto e visualizza l'oggetto richiesto e all'arrivo del messaggio di risposta chiude la connessione TCP
- Il metodo di connessione non persistente richiede 2 round-trip time (RTT) per ottenere un oggetto.
- Overhead di connessione TCP per ogni oggetto richiesto
- I browser moderni spesso in caso di connessioni non persistenti aprono richieste parallele per ottenere più oggetti contemporaneamente

Connessioni persistenti Più oggetti vengono trasmessi su una connessione TCP

Tipi dei metodi

GET Il client richiede un oggetto al server

POST Il client invia dati al server

HEAD Il client richiede solo l'intestazione dell'oggetto

PUT Il client invia un oggetto al server (da HTTP/1.1)

DELETE Il client cancella un oggetto dal server (da HTTP/1.1)

Messaggio di risposta HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK \Rightarrow Versione del protocollo, codice di stato, frase di stato Connection close \Rightarrow Connessione chiusa Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT \Rightarrow Data e ora Server: Apache/1.3.0 (Unix) \Rightarrow Server web Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 ... \Rightarrow Data ultima modifica Content-Length: 6821 \Rightarrow Lunghezza del contenuto Content-Type: text/html \Rightarrow Tipo di contenuto dati dati dati dati dati \dots \Rightarrow Dati
```

Codici di stato

200 OK \Rightarrow La richiesta è stata completata con successo l'oggetto richiesto è stato trasmesso

301 Moved Permanently ⇒ Il documento richiesto è stato spostato in un'altra locazione

 $400~{
m Bad~Request} \Rightarrow {
m La~richiesta~non~pu\`o~essere~soddisfatta~di~errori~client}$

404 Not Found \Rightarrow Il documento richiesto non è stato trovato sul server

505 HTTP Version Not Supported ⇒ La versione HTTP usata non è supportata dal server

2.2.3 Cookies

I cookies sono composti da quattro componenti:

- 1. Una riga di intestazione nel messaggio di risposta HTTP
- 2. Una riga di intestazione nel messaggio di richiesta HTTP
- 3. Un file mantenuto sul client
- 4. Un database mantenuto sul server

Come vengono usati cookies

Cosa contengono

- Autorizzazione
- Carta per acquisti
- Raccomandazioni
- Stato della sessioni dell'utente

Lo Stato

- Mantengono lo stato del mittente e del ricevente per più richieste
- I messaggi HTTP trasportano lo stato

Privacy

- I cookies possono essere usati per tracciare la navigazione dell'utente
- L'utente può fornire al sito nome e l'indirizzo

2.2.4 Cache web

Obbiettivo: soddisfare le richieste degli utenti senza coinvolgere il server d'origine

Cache è una copia di un oggetto mantenuta da un'entità più vicina all'utente

Il client invia una richiesta al server proxy, il server proxy invia la richiesta al server d'origine se l'oggetto non è in cache, altrimenti il server proxy invia l'oggetto al client.

Vantaggi Riduzione del tempo di risposta, riduzione del traffico di rete, riduzione del carico sui server d'origine

Perchè viene usata Viene usata per ridurre il tempo di risposta e il traffico di rete, in certe situazioni delle istituzioni si possono dotare di un cache interna per ridurre il traffico di rete verso l'esterno e per ridurre il tempo di risposta.

GET condizionale Il client può chiedere al server proxy di inviare l'oggetto solo se è stato modificato, in caso contrario il server proxy invia un messaggio di risposta con codice 304 (Not Modified) e l'oggetto non viene inviato. Il controllo viene eseguito tramite un header If-Modified-Since che contiene la data dell'ultima modifica dell'oggetto.

$2.2.5 \quad \text{HTTP}/1.0 \text{ e HTTP}/1.1$

HTTP/1.0

- Connessioni non persistenti
- Ogni oggetto richiede una connessione TCP separata
- Non supporta proxy
- Non supporta cache

HTTP/1.1

- Connessioni persistenti
- Pipelining
- Host Virtuale
- Cache
- Cookies
- Connessioni persistenti

- Pipelining
- Host Virtuale
- Cache
- Cookies

$2.2.6 \quad HTTP/2.0$

HTTP/2 rappresenta una evoluzione di HTTP/1.1, il protocollo è focalizzato sulle prestazioni, specificatamente sulla latenza percepita. Obbiettivo di HTTP/2 è di avere una unica connessione per browser.

Framing binario

Nuovo livello di framing binario per incapsulare i messaggi HTTP, in questo modo la semantica HTTP rimane invariata ma la codifica in transito è differente. Tutte le comunicazioni HTTP/2 sono suddivise in messaggi più piccoli, ognuno dei quali codificano un formato binario, inoltre sia il client che il server possono inviare messaggi in qualsiasi momento.ù

Stream, messaggi e frame

Tutte le comunicazioni vengono eseguite all'interno di una connessione TCP bidirezionale, ogni **stream** ha un identificativo univoco con priorità. Ogni messaggio è un messaggio HTTP logico (richiesta/risposta). Il frame è la più piccola unità di comunicazione di un certo tipo specifico di dati.

Multiplexing di richieste e risposte In HTTP/1.x se il client esegue più richieste in parallelo per migliorare le prestazioni deve usate TCP multiple (HTTP/1.1 o HTTP/1.2) oppure aprire una nuova connessione (HTTP/1.0). Grazie al framing binario di HTTP/2 è possibile rimuovere queste limitazioni consentendo il multiplexing di richieste e risposte.

Priorità degli streamL'ordine nel quale i frame vengono inviati dal client o dal server influenza le prestazioni, per questo motivo HTTP/2 supporta di associare a ciascun stream una priorità e delle dipendenze. Infatti ogni stream può avere un peso tra 1 ovvero il peso minimo e 256 ovvero il peso massimo, inoltre uno stream può avere un elenco di dipendenza su altri stream. Grazie a questa funzionalità il client costruisce un "albero di priorità" in modo da ottimizzare il caricamento della pagina.

Server Push Il server può inviare più risposte per una singola richiesta (se ad esempio è necessaria una dipendenza per il caricamento della pagina) in modo da ridurre il tempo di caricamento della pagina senza dover attendere la richiesta del client.

2.2.7 Transport Layer Security (TLS)

Il TLS ovvero **Transport Layer Security** è un protocollo crittografico che permette una comunicazione sicura da sorgente a destinatario fornendo: **Autenticazione**, **Integrità dei dati** e **Confidenzialità**. ¹ Il funzionamento del TLS può essere riassunto in tre fasi:

- 1. Negoziazione fra client e server per stabilire l'algoritmo di crittografia da usare
- 2. Scambio delle chiavi per la crittografia e autenticazione della comunicazione
- 3. Cifratura simmetrica dei dati e autenticazione dei dati

¹Più sulla sicurezza di computer e reti in: "Appunti di Introduction to Computer and Network Security" di Luca Facchini

2.2.8 HTTPS

HTTPS è un protocollo di comunicazione sicura che estende HTTP aggiungendo una crittografia tramite TLS. Il protocollo HTTPS usa la porta 443 e permette tutti i vantaggi di TLS come l'autenticazione, l'integrità dei dati e la confidenzialità. Questo però non significa che tutto il traffico dei livelli inferiori sia crittografato, infatti solo il traffico (header e dati) del livello applicazione è crittografato.

2.3 FTP - File Transfer Protocol

FTP Il File Transfer Protocol è un protocollo di trasferimento di file che permette di trasferire file tra un host e un server. FTP è un protocollo stateful che mantiene lo stato del client e del server durante la sessione. Lo standard FTP è definito nella RFC 959 e usa una porta standard di 21.

2.3.1 Connessione di controllo

Connessione di controllo La connessione di controllo è usata per inviare comandi tra il client e il server. I comandi sono inviati in **ASCII** e i comandi sono **case-insensitive**. La connessione di controllo è **stateful** e mantiene lo stato del client e del server durante la sessione. La connessione di controllo usa la porta 21, mentre la connessione dati usa la porta 20, questo è un esempio di protocollo con **controllo fuori banda**.

2.3.2 Comandi & Risposte FTP

Comandi FTP

USER username Autenticazione con l'username

PASS password Autenticazione con la password

LIST Mostra i file nella directory corrente

RETR filename Recupera un file dalla directory corrente

STOR *filename* Memorizza un file nella directory corrente

Risposte FTP

331 Username OK, password richiesta

125 Connessione dati aperta, inizio trasferimento

425 Connessione dati non aperta

452 Errore di memorizzazione

2.4 Posta Elettronica

Introduzione Per la gestione della posta elettronica esistono 3 componenti principali:

- Agente utente
- Server di posta
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Agente utente de detto anche "mail reader" e permette di comporre, modificare e leggere i messaggi di posta elettronica. I messaggi in uscita o in arrivo vengono memorizzati sul server di posta che è sempre attivo.

Server di postaContiene la Casella di posta che contiene i messaggi in arrivo, ha una coda di messaggi in uscita ed usa il protocollo SMTP tra server di posta per inviare messaggi di posta elettronica, in quanto il protocollo SMTP richiede che il server ricevente sia sempre in ascolto.

2.4.1 SMTP

Il protocollo **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo di livello applicazione che permette di inviare messaggi di posta elettronica tra server di posta. Il protocollo **SMTP** usa la porta **25** ed è un protocollo **stateless**.

Fasi del trasferimento Il trasferimento di un messaggio di posta elettronica avviene in tre fasi:

Handshaking Il client apre una connessione TCP con il server di posta, il server risponde con un messaggio di benvenuto

trasferimento Il client invia il messaggio, il server accetta il messaggio e lo deposita nella casella di posta del destinatario

Chiusura Il client chiude la connessione

Iterazione comando/risposa I comando usano ASCII a 7 bit e sono case-insensitive, le risposte sono codificate con un codice a tre cifre.

Note finali

- Il protocollo usa connessioni **persistenti**
- Il protocollo richiede che il messaggio (intestazione e corpo) sia nel formato ASCII a 7 bit
- Il protocollo prevede che <CR><LF>. <CR><LF> sia usato per terminare il messaggio

Formato dei messaggi di posta elettronica

Intestazione contiene i mittenti, i destinatari, il soggetto, la data e l'ora

riga vuota separa l'intestazione dal corpo

Corpo contiene il testo del messaggio

2.4.2 POP3

Il protocollo **POP3** (Post Office Protocol 3) è un protocollo di livello applicazione che permette di scaricare i messaggi di posta elettronica dal server di posta. Il protocollo **POP3** usa la porta **110** ed è un protocollo **stateful**.

Fasi del trasferimento Il trasferimento di un messaggio di posta elettronica avviene in tre fasi:

autorizzazione Il client apre una connessione TCP con il server di posta, il client si autentica con il server

trasferimento Il client scarica i messaggi di posta elettronica

Chiusura Il client chiude la connessione

Comandi POP3

USER Autenticazione

PASS Password

LIST Lista dei messaggi

RETR Recupera un messaggio

DELE Cancella un messaggio

QUIT Chiude la connessione

2.4.3 IMAP

Il protocollo **IMAP** (Internet Message Access Protocol) è un protocollo di livello applicazione che permette di scaricare i messaggi di posta elettronica dal server di posta. Il protocollo **IMAP** usa la porta **143** ed è un protocollo **stateful**.

Fasi del trasferimento Il trasferimento di un messaggio di posta elettronica avviene in tre fasi:

autorizzazione Il client apre una connessione TCP con il server di posta, il client si autentica con il server

trasferimento Il client scarica i messaggi di posta elettronica

Chiusura Il client chiude la connessione

Comandi IMAP

LOGIN Autenticazione

SELECT Seleziona una casella di posta

FETCH Recupera un messaggio

STORE Modifica lo stato di un messaggio

LOGOUT Chiude la connessione

2.5 DNS

Introduzione

Domain Name Sysyem Il **DNS** consiste in un *database distribuito* implementando una gerarchia di *server DNS*. Il *DNS* è un protocollo a livello applicazione che consente agli host e ai router di comunicare per *risolvere* i nomi degli host in indirizzi IP.

2.5.1 Servizi DNS

- Traduzione degli hostname in indirizzi IP
- Host aliasing Un host può avere più nomi
- Mail server aliasing Un host può avere più server di posta
- Payload distribution Distribuzione del carico tra i server

Perchè non centralizzare DNS

- Singolo punto di fallimento
- Traffico di rete
- Database centralizzato distante
- Manutenzione

2.5.2 Struttura del DNS

In generale i server DNS sono organizzati in una struttura gerarchica a **albero** dove il nodo radice è il server DNS radice (13 al mondo) esistono dei server di DNS di nomi di primo livello (com) (TLD) e infine i server di DNS autoritativi usati per un dominio di secondo livello (google.com)

Server DNS locali Ogni ISP ha un server DNS locale che si occupa di tradurre i nomi degli host in indirizzi IP

2.5.3 Resource Record RR

Resource Record Un RR è una tupla che contiene i seguenti campi:

- Name Il nome del dominio
- Value Il valore del campo
- Type Il tipo di record
- TTL Il tempo di vita del record

Tipi di RR

- A Indirizzo IP name: hostname value: IP
- NS Server di nomi name: dominio value: hostname
- CNAME Nome canonico name: alias value: hostname
- MX Mail server name: dominio value: hostname

2.5.4 Inserire un record

Esempio Abbiamo avviato la nuova società

- Registriamo il nome "foo.com" presso un registrar
- Otteniamo un indirizzo IP per il nostro server web (host)
- Diamo al nostro registrar l'indirizzo IP del nostro server web e il nome del nostro server web. Esempio records: (foo.com, dns1.foo.com, NS), (dns1.foo.com, 211.211.211, A)

2.6 Condivisione di file P2P

La condivisione di file in modalità P2P non prevede un *server* sempre attivo, ma un numero arbitrario di coppie di *host* o *peer* che comunicano direttamente tra di loro. I *peer* non devono essere sempre attivi e inoltre possono cambiare indirizzo IP.

2.6.1 Distribuzione di File




Figura 2.1: Distribuzione di file in modalità P2P

Domanda: Tenendo a mente la soprastante figura, ci si può chiedere: Quanto tempo ci vuole per distribuire un file da un server a N peer?

Consideriamo: U_s il bitrate in uscita del collegamento di accesso del server, U_i bit rate di upload del collegamento di accesso dell i-esimo peer e d_i il bitrate di download del collegamento di accesso dell i-esimo peer.

Soluzione server-client In una architettura server-client il tempo di distribuzione è dato dal server che deve inviare N copie moltiplicato per la dimensione del file F il tutto diviso per il bitrate in uscita del server U_s , quindi in formula: $T = \frac{N \cdot F}{U_s}$. Ora il client i-esimo impiega il tempo F/d_i per scaricare il file. Per calcolare il tempo per distribuire il file F su N client è uguale al massimo tra il tempo impiegato dal server per la trasmissione (U_s) e dal tempo massimo impiegato da un client per scaricare il file (d_i) , quindi $d_{cs} = \max\left\{\frac{F}{U_s}, \frac{F}{\min(d_i)}\right\}$. Notare come il tempo di distribuzione aumenta linearmente rispetto al numero di peer.

Soluzione per P2P In una architettura P2P per calcolare il tempo di distribuzione dobbiamo prima sapere quanto tempo impiega server per inviare la prima copia del file $T_s = \frac{F}{U_s}$ e poi necessitiamo di sapere quanto tempo impiega l'i-esimo client per scaricare il file: $T_i = \frac{F}{d_i}$. Dato che poi il per che ha scaricato il file poi può trasmetterlo a sua volta allora il puù veloce tasso di upload è: $U_s + \sum_i U_i$. Il tempo totale è dato dunque dal massimo tra: tempo di invio prima copia, tempo massimo di un per e il tempo di invio di tutte le copie $(\frac{NF}{U_s\sum_i U_i})$, quindi in modo formulare: $d_{P2P} = \max\left\{\frac{F}{U_s}, \frac{F}{\min(d_i)}, \frac{NF}{U_s + \sum_i u_i}\right\}$. Notare come il tempo di distribuzione a meno di un tempo costate per l'invio della prima copia si riduce all'aumentare del numero di peer.

BitTorrnet

Introduzione Nel protocollo di *BitTorrent* si usa la distribuzione di file in modo P2P ma sono presenti dei *server* detti *tracker* che mantengono una lista di *peer* partecipanti alla rete. Un nuovo *peer* che vuole scaricare un file si connette al *tracker* e ottiene la lista che stanno scaricando il file. Il *peer* scarica il file da più *peer* contemporaneamente, andando quindi a costituire una rete *torrent*.

Caratteristiche I file vengono divisi in chunk da 256kB, quando un peer entra a far parte del torrent non possiede nessun chunk, dunque si registra al server tracker che gli assegna una lista di neighbors ovvero vicini dai quali scaricherà i chunk del file, quando un chunk è scaricato il peer lo condivide con gli altri alimentando l'effetto tit-for-tat. Una volta che il file è scaricato nella sua completezza il peer può lasciare la rete egoisticamente (leech) o contribuire a questa (seeder)

2.6.2 Ricerca delle informazioni

I sistemi di tipo P2P devono in qualche modo fornire un indice della posizione dei *peer* e di in quali di questi si può trovare un particolare file, solitamente questo viene fatto attraverso una *Distributed hash table*.

File sharing e-mule

In un sistema come *e-mule* l'indice tiene traccia dinamicamente della posizione dei file che i *peer* condividono, questi condividono i file disponibili. Un nuovo *peer* cerca nell'indice quello che vuole trovare e poi stabilisce una connessione diretta al *peer* contenete il file cercato.

Messaggistica istantanea

Nel caso della messaggistica istantanea l'indice crea una corrispondenza tra utenti e posizione (ip), quando un utente si registra all'applicazione informa il server della sua posizione, per inviare un messaggio ad un utente il *peer* chiede al server la posizione dell'utente e poi stabilisce una connessione diretta.

Directory centralizzata

Nel caso di *napster* invece quando un *peer* si connette alla rete informa il server centrale del suo indirizzo ip e del contenuto condiviso, se un altro *peer* cerca il contenuto dal server centrale allora questo restituisce l'indirizzo ip del *peer* che condivide il file e il *peer* può scaricare il file direttamente.

Problemi In primo luogo questa directory centralizzata costituisce un Single point of failure, inoltre essendo un solo punto questo è un importante bottleneck infine se vengono condivisi file protetti da copyright il server centrale ne è responsabile.

Query flooding

Un sistema che adotta il query flooding è completamente distribuito senza un server centrale, ogni peer mantiene un indice locale dei file condivisi e quando un peer cerca un file invia una query a tutti i peer vicini che se non hanno il file cercato inoltrano la query ai loro vicini e così via. Questo sistema è molto efficiente ma può generare un grande traffico di rete. Una volta trovato il file viene istituita una connessione diretta TCP tra i due peer. Questo sistema è molto efficiente ma può generare un grande traffico di rete ed è soggetto ad attacchi di tipo DoS, se viene richiesto un file inesistente la query viene inoltrata a tutti i peer della rete.

2.7 Cloud Computing

Introduzione Il cloud computing prevede che uno o più server reali, organizzati in una architettura ad alta affidabilità e fisicamente collocati in un data center del fornitore del servizio. Il fornitore espone delle interfacce per elencare e gestire i propri servizi, un utente amministratore usa queste selezionando i servizi richiesti per accedervi o amministrarlo, infine un utente finale può accedere ai servizi tramite un'interfaccia web o un'applicazione.

Criticità

- Privacy & Sicurezza I dati sono memorizzati in un server remoto
- Continuità del servizio I servizi sono soggetti a interruzioni e necessitano di connessione internet
- Problemi internazionali di natura economico-politica I dati possono essere soggetti a leggi di paesi diversi
- Difficoltà di migrazione I dati possono essere difficili da migrare una volta che sono stati caricati

2.7.1 Content Delivery Network - CDN

Introduzione Una CDN è un sistema di server distribuiti che lavorano insieme per fornire contenuti web ad utenti finali con prestazioni elevate e alta affidabilità. Una CDN è composta da server detti edge server che sono distribuiti in tutto il mondo, un server centrale detto origin server che contiene i contenuti originali e un server detto DNS server

Esempio

- Un utente richiede un oggetto
- Il DNS server determina il edge server CDN più vicino all'utente
- Il edge server richiede l'oggetto all'origin server e lo memorizza
- Il edge server invia l'oggetto all'utente
- Il edge server memorizza l'oggetto per un certo periodo di tempo
- Se un altro utente richiede lo stesso oggetto il edge server lo invia direttamente
- Se l'oggetto non è più richiesto il edge server lo elimina
- Se l'oggetto cambia il edge server lo richiede all'origin server

Conclusione "There is no cloud, it's just someone else's computer"

Capitolo 3

Il Livello di Trasporto

Obbiettivi

• Capire i principi che sono alla base dei servizi di livello di trasporto:

Multiplexing/de-multiplexing

Trasferimento dati affidabile

Controllo di flusso

Controllo di congestione

• Descrivere i protocolli del livello di trasporto di Internet:

TCP: Trasposto orientato alla connessione

Controllo di congestione TCP

UDP: Trasporto non orientato alla connessione

3.1 Servizi a livello di trasporto

Introduzione I protocolli di trasporto forniscono la comunicazione logica tra processi applicativi di host diversi. I protocolli di trasporto vengono eseguiti negli host "terminali" ovvero quelli che generano o consumano i dati. Dal lato di inviante il protocollo di trasporto divide in diversi segmenti i dati ricevuti dal livello di applicazione e li invia al livello di rete. Dal lato di ricevente il protocollo di trasporto riassembla i segmenti ricevuti e li invia al livello di applicazione.

TCP Il **TCP** (Transmission Control Protocol) è un protocollo di trasporto orientato alla connessione. Il TCP fornisce un trasferimento affidabile dei dati, controllo di flusso e controllo di congestione.

UDP L'**UDP** (User Datagram Protocol) è un protocollo di trasporto non orientato alla connessione. L'UDP non fornisce trasferimento affidabile dei dati, controllo di flusso e controllo di congestione.

Servizi non disponibili Al momento in internet non è disponibile un servizio di garanzia su ritardi (latenza), e non è disponibile un servizio di garanzia sulla banda (velocità di trasferimento).

3.2 Multiplexing e De-multiplexing

Introduzione Il multiplexing è il processo di invio di dati da più socket a un'unica connessione, per identificare il socket di destinazione si utilizza un port number. Il de-multiplexing è il processo di invio dei dati ricevuti al socket corretto in base al port number.

3.2.1 De-multiplexing

Come funziona In primo luogo quando l'host riceve un segmento IP contenente: IP del mittente, IP del destinatario, protocollo di trasporto, porta di destinazione e porta di sorgente. L'host utilizza l'indirizzo IP del destinatario e la porta di destinazione per inviare il segmento al processo corretto.

De-multiplexing senza connessione

Per eseguire il de-multiplexing senza connessione si crea un socket per ricevere i dati. Il socket è ora associato a una porta ed a un indirizzo IP. Quando l'host riceve il segmento UDP, viene controllato che il numero di porta di destinazione sia uguale alla porta del socket. Se il numero di porta non corrisponde il segmento viene scartato. Se invece il numero di porta corrisponde il segmento viene inviato al processo associato al socket.




Figura 3.1: De-multiplexing senza connessione

De-multiplexing orientato alla connessione

Quando si utilizza un protocollo orientato alla connessione (TCP), il processo di de-multiplexing è leggermente diverso. Il socket infatti è costituito da quattro parametri: indirizzo IP del mittente, indirizzo IP del destinatario, numero di porta di sorgente e numero di porta di destinazione. Quando l'host riceve un segmento TCP controlla che i quattro parametri del socket corrispondano ai quattro parametri del segmento. Se i parametri non corrispondono il segmento viene scartato, altrimenti viene inviato al processo associato al socket. Un host può supportare più socket contemporaneamente purché cambi almeno uno dei quattro parametri, inoltre i web server sono un chiaro esempio di applicazione che utilizza più socket contemporaneamente (su HTTP/1.0 un socket per ogni richiesta). ¹




Figura 3.2: De-multiplexing orientato alla connessione

¹Se viene allocata una porta ad una connessione, la porta non può essere utilizzata da altre connessioni, quindi nel caso di un *web server* è vero che questo ascolta sulla porta 80, ma quando un client si connette al server, il server apre un socket con una porta dinamica.

3.2.2 Porte TCP-UDP

La destinazione finale di un segmento non è un host ma un processo. L'interfaccia tra l'applicazione e il livello di trasporto è chiamata **socket** o **porta** (nel caso di UDP e TCP). Un **socket** è un indirizzo IP e un numero di porta. Un **port number** è un numero a 16 bit che identifica un processo all'interno di un host. Esiste una mappatura biunivoca tra un **port number** e un processo. I servizi standard utilizzano porte ben note con valori tra 0 e 1023. I processi non-standard e le connessioni in ingresso a un client usano numeri fino a 25535 (16 bit).

Numeri di porte I numeri di porta si classificano come segue:

Statici Per i servizi standard, es. HTTP (80), FTP (21), SSH (22), Telnet (23), SMTP (25), POP3 (110), IMAP (143), HTTPS (443), ecc.

Dinamici (o "ephemeral") per le connessioni in uscita o per porte allocate dinamicamente, es. client web, client FTP, client SSH, client Telnet, client SMTP, client POP3, client IMAP, client HTTPS, ecc.


Inoltre è importante dire che le porte di sorgente e di destinazione non sono le stesse in quanto la porta di sorgente è una porta dinamica assegnata dal sistema operativo.

3.3 Trasporto senza connessione: UDP

Caratteristiche L'UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo di trasporto senza connessione, offre un servizio best effort e non fornisce garanzie di consegna, ordine o duplicazione dei dati. Questo in quanto non ha handshake iniziale e non mantiene alcuno stato di connessione.

Perché esiste UDP Non richiede di stabilire una connessione, è semplice e veloce, Header di segmento corti, senza controllo di congestione.

3.3.1 Header



Struttura del segmento UDP

Figura 3.3: Header di un segmento UDP

Porta di sorgente Numero di porta del processo mittente.

Porta di destinazione Numero di porta del processo destinatario.

Lunghezza Lunghezza del segmento in byte.

Checksum Utilizzato per rilevare errori nel segmento.

Checksum

Il checksum è un campo a 16 bit che viene utilizzato per rilevare errori nel segmento. Questo viene calcolato da entrambe le parti: viene trattato il contenuto come una sequenza di 16 bit e si sommano tutti i bit (se presente riporto questo viene sommato a sua volta) e viene eseguito il complemento a 1. Il mittente invia il checksum calcolato nel segmento e il ricevente calcola il checksum del segmento ricevuto e lo confronta con il checksum ricevuto. Se i due checksum non corrispondono il segmento viene scartato.

3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

3.4.1 ARQ

ARQ o Automatic Repeat reQuest è una classe di protocolli che "cercano" di recuperare i segmenti persi o danneggiati. Questa classe usa dei pacchetti speciali per notificare al mittente che un segmento è stato perso o danneggiato. Questi pacchetti speciali sono chiamati ACK (Acknowledgement) e NACK (Negative Acknowledgement).

Esempi di protocolli basati su ARQ

- Stop-and-Wait
- Go-Back-N
- Selective Repeat
- TCP
- il protocollo MAC (al livello 2) dei sistemi WiFi

3.4.2 Stop-and-Wait

Nel protocollo *Stop-and-Wait* il mittente invia una PDU e ne mantiene una copia in memoria, imposta dunque un *timeout* su quel PDU. Attende poi un ACK dal ricevente, se non riceve l'ACK entro il *timeout* invia nuovamente la PDU. Se invece riceve l'ACK controlla che questo non contenga errori, che sia il numero di sequenza corretto e che sia per la PDU inviata. Se tutto è corretto invia la prossima PDU. Il ricevente quando riceve una PDU controlla che il numero di sequenza sia corretto e che la PDU non abbia errori, se tutto è corretto invia un ACK al mittente, de-capsula la PDU ai livelli superiori. Se sono presenti errori nella PDU il ricevente esegue il *drop* della PDU.

Efficienza dello Stop-and-Wait

Assumendo una banda R=1G-bit/s, 15ms di ritardo di propagazione, lunghezza del messaggio L=8000bit, allora il tempo di trasmissione sarà: $T_{trans}=\frac{L}{R}=\frac{80000}{10^9}=8\mu s.$ Mentre il throughput percepito a livello applicativo sarà: $\frac{L}{T_{trans}+RTT}=\frac{8000}{8\mu s+30ms}=33Kbps.^2$ Dunque anche se la nostra banda è di 1Gbps il throughput percepito a livello applicativo è di 33Kbps, l'efficienza dunque è: $\frac{T_{trans}}{T_{trans}+RTT}=\frac{0.008}{0.008+30}=0.00027$ ovvero 0.027%.

3.4.3 Protocolli con pipelining

I protocolli con *pipelining* permettono di inviare più segmenti successivi senza attendere l'ACK del segmento precedente, si allarga dunque il range dei pacchetti di sequenza accettabili. Questo permette di aumentare l'efficienza del trasferimento dati. Esempio di protocolli con *pipelining* sono *Go-Back-N* e *Selective Repeat*.

²Aggiungiamo della formula il RTT ovvero il *Round Trip Time* che è il tempo che impiega un pacchetto per andare dal mittente al ricevente e ritornare indietro, nel nostro caso lo aggiungiamo per il pacchetto di ACK ed è di 30ms.

Throughput in presenza di pipelining

Assumiamo la stessa situazione precedente ed un pipelining di N=3 allora il throughput sarà: $\frac{3L}{T_{trans}+RTT}=\frac{24000}{8\mu s+30ms}=100Kbps$, questo è un miglioramento del 300% rispetto allo Stop-and-Wait. In generale il throughput rispetto al pipelining con N segmenti in parallelo è: $\frac{N\cdot L}{RTT+T_{trans}}$. Il parametro N è detto window size o "dimensione della finestra".

Definizioni

Finestra di trasmissione W_T Insieme di PDU che il mittente può inviare senza attendere un ACK del ricevente.

Grande al massimo come la memoria allocata dal sistema operativo.

 $|W_T|$ indica la dimensione della finestra.

Finestra di ricezione W_R Insieme di PDU che il ricevente può ricevere può accettare e memorizzare.

Grande al massimo come la memoria allocata dal sistema operativo.

Puntatore low W_{LOW} Indica il primo segmento della finestra di trasmissione W_T .

Puntatore high W_{HIGH} Indica l'ultimo segmento già trasmesso della finestra di trasmissione W_T .




Figura 3.4: Finestre di trasmissione e di ricezione

Acknowledgements - ACK

Esistono vari tipi di ACK a seconda del protocollo utilizzato, abbiamo dunque:

- ACK individuale il cui compito è quello di indicare la corretta ricezione di uno specifico pacchetto ACK(n) vuol dire ho ricevuto il pacchetto n.
- ACK cumulativo il cui compito è quello di indicare la corretta ricezione di tutti i pacchetti fino a quello specificato ACK(n) vuol dire ho ricevuto tutti i pacchetti fino a n (escluso), mi aspetto il pacchetto n.
- ACK negativo o NACK il cui compito è quello di indicare la mancata ricezione di un pacchetto NACK(n) vuol dire non ho ricevuto il pacchetto n, invialo nuovamente.
- Esiste poi la tecnica del "Piggybacking", ovvero l'inserimento dell'ACK (di un pacchetto precedente) all'interno di un pacchetto dati successivo.

Go-Back-N

Quando si sceglie di usare il protocollo del tipo Go-Back-N questo consiste in: il mittente invia fino ad un numero n di pacchetti senza aver ricevuto prima ACK, quando un pacchetto è stato ricevuto correttamente viene inviato un ACK cumulativo, se un pacchetto non è stato ricevuto allora i pacchetti successivi vengono scartati in attesa del pacchetto mancante. Dopo un periodo di timeout il mittente invia nuovamente tutti i pacchetti a partire dal pacchetto mancante, basandosi sull'ultimo ACK ricevuto. La finestra di trasmissione W_T è dunque composta da n pacchetti e non viene spostata finché non si riceve un ACK cumulativo, mentre la finestra di ricezione W_R è composta da un solo pacchetto.

Selective Repeat

Nel paradigma del selective repeat vengono usati ACK singoli, inoltre è presente una finestra di ricezione W_R composta da m pacchetti, ciò significa che anche se un pacchetto ricevuto fuori sequenza viene ricevuto allora questo viene comunque "salvato" all'interno di un buffer in attesa del pacchetto nell'ordine corretto. Anche il mittente in caso di ACK fuori sequenza conserva in memoria questo dato e non lo scarta. Quello che succede se un pacchetto non viene ricevuto ma qualche pacchetto (fino a m-1) successivo viene ricevuto correttamente è che il mittente invia nuovamente solo il pacchetto mancante, mentre i pacchetti successivi, se sono già stati ACK'ati, non vengono inviati nuovamente e la trasmissione riprende dal primo pacchetto non ACK' ato.

Spazio dei numeri di sequenza Solitamente se si hanno k bit a disposizione allora si usa un periodo pari a 2^k , ovvero il periodo massimo con quello spazio di bit. Le finestre di trasmissione per non avere conflitti devono avere somma inferiore al periodo, quindi $|W_T| + |W_R| < 2^k$.

3.5 Trasporto orientato alla connessione TCP

TCP - vari standard RFC Il TCP o Transmission Control Protocol è un protocollo di trasporto orientato alla connessione, è stato standardizzato nel RFC 793 e successivamente aggiornato con il RFC 1122, RFC 1323, 2018, 2581 ed è in continuo aggiornamento. Questo prevede una connessione <u>punto-punto</u> tra mittente e destinatario, è presente un flusso di byte affidabile e consegnato in ordine senza limiti, è presente un meccanismo di pipelining e di controllo di congestione per non sovraccaricare la rete. La connessione inoltre (anche se a livelli inferiori non lo è) è <u>full-duplex</u> ovvero entrambi i lati possono inviare e ricevere dati contemporaneamente. Inoltre il TCP è un protocollo <u>stateful</u> ovvero mantiene uno stato della connessione, infatti si dice che è orientato alla connessione. Infine ha presente un flusso controllato, il trasmettitore non può inviare dati se il ricevente non è pronto a riceverli.

3.5.1 Struttura di un pacchetto TCP




Figura 3.5: Struttura di un pacchetto TCP

Nel pacchetto TCP sono presenti i seguenti campi principali:

Source Port Porta di sorgente.

Destination Port Porta di destinazione.

Sequence Number Numero di sequenza del primo byte del segmento.

Acknowledgement Number Numero di sequenza del prossimo byte atteso.

Data Offset Lunghezza dell'header in parole di 32 bit.

URG Flag che indica la presenza di dati urgenti.

ACK Flag che indica la presenza di un campo ACK.

PSH Flag che indica che i dati devono essere passati al livello superiore.

PST Flag che indica l'inizio di una connessione.

SYN Flag che indica la sincronizzazione dei numeri di sequenza.

FIN Flag che indica la chiusura della connessione.

Window Dimensione della finestra di ricezione. (RWND)

Checksum Utilizzato per rilevare errori nel segmento (contiene oltre ai parametri TCP anche i parametri IP come l'indirizzo IP del mittente e del destinatario, la lunghezza del segmento, il protocollo di trasporto, ecc.).

Urgent Pointer Puntatore ai dati urgenti.

TCP Options Opzioni aggiuntive. (opzionali)

Padding Padding per allineare il segmento a 32 bit.

Data Dati del segmento.

Finestra di ricezione (RWND) La finestra di ricezione è un campo a 16 bit che indica la dimensione della finestra di ricezione del ricevente. Questo campo è utilizzato per il controllo di flusso, infatti il mittente non può inviare dati se la finestra di ricezione del ricevente è piena. La finestra di ricezione è un campo a 16 bit, quindi la dimensione massima della finestra di ricezione è di $2^{16} - 1 = 65535$ byte. In base alla velocità della banda questo campo può essere modificato per evitare che il mittente non sfrutti tutta la banda disponibile.

Numeri di sequenza ACK di TCP I numeri di sequenza di TCP sono a 32 bit, questo significa che il numero di sequenza può variare tra 0 e $2^{32} - 1 = 4294967295$. Il numero di sequenza nella direzione mittente-ricevente può essere diverso da quello nella direzione ricevente-mittente, questo perché i numeri di sequenza sono indipendenti nelle due direzioni, inoltre non è detto che i numeri di sequenza inizino da 0, infatti possono iniziano solitamente da un numero casuale. Durante la trasmissione di un pacchetto mittente-ricevente può essere allegato anche un campo ACK per la conferma della ricezione del pacchetto precedente tra ricevente-mittente (stessa cosa per la direzione opposta).

Lunghezza massima segmento MSS e MTU

In quanto il TCP lavora per byte cerca sempre di non inviare un singolo byte solo in quanto sarebbe uno spreco di risorse e di banda. Allo stesso tempo non si può inviare un segmento troppo grande in quanto potrebbe essere frammentato a livello di rete. Viene dunque introdotta una "lunghezza massima" detta MSS (Maximum Segment Size) che indica la lunghezza massima di un segmento TCP. La MSS è calcolata come la MTU (Maximum Transmission Unit) che è la lunghezza massima di un pacchetto che può essere inviato su una rete a livello di collegamento. A sua volta la MTU viene calcolata da passati al livello data-link e può variare da rete a rete. La MSS si riferisce non alla lunghezza di tutto il segmento TCP ma solo al payload, ovvero il campo dati del segmento TCP.

Come si sceglie MSS? Non esistono meccanismi per comunicarlo, viene dunque adottato un modello del tipo $trial\mathscr{C}$ error, ovvero il mittente invia un segmento con una MSS di dimensione X se si nota che i livelli inferiori sopportano la dimensione X allora si aumenta la dimensione della MSS, altrimenti se si nota che qualche messaggio inizia ad essere perso si riduce la dimensione della MSS.

Valodi di default:

• MTU di ethernet: 1500 byte (payload inseribile al livello 2)

Header IP: 20 byteHeader TCP: 20 byte

• MSS di default: 1460 byte

"Least maximum" La più piccola MTU impostabile per IP è di 576 byte, questo dunque la MSS di minima impostabile è di 536 byte.

3.5.2 Setup della connessione TCP - handshake

La procedura di apertura di una connessione TCP è detta three-way handshake, questa procedura è composta dai seguenti passaggi:

- 1. Host A invia un segmento TCP con il flag SYN impostato a 1 e la porta di sorgente A e la porta di destinazione B.
- 2. Host B riceve il segmento TCP e invia un segmento TCP con il flag SYN impostato a 1 e il flag ACK impostato a 1 (avvenuta la ricezione del segmento di SYN) e la porta di sorgente B e la porta di destinazione A.
- 3. Host A riceve il segmento TCP e invia un segmento TCP con il flag ACK impostato a 1 (avvenuta la ricezione del segmento di SYN) e la porta di sorgente A e la porta di destinazione B.

In tutti questi passaggi il numero di ACK non si riferisce al numero di sequenza del segmento ricevuto ma al numero di sequenza del prossimo segmento atteso. Questo *handshake* è necessario per sincronizzare i numeri di sequenza tra mittente e ricevente.

3.5.3 Chiusura della connessione TCP

La procedura di chiusura di una connessione TCP è detta tearDown, questa richiede che la connessione sia chiusa in tutte e due le direzioni. Esiste una maniera "gentile" per chiudere la connessione che prevede l'invio di un segmento TCP con il flag FIN impostato a 1. A questo punto la controparte riceve il segmento TCP e invia un ACK & FIN, ora la connessione è half-closed ovvero la connessione è chiusa in una direzione ma aperta nell'altra. Quando il primo host riceve ACK & FIN, ora la connessione è chiusa in entrambe le direzioni. Questo meccanismo è necessario per evitare che i segmenti TCP vengano persi durante la trasmissione.

Chiusura con RST Se un host invia un segmento TCP con il flag RST (reset) impostato a 1 allora la connessione viene chiusa immediatamente senza attendere risposta dall'altra parte. Questo meccanismo è utilizzato per chiudere una connessione in modo "brusco" in caso di problemi.

3.5.4 Tempi RTT e RTO

Il TCP deve "impostare" un timeout per l'invio e per la ricezione dei segmenti, questo timeout è detto RTO (Retransmission TimeOut), deve essere dunque un valore superiore al RTT (Round Trip Time) ovvero il tempo che impiega un pacchetto per andare dal mittente al ricevente e ritornare indietro. Il RTT può variare nel tempo, quindi il RTO deve essere impostato in modo dinamico, se è troppo basso si rischia di inviare prematuramente un segmento, se è troppo alto si rischia di "aspettare" per troppo tempo. Quindi in sostanza và prima stimato il RTT e poi impostato il RTO, stimiamo il RTT tramite un sampleRTT ovvero il tempo tra l'invio del pacchetto e la ricezione dell'ACK. Per mantenere il tempo aggiornato ma non troppo sensibile ai "picchi" che si possono verificare sulla rete viene utilizzata la seguente formula:

EstimatedRTT =
$$(1 - \alpha) \cdot \text{EstimatedRTT} + \alpha \cdot \text{SampleRTT}$$

Dove α è un parametro che indica la "sensibilità" del tempo, se α è basso allora il tempo sarà poco sensibile ai picchi, se α è alto allora il tempo sarà molto sensibile ai picchi, questa è una media mobile esponenziale ponderata. Solitamente $\alpha = 0.125$.

Per impostare RTO non ci avvaliamo solamente di questo dato appena ricavato ma anche della deviazione standard del RTT ovvero

$$DevRTT = (1 - \beta) \cdot DevRTT + \beta \cdot |SampleRTT - EstimatedRTT|$$

Dove β è un parametro che indica la "sensibilità" della deviazione standard, se β è basso allora la deviazione standard sarà poco sensibile ai picchi, se β è alto allora la deviazione standard sarà molto sensibile ai picchi, questa è una media mobile esponenziale ponderata. Solitamente $\beta=0.25$. Infine il RTO viene calcolato come:

$$RTO = EstimatedRTT + 4 \cdot DevRTT^4$$

3.5.5 Controllo di flusso RWND

Il TCP implementa un meccanismo di controllo di flusso per evitare che il mittente invii troppi dati al ricevente, questo meccanismo è basato sulla finestra di ricezione W_R , il mittente non può inviare dati se la finestra di ricezione del ricevente è piena. La finestra di ricezione è un campo a 16 bit, quindi la dimensione massima della finestra di ricezione è di $2^{16} - 1 = 65535$ byte. Il mittente invia dati fino a $\min(W_T, W_R)$, dove W_T è la finestra di trasmissione del mittente e W_R è la finestra di ricezione del ricevente. Il ricevente invia un segmento TCP con il campo Window impostato alla dimensione della finestra di ricezione, il mittente legge questo campo e regola la dimensione della finestra di trasmissione in base a questo valore.

 $^{^44}$ è una costante alla quale tutto il mondo si è accordato ed è usato come misura di sicurezza.

3.6 Principi di controllo di congestione

Informalmente la congestione si può tradurre come "troppi trasmettitori stanno mandando troppi dati e la **rete** non riesce a gestirli". Quindi il problema è nella rete e non nel ricevitore. Questo problema si può verificare come: pacchetti persi (buffer overflow) o ritardi (queueing delay). Il controllo di congestione è un insieme di tecniche che permettono di evitare che la rete vada in congestione. Il controllo di congestione è un problema molto complesso e non esiste una soluzione al problema, esistono però delle tecniche che permettono di mitigare il problema.

3.6.1 Cause/costi della congestione

Scenario 1

Assumiamo di avere due trasmettitori e due ricevitori, un router con una coda di dimensione infinita, la capacità del link in uscita è R e non possono esserci ritrasmissioni, allora il throughput massimo per ogni trasmettitore è R/2, ma se entrambi i trasmettitori inviano dati contemporaneamente allora il ritardo salirà asintoticamente con l'avvicinarsi a R/2.

Scenario 2

Assumiamo di avere due trasmettitori e due ricevitori, un router con una coda di dimensione finita, la capacità del link in uscita è R e il mittente ritrasmette i pacchetti in timeout, allora considerando il tasso di arrivo dall'applicazione del mittente λ_{in} e il tasso percepito dal destinatario λ_{out} e il fatto che il mittente invii dati solo quando il router ha spazio nel buffer allora ci troveremmo nel caso ideale ed abbiamo a disposizione un throughput di R/2 per ogni trasmettitore. Se invece il mittente invia dati senza preoccuparsi dello stato del router invia e re-invia i pacchetti in caso di timeout allora per un input di λ_{in} pari a R/2 il throughput in uscita sarà di R/4 (per via delle ritrasmissioni).

3.7 Controllo di congestione TCP

Alcune cose da dire Innanzitutto bisogna dire che non esiste un solo algoritmo per il controllo di congestione, esistono infatti molte varianti, ognuna di queste è stata introdotta per rimuovere delle limitazioni della versione precedente. Inoltre l'implementazione di un algoritmo o di un altro dipende spesso dal sistema operativo. Tutte le implementazioni di TCP ragionano in byte.

Caratteristiche Il controllo di congestione adatta il tasso di trasmissione sulla base delle condizioni della rete, inoltre lo scopo è quello di evitare di saturare e congestionare la rete.

Approcci possibili Esistono due approcci possibili per il controllo di congestione:

• Controllo di congestione end-to-end

Non coinvolge la rete

Si capisce se c'è congestione osservando perdite di pacchetti o ritardi

Metodo usato da TCP

• Controllo di congestione assistito dalla rete

I router forniscono feedback ai trasmettitori

Un singolo bit per indicare la congestione

3.7.1 TCP congestion control: additive increase multiplicative decrease (AIMD)

Approccio

Il mittente aumenta il tasso di trasmissione cercando di occupare la banda disponibile e diminuisce il tasso di trasmissione quando rileva una perdita. Questo algoritmo segue due passi fondamentali:

- Additive Increase Aumenta il tasso di trasmissione di 1 MSS ogni RTT finché non si rileva una perdita.
- Multiplicative Decrease riduce la finestra (tipicamente di un fattore $\frac{1}{2}$) quando si rileva una perdita.

Perché usare AIMD

Per ottenere un fairness tra i trasmettitori, infatti se k sessioni TCP si dividono uno stesso link ed è presente un bottleneck allora la banda percepita da ogni trasmettitore sarà di $\frac{R}{k}$.

Due sessioni in competizione sullo stesso link di banda R allora poniamo un grafico sul quale l'asse delle ascisse è la banda percepita della sessione 1 e l'asse delle ordinate è la banda percepita della sessione 2.




Figura 3.6: Grafico di congestione

Dal grafico si vede come nel tempo le connessioni oscillano verso il punto di intersezione, questo è dovuto al fatto che entrambe le connessioni aumentano la loro banda fino a che non si satura il link, a quel punto entrambe rilevano una perdita e riducono la loro banda dello stesso fattore, questo porta ad un fairness tra le due connessioni.

3.7.2 Meccanismi per il controllo di congestione

Il controllo di congestione gestisce l'adattamento della cosiddetta finestra di congestione (CWND = numero di byte che il mittente può inviare).

In TCP ci sono diversi algoritmi per il controllo di congestione, tra i più famosi ci sono:

• In assenza di perdite

Slow Start

Congestion Avoidance

• Per migliorare l'efficienza di TCP in caso si verifichino perdite

Fast Retransmit

Fast Recovery

In ogni caso: $|W_T| = \min(\texttt{CWND}, \texttt{RWND}) = \min(\texttt{CWND}, |W_R|).$

Slow Start

Il Slow Start è un algoritmo che prevede che per ogni ACK ricevuto aumento di 1 MSS la finestra di congestione, in questo modo la finestra aumenta esponenzialmente. Questo algoritmo è utilizzato quando la connessione è appena stata aperta e non si conosce la banda disponibile. Il Slow Start termina quando la finestra di congestione raggiunge una soglia detta SSThresh (Slow Start Threshold) e si passa al Congestion Avoidance.

Algoritmo della fase slow start

- 1. Inizializzazione
 - \bullet CWND = 1 MSS
 - SSThresh = RWND (o RWND/2)
- 2. ACK valido ricevuto:
 - \bullet CWND = CWND + 1 MSS
 - Sposto W_{LOW} al primo segmento non ACK'ato
 - Se CWND \geq SSThresh allora passo alla fase di Congestion Avoidance
 - \bullet Trasmetto nuovi segmenti (compresi tra W_{LOW} e $W_{HIGH})$
- 3. Se scatta un timeout:
 - Abbasso SSThresh a max(CWND/2,2)
 - Aumento RTO = 2 RTO
 - Reimposto CWND = 1 MSS
 - Ritrasmetto il segmento in timeout

Congestion Avoidance

Il Congestion Avoidance è un algoritmo che prevede che per ogni ACK ricevuto aumento di $MSS \cdot \frac{MSS}{CWND}$ la finestra di congestione, in questo modo la finestra aumenta linearmente. Quindi per ogni RTT in cui ricevo tutti gli ACK attesi allora aumento di un segmento. Questo algoritmo segue un comportamento lineare e non esponenziale.

Algoritmo della fase congestion avoidance

- Se ricevo un ACK valido:
 - $\text{CWND} = \text{CWND} + \frac{\text{MSS}}{\text{CWND}} \text{ (in byte!)}$
 - Sposto W_{LOW} al primo segmento non ACK'ato
 - Trasmetto nuovi segmenti (compresi tra W_{LOW} e W_{HIGH})
- Se scatta un timeout:
 - Passo alla fase di Slow Start
 - Abbasso SSThresh = max(CWND/2, 2)
 - Aumento RTO = 2 RTO
 - Reimposto CWND = 1 MSS
 - Ritrasmetto il segmento in timeout

Parametri i quali possono essere modificati

- CWND (Congestion Window) Dimensione della finestra di congestione.
- SSThresh (Slow Start Threshold) Soglia per il Slow Start.
- RTOT (Retransmission TimeOut) Tempo di ritrasmissione.
- W_{LOW} & W_{HIGH} Puntatori alla finestra di trasmissione.

Fast Retransmit

Il $Fast\ Retransmit$ è un algoritmo che prevede che se il mittente riceve tre ACK duplicati allora ritrasmette il segmento richiesto dal ACK duplicato, inoltre il fatto che il mittente riceva tre ACK duplicati indica che c'è una congestione sulla rete si passa dunque alla fase di $Fast\ Recovery$. Inoltre prendo in considerazione il valore di RECOVER= W_{UP} per determinare quanti segmenti sono stati trasmessi nella rete, in questo modo posso capire quando il processo di $Fast\ Retransmit$ è terminato con successo.

Fast Recovery

Quando ricevo il 3° ACK duplicato entro in Fast Recovery, in questa fase avvengono diversi passaggi per evitare di saturare la rete:

- Al 3° ACK duplicato:
 - SSThresh = CWND/2
 - Supponendo di aver perso solo il segmento in questione: CWND = SSthresh + 3 MSS
 - Non sposto W_{LOW}
- Se arrivano altri ACK duplicati allora:
 - CWND = CWND +1 MSS
 - Non sposto W_{LOW}
- Quando arriva un ACK valido (che comprende RECOVER):
 - CWND = SSthresh
 - Passo alla fase di Congestion Avoidance
 - Sposto W_{LOW} al primo segmento non ACK'ato
- Se arriva un ACK che <u>non</u> comprende RECOVER:
 - Ritrasmetto il primo segmento non ACK'ato
 - CWND = CWND-(numero di segmenti senza ACK)+1
 - Sposto W_{LOW} al primo segmento non ACK'ato




Figura 3.7: Macchina a stati di TCP

Problemi di equità (fairness) in TCP

In quanto le applicazione multimediali usano di rado TCP per la trasmissione (ma usano UDP), queste non sono soggette ai controlli di congestione, quindi le connessioni TCP sono penalizzate. Questo avviene in quanto le connessioni UDP trasmettono a velocità costante indipendentemente da fattori esterni.

Se invece abbiamo due host che usano TCP e uno apre (ad es.) 9 connessioni mentre l'altro ne apre 1 allora il primo avrà un throughput di $\frac{R}{2}$ mentre il secondo avrà un throughput di $\frac{R}{10}$.

3.7.3 Altri algoritmi più recenti per il controllo di congestione

Negli algoritmi visti fino ad ora il processo di "rallentamento" della trasmissione avveniva solo in caso di perdita di pacchetti, questo però permette di regolare la banda solo quando è troppo tardi, in quanto deve avvenire una perdita prima che il mittente si renda conto che c'è una congestione. Per ovviare a questo problema sono stati introdotti nuovi algoritmi che permettono di regolare la banda. Questi algoritmi sono:

- CUBIC
- BBR
- QUIC

CUBIC

L'algoritmo CUBIC fa variare la lunghezza della finestra di congestione secondo una funzione cubica nel tempo, questo ne migliora la scalabilità e la stabilità. Questo algoritmo è stato introdotto nel kernel di Linux a partire dalla versione 2.6.19, mentre in Windows è stato introdotto a partire dal 2017.

Principi del funzionamento Per un migliore utilizzo e stabilità della rete CUBIC usa sia sia la parte concava che quella convessa della funzione cubica per regolare la finestra di congestione.

$$\mathtt{CWND}_{cubic}(t) = C(t-K)^3 + \mathtt{CWND}_{max}$$

Dove C è una costante, $K = \sqrt[3]{\frac{\text{CWND}_{max}(1-\beta)}{C}}$ e CWND_{max} è la dimensione massima della finestra di congestione. Per lo standard RFC 8312 C = 0.4 e $\beta = 0.7$, ma dopo che è stata rilevata una congestione allora $\beta = 0.5$. Inoltre questo algoritmo è "TCP-friendly" ovvero non penalizza i flussi TCP legacy che condividono la stessa rete.

BBR - Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time

L'algoritmo BBR è un algoritmo di controllo di congestione che cerca di massimizzare il throughput e minimizzare il ritardo. Questo algoritmo è stato introdotto da Google nel 2016 e si basa non sul rilevamento di perdite ma su due parametri:

- Bottleneck Bandwidth La banda disponibile sul bottleneck.
- Round-trip propagation time Il tempo di propagazione del pacchetto.

Il funzionamento a grandi linee prevede la trasmissione di pacchetti ad una velocità che non dovrebbe saturare la rete. Questo infatti è progettato per ridurre la finestra di congestione prima che si verifichi una perdita, in questo modo si dovrebbe riuscire a limitare ritrasmissioni inutili. Un vantaggio di BBR è quello che solo il server lo deve implementare e non anche il client. Il concetto usato è quello di pacing ovvero inserisco nuovi pacchetti nella CWND solo quando il nodo più lento della rete è pronto a riceverli.

Migliore produttività Secondo Google BBR con un link a 10 Gbps che invia dati lungo un percorso con RTT di 100ms con tasso di perdita dell'1% riesce a raggiungere un throughput di 3,3Mbit/s con CUBIC e di 9100Mbit/s con BBR. Questo è ideale nel caso di connessioni HTTP/2 che sfruttano una singola connessione per trasmettere dati.

Latenza inferiore BBR riesce a mantenere una latenza inferiore rispetto a CUBIC in quanto riesce a mantenere la banda costante e non satura la rete. Vari studi (sempre di *Google*) hanno dimostrato che su un collegamento di 10 Mbps con RTT di 40 ms ed un *bottleneck* di 1000 pacchetti la latenza di BBR è di soli 43 ms contro i 1090 ms di CUBIC.

QUIC - Quick UDP Internet Connections

QUIC è un protocollo di trasporto sviluppato da Google nel 2012 e si prefissa il raggiungimento di due obbiettivi:

- Evitare fenomeni di head-of-line blocking
- Ridurre la latenza di TCP

QUIC può essere implementato a livello applicazione, oltre che a livello di kernel. Lo use case di questo dovrebbe essere quello delle connessioni HTTP/3. Il principio di funzionamento di questo è che i pacchetti vengono trasmessi tramite una connessione UDP e non TCP, questo permette di evitare i problemi di head-of-line blocking in quanto se un pacchetto viene perso allora non si bloccano tutti i pacchetti successivi. Inoltre QUIC permette di ridurre l'overhead di connessione in quando incorpora in se stesso lo scambio delle chiavi (o handshake) di TLS.

3.7.4 Conclusioni

Meglio dunque TCP o UDP?

La scelta tra TCP e UDP dipende da cosa si vuole fare, se si vuole trasmettere dati in modo affidabile e si vuole evitare di saturare la rete allora si deve usare TCP, se invece si vuole trasmettere dati in modo veloce e non si vuole preoccuparsi di perdite di pacchetti allora si deve usare UDP. Questa scelta però non è così libera come sembra, in quanto se si vuole usare il protocollo QUIC necessitiamo di connessione UDP ma molta della nostra infrastruttura blocca le connessioni di questo tipo in quanto non avviene un controllo di congestione e quindi si rischia di saturare la rete. Google ha provato a mostrare come QUIC sia migliore di TCP cercando di "sbloccare" la rete per questo tipo di connessioni, detto ciò i prodotti della serie *chromium* aprono in contemporanea una connessione TCP e una connessione UDP e scelgono quella che ha il *throughput* migliore.

Cambio di rete

Con le connessioni TCP le *socket* vengono identificate dalla quadrupla: (IP M.,IP D., Porta M., Porta D.), se si cambia rete allora si cambia anche l'indirizzo IP e quindi la connessione TCP viene persa. Con QUIC invece la connessione viene mantenuta in quanto la *socket* è identificata da un ID e non dall'indirizzo IP.

Capitolo 4

Il livello di rete

4.1 Visione d'insieme

Obbiettivo del livello di rete L'obbiettivo principale del livello di rete è quello di permettere la comunicazione tramite reti diverse attraverso apparecchi detti *router* i quali hanno il compito di inoltrare le informazioni verso la destinazione.

Funzioni principali Esistono due funzioni principali del livello di rete:

Inoltro forwarding Questa è una operazione a livello locale che consiste nel prendere un pacchetto in ingresso e inoltrarlo verso l'uscita corretta.

Instradamento *routing* Questa è una operazione a livello globale che consiste nel determinare il percorso migliore per inoltrare un pacchetto verso la destinazione. Per questa operazione si utilizzano degli algoritmi di *routing*.

Queste due funzioni sono legate tra loro, ma possono essere isolate. Infatti convenzionalmente distinguiamo con *control plane* la parte del livello di rete che si occupa dell'istradamento e con *data plane* la parte che si occupa dell'inoltro. Questa distinzione è utile per capire come funzionano i router.

Data Pane Il data plane ha funzione a livello locale ad ogni router, questo è il livello che determina come inoltrare un datagram fornendo la funzione di forwarding.

Control Plane Il control plane ha funzione a livello globale, questo è il livello che determina dove inoltrare un datagram fornendo la funzione di routing.

4.2 Come è fatto un router

Visto a livello "alto" un router è composto da tre livelli principali:

Terminazione di linea Questo è il livello più basso del router, è composto da un'interfaccia di rete che si occupa di ricevere i pacchetti e di inviarli al livello successivo.

Protocollo di livello data link Questo livello si occupa di ricevere i pacchetti dal livello precedente e di inviarli al livello successivo. Inoltre si occupa di fare il controllo degli errori e di gestire il flusso.

Inoltro e buffer Questo è il livello che si occupa di inoltrare i pacchetti verso la destinazione. Inoltre si occupa di fare il buffering dei pacchetti in caso di congestione.

4.2.1 Sistemi di commutazione

I sistemi di commutazione trasferiscono i pacchetti dalle porte di ingresso all'uscita appropriata. Definiamo come tasso di comunicazione la frequenza alla quale i pacchetti vengono portati dall'ingresso all'uscita (spesso è un multiplo della velocità di comunicazione)

Commutazione a memoria

Questo è il metodo più semplice, i pacchetti vengono memorizzati in un buffer comune e poi inoltrati verso l'uscita appropriata. Questo metodo è molto semplice ma ha il problema che la velocità di inoltro è limitata dalla velocità di accesso alla memoria.

Commutazione a bus

Questo metodo consiste nel collegare le porte di ingresso e di uscita tramite un bus, sempre comune a tutte le porte. Questo metodo risulta lento in quanto non possono essere trasferiti più pacchetti contemporaneamente anche se le porte di ingresso e di uscita sono diverse. Il Cisco 5600 è un esempio di router che utilizza questo metodo e riesce a trasferire fino a 32 Gbit/s.

Commutazione a matrice

Questo metodo consiste nel collegare le porte di ingresso e di uscita tramite una matrice di commutazione. Questo metodo è molto veloce in quanto permette di trasferire più pacchetti contemporaneamente in quanto se le porte sono differenti allora basta attivare i vari collegamenti della matrice. Questo metodo è molto veloce ed ispirato ai primi commutatori telefonici. Il Cisco 12000 è un esempio di router che utilizza questo metodo e riesce a trasferire fino a 60 Gbit/s.

4.2.2 Accodamenti

Gli accodamenti sono utilizzati per evitare la perdita di pacchetti in caso di congestione dell'apparecchio di rete. Questo è un problema molto comune in quanto i router sono dispositivi molto veloci e le porte di uscita sono molto più lente. Per evitare la perdita di pacchetti si utilizzano delle code che permettono di memorizzare i pacchetti in attesa di essere inoltrati. Le code possono essere formate in ingresso, quando una stessa porta di uscita è condivisa da più porte di ingresso e quindi una porta di uscita può essere congestionata. Le code possono essere formate in uscita, quando una porta di uscita ha un link più lento rispetto alla velocità di inoltro dei pacchetti tramite le porte di ingresso o il commutatore di pacchetto.

Quanta memoria serve per i *buffer* Secondo RFC 3439 la quantità di memoria necessaria per i buffer è data dalla formula:

 $M = \frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$

Dove:

M è la memoria necessaria per il buffer

RTT è il tempo di round trip

C è la capacità del collegamento

N è il numero di connessioni

Meccanismi di scheduling I meccanismi di scheduling sono utilizzati per decidere quale pacchetto inoltrare quando si ha la possibilità di inoltrare più pacchetti. Il meccanismo più semplice è il First In First Out (FIFO) che inoltra i pacchetti in ordine di arrivo. Inoltre viene applicata una politica di scarto dei pacchetti in caso di buffer pieno. Questa politica può essere:

Drop Tail Questa politica scarta i pacchetti in arrivo quando il buffer è pieno.

Random Early Detection Questa politica scarta i pacchetti in arrivo in modo casuale quando il buffer è pieno.

Priority Drop Questa politica scarta i pacchetti in arrivo in base alla priorità.

La politica di scarto dei pacchetti dipende dall'implementazione del router.

4.3 Il protocollo IP

4.3.1 Il formato del *datagram* IP (IPv4)



Figura 4.1: Il formato del datagram IP (IPv4)

Il formato del *datagram* IP è composto da 20 byte di intestazione e da un campo dati. Il campo dati può contenere fino a 65.535 byte. Di seguito si riportano i vari campi dell'intestazione:

VER (4 bit) Questo campo contiene la versione del protocollo IP utilizzato.

Lunghezza *header* (4 bit) Questo campo contiene la lunghezza dell'intestazione in parole da 32 bit. (=5 se non ci sono opzioni)

Tipo di servizio - ToS (8 bit) Questo campo contiene informazioni sul tipo di servizio richiesto.

Lunghezza totale (16 bit) Questo campo contiene la lunghezza totale del datagram in byte.

Identificativo (16 bit) Questo campo contiene un numero univoco per il datagram.

Flag (3 bit) Questo campo contiene i flag per il frammento. Il primo bit è il bit di *Don't Fragment*, il secondo bit è il bit di *More Fragment* e il terzo bit è il bit di *Fragment Offset*.

Offset (13 bit) Questo campo contiene l'offset del frammento. (Espresso in multipli di 8 byte)

Time To Live - TTL (8 bit) Questo campo contiene il numero di hop massimo che il datagram può fare.

Protocollo (8 bit) Questo campo contiene il protocollo di trasporto che si trova nel campo dati.

Checksum (16 bit) Questo campo contiene il checksum dell'intestazione.

Indirizzo IP sorgente (32 bit) Questo campo contiene l'indirizzo IP sorgente.

Indirizzo IP destinazione (32 bit) Questo campo contiene l'indirizzo IP destinazione.

Opzioni (variabile) Questo campo contiene le opzioni del datagram.

Padding (variabile) Questo campo contiene il padding per allineare l'intestazione a multipli di 32 bit.

4.3.2 MTU e Frammentazione

La MTU (Maximum Transmission Unit) è la dimensione massima di un pacchetto che può essere trasmesso su un collegamento, ogni hardware specifica il proprio MTU. Se un datagram è più grande della MTU allora il datagram viene frammentato in pacchetti più piccoli. Questo processo è chiamato frammentazione. I pacchetti frammentati vengono poi ricomposti alla destinazione.

Valori Standard MTU Per alcuni tipi di collegamenti sono stati definiti dei valori standard di MTU. Ad esempio per le reti Ethernet la MTU è di 1500 byte, per le reti WLAN 802.11 la MTU è di 2304 byte,.... In un collegamento tra due *host* possono essere presenti due valori di MTU diversi

Esempio Supponendo che per raggiungere un host B si debba passare prima da una rete con 1500 byte di MTU e poi da una rete con 1000, tutto ciò tramite un router R. Allora quando il *router* R riceve il datagram di 1500 byte lo frammenta in due pacchetti di 1000 byte e 500 byte. I pacchetti vengono quindi inoltrati alla destinazione. Quando l'host B riceve i pacchetti li ricomponi e li passa al livello di trasporto.

4.3.3 Indirizzamento e NAT

Indirizzi IP

Un indirizzo IP è composto da 32 bit ed è associato ad un'interfaccia di rete. Una interfaccia è una connessione tramite mezzo fisico o logico, solitamente ogni *host* ha una o più interfacce di rete.

Caratteristiche indirizzi IP Gli host e i router devono usare le stesse convenzioni per gli indirizzi IP, inoltre ogni indirizzo IP deve essere unico e raggiungibile da un qualsiasi punto di internet. Quando si invia un pacchetto IP si invia l'indirizzo IP sorgente e l'indirizzo IP destinazione. I router sono apparati di rete che quando ricevono un pacchetto IP decidono dove inoltrarlo in base all'indirizzo IP di destinazione.

Norazione indirizzo IP Gli indirizzi IP sono composti da 4 gruppi di 8 bit e sono scritti in notazione decimale a punti. Ogni gruppo di 8 bit è espresso in decimale e separato da un punto. Gli indirizzi disponibili vanno dà: 0.0.0.0 a 255.255.255.255

Gerarchie indirizzi IP Gli indirizzi IP sono organizzati in una struttura gerarchica. Inoltre solitamente sono divisi in due parti:

Parte di rete Questa parte identifica la rete a cui appartiene l'indirizzo IP.

Parte di host Questa parte identifica l'host all'interno della rete.

Classi di indirizzi IPGli indirizzi IP sono divisi in classi sulla base dei primi bit dell'indirizzo e dalla lunghezza del prefisso:

Classe A Gli indirizzi di classe A hanno il primo bit a 0 e sono composti da 8 bit di rete e 24 bit di host. Gli indirizzi vanno da 0.0.0.0 a 127.255.255.255 e sono riservati per le reti molto grandi.

Classe B Gli indirizzi di classe B hanno i primi due bit a 10 e sono composti da 16 bit di rete e 16 bit di host. Gli indirizzi vanno da 128.0.0.0 a 191.255.255.255 e sono riservati per le reti di medie dimensioni.

Classe C Gli indirizzi di classe C hanno i primi tre bit a 110 e sono composti da 24 bit di rete e 8 bit di host. Gli indirizzi vanno da 192.0.0.0 a 223.255.255.255 e sono riservati per le reti di piccole dimensioni.

Classe D Gli indirizzi di classe D hanno i primi quattro bit a 1110 e sono riservati per i multicast.

Classe E Gli indirizzi di classe E hanno i primi quattro bit a 1111 e sono riservati per usi futuri.

Assegnazione indirizzi IP

Gli indirizzi IP sono assegnati dalla ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) che riserva una intera classe ai ISP (Internet Service Provider) e poi questi assegnano gli indirizzi ai propri clienti. Gli indirizzi IP sono assegnati in modo gerarchico e quindi un ISP può assegnare un intero blocco di indirizzi ad un altro ISP e questo può assegnare un blocco di indirizzi ad un altro ISP e così via.

4.3.4 Indirizzamento classless

In quanto ci si è accorti che con la suddivisione degli indirizzi in classi si stava sprecando molti indirizzi, si è deciso di passare ad un indirizzamento classless. Questo tipo di indirizzamento permette di avere una suddivisione più flessibile degli indirizzi, in quanto possiamo richiedere al nostro ISP solo un range di indirizzi e non una classe intera, ad esempio l'ISP può usare un prefisso di 26 bit per identificare la rete nel mondo e successivamente usare i restanti 6 bit per identificare tutti gli host della rete. In questa situazione se un ISP ha acquistato una rete di classe C e ha bisogno di dividere la rete in quattro clienti allora può dividere la rete in 4 sotto-reti e assegnare un prefisso di 26 bit (24 per la classe C e 2 per le sotto-reti) e i restanti 6 bit per gli host di ogni sotto-rete.

Maschere di rete

Peché si usa? La maschera di rete viene usata per identificare la rete di appartenenza di un indirizzo IP. Per fare ciò si fa un'operazione di AND tra l'indirizzo IP di destinazione e la maschera di rete. Se il risultato è uguale all'indirizzo di rete allora l'indirizzo IP appartiene alla rete. Quindi se il prefisso di rete è 128.10.0.0 ovvero:

10000000.00001010.00000000.00000000

e la maschera di rete è 255.255.0.0 ovvero:

11111111.111111111.00000000.000000000

e l'indirizzo IP di destinazione di un determinato pacchetto è: 128.10.2.3 ovvero:

10000000.00001010.00000010.00000011

allora facendo l'operazione di AND tra l'indirizzo IP e la maschera di rete si ottiene:

Quindi l'indirizzo IP appartiene alla rete e il pacchetto viene inoltrato a quella determinata porta di uscita.

Notazioni CIDR

Esempio L'indirizzo 193.168.32.199/26 ha un prefisso di rete di 26 bit, quindi il network-id è:

11000001.1010100.000000010.11

e l'host-id è

00111

Esistono dunque $2^6 = 64$ indirizzi IP nella rete.

Inoltro con CIDR L'inoltro con CIDR è molto semplice e non differisce dall'inoltro con le classi. Infatti si fa l'operazione di AND tra l'indirizzo IP di destinazione e la maschera di rete e si confronta il risultato con l'indirizzo di rete. Se il risultato è uguale all'indirizzo di rete allora l'indirizzo IP appartiene alla rete e il pacchetto viene inoltrato alla porta di uscita corretta. Nella situazione in cui ci siano più reti che corrispondono al risultato dell'operazione di AND allora si sceglie la rete con il prefisso più lungo in quanto si presume che questa sia la rete più specifica e quindi la più breve.

Aggregazione dei percorsi L'aggregazione dei percorsi è una tecnica che permette di ridurre il numero di percorsi che un router deve memorizzare. Questa tecnica consiste nel raggruppare più reti in un'unica rete più grande. Questa tecnica è molto utile in quanto permette di ridurre il numero di percorsi che un router deve memorizzare e quindi di velocizzare l'inoltro dei pacchetti. Esempio se un ISP controlla tutte le reti 200.23.16.0/23, 200.23.18.0/23...200.23.30.0/23 allora può raggruppare tutte queste reti in un'unica rete 200.23.16.0/20

Inoltro di default L'inoltro di default è una tecnica "last resource" usata nel caso in cui non si trovi nessuna corrispondenza tra l'indirizzo IP di destinazione e le reti memorizzate nel router. In questo caso il router inoltra il pacchetto alla porta di uscita di default definita dal router e che solitamente è la porta di uscita verso internet. In questo caso nel router è presente una rotta con IP di destinazione 0.0.0.0 e maschera di rete /0, la cui combinazione è sempre vera per qualunque indirizzo, per la regola del "prefisso più lungo" il router inoltra il pacchetto alla porta di uscita di default solo se non trova nessuna corrispondenza tra l'indirizzo IP di destinazione e le reti memorizzate nel router.

Tabella di routing

Nella tabella di routing oltre all'associazione "maschera di rete - porta di uscita" è necessario memorizzare anche l'indirizzo IP del prossimo *router* a cui inoltrare il pacchetto, questo in quanto sapere che il pacchetto deve essere inoltrato ad una determinata porta di uscita non è sufficiente se fossero presenti più dispositivi connessi alla stessa porta di uscita.

4.3.5 Tipi di indirizzi

In quanto gli indirizzi IP disponibili sono 2^{32} e il numero di dispositivi connessi a internet è molto maggiore, si è deciso di introdurre dei tipi di indirizzi pubblici e privati, in modo da risparmiare indirizzi IP pubblici e di proteggere la rete interna da attacchi esterni.

Indirizzi pubblici e privati

Gli indirizzi IP sono divisi in due categorie:

Indirizzi pubblici Gli indirizzi pubblici sono indirizzi che possono essere raggiunti da qualsiasi punto di internet. Questi indirizzi sono assegnati dalla ICANN e sono unici.

Indirizzi privati Gli indirizzi privati sono indirizzi che non possono essere raggiunti da internet. Questi indirizzi sono riservati per le reti private e non possono essere usati per comunicare con internet, vengono bloccati dai router. Gli indirizzi privati sono:

- Da 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- Da 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- Da 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.255.255/16)

Network Area Translation NAT

Il NAT è una tecnica che permette di tradurre gli indirizzi privati in indirizzi pubblici e viceversa. Questo permette ai dispositivi di una rete privata di accedere a internet senza avere un indirizzo IP pubblico. Il NAT è un protocollo appartenente al *router* funzionante nel seguente modo:

- 1. Il *router* sostituisce l'indirizzo IP di sorgente e la porta di sorgente del pacchetto con il proprio indirizzo IP pubblico e una porta casuale.
- 2. Il *router* memorizza l'associazione tra l'indirizzo IP e porta originale con l'indirizzo IP pubblico e la porta generata.
- 3. Viene inoltrato il pacchetto alla rete di destinazione, seguendo la tabella di routing.
- 4. Quando il pacchetto di risposta arriva al *router*, il *router* sostituisce l'indirizzo IP di destinazione e la porta di destinazione con l'indirizzo IP privato e la porta originale.
- 5. Il router inoltra il pacchetto alla rete privata.

Vantaggi/svantaggi del NAT In quanto il numero di porta è costituito da 16 bit, il numero di porte disponibili è $2^{16} = 65536$, quindi il NAT permette di avere fino a 65536 dispositivi connessi alla stessa rete privata. Il "problema" è che il protocollo NAT viola l'architettura a livelli, in quanto dispositivo di rete il router non dovrebbe agire sulle porte. La mancanza di IP dovrebbe essere risolta con l'introduzione di IPv6 (anche se lentamente). La sola esistenza di NAT deve essere tenuta in considerazione quando si progettano applicazioni (come una rete P2P che non funziona con NAT). Infine se si vuole accedere ad un dispositivo con NAT da internet è necessario usare altri protocolli come $Port\ Forwarding$, UPnP o altri.

NAT può essere utileOltre a risparmiare indirizzi IP pubblici, il NAT può essere utile per ovviare a problemi di routing, assumiamo per esempio che un router (al quale non abbiamo accesso) imposti una regola che impedisca l'uscita di pacchetti verso la nostra rete "interna" B, ma permetta che pacchetti verso la rete "pubblica" P vengano inoltrati. In questo caso il NAT può essere utile per far passare i pacchetti dalla rete "interna" A senza modificare le regole di routing. Questo grazie al fatto che il NAT modifica l'indirizzo IP di sorgente, il router non riconosce i pacchetti come provenienti dalla rete "interna" A e quindi li inoltra.

Indirizzi IP speciali

Gli indirizzi IP speciali sono indirizzi che non possono essere assegnati ad un'interfaccia di rete. Questi indirizzi sono usati per scopi speciali e non possono essere usati per comunicare con internet. Alcuni tipi di indirizzi speciali sono:

- Indirizzi che identificano tutta la rete
- Indirizzi che permettono il broadcast a tutti gli host della rete
- Indirizzi che permettono il broadcast in una rete locale (Limited broadcast address)
- Indirizzi di localhost
- Indirizzi di loopback
- Indirizzi di *multicast*
- Indirizzi di link-local

Identificativi di tutta la rete Gli indirizzi che identificano tutta la rete sono indirizzi che identificano tutta la rete. Questi indirizzi sono usati per identificare la rete e non possono essere assegnati ad un'interfaccia di rete, questi sono identificati con tutti i bit della parte di *host* a 0. Ad esempio l'indirizzo 128.211.0.16/28 identifica tutta la rete

Indirizzi di broadcast Per il Directed Broadcast Address si ha che l'indirizzo di broadcast è l'indirizzo che permette di inviare un pacchetto a tutti gli host della rete. Questo indirizzo è identificato con tutti i bit della parte di host a 1. Ad esempio l'indirizzo 128.211.0.31/28 è l'indirizzo di broadcast per la rete 128.211.0.16/28

Indirizzi di broadcast locale L'indirizzo di broadcast locale è l'indirizzo che permette di inviare un pacchetto a tutti gli host della rete locale. Questo indirizzo è identificato con tutti i bit dell'indirizzo a 1. Quindi l'indirizzo 255.255.255 è l'indirizzo di broadcast locale, anche se possa sembrare globale questo rimane locale perché non viene inoltrato alla rete pubblica.

Indirizzi di localhost Per le regole del protocollo TCP/IP necessitiamo di un indirizzo IP anche per richiedere l'assegnazione di un indirizzo IP allora si è deciso di riservare un indirizzo IP ovvero: 0.0.0.0 che viene usato solo per le prime comunicazioni all'interno di una rete per "chiedere" l'assegnazione di un indirizzo IP

Indirizzi di *loopback* Indirizzo IP riservato per il *loopback* del PC o del dispositivo. Questo indirizzi sono 127.0.0.0/8, ma il più comune è 127.0.0.1

Indirizzi di *multicast* Tutti gli indirizzi IP che iniziano con 1110 sono indirizzi di *multicast*, molti apparati di rete bloccano il traffico di *multicast* per evitare attacchi.

Indirizzi IP local Sono indirizzi che non vengono assegnati pubblici ma vengono assegnati autonomamente se ci si aspettava che l'indirizzo IP venisse assegnato da un apparato esterno ma ciò non è avvenuto. Questi indirizzi sono appartenenti alla rete 194.254.0.0/16

Indirizzi IP dei router Un router per definizione ha almeno 2 interfacce di rete, quindi ha almeno 2 indirizzi IP. Questo non limita un router ad avere solo 1 indirizzo IP per ogni interfaccia di rete. Da ricordare che un indirizzo IP non è associato ad un host ma ad un'interfaccia di rete su un host. La molteplicità di indirizzi IP per una sola interfaccia di rete risulta utile se ad esempio volgiamo suddividere la rete interna in più reti e impostare delle regole di firewall tra le reti.

come si integra al livello 2 Per l'architettura a strati del modello TCP/IP il messaggio contenete gli indirizzi IP è incapsulato in un frame del livello 2, questo frame contiene l'indirizzo MAC di sorgente e di destinazione. Per ottenere questi ci avvaliamo dell'uso di ARP.

4.3.6 Address Resolution Protocol ARP

L'ARP è un protocollo che permette di associare un indirizzo IP ad un indirizzo MAC. Questo protocollo è molto utile in quanto i *router* inoltrano i pacchetti in base all'indirizzo MAC e non all'indirizzo IP. Il funzionamento dell'ARP è il seguente:

- 1. Un host vuole inviare un pacchetto ad un altro host nella stessa rete e conosce l'indirizzo IP di destinazione ma non l'indirizzo MAC.
- 2. L'host invia un pacchetto di ARP in broadcast con l'indirizzo IP di destinazione.
- 3. Tutti gli *host* della rete ricevono il pacchetto di ARP e solo l'*host* con l'indirizzo IP di destinazione risponde con il proprio indirizzo MAC.
- 4. L'host che ha inviato il pacchetto di ARP riceve l'indirizzo MAC e può inviare il pacchetto.
- 5. L'host che ha inviato il pacchetto di ARP memorizza l'associazione tra l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC per un certo periodo di tempo.
- 6. Se l'host vuole inviare un altro pacchetto allo stesso host allora non invia un altro pacchetto di ARP ma usa l'associazione precedentemente memorizzata.

- 7. Se l'associazione scade allora l'host invia un altro pacchetto di ARP per rinnovare l'associazione.
- 8. Se l'host non riceve risposta al pacchetto di ARP allora il pacchetto non può essere inviato.

Questo protocollo con questa procedura permette di associare un indirizzo IP ad un indirizzo MAC e quindi di inoltrare i pacchetti correttamente filtrando i pacchetti da apparati come gli *switch* di rete che non lavorano a livello di rete, ma solo a livello di collegamento.

Questo protocollo non è mai usato su una rete pubblica, questo perché di base una destinazione pubblica prevede che il pacchetto passi per uno o più *router* e quindi l'indirizzo MAC cambierebbe ad ogni *hop* e quindi non si associa un indirizzo MAC ad un indirizzo IP pubblico, ma al suo posto gli *header* dei pacchetti IP contengono l'indirizzo MAC del *default gateway*.

Incapsulamento frame ARP Il pacchetto di ARP è incapsulato in un frame (esempio *Ethernet*) questi frame sono interpretati come dati da trasportare e incapsulati nel *payload* del frame. Il frame contiene anche un campo *type* che indica il tipo di pacchetto contenuto nel *payload* del frame.

Il proxy ARP Il proxy ARP è una tecnica che permette ad un router di rispondere ai pacchetti di ARP al posto dell'host di destinazione. Questa tecnica è molto utile in quanto permette di nascondere la topologia di rete e di proteggere gli host dalla ricezione di pacchetti di ARP malevoli.

4.3.7 Internet Control Message Protocol ICMP

Il protocollo ICMP è fondamentale per il funzionamento di internet, questo protocollo permette di inviare messaggi di errore e di controllo tra i dispositivi di rete.

Interdipendenza con IP IP e ICMP sono <u>interdipendenti</u> infatti il protocollo IP dipende da ICMP per il segnalamento di errori ma a sua volta ICMP necessita di IP per il trasporto di messaggi.

Formato messaggi ICMP I messaggi di ICMP sono costituiti da un semplice header composto da un campo type da 1 byte, un codice di stato fatto da 1 byte e un campo checksum di 2 byte. Il campo type indica il tipo di messaggio, il codice di stato indica il dettaglio del messaggio e il campo checksum è un campo di controllo degli errori.

Principali type di ICMP

Type	Descrizione
Destination Unreachable	Indica che la destinazione non è raggiungibile
Port Unreachable	Indica che la porta di destinazione non è raggiungibile
Time Exceeded	Indica che il tempo di vita del pacchetto è 0
Parameter Problem	Indica che c'è un problema con i parametri del pacchetto IP
Source Quench	Indica che il mittente deve rallentare l'invio di pacchetti
Redirect	Indica che il mittente deve cambiare il percorso di inoltro
Echo & Echo Reply	Usato per il ping
Timestamp request/reply	Usato per ottenere il tempo di un dispositivo
Router Advertisement/solicitation	Usato per proporsi come router o scoprire i router
Fragmentation needed	Indica che il pacchetto è troppo grande e deve essere frammentato

Sono presenti dunque due classi principali di messaggi: quelli per segnalare errori e quelli per recuperare informazioni. Da notare che i messaggi di ICMP vengono trasportati nel campo payload di un pacchetto IP.

Sfruttare ICMP

ICMP può essere sfruttato per il "ping" e per il "traceroute". Il ping è un comando che permette di verificare la connessione tra due dispositivi (echo request e echo reply), mentre il traceroute permette di verificare il percorso che un pacchetto fa per arrivare ad un determinato dispositivo. Questo comando invia pacchetti con un campo time to live incrementale e aspetta un messaggio di time exceeded per sapere che il pacchetto è arrivato al router di destinazione.

4.3.8 Dynamic Host Configuration Protocol DHCP

Il protocollo DHCP è un protocollo che permette di assegnare automaticamente un indirizzo IP ad un host che si connette ad una rete. Gli indirizzi possono essere liberati quando non vengono più usati e possono essere riassegnati ad altri host. La sintesi del funzionamento del protocollo è la seguente:

- 1. DHCP discover L'host invia un pacchetto di DHCP in broadcast per trovare un server DHCP. Nel pacchetto sono contenuti una sorgente generica, una destinazione generica un mio IP e una transaction ID.
- 2. DHCP offer Il server DHCP risponde con un pacchetto di DHCP con un indirizzo IP disponibile per l'host. Nel pacchetto sono contenuti l'indirizzo IP di sorgente del server, l'indirizzo IP generico di destinazione, il mio IP e la stessa transaction ID del pacchetto di DHCP discover e un lifetime dell'indirizzo IP offerto.
- 3. DHCP request L'host invia un pacchetto di DHCP per richiedere l'indirizzo IP offerto dal server DHCP.
- 4. DHCP ack Il server DHCP risponde con un pacchetto di DHCP per confermare l'assegnazione dell'indirizzo IP all'host.

Prestiti DHCP L'indirizzo IP assegnato ad un host può essere riassegnato ad un altro host quando l'host non lo usa più. Un indirizzo può però essere rinnovato quando l'host lo usa ancora. Se il server non rinnova l'indirizzo allora l'indirizzo viene rilasciato e l'host deve smettere di usarlo.

Altri dettagli Il protocollo DHCP usa UDP e quindi non è affidabile ma è progettato per essere robusto a perdite e a duplicati. Inoltre il *client* memorizza l'indirizzo del *server* DHCP per richieste successive.

Formato dei messaggi DHCP

Di seguito lo schema dei messaggi DHCP:




Figura 4.2: Formato dei messaggi DHCP

Vediamo ora a cosa servono i principali parametri:

OP Campo di 1 byte che indica se il messaggio è un request o un reply

HTYPE e HLEN Campi di 1 byte l'uno specificano il tipo di hardware e la lunghezza dell'indirizzo MAC

FLAGS Campo di 2 byte che contiene, ad esempio, se il mittente può ricevere broadcast o solo risposte dirette

HOPS Campo di 1 byte che indica quanti server hanno inoltrato la risposta

TRANSACTION IDENTIFIER Campo di 4 byte che identifica la transazione

SECONDS ELAPSED Campo di 2 byte che indica da quanto tempo il client è in attesa

altri Ci sono altri campi che indicano l'indirizzo IP del client, l'indirizzo IP del server, l'indirizzo IP del router e l'indirizzo IP del DNS.

Se non c'è un server DHCP

Se non c'è un server DHCP allora ci sono due situazioni: la prima è si configura un indirizzo IP statico, mentre, se non riceviamo risposta dopo un certo periodo di tempo, l'host provvede all'impostazione di un indirizzo link-local che permette la comunicazione con altri host nella stessa rete che hanno lo stesso problema.

Configurazione link-local Per configurare un indirizzo link-local si seguono i seguenti passi:

- 1. Si sceglie un indirizzo IP compreso tra 169.254.0.1 e 169.254.255.254 con maschera di rete /16
- 2. Si cerca se esiste una interfaccia di rete con un indirizzo IP link-local scelto (tramite ARP)
- 3.a. Se esiste un'altra interfaccia con lo stesso indirizzo IP allora si ripete il processo
- 3.b. Altrimenti si configura l'indirizzo IP link-local

4.3.9 Il viaggio di un pacchetto

Analizziamo ora il viaggio di un pacchetto da un host A ad un host B in una rete. assumiamo che A conosca l'indirizzo IP di B e l'indirizzo UP del router R (che è il default gateway) (Tramite DHCP), inoltre conosce già l'indirizzo MAC del router R (Tramite ARP).

Quindi in una rete costituita da A, R e B, con R nel mezzo, il pacchetto viaggia in questo modo:

- 1. A crea il datagramma IP con sorgente A e destinazione B
- 2. A incapsula il datagramma in un frame di livello 2 con indirizzo MAC di R come destinazione e MAC di A come sorgente
- 3. Il frame viene inviato alla rete da A a R¹
- 4. Il frame arriva a R che estrae il datagramma IP e lo passa al livello 3
- 5. R controlla la tabella di routing e inoltra il pacchetto a B, per fare ciò incapsula il datagramma in un frame con indirizzo MAC di B come destinazione e MAC di R come sorgente
- 6. Il frame viene inviato da R a B¹
- 7. B estrae il datagramma IP e lo passa al livello 3 per l'elaborazione

4.3.10 IPv6

Il protocollo IPv6 è un protocollo nato per ampliare la quantità di indirizzi IP disponibili rispetto quelli di IPv4, successivamente si è voluto standardizzarlo anche in quanto il formato dell'header velocizza l'elaborazione dei frammenti, inoltre facilita la gestione della qualità del servizio.

 $^{^1}$ In questo punto possono essere presenti all'interno della rete altri dispositivi di livello 2 come switch che inoltrano il pacchetto in base all'indirizzo MAC

Formato del datagramma IPv6

Il formato di un frammento è: header da 40 byte e la frammentazione è proibita.

Header L'header di un datagramma IPv6 è composto da:

- Flow label Campo di 20 bit che permette di identificare un flusso di dati.
- Priority Campo di 4 bit che permette di identificare la priorità del pacchetto.
- Next header Campo di 8 bit che permette di identificare il protocollo di trasporto.

Cambiamenti rispetto IPv4

In quanto la rete è diventata più affidabile è stato rimosso il *checksum*, vengono rimosse le *options* e il *header* è più corto. Inoltre viene introdotto il protocollo *ICMPv6* con più funzionalità rispetto a *ICMP*.

Transizione da IPv4 a IPv6

La transizione da IPv4 a IPv6 è molto lenta in quanto richiede un cambiamento di infrastruttura molto grande, per questo si è deciso che se un pacchetto IPv6 deve transitare obbligatoriamente per una rete IPv4 allora il pacchetto viene incapsulato in un pacchetto IPv4 e poi inviato alla rete IPv4 e poi riconvertito in un pacchetto IPv6 alla destinazione.

Indirizzi IPv6

La lunghezza non permette notazione dotted decimal e quindi si usa la notazione esadecimale: Ogni gruppo di 4 bit è scritto come una cifra $0, 1, \ldots, 9$ o una lettera: a, b, \ldots, f . In totale 32 cifre esadecimali costituiscono un indirizzo IPv6.

Esempio Un indirizzo di esempio è 2a03:2880:f108:0083:face:b00c:0000:25de che è un indirizzo IPv6 valido.

Raggruppamento Si possono raggruppare 0 o omettendoli oppure se è un intero gruppo di 0 si può omettere tutto il gruppo. Ad esempio l'indirizzo 2a03:2880:f108:0083:face:b00c:0000:25de può essere scritto come2a03:2880:f108:83:face:b00c:0:25de.

Indirizzi speciali

Gli indirizzi speciali di IPv6 sono:

- Unspecified address Indirizzo 0:0:0:0:0:0:0:0 che indica che l'indirizzo non è assegnato.
- Loopback address Indirizzo 0:0:0:0:0:0:1 che indica l'indirizzo di loopback.
- Link-local address Indirizzo fe80 :: /10 che indica un indirizzo di link-local.
- Site-local address Indirizzo fec0 :: /10 che indica un indirizzo di site-local.
- Multicast address Indirizzo f f 00 :: /8 che indica un indirizzo di multicast.

4.4 Protocolli di instradamento

I protocolli di instradamento sono protocolli che permettono la creazione di una tabella di *routing* per instradare i pacchetti da un *host* ad un altro tramite il miglior percorso possibile. Un "buon percorso" è definito in base a diversi fattori come: il "costo" più basso, la "velocità" più alta il percorso meno congestionato.

Modello a Grafo Possiamo rappresentare una rete come un grafo, dove i nodi sono i router e gli archi sono i collegamenti tra i router. Ad ogni arco è associato un "costo" di trasmissione di un pacchetto da un router all'altro. Il costo potrebbe essere: il numero di salti, la banda del link (proporzionale al costo monetario), l'inverso della banda, la congestione del link o l'algoritmo usato. Per il calcolo di un costo tra più router si sommano i costi di ogni arco.

Tipi di routing I protocolli di instradamento possono essere classificati in due categorie:

- Routing statico Il percorso è definito manualmente dall'amministratore di rete. Questo percorso non cambia se non manualmente.
- Routing dinamico Le rotte cambiano più frequentemente sulla base di aggiornamenti periodici e tipicamente a causa di cambiamenti nel costo dei collegamenti.

Le informazioni su questo tipo di cambiamenti può essere globale o distribuita.

- Routing globale Tutti i router conoscono la topologia della rete e i costi di trasmissione.
- Routing distribuito I router conoscono solo i costi dei collegamenti diretti ai quali sono collegati, il processo di calcolo è iterativo e distribuito (uso di algoritmi distance-vector).

4.4.1 Link State "Dijkstra"

Nell'algoritmo di Dijkstra si assume che la topologia di rete e i costi dei link, siano noti a tutti i router. Allora in output otteniamo il percorso a costo minimo. Inoltre l'algoritmo è iterativo in quanto dopo k iterazioni si conosce il percorso a costo minimo verso k destinazioni.

Viene usata la seguente notazione:

- c(x,y) costo del collegamento tra $x \in y$
- D(v) costo del percorso a costo minimo verso v
- p(v) nodo precedente di v lingo il cammino dalla sorgente a v
- \bullet N' insieme dei nodi per cui il cammino a costo minimo è già stato trovato

L'algoritmo funziona in questo modo:

Algorithm 1: Algoritmo per la ricerca dei percorsi minimi

```
1 Inizializzazione:;
 \mathbf{2} \ N' \leftarrow \{u\}
                                                     // nodo corrente ;
 3 foreach nodo v do
       if v \in adiacente \ a \ u \ then
          D(v) \leftarrow c(u, v);
 5
          p(v) \leftarrow u;
 6
 7
       else
          D(v) \leftarrow \infty;
 8
 9
       end
10 end
11 Loop:;
12 while tutti i nodi non sono contenuti in N' do
       Trova w \notin N' tale che D(w) è minimo;
13
       Aggiungi w a N';
14
       foreach nodo v adiacente a w e v \notin N' do
15
          if D(w) + c(w, v) < D(v) then
16
               D(v) \leftarrow D(w) + c(w,v);
17
              p(v) \leftarrow w;
18
          end
19
       end
20
21 end
      // Il nuovo costo verso v è il costo già noto, oppure il costo minimo verso w più
   il costo da w a v;
```

Come si può notare il seguente algoritmo costruisce i percorsi minimi tracciando a ritroso i nodi predecessori, possono esserci più percorsi minimi tra due nodi in questo caso se ne sceglie uno a caso.

Complessità dell'algoritmo L'algoritmo di *Dijkstra* con una rete di n nodi deve controllare ad ogni iterazione tutti i nodi tale che $w \neq N'$ dunque questo tende a: $\frac{n(n+1)}{2}$ operazioni, quindi la complessità è $O(n^2)$. Esistono però algoritmi di complessità $O(n \log n)$.

4.4.2 Internet, AS, OSPF

Internet è una rete di reti, ognuna di queste reti è proprietà di un'organizzazione quale un ISP, un operatore di rete, una azienda o anche uno stato. Ogni rete idealmente dovrebbe avere due Caratteristiche importanti:

- Autonomia Ogni rete dovrebbe essere amministrativamente autonoma e avere il controllo della propria politica di instradamento.
- Connessione Ogni rete dovrebbe essere in grado di collegarsi ad ognuna delle altre reti.

Da queste necessità vengono creati gli AS (Autonomous System) i quali vengono definiti come: "Un gruppo di router sotto lo stesso controllo amministrativo", ognuno di questi AS è identificato da un numero univoco chiamato ASN (Autonomous System Number) assegnato da un ente chiamato ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Nasce ora la necessità di definire degli algoritmi di **Intra-AS** e **Inter-AS**. Per l'*Intra-AS* intendiamo l'instradamento all'interno di un **AS**, mentre per l'*Inter-AS* intendiamo l'instradamento tra due **AS** differenti.

Intra-AS: Open Shortest Path First (OSPF)

Il protocollo OSPF è un protocollo di instradamento Intra-AS basato su *link-state*, questo protocollo è basato sull'assunzione che ogni router che lo applica conosca tutta la topologia della rete. Per il funzionamento sfrutta dei datagramma IP senza servirsi del livello di trasporto, in quanto la comunicazione deve essere inviata a tutti i router sfrutta l'indirizzo IP di *broadcast* 224.0.0.5.

Procedure Il protocollo OSPF implementa tre procedure:

- Protocollo "Hello" I router si scambiano messaggi di mantenimento per controllare il corretto funzionamento del link e dei nodi ad esso collegati.
- Protocollo "Exchange" I router si scambiano informazioni di link-state sulla topologia della rete al momento conosciuta.
- Protocollo "Flooding" I router inviano i messaggi di link-state a tutti i router della rete contenenti un cambio di stato di un link.

Flooding controllatoNormalmente in caso di flooding quando un router riceve un messaggio di questo genere provvede a inoltrarlo a tutti i suoi vicini: in reti del genere /30 tramite un messaggio diretto, in tutte le altre reti tramite broadcast. In questo modo si evitano inutili repliche di messaggi.

OSPF gerarchico Generalmente un router potrebbe non voler conoscere tutta la topologia della rete, ma solo una parte di essa. Per questo motivo si è deciso di instaurare una gerarchia a due livelli:

- Dorsale (Backbone) Questo livello è costituito da router che conoscono tutta la topologia della rete.
- Area Questo livello è costituito da *router* che conoscono solo la topologia della propria area, ma sanno che esiste un percorso tramite un router di bordo² per raggiungere un'altra area.

La dorsale oltre a conoscere tutta la topologia della rete, è considerata anche come "area" infatti questa non fà girare i messaggi di OSPF al di fuori di essa, se non per i *router* di bordo.

Gestione dei costi OSPF è un protocollo *link-state* dunque l'unica cosa della quale si tiene consto è il costo del collegamento e non altri fattori esterni. Alcuni operatori potrebbero agire sul costo dei *link* per influenzare il percorso dei pacchetti.

4.4.3 Routing con distance vector: Bellman-Ford

L'algoritmo di *Bellman-Ford* è un algoritmo di instradamento che permette di trovare il percorso a costo minimo senza dover conoscere l'intera tipologia di rete, richiede però che ogni nodo conosca i suoi "vicini" e il coso del *link* che li collega. L'eventuale presenza di ulteriori nodi che non siano i vicini viene notificata tramite messaggi.

Notazione

- N: insieme di vicini $\Rightarrow N_x$ i vicini del router x
- R: tabella di routing $\Rightarrow R_x$ la tabella di routing del router x

R[d] riga della tabella di routing che contiene le informazioni per raggiungere il nodo d, R[d]. cost il costo per raggiungere il nodo d e R[d]. nexthop il prossimo nodo per raggiungere il nodo d, R[d]. time il tempo dell'ultima modifica.

• D vettore con tutte le distanze $\Rightarrow D_x$ il distance vector del router x

$$D_x = [\langle d, R_x[d]. \cos t \rangle]$$
 tale che $d \in R_x$

 $^{^2\}mathrm{Da}\ \underline{\mathbf{NON}}$ confondere con il router di confine \mathtt{AS}

Algoritmo L'algoritmo funziona in questo modo:

Algorithm 2: Algoritmo di Bellman-Ford

```
1 Inizializzazione:;
 2 Per tutte le destinazioni y \to D_x(y) = c(x,y);
 3 Per tutti i vicini w, e tutte le destinazioni y \to D_w(y) = ?;
 4 Per ogni vicino w \to \text{invia } D_x = [D_x(y) : y \in N_x] a w;
 6 Aspetto finché il costo verso in vicino non cambia o non ricevo D_w da un vicino w;
 7 foreach destinazione y do
       D_x(y) = \min_v \{ c(x, v) + D_v(y) \};
       \operatorname{nexthop}_{x}(y) = \operatorname{argmin}_{v} \{ c(x, v) + D_{v}(y) \};
10 end
11 if D_x(y) cambia per qualche y then
       foreach vicino w do
12
           invia D_x = [D_x(y) : y \in N_x] a w;
13
14
       end
15 end
```

Count to infinity Un problema che si può presentare in questo algoritmo è il problema del count to infinity, ovvero il problema che al momento di una interruzione di un collegamento si potrebbero creare loop di instradamento. Andando quindi a rendere irraggiungibile una destinazione. Vengono quindi adottate delle tecniche per ovviare il problema:

Massimo numero di *hop*Si può decidere di limitare il numero di *hop* per la propagazione dei DV, solitamente si usa 15 come numero massimo di *hop*. Questa soluzione abbassa il tempo di convergenza ma non elimina il problema.

Split Horizon Questa semplice tecnica consiste nell'omissione delle nuove rotte allo stesso nodo da cui sono state ricevute. Più in avanti un esempio di "non funzionamento" di questa tecnica.

Poison Reverse Questa soluzione prevede che "Finché un nodo x raggiunge un nodo z passando per y allora x comunica a y che $D_x(z) = \infty$ ". In questo modo il router y non cercherà di raggiungere z passando per x. Più in avanti un esempio di "non funzionamento" di questa tecnica.

Cambio di costi Nel caso in cui il costo di un *link* cambi se questo è in diminuzione, allora la propagazione viaggia velocemente, mentre se il costo è in aumento allora la propagazione viaggia lentamente.

Caso di non-funzionamento di *split-horizon* e *poisoned reverse* Si prenda in considerazione il seguente esempio:




Figura 4.3: Esempio di non funzionamento di split-horizon e poisoned reverse

Partendo dal presupposto che per raggiungere W il router X abbia next-hop a Y, y abbia next-hop a Z e Z abbia next-hop a W in quanto questi sono i collegamenti più convenienti.

Nel caso di rottura del link Z-W allora in quanto i nodi operano in modo distribuito il router X potrebbe inviare un pacchetto del tipo: $D_X = [(Y,1),(Z,3)]$ a Y e $D_X = [(W,3),(Y,1),(Z,3)]$ a Z. In questo modo Y

lascia la sua tabella invariata in quanto già sapeva che Z era il next-hop per W, mentre Z che ha "perso" il link diretto con W non ha nulla sulla sua tabella ed inserisce il che il prossimo hop per W è X con costo 6. Ma X si aspetta di inviare i pacchetti per W a Y il quale li invierà a Z creando un loop di instradamento. Questo problema accadrà finché X non si "accorgerà" che il link diretto ma più costoso X - W è il migliore per raggiungere W, a quel punto X invierà a Y il pacchetto $D_X = [(Y, 1), (Z, 3), (W, 100)].$

4.4.4 Intra-AS: Routing Information Protocol (RIP)

Il protocollo RIP è un protocollo di *routing* Intra-AS, questo implementa *distance vector* ed ha come vantaggio che è semplice da implementare e gestire, d'altra parte è a convergenza lenta e si ha una dimensione limitata della rete.

funzionamento

Nel RIP il costo dei link è dato dal numero di hop dove 15 è il numero massimo di salti e da 16 la distanza è ∞ (non raggiungibile) limitando la convergenza. Ogni 30 secondi poi il protocollo RIP precede di un nuovo invio di $distance\ vector\ (DV)$ dove ogni messaggio di $RIP\ advertisement$ contiene al massimo 25 destinazioni all'interno dell'AS, per eseguire lo scambio di messaggi si usa la porta UDP 520 con indirizzo di destinazione 224.0.0.9.

In caso di guasto

Nel caso un *router* non riceva per 180 secondi un messaggio di RIP da un *router* vicino allora il *router* considera il collegamento come guasto, andando a modificare la tabella di *routing* e propagando il cambiamento agli altri *router*.

Tabella d'instradamento

Un processo chiamato routed esegue RIP, ossia un daemon che esegue il protocollo RIP e mantiene la tabella di routing.

Confronto con link-state

A livello di complessità di scambio negli algoritmi link-state avendo n nodi e E link allora vengono scambiati O(ne) messaggi, mentre in RIP vengono inviati messaggi solo ai vicini e quindi il numero di messaggi scambiati è O(n), ma il tempo di convergenza dipende.

Per la velocità di convergenza nel caso di RIP e quindi distance vector si ha che la convergenza è lenta e si potrebbero avere loop di instradamento, mentre in link-state la complessità è $O(n^2)$ e quindi la convergenza è più veloce e non si hanno loop di instradamento.

Infine a livello di robustezza si ha che in LS i nodi potrebbero comunicare costi sbagliati per i *link* e spetta al singolo nodo gestire la propria tabella, mentre in DV i nodi comunicano solo con i vicini e quindi si ha una maggiore robustezza ma i nodi potrebbero comunicare costi sbagliati per i percorsi.

4.4.5 Border Gateway Protocol (BGP)

Il protocollo BGP è un protocollo di instradamento Inter-AS che permette di instradare pacchetti tra AS differenti. Questo protocollo è stato creato perché i protocolli di instradamento Intra-AS non sono adatti per la scalabilità di internet. Gli AS comunicano tra loro per scambiare informazioni di instradamento e di raggiungibilità, ogni AS decide autonomamente come instradare i pacchetti decidendo inoltre con quali altri AS scambiare informazioni.

funzionamento

Il protocollo BGP è un protocollo path vector che, in quanto le relazioni tra AS possono essere complesse, permette di adattarsi a tutti i possibili casi. Ogni AS è in grado di decidere se: pubblicizzare o meno le proprie informazioni di raggiungibilità, ritirare la raggiungibilità di qualunque rete, offrire o meno transito

ad altri AS e filtrare le informazioni di raggiungibilità.

Ogni AS ha un certo numero di *router* "BGP *speaker*" che scambiano informazioni con i *router* degli altri AS una volta messi in relazione. Questi *speaker* scambiano informazioni su quale è la rete raggiungibile, quale è il prossimo *hop* e quale è il percorso.

Interconnessioni tra AS Le interconnessioni tra AS possono essere di due tipi:

- Peering Due AS si scambiano informazioni di raggiungibilità senza scambiarsi denaro.
- client provider Un AS paga un provider per l'accesso a internet.
- provider client il provider viene pagato dal client per l'accesso alle informazioni di raggiungibilità.

Best Path BGP

Il best path di BGP si differenzia da OSPF e RIP nei quali si preferiva il percorso più breve, in BGP il percorso migliore dipende dalle policy degli AS e non dal costo del percorso. Un cambiamento di policy dovuto a delle modifiche economiche di contratto potrebbe portare alla modifica del percorso per altri AS oltre a quello che ha cambiato la policy.

Considerando questi fattori imo speaker BGP condivide solamente la sua best path con gli altri speaker BGP, se uno speaker decide di ignorare una altro percorso allora non lo comunica, ciò potrebbe comportare a delle destinazioni irraggiungibili se un terzo AS ha politiche in conflitto con la rotta comunicata da un altro AS.

Messaggi BGP

Il protocollo BGP usa 4 messaggi:

OPEN Messaggio di apertura di una connessione BGP, se il messaggio viene accettato allora si invia un messaggio KEEPALIVE di conferma, alla ricezione la connessione è aperta. All'interno di un messaggio OPEN viene inviato il numero di versione, l'ASN del mittente, il tempo di *hold* che viene prima proposto da chi apre la connessione e poi confermato o confermato con un valore più altro oppure viene rifiutato rispondendo con un tempo minore. Viene inviato con il messaggio di apertura anche il BGP Identifier che è l'identificativo univoco dello speaker BGP, uguale per tutte le sue interfacce BGP.

NOTIFICATION Messaggio di errore con 6 possibili codici di errore relativi al tipo di questo, 20 possibili sottotipi in base a dove l'errore si presenta.

KEEPALIVE Messaggio di conferma di ricezione, inviato ogni x secondi per mantenere la connessione aperta, questo messaggio non contiene dati ma solo un header di 19 byte.

UPDATE Messaggio più complesso, contiene le informazioni di raggiungibilità, il percorso e le *policy* di instradamento. Questo messaggio può contenere informazioni del tipo: Additive, quando nuove informazioni vengono aggiunte, Sottrattive quando informazioni vengono rimosse.

WITHDRAWQuesto tipo di messaggio viene inviato quando un percorso viene rimosso, in questo caso il messaggio contiene solo l'identificativo del percorso rimosso. Questo messaggio viene inviato in caso di link guasti o di cambiamenti di policy e solo se questi cambiamenti comportano la irraggiungibilità di un AS da parte di chi invia il messaggio.

UPDATE + WITHDRAWQuesti messaggi vengono inviati quando un percorso viene rimosso e ne viene aggiunto un altro, in questo caso viene prima inviato il messaggio di WITHDRAW contenente il percorso rimosso e poi il messaggio di UPDATE contenente il nuovo percorso.

Implicit WITHDRAWQuesto tipo di messaggio viene inviato quando un percorso viene rimosso e viene aggiunto un altro percorso, in questo caso il messaggio contiene solo il nuovo percorso. Piccola nota a margine solo alcuni *speaker* BGP supportano questo tipo di messaggio.

Aggregazione delle rotte

In quanto un AS potrebbe essere il best path per più AS differenti questo potrebbe decidere di aggregare le rotte per ridurre il numero di rotte pubblicizzate. In questo modo il AS invia solo una rotta per raggiungere un insieme di AS, questa viene pubblicizzata come una qualsiasi combinazione degli AS raggiungibili. Questo permette di ridurre il numero di rotte pubblicizzate e quindi di ridurre il carico sui router e sui link.

Filtri

I BGP speaker possono filtrare le informazioni che entrano e/o escono da questi, possono essere filtri specifici del tipo: Ingress filters o Egress filters che permettono di filtrare le informazioni in entrata o in uscita, possono anche esserci però filtri generici che permettono di bloccare "tutto ciò che contenga X". Questi filtri possono essere molto o poco precisi e possono essere usati per bloccare informazioni di raggiungibilità o per bloccare informazioni di policy.

Routing Information Base (RIB)

Le informazioni sulle rotte devono essere in qualche modo conservate sul *router*, queste informazioni vengono conservate nella RIB che, costituita da 3 tabelle, contiene le informazioni di raggiungibilità accettate (ADJ_RIB_IN), le informazioni su quelle che vengono attualmente usate (LOC_RIB) e le informazioni che vengono pubblicizzate (ADJ_RIB_OUT). Queste tabelle vengono modificate sulla base di messaggi BGP ricevuti e di *policy* impostate.

Ricezione di un UPDATE Se il pacchetto ricevuto viene approvato dai filtri in ingresso, allora questa nuova rotta viene aggiunta alla tabella ADJ_RIB_IN, viene quindi ri-valutata la best path sulla base delle nuove aggiornate informazioni, nel caso in cui la nuova rotta sia migliore di quella attuale allora viene aggiornata la tabella LOC_RIB poi se i filtri lo permettono viene aggiornata la tabella ADJ_RIB_OUT e inoltrati i cambiamenti ai router vicini. Nel caso in cui la nuova rotta sia peggiore di quella attuale allora viene comunque tenuta in memoria per eventuali cambiamenti futuri ma non viene ne aggiornata la tabella LOC_RIB ne la tabella ADJ_RIB_OUT e quindi non viene inoltrata ai router vicini.

Ricezione di un WITHDRAW Se un *router* riceve un messaggio di WITHDRAW e questo soddisfa i filtri di ingresso, allora le informazioni relative al percorso vengono rimosse dalla tabella ADJ_RIB_IN e quindi viene ri-valutata la *best path* e aggiornata, eventualmente, la tabella LOC_RIB e la tabella ADJ_RIB_OUT diffondendo i cambiamenti ai *router* vicini, se ve ne sono.

BGP all'interno di AS - iBGP

Un grande AS potrebbe avere diversi router che agiscono da speaker BGP, in quanto BGP si occupa di instradare i pacchetti attraverso AS non si distingue tra quali router devo passare. Per questo motivo si è deciso di creare un protocollo di routing interno all'AS chiamato iBGP che permette di scambiare informazioni tra i router dello stesso AS e di mantenere aggiornate le tabelle di routing all'interno dell'AS in modo da poter instradare i pacchetti che provengono da un AS esterno e devono essere instradati verso un altro AS esterno.

In caso di più rotte Nel caso un router interno ad un AS abbia la possibilità di passare per rotte diverse per raggiungere un AS esterno allora tramite iBGP i router interni possono scambiarsi informazioni e decidere quale percorso è il migliore per raggiungere l'AS esterno. Esempio: considerando gli AS: AS1, AS2, AS3 i quali contengono tutti i router xA, xB, xC e xD con i router interni collegati a maglia completa³ e i router esterni collegati come segue: 1C-2A, 1C-3A, 3A-2C e 3D-X⁴. Allora i router interni 2B e 2D avranno la possibilità di raggiungere la rete X sia tramite $[2[B \mid D], 2A, 1C, 3A, 3D, X]$ che tramite $[2[B \mid D], 2C, 3A, 3D, X]$ la scelta del percorso migliore verrà fatta tramite politiche interne all'AS e tramite il protocollo iBGP. Figura di riferimento: 4.4

³Tutti i router sono collegati a tutti gli altri internamente

⁴Considerando X una altra rete esterna




Figura 4.4: Esempio di rete con iBGP e scelta di percorso

Riassumendo

- Gli AS sono interconnessi tra loro e comunicano informazioni di raggiungibilità tramite il protocollo BGP.
- Gli AS formano un grafo gerarchico e possono essere di solo transito
- Ogni AS è autonomo per definizione (<u>Autonomous</u> System)
- Il **Best Path** di BGP è determinato dalle *policy* degli AS ed non è per forza il percorso più breve. (Politiche economiche, commerciali, estere possono influenzare il percorso)
- BGP è un protocollo path vector e non distance vector, condivide il percorso ma non il costo e/o la distanza.
- BGP può contenere diversi filtri sulla base di policy e di raggiungibilità.