

# Clínica de Tecnologia da Informação e Comunicação


Sistemas Operacionais

Prof. MSc. Jhonatan Geremias *jhonatan.geremias@pucpr.br* 



# Processo de Inicialização – GRUB

- Gerenciador de inicialização;
- O GRUB reside no /boot;
- Permite selecionar qual sistema operacional será utilizado;
  - Definir a ordem de boot do SO.





# Processo de Inicialização – Configuração SETUP

- 1. Inicializar o computador utilizando um Live CD;
- 2. No terminal verificar as partições;
- 3. Criar uma pasta para definir o ponto de montagem;
- 4. Montar a partição raiz;
- 5. Acessar a partição raiz montada como root;
- 6. Atualize a lista do GRUB;
- 7. Reinstalar o GRUB.

#### Recuperar o GRUB

#### **Comandos:**

sudo fdisk -l
sudo mkdir /mnt/hda1
sudo mount /dev/hda1 /mnt/hda1
sudo chroot /mnt/hda1
update-grub
grub-install /dev/hda



# Correções de Problemas na Inicialização

#### Utilizando o Boot-Repair

- 1. Inicializar o computador utilizando um Live CD;
- 2. Instalar o Boot-Repair;
- 3. Executar o Boot-Repair.

#### **Comandos:**

sudo -s
add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
apt-get update
apt-get install -y boot-repair
boot-repair

#### Recuperar o GRUB





# Correções de Problemas na Inicialização

#### Identificar erros na inicialização - Linux

Cada vez que é feita a inicialização no sistema Linux, o arquivo de mensagens é

gravado e pode ser analisado.

#### **Comando:**

dmesg
cat /var/log/dmesg | less

```
    Terminal ▼


                                   Feb 14 13:04
                             jhonatan@ubuntu: /var/log
    0.000000] kernel: Linux version 5.4.0-58-generic (buildd@lcy01-amd64-004)
(qcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #64-Ubuntu SMP Wed Dec 9 08
16:25 UTC 2020 (Ubuntu 5.4.0-58.64-generic 5.4.73)
    0.000000] kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic
root=UUID=f98f5dd1-f305-4d15-8196-d504cac08851 ro recovery nomodeset dis ucode
ldr find_preseed=/preseed.cfg auto noprompt priority=critical locale=en_US
    0.000000] kernel: KERNEL supported cpus:
                        Centaur CentaurHauls
    0.000000] kernel: zhaoxin Shanghai
    0.000000] kernel: Disabled fast string operations
    0.000000] kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating p
    0.000000] kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
    0.0000000] kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
    0.000000] kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds req
    0.000000] kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
    0.000000] kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
    0.000000] kernel: x86/fpu: xstate_offset[3]: 832, xstate_sizes[3]: 64
    0.000000] kernel: x86/fpu: xstate offset[4]: 896, xstate sizes[4]:
    0.0000000] kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 9
60 bytes, using 'compacted' format.
    0.000000] kernel: BIOS-provided physical RAM map:
    0.000000] kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000000-0x00000000009e7ff] u
```



# Correções de Problemas na Inicialização

Recuperar Sistema

Opções avançadas da inicialização do Ubuntu





# **Operações Básicas - Linux**

- login: abre uma nova sessão para um usuário;
- logout: permite desconectar um usuário de uma determinada sessão;
- exit: encerra uma sessão de trabalho;
- shutdown –h now: encerramento do sistema;
- halt, reboot e init 6: reinicialização da máquina;
- dir e ls: permite listar o conteúdo de um diretório;
- cd <diretório>: permite navegar nos diretórios;
  - cd : retorna a posição do diretório anterior;
  - cd .. retorna um diretório na posição hierárquica;
  - cd ~: retorna ao diretório /home do usuário;
- pwd: retorna o caminho do diretório corrente.





# Informações Sobre o Sistema

- cat /etc/issue: mostra a versão da distribuição;
- uname -a: mostra informações do sistema;
- Ispci: mostra informações sobre as placas PCI instaladas;
- Isusb: mostra informações sobre os dispositivos usb conectados;
- cat /proc/version: traz a versão o kernel que está sendo utilizado;
- Ishw: exibe informações sobre o hardware;
- Ismod: exibe os módulos do kernel que estão carregados na memória.



# Informações Sobre o Sistema

- Ishw: exibe informação sobre o hardware;
- Exporta um relatório completo em html.

#### **Comando:**

Ishw -html > index.html

id: memory

description: System memory

physical id:

size: 4GiB

id: cpu:0

product: Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz

vendor: Intel Corp.

physical id: 1

bus info: cpu@0 width: 64 bits

capabilities: fpu fpu\_exception wp vme de pse tsc msr pae mc

ss syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant\_tsc pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4\_1 sse4\_2 x26 hypervisor lahf\_lm abm 3dnowprefetch cpuid\_fau smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushc



# Comandos de verificação

- pwd: mostra o caminho do diretório corrente;
- hostname: mostra o nome da máquina;
- whoami: mostra o nome usuário logado;
- who ou w: usuários logados na máquina;
- rwho: mostra usuários logados em outros computadores na rede;
- id: exibe identificação do usuário e grupo (user id e group id).



# Comandos de verificação - Autenticação

- last: informações sobre os últimos usuários que se logaram no sistema;
- lastb: apresenta a última tentativa malsucedida no sistema;
  - cat /var/log/btmp # informação armazenada no arquivo btmp;

- Acessar via putty colocando uma senha inválida.
  - Auditoria e Segurança;
  - Comando w é bom comando de segurança.





# Comandos de verificação – Data e Hora

- date: exibe a data e hora atual, dados armazenados no relógio do sistema;
- time: quantidade de tempo gasto durante a execução de um comando;
- timeconfig ou timedatectl: ajustar a zona de horário do sistema (timezone);
- uptime: quantidade de tempo decorrido desde o último reboot;
- hwclock: mostrar e ajustar o relógio do hardware do seu computador.



# Comandos de verificação – Histórico

- history: exibe os últimos 1000 comandos executados em modo texto na sessão atual;
  - Histórico mantido no arquivo .bash\_history no diretório padrão do usuário.

#### **Comando:**

history | more

history 10

history >> arquivo.txt

```
jhonatan@ubuntu:~$ history 10
    30   pwd
    31   cd ..
    32   ls
    33   cd jhonatan/
    34   ls
    35   pwd
    36   ls
    37   ps -aux
    38   history
    39   history 10
jhonatan@ubuntu:~$
```



# Comandos de verificação - Processos

Verificar os processos em execução:

- ps: responsável por listar os processos atuais;
- top: mostra todos os processos em tempo de execução.

#### Comando:

ps –aux

top

```
top - 09:07:46 up 3:14, 1 user, load average: 0.00, 0.02,
Tasks: 278 total, 1 running, 277 sleeping,
                                           0 stopped,
%Cpu(s): 1.3 us, 1.7 sy, 0.0 ni, 97.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi
MiB Mem : 3908.5 total, 1638.8 free, 1220.2 used,
                                                      104
MiB Swap: 1162.4 total, 1162.4 free,
                                          0.0 used.
                                                      233
   PID USER
                PR NI
                          VIRT
                                 RES
                                        SHR S
                                              %CPU
                                                    %MEM
  4406 jhonatan 20
                     0 3145828 289312 156036 S
                                               2.6
                                                     7.2
  3567 jhonatan 20
                    0 283636 68056 42336 S
                                                    1.7
                                               2.0
  5351 jhonatan 20
                    0 2421744 136580 113676 S
                                                     3.4
  4940 jhonatan
               20
                     0 4260164 246024 96752 S
                                               1.0
                                                     6.1
   5891 ihonatan 20
                     0 814724 51308 38780 S
```



# Comandos de verificação - Conta Usuário

chage: mostrar informações sobre a tempo de expiração do usuário;

```
chage — I <user> # informações sobre a conta
chage —E YYYY-MM-DD <user> # expirar a conta na data especificada
chage —M 60 <user> # expirar o password em tantos dias
chage —m 0 —M 99999 —I -1 —E -1 <user> # nunca expira
```

```
root@ubuntu:/home/jhonatan# chage projeto
chage: user 'projeto' does not exist in /etc/passwd
root@ubuntu:/home/jhonatan# chage -l projeto
chage: user 'projeto' does not exist in /etc/passwd
root@ubuntu:/home/jhonatan# chage -l jhonatan
Last password change
                                                        : Dec 20, 2020
Password expires
                                                          never
Password inactive
                                                          never
Account expires
                                                          never
Minimum number of days between password change
Maximum number of days between password change
                                                        : 99999
Number of days of warning before password expires
root@ubuntu:/home/jhonatan#
```





# Modo de Operação do Linux

- runlevel: nível do modo de operação do Linux;
  - 0 halt;
  - 1 monousuário;
  - 2 modo multiusuário, sem NFS;
  - 3 modo multiusuário completo;
  - 4 não usado
  - 5 X11
  - 6 reboot



# Comandos de verificação – modo de operação

- set: exibe o ambiente completo do usuário atual;
- quota: mostra os limites dos usuários sobre o uso de espaço em disco;
- echo: mostrar conteúdo de uma variável



# Configuração do hardware

- No Linux existe uma nomenclatura padrão para cada um dos periféricos utilizados:
  - **sda**: primeiro disco rígido instalado na máquina (*master*);
  - sdaX: partição X do primeiro disco rígido instalado;
  - **sdb**: segundo disco rígido instalado na máquina (*slave*);
  - sdbX: partição X do segundo disco rígido instalado;
  - fd0: drive de disquete (por curiosidade);
  - cdrom: drive de CD-ROM instalado;
  - OBS.: X número da partição;
- Os arquivos que configuram determinado hardware ficam no diretório /dev.



# Tipos de sistema de arquivos

- Os tipos de sistemas de arquivos mais utilizados são:
- ext2, ext3, ext4, XFS e btrfs sistema operacional Linux;
- NTFS sistema operacional Windows (versões a partir do Windows 2000);
- Família FAT sistema operacional Windows (compatível com MSDOS);
  - FAT12, FAT16, FAT32 e VFAT;
  - Limite de tamanho de arquivo 4GB;
  - VFAT permite utilização de nomes longos;
- iso9660 para montar o CD-ROM;
- HFS, APFS e UFS sistemas de arquivos Mac OS.



# Manipular os sistemas de arquivos

 cat /proc/filesystem: informação dos tipos de sistemas de arquivos que podem ser utilizados na distribuição;

mount : permite montar um sistema de arquivo;


mount –t <tipo> <dispositivo> <diretório>

umount: desmontar o sistema de arquivos.

umount <dispositivo> ou umount <diretório>

#### **Comandos:**

mount –t ext2 /dev/sda1 /mnt/disco umount /mnt/disco



# Utilitários de Gerenciamento de Disco - gparted


Utilitário de disco:

#### **Comandos:**

sudo apt-get install gparted sudo gparted

Alternativa para formatar:

mkfs.ext4 -L pendrive /dev/sdb3





# Montar Disco na Inicialização - fstab

Arquivo de inicialização do disco: cat /etc/fstab

```
root@ubuntu: /home/jhonatan
 F
  /etc/fstab: static file system information.
 Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
 that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
 <file system> <mount point> <type> <options>
                                                       <dump> <pass>
 / was on /dev/sda5 during installation
UUID=f98f5dd1-f305-4d15-8196-d504cac08851 /
                                                         ext4
                                                                 errors=remount-ro 0
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=C535-1448 /boot/efi
                                       umask=0077
                               vfat
/swapfile
                                         none
                                                         swap
                                                                 SW
/dev/fd0
               /media/floppy0 auto
                                       rw,user,noauto,exec,utf8 0
                                                                        0
```



### **Verificar os Discos Montados**

df –h: verificar os dispositivos montados.

```
root@ubuntu:/home/jhonatan# df -h
Filesystem
                Size Used Avail Use% Mounted on
udev
                1.9G
                         0 1.9G
                                   0% /dev
tmpfs
                391M 1.8M
                            390M
                                   1% /run
/dev/sda5
                 24G
                       20G
                            2.8G
                                  88% /
tmpfs
                2.0G
                            2.0G
                                   0% /dev/shm
tmpfs
                5.0M
                      4.0K
                            5.0M
                                   1% /run/lock
tmpfs
                                   0% /sys/fs/cgroup
                2.0G
                            2.0G
/dev/loop0
                 56M
                       56M
                               0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop4
                               0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
                 63M
                       63M
/dev/loop3
                219M
                      219M
                               0 100% /snap/gnome-3-34-1804/66
/dev/loop2
                218M
                      218M
                               0 100% /snap/gnome-3-34-1804/60
/dev/loop5
                       65M
                               0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
                 65M
/dev/loop6
                 50M
                       50M
                               0 100% /snap/snap-store/467
/dev/loop7
                               0 100% /snap/snap-store/518
                 52M
                       52M
/dev/loop1
                               0 100% /snap/core18/1944
                 56M
                       56M
/dev/loop8
                 32M
                       32M
                               0 100% /snap/snapd/10492
/dev/loop9
                               0 100% /snap/snapd/11036
                 32M
                       32M
/dev/sda1
                                   1% /boot/efi
                511M
                      4.0K
                            511M
tmpfs
                                   1% /run/user/1000
                391M
                       64K
                            391M
root@ubuntu:/home/jhonatan#
```



# Manipular hard disco – identificação do disco

blkid: verificar a identificação do bloco do disco:

```
root@ubuntu: /home/jhonatan
root@ubuntu:/home/jhonatan# blkid
dev/sda5: UUID="f98f5dd1-f305-4d15-8196-d504cac08851" TYPE="ext4" PARTUUID="16f8dfea-05"/
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/loop7: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="C535-1448" TYPE="vfat" PARTUUID="16f8dfea-01"
/dev/loop8: TYPE="squashfs"
/dev/loop9: TYPE="squashfs"
root@ubuntu:/home/jhonatan#
```



# Montar um dispositivo na inicialização

- Adicionar novo dispositivo (hard disk);
- 2. Formatar disco: o utilitário de disco gparted é uma boa opção;
- 3. blkid: identificação do bloco do dispositivo;
- 4. Adicionar entrada arquivo fstab: /etc/fstab
  - Exemplo:
  - UUID=958ae88d-44f3-4160-8024-f250d053714c /disco2 ext4 defaults 1 2
- 5. Reiniciar a máquina e verificar se o disco foi adicionado: df -h



### **Utilitários de Disco**

- fdisk: utilitário para particionamento de disco fdisk /dev/dispositivo;
- sfdisk: lista tabelas de partição inclusive partições estendidas;
- cfdisk: utilitário de particionamento de disco, baseado em menus;
- parted: utilitário para manipulação de partição (ext2 e DOS);
- badblocks: verifica se o disco ou disquete possui blocos danificados;
- fsck: permite verificar e reparar o sistema de arquivos fsck —t <tipo> <partição>;
  - fsck –t ext2 /dev/sda2;
- dd: comando clonar o disco dd if=<origem> of=<destino>





# Obrigado!

**Jhonatan Geremias** 

Jhonatan.geremias@pucpr.br

