
#### Ruteo interno

Redes y Servicios Avanzados en Internet

Ruteo Interno - Parte 2 Protocolos de Estado de Enlace

Algunas imágenes y textos fueron extraídos de la teoría "Protocolos de Ruteo IGP" de Andrés Barbieri y Matías Robles

### Sistemas autónomos



#### Resumen de ruteo

- Ruteo Interno (dentro de los AS)
  - Ruteo estático
  - Ruteo dinámico (Protocolos IGP)
    - Protocolos tipo Vector Distancia (DV)
      - RIP
    - Protocolos tipo Estado de enlace (LS)
      - OSPF
- Ruteo Externo (entre AS)
  - Protocolos EGP

### Repaso – Protocolos de Vector Distancia

Los protocolos de enrutamiento tipo Vector Distancia:

- Corren el algoritmo conocido como Bellman-Ford
- Cada nodo intercambia información con sus vecinos (nodos directamente conectados)
  - La información se intercambia periódicamente
  - Ven la topología de la red desde la perspectiva de los vecinos
- Frente a cambios, convergen más lentamente
- Son propensos a lazos (LOOPS)
- Requieren menos memoria y CPU que los de Estado Enlace

## Protocolo de Estado Enlace (LS)

- Todos los routers comparten toda la información con todos
   Ven la topología de la red completa en cada router
- Cada router
  - (1) Recolecta información completa sobre la estructura de la red
  - (2) Ejecuta Dijkstra para determinar el mejor camino: El mejor camino desde un router hacia todos los demás
  - (3) No intercambia constantemente información Se informan cambios, actualizaciones y se testean enlaces
- Hay un alto consumo de bandwidth al principio, hasta que la red converge

### Protocolo de Estado Enlace (LS)

- Convergencia más rápida frente a cambios en la red
- Requieren más memoria y capacidad de procesamiento para operar puesto que:
  - Tienen que almacenar la información de la estructura de toda la red
  - Deben ejecutar el algoritmo de Dijkstra cada uno por separado, para determinar el mejor camino desde ellos hacia cada una de las redes
- Protocolos de Estado de Enlace conocidos:
  - OSPF / IS-IS

#### **OSPF**

- OSPF se encapsula directamente sobre IP (protocolo 89)
  - RIP usa UDP

```
Ethernet II, Src: 00:00:00 aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: IPv4mcast 05 (01:00:5e:00:00:05)
  Destination: IPv4mcast 05 (01:00:5e:00:00:05)
  ▶ Source: 00:00:00 aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.2 (10.0.2.2), Dst: 224.0.0.5 (224.0.0.5)
    Version: 4
    Header Length: 20 bytes
  ▶ Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP 0x30: Class Selector 6; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN
    Total Length: 108
    Identification: 0x1efc (7932)
  ▶ Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 1
    Protocol: OSPF IGP (89)
  ▶ Header checksum: 0xad76 [validation disabled]
    Source: 10.0.2.2 (10.0.2.2)
    Destination: 224.0.0.5 (224.0.0.5)
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
▼ Open Shortest Path First
  ▶ OSPF Header
  ▶ LS Update Packet
```

### **OSPF**

- Soporta VLSM
- OSPF usa el costo como métrica.
- La métrica, se calcula en base al ancho de banda de las interfaces:
  - Puede modificarse con el parámetro:
    - mi\_router(config-ip)# ip ospf cost <cost>
  - Alternativamente se puede modificar alterando el bandwidth de la interface
    - mi\_router(config-if)# bandwidth 1000000

# OSPF – Costos por interfaz


Tipo de interfaz	10 <sup>8</sup> /bps = Costo
Fast Ethernet y más rápida	10 <sup>8</sup> /100 000 000 bps = 1
Ethernet	10 <sup>8</sup> /10 000 000 bps = 10
E1	10 <sup>8</sup> /2 048 000 bps = 48
T1	10 <sup>8</sup> /1 544 000 bps = 64
128 kbps	10 <sup>8</sup> /128 000 bps = 781
64 kbps	108/64 000 bps = 1562
56 kbps	10 <sup>8</sup> /56 000 bps = 1785

#### Nota: Para FastEthernet, GigaE y 10GigaE el costo es el mismo.

```
n2# conf t
n2(config)# int eth0
n2(config-if)# bandwidth
 <1-10000000> Bandwidth in kilobits
n2(config-if)# bandwidth 56
n2(config-if)# ^Z
n2#
n2# sh ip ospf interface eth0
eth0 is up
 ifindex 91, MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit < UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST >
 Internet Address 10.0.1.1/24, Area 0.0.0.0
 MTU mismatch detection:enabled
 Router ID 10.0.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1786
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 10.0.1.1, Interface Address 10.0.1.1
  Backup Designated Router (ID) 10.0.0.1, Interface Address 10.0.1.2
 Multicast group memberships: OSPFAllRouters OSPFDesignatedRouters
 Timer intervals configured, Hello 10s, Dead 40s, Wait 40s, Retransmit 5
    Hello due in 0.085s
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
```

# OSPF (cont)

- Soporta jerarquías, dividiendo el AS en diversas áreas
- La división en áreas, permite que los routers conozcan sólo la información completa del área en la que se encuentran y NO toda la red. Muy útil en redes grandes
  - La información de un área se resume al resto de la red
  - Los cambios en un área en particular, no afectan a las otras áreas
- Existe un área backbone (área 0) que representa el troncal de la red.
  - Las otras áreas deben estar conectadas al área 0
  - Las rutas intercambiadas entre las distintas áreas, se hace a través del área backbone



## Tipos de routers OSPF


#### Routers Internos

- Routers que tienen todas sus interfaces dentro de un área solamente
- Routers fronterizos de área o ABRs (Area Border Routers)
  - Routers que están conectados a más de un área
  - Mantienen la base de datos de toda la red de cada una de las áreas a las que están conectados
- Routers fronterizos del AS o ASBRs (Autonomous System Border Routers)
  - Routers que conectan la porción de la red manejada con OSPF con rutas aprendidas a través de otros protocolos o en forma estática. Se inyectan rutas desde y hacia el AS OSPF

#### Routers backbone

 Routers que pertenecen al área backbone (área 0). Un router backbone, también podría ser ABR, ASBR o un router interno.

# Áreas y tipo de Routers



# Tipos de Áreas

- Area Backbone:
  - Este área SIEMPRE debe estar presente!!!
  - Mantiene conexión física o lógica con el resto de las áreas
- Area stub
  - Tiene un único punto de conexión con el área 0
  - No recibe rutas externas, por pueden haber ASBRs dentro del área.
  - Posee rutas inter área (redes en otras áreas) e intra área (redes dentro del mismo área)

# Tipos de Áreas - Extensiones propietarias

- Totally stubby area
  - Es como el área stub
  - No se ven las rutas inter área (redes en otras áreas)
  - Las rutas a redes fuera del área stub se manejan inyectando en el área un default gateway
- NSSA, No So Stubby Area
  - Es como el área "Totally stubby area" pero se permite que en ella haya routers ASBRs

### **OSPF** - Vecinos

Para que dos routers se conviertan en vecinos con el objeto de intercambiar datos, los mismos deben estar de acuerdo en una serie de cosas:

- Deben estar en el mismo segmento de red.
- Deben tener el mismo mecanismo de autenticación
- Deben anunciarse en el mismo área
- Deben considerar al área de la misma manera (normal, stub, totally stub, NSSA).
- Los timers utilizados deben coincidir. Por defecto:
  - Hello interval (10 segundos).
  - Dead interval (40 segundos).
  - Si se modifican estos valores, hay que hacerlo de manera consistente para que los routers se consideren vecinos y se hablen.

## OSPF en redes Broadcast (LAN)

- En una red broadcast, si cada routers establece una adyacencia con cada uno de los otros routers vecinos el resultado no será eficiente.
  - Si tenemos n routers, habrá n(n-1)/2 adyacencias.
  - Cada router enviará n-1 LSA, siendo de O(n²) el total de LSAs envíados
- Aparecen múltiples copias del mismo LSA en la red

## OSPF en redes Broadcast (LAN)

- Por ello, en este tipo de redes, se determinan:
  - un DR (router designado)
  - un BDR (router designado de backup)
- Todos los routers de la red broadcast deben establecer dos adyacencias:
  - una con el DR
  - y otra con el BDR
- Estos routers administran y gestionan el flooding de LSAs en la red. Si un router debe transmitir el estado de un enlace, sólo lo transmite al DR y al BDR. El DR retransmitirá la información al resto.


# OSPF en redes broadcast (cont)

- EI DR:
  - Será el encargado de propagar el estado de los enlaces a todos los routers de la red
- Para ello, se usan dos direcciones multicast:
  - 224.0.0.5: La usa el DR para transmitir información a todos los routers de la red (All OSPF Routers - DR Others)
  - 224.0.0.6: La usa un router cada vez que quiere mandar información al DR y al BDR (All OSPF Designated Routers)

### Mecanismo de elección de DR y BDR

- Ocurre en redes multiacceso y no en redes punto a punto.
- Mecanismo de elección del DR:
  - El router con la prioridad más alta.
  - El router que tenga el router-id más alto
    - Se puede configurar manualmente
    - Si tiene IP de loopback, es la más alta.
    - Si no tiene loopback, es la IP más alta del router.

## Comunicación DR y BDR con otros routers



### Intercambio de información OSPF

- OSPF, al principio:
  - identifica sus vecinos (neighbor) en las redes a las que el router está conectado
  - establece **adyacencias** con sus vecinos
- Luego OSPF empieza a intercambiar información con sus vecinos
- Los mensajes y protocolos utilizados son:
  - Paquetes Hello, para descubrir vecinos / elegir el roles DR, BDR u otro en redes broadcast.
     Verifica I
  - Paquetes de descripción de la base de datos DBD (DataBase Description). Realiza la sincronización inicial de la base de datos.
  - Paquetes de estado de enlaces o LSA (Link State Advertisment) para el mantenimiento de la Base de datos


Router Links (RL) Network Links (NL)
Summary Links (SL) External Links (EL)

# Link State Advertisments (LSA)

- Router Links (RL) Type 1
  - Estado y costo de los links
  - Generado por todos los routers
- Network Links (NL) Type 2
  - Describen todos los routers de una red broadcast
  - Los envía el DR a través de flooding.
- Summary Links (SL) Type 3/4
  - Describen redes que están fuera del área.
  - También informan sobre la presencia de ASBRs en otra área
  - Los envían los ABR
- External Links (EL) Type 5
  - Describen destinos fuera del AS
  - Enviados por los ASBR

# Ejemplo de configuración OSPF

¿Cómo se configura OSPF en el router 2003 si todos los routers estuviesen en el área 0?




# Ejemplo de configuración OSPF

#### Entrar al modo de configuración

2003# conf t 2003(config)#

#### Habilitar el protocolo de enrutamiento OSPF

2003(config) # router ospf 2003(config-router) #



#### Publicar red directamente conectada al router a través de OSPF

2003(config-router) # network 10.0.0.0/8 area 0 2003(config-router) # network 30.0.0.0/24 area 0

#### Ver información de adyacencias con vecinos OSPF

2003# sh ip ospf neighbor

# Tipos de Rutas OSPF

O - OSPF Intra área

Rutas originadas en un área y que son conocidas por los routers de la misma área.

- O IA OSPF Inter área
  Rutas que atraviesan un ABR.
- O E1 OSPF External Type 1 rutas a redes que están fuera del AS OSPF (inyectadas en algún lugar)
- O E2 OSPF External Type 2 rutas a redes que están fuera del AS OSPF (inyectadas en algún lugar)

### Preferencia de rutas OSPF

Según la RFC 2328, el órden de preferencia de las rutas es:

- 1) O OSPF Intra área
- 2) O IA OSPF Inter área
- 3) O E1 OSPF External Type 1
  - El costo hacia la ruta, es la suma del costo propio de la ruta más el costo para llegar al ASBR que anuncia dicha ruta
- 4) O E2 OSPF External Type 2
  - El costo en cualquier lugar dentro del AS hacia la red es siempre el mismo

#### Virtual Link

Algunas áreas OSPF, pueden presentar problemas para estar conectadas físicamente con el área 0 (backbone)

 En estos casos existe una alternativa llamada Virtual Link (conexión lógica con el área backbone)

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies\_configuration\_example09186a00801ec9ee.shtml

