第49屆全國技能競賽競賽試題重點說明

(註:本公開試題在競賽時得約有百分之三十之調整)

職類名稱:17網頁設計職類

模組A - TETRIS

近年來,網際網路已成為我們日常生活中不可或缺的一部分,使資料能夠在取之不盡的內容和互動中傳播。 每天,有許多人從遊戲中獲得休閒和娛樂。

考慮到這些概念,您決定開發一款適用於最常見 Web 瀏覽器的小型益智遊戲,這樣可以將您的才能傳播到網頁設計的競賽中。 這個遊戲將被稱為 Tetris。

您使用 HTML 和 CSS 開發遊戲畫面,並使用 JavaScript 及其開源的函式庫開發客戶端。您可以使用在 zip 壓縮檔的任何素材。 如果需要,您可以建立更多並修改素材中的任何內容。

為了要在不同解析度下使用,您的遊戲需要以 768x1024 像素的平板電腦解析度進行開發。但是,如果遊戲在大螢幕中打開,遊戲必須位於屏幕的中心(水平和垂直)。

工作要求

您必須使用 HTML / CSS 設計遊戲並進行畫面設計,然後使用 JavaScript 創建遊戲功能,允 許遊戲在評分瀏覽器中正常工作,遵循下述要求。

Tetris 使用以下元素:

- 1. 磚塊:每個由四個方塊組成的幾何形狀,有七種形狀: $I \cdot J \cdot L \cdot O \cdot S \cdot T$ 和 Z.
- 2. 遊戲區域:放置磚塊的區域,大小為 20x10 (行 x 列)。
- 3. 下一個磚塊:將出現的下一個磚塊。
- 4. 行數:比賽期間被清除的數量。
- 5. 計時器:遊戲所花費的時間。

- 6. 等級:遊戲等級。
- 7. 最高分:所有比賽中獲得的最高分。
- 8. 得分:比賽得分。
- 9. 統計:顯示遊戲過程中出現的磚塊統計數據。
- 10. 字體大小按鈕:向上和向下以增大和減小字體大小。
- 11. 暫停/繼續按鈕:按鈕暫停/繼續遊戲。
- 12. 重新啟動遊戲按鈕:按鈕重啟遊戲。
- 13. 教學按鈕:進入教學模式的按鈕。
- 14. 觸控操作區:上、下、左、右、空白鍵。
- 15. 退出教學按鈕:按鈕退出教學模式。
- 16. 開始遊戲按鈕:進入遊戲的按鈕。
- 17. Logo:遊戲的 Logo。

設計和畫面:

- 1. 畫面要求的元素:
 - 1.1. 起始頁:此頁面必須顯示下述所有元素:LOGO,開始遊戲按鈕,教學按鈕,字 體大小按鈕和級別(簡易,正常和困難),如果需要,您可以添加額外的元素。
 - 1.2. 遊戲畫面:此頁面必須顯示下述所有元素:LOGO,暫停/繼續按鈕,遊戲區域,字體大小按鈕,行數,下一個磚塊,計時器,級別,最高分,分數和統計數據,如果當前裝置有觸控功能時,需要顯示觸控操作區。
 - 1.3. 排名表對話框:如果遊戲結束,對話框必須顯示遊戲畫面。包含下面描述的所有 元素:重新啟動遊戲按鈕,級別,得分,排名表與列:排名,行,得分和時間, 排名值沒有差距,前三名和當前位置必須出現在表中。
- 2. 所有按鈕必須具有活動的懸停效果。 按鈕的背景和文字顏色應與您的設計相符。 懸停狀態和活動狀態必須遵循媒體文件中提供的名為 button_effect.mp4 的範例。
- 3. HTML 和 CSS 程式碼必須符合 W3C 標準中 HTML 5 和 CSS 3 規則, 並目必須縮排。

遊戲功能:

- 1. 在起始畫面按"教學"按鈕,遊戲以教學模式開始,在磚塊掉落之前,你需要在遊戲畫面佈局中逐步介紹每個區域,同時會有說明說要如何操作這個遊戲,在教學模式中選擇的磚塊可以隨機或不隨機,取決於你。一旦玩家清除了一行,返回起始畫面,然後突出顯示"開始遊戲"。
- 2. 按"退出教學"將退出教學並返回起始畫面。
- 3. 按下起始畫面中的"開始遊戲"按鈕,進入遊戲畫面,遊戲開始,隨機選擇磚塊並開始下降,也隨機選擇下一塊磚塊。 計時器從 00:00 (mm:ss)開始,顯示遊戲的進行時間。除了第一塊磚之外,其餘磚的統計數據初始化為零。 行數從零開始。級別為起始畫面所選取的級別。
- 4. 進入遊戲畫面時,若目前裝置有觸控功能,顯示觸控操作區,若無則隱藏。
- 5. 如果當前磚堆放在其他磚塊上,則從遊戲區域頂部顯示下一塊磚塊。
- 6. 玩家可以使用方向鍵和觸控操作區的按鈕移動當前的磚塊。 左鍵將磚塊向左移動。 右鍵 將磚塊向右移動。單位是一格。向上鍵表示順時針旋轉磚塊 90 度。 向下鍵將磚塊向下 移動一格。 不可將磚塊移出遊戲畫面。 如果玩家持續按著相同的箭頭鍵超過 250 微 秒,則該鍵的功能必須連續執行直到放開。
- 7. 玩家可以使用空格鍵直接放置磚塊。
- 8. 當前磚塊無法向下移動並到達遊戲畫面頂部時,遊戲結束。
- 9. 當點擊暫停按鈕時,遊戲暫停,計時器將暫停,如果箭頭鍵或空格鍵按下或按住,則磚 塊無動作,暫停按鈕被繼續按鈕替換,該按鈕可以恢復遊戲。
- 10.如果該行中的每個塊都有磚,則清除一行。行數增加1,該行上方的所有磚塊必須向下 移動。

11. 下表顯示清除行時獲得的分數:

清除的行數	獲得分數
1 (Single)	40
2 (Double)	100
3 (Triple)	300
4 (Tetris)	1,200

12. 磚的下落速度由等級決定,下表是下降一格所需的秒數。

等級	所需秒數
簡單	1.00
一般	0.50
困難	0.25

- 13.在這個遊戲中存在作弊模式。如果玩家輸入 t-e-t-r-i-s (不需要連字符),則作弊模式 將啟用。當作弊啟用時,玩家可以使用 Tab 鍵更改下一個磚塊,磚塊應按順序改變: I·J·L·O·S·T 和 Z·如果按 Tab 鍵七次,磚塊將重複。在作弊模式中,屏幕上有 一個水印:"CHEAT"。當新遊戲開始時,作弊模式將停用。
- 14. 當遊戲結束時,計時器計數器停止,遊戲將通過 AJAX 請求將資料傳到伺服器。如果玩家沒有啟用作弊模式,將此 JSON 資料送到以下伺服器位置:

```
14.1. http://xxxxxxxxx/XX Module Y/register.php
14.2. Method: post
14.3. Payload:
    {
        "time": aa,
        "lines": bb,
        "score": cccc
```

}

其中 aa 是使用時間, bb 是行清行數, cccc 是獲得的分數。

15. register.php 將您的資料傳送到一個資料庫中,並返回帶有玩家遊戲結果的 JSON 資料。下面是 JSON 結構的一個範例:

- 16. 如果未啟用作弊模式,遊戲將向用戶顯示排名,其中"重啟遊戲"按鈕允許重新開始遊戲。如果用戶啟用了作弊模式,則只顯示"重啟遊戲"按鈕。
- 17.排名需要按分數降冪排列,再以清除行數升冪排列。 如果多個玩家具有相同的分數和相同的清除行數,則他們在排名中獲得相同的位置,排名值中沒有間隙。 伺服器返回的 JSON 資料沒經過排序,您必排在 Javascript 排序後呈現給玩家。
- 18.利用你的才能盡可能地增加遊戲的可用性,以便為用戶提供更好的體驗。
- 19. 為了提高可訪問性,您的遊戲必須具有增加/減少屏幕中字體大小的選項。
- 20. 使用適當的縮排和註解維護 HTML / CSS 和 JavaScript 程式碼的架構,以便將來維護。

選手注意事項

以下說明時用到 XX 代表選手個人的崗位編號,Y 代表模組編號

- 將完成的結果存在網站根目錄,用 XX Module Y 作為資料夾名稱
- 請確認已經將 XX Module Y 資料夾備份至提供的隨身碟內
- 請確認是否將首頁命名為適當的名稱,使得用瀏覽器開啟連結
 http://127.0.0.1/XX_Module_Y/,或是 http://localhost/XX_Module_Y/可以連結到
 作答內容
- 您可以修改提供的文件並創建新的媒體文件,以確保正確的功能並改進應用程序。如果您覺得有必要,可以使用 jQuery 和 jQuery UI。
- 使用有意義的變量名稱並儘可能地記錄您的程式碼,以便其他人能夠在將來修改您的工作
- register.php 的 php 原始碼在素材中提供,請更改 DB 的連接資料以確保正常工作。 確保地址正確且變數和格式正確,以允許在資料庫中正確註冊。 如果出現錯誤,則會將 JSON 錯誤消息返回給請求
- 評分瀏覽器將使用 Chrome 電腦版,以及使用 Chrome 瀏覽器模擬 768x1024 帶有觸控功能的行動裝置