Fenômenos Eletromagnéticos J. Javier S. Acuña

J. Javier S. Acuña Aula 02: 12 de Junho de 2017

Forças elétricas e Campos elétricos	.2
Campo Elétrico	. 2
Lei de Gauss e fluxo elétrico.	. 6
Potencial Elétrico.	

1 Forças elétricas e Campos elétricos.

1.1 Campo Elétrico

• O símbolo que se costuma empregar para o campo elétrico é E. Em notação vetorial, a definição de E torna-se

$$\mathbf{E} = \lim_{q \to 0} \frac{\mathbf{F}_q}{q} \tag{1}$$


O limite está incluído na definição de ${\bf E}$ para assegurar que a carga teste não afete a distribuição de cargas produzidas por ${\bf E}$. Como a carga eletrônica tem um valor igual que é extremamente pequeno, para a maioria dos casos podemos tomar simplesmente

$$\mathbf{F}_q = q\mathbf{E} \tag{2}$$

e portanto, da equação de força elétrica, para um sistema de cargas pontuais resulta

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}$$
(3)

A soma de campos ${f E}$, é uma soma vetorial. Na figura temos ${f E}={f E}_1+{f E}_2+{f E}_3$



• No caso em que a carga de prova não está na origem de cordenadas, o observador, as equações parecem complicadas. Aqui suponhamos que a distribuição de cargas consista de N cargas puntuais $q_1, q_2, ..., q_N$, localizadas nos pontos $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., \mathbf{r}_N$, respectivamente, e/ou uma distribuição volumétrica de cargas especificada pela densidade de carga $\rho(\mathbf{r}')$ no volume V, e/ou uma distribuição superficial caracterizada pela densidade de carga superficial $\sigma(\mathbf{r}')$ sobre a superfície S. Se uma carga teste q estiver localizada no ponto \mathbf{r} , ela experimentará uma força \mathbf{F} dada por

$$\mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{V} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dv' + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{S} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \sigma(\mathbf{r}') da'$$
(4)

por causa de uma dada distribuição de carga. Como a razão é independente de q, o campo elétrico em ${\bf r}$ é exatamente

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dv' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \sigma(\mathbf{r}') da'$$
(5)

Simplificando a equação colocando a carga de prova na origem

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V} \frac{\rho\left(\mathbf{r}'\right)}{r^2} dv' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S} \frac{\sigma\left(\mathbf{r}'\right)}{r^2} da'$$
 (6)

Esta equação é bastante geral pois temos a soma de todos os casos, mas em muitas situações um ou dois termos não serão necessários. Observemos que no caso particular de termos um material tal que a carga apenas esteja distribuída num volume V com uma densidade ρ , colocando a carga teste na origem, e usando a eq.(??), podemos escrever

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V} \frac{\rho\left(\mathbf{r}'\right)}{r^2} \,\hat{\mathbf{r}} \, dv' \tag{7}$$


• Na eq.(5) temos que $\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r})$ é uma função vetorial puntual, ou um campo vetarial, e pode ser calculada em cada ponto do espaço na vizinhança de um sistema de cargas ou de uma distribuição de cargas.

Como um auxilio para visualizar a estrutura do campo elétrico associado com uma distribuição particular de carga, Michel Faraday (1791-1867) introduziu o conceito de *linhas de força*.



Uma linha de força é uma linha (ou curva) imaginária traçada de tal forma que sua direção e sentido em qualquer ponto sejam os do campo elétrico naquele ponto. Consideremos, por exemplo, a estrutura do campo elétrico associado a uma só carga puntual positiva q_1 . As linhas de força são linhas radiais que se dirigem para fora de q_1 . De forma semelhante, as linhas de força associadas a uma carga puntual negativa isolada são também linhas radiais mas, neste caso, o sentido é para dentro (isto é, em direção à carga negativa).

A figura a continuação ilustra dois campos elétricos simples que foram traçados com o auxI1io de linhas de força.




1.2 Lei de Gauss e fluxo elétrico.

ullet O campo elétrico num ponto ${f r}$ devido a uma carga puntual q localizada na origem é

$$\mathbf{E}\left(\mathbf{r}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

Consideremos uma superfície fechada, S, e que encerre a origem e, conseqüentemente, a carga q, como é mostrada na figura



Aqui \mathbf{n} é a componente normal do campo elétrico sobre uma superfície fechada, S.

$$\mathbf{n} da = d\mathbf{A}$$


A integral sobre toda a superfície se denomina fluxo Φ_E sobre o campo elétrico através de S, e é simplesmente

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{A}$$


$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{A} \tag{8}$$

Para uma superfície qualquer

$$\Delta \Phi_E = \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{A} = EA \cos \theta$$



• Antes de imaginar um volume observemos a figura



Construção da superfície esférica S', como um auxílio para a avaliação do ângulo sólido subtendido por da.

Começamos pela forma mais simples de visualizar que é imaginar diretamente uma superfícies fechada esférica (de área $4\pi r^2$), é evidente que o campo ${\bf E}$, é constante em toda a superfície da esféra e pode sair da integral, resultando portanto

$$\oint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E \oint_{S} d\mathbf{A} = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}\right) \left(4\pi r^{2}\right) = \frac{q}{\epsilon_{0}}$$
(9)

• A eq.(9) é conhecida como **leis de Gauss**. O termo à esquerda, a integral da componente normal do campo elétrico sobre a superfície S, é algumas vezes denominado $fluxo \Phi_E$ do campo elétrico através de S.

Johann Carl Friedrich Gauss. Alemão (1777 - 1855)



ullet Observemos que se várias cargas puntuais $q_1,q_2,...,q_N$ estiverem encerradas pela superfície S, então o campo elétrico

total, será dado pelo primeiro termo da equação geral do campo elétrico (eq.12-aula01), e a eq.(9) torna-se

$$\oint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} q_i \tag{10}$$


• Este resultado pode ser generalizado ao caso de uma distribuição contínua de cargas, caracterizada por uma densidade de carga. Assim, se S for uma superfície fechada que limita o volume V, temos

$$\oint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V} \rho \ dv \tag{11}$$

• O fluxo de campo elétrico, $\Phi_E = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$, é uma grandeza escalar e pode ser considerado como o número de linhas de campo \mathbf{E} que atravessam a superfície. Se essa for fechada

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

Assim, a lei de Gauss diz que o fluxo de campo elétrico que atravessa uma superfície fechada é proporcional à carga neta contida no interior dela. Se a carga q estiver fora do volume do qual é calculado o fluxo de campo elétrico, sempre tem um mesmo número de linhas que entram quanto as que saem.



- Interessante é comentar aqui que se "suposemos" a lei de Gauss implica-se sempre que $\Phi_E=0$, como no caso magnético, implicaria que não existe uma superfície que possa ser traçada, talque, podamos encerrar uma "monocarga elétrica" (mas não é o que se cumpre). Esta é a razão de porqué não existe "mono-polo magnético" onde a lei de Gauss para o campo magnético para um mono-polo implica que $\Phi_B=0$, o fluxo de campo magnético sempre anula-se, o que implica a "não existência" do monopolo magnético, ou seja, não existe um superfície fechada que possa envolver uma "mono-carga magnética".
- Para quem quer aprofundar na física-matemática, a lei de Gauss pode ser ainda expressa de outra forma, usando-se o teorema do divergente, estabelece que

$$\oint_{S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{V} \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{F} \ dv$$

que aplicado à integral de superfície da componente normal de E, dará

$$\oint_{S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_{V} \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} \ dv \tag{12}$$

e pela eq.(11)

$$\int_{V} \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} \ dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V} \rho \ dv \tag{13}$$

• A eq.(13) deve ser válida para todos os volumes, isto é, para qualquer escolha do volume V. Assim, eliminando os integrandos que aparecerem à esquerda e à direita podemos escrever a lei de Gauss na sua forma diferencial, como

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{14}$$

ullet Como exemplo, consideremos uma longa linha de carga de densidade de carga λ por unidade de comprimento, como ilustrado na figura a continuação


Aqui devemos ver que como o fio é infinito, o campo elétrico apontará sem na direção radial. Assim, as duas cara laterais circulares não contribuem, uma vez que o campo elétrico é paralelo a elas, e duas integrais de superfície se anulam, ficando

$$\int_{S_3} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_L \lambda \, dz$$

$$E \int dS_3 = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda \int dz$$


$$E2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \Rightarrow E_r = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

que não depende do comprimento ao qual foi escolhido o valor de l.



• Com a lei de Gauss podemos verificar facilmente que a carga (carga líquida) de um condutor carregado se localiza em sua superfície externa.

Como a carga pode mover-se livremente num condutor, mesmo sob a influência de campos elétricos muito pequenos, os portadores de carga (elétrons ou íons) movem-se até encontrarem posições em que não experimentam nenhuma força líquida. Quando atingem o repouso, o interior do condutor deve ser uma região desprovida de campo elétrico; isto deve ser assim porque a população de portadores de carga no interior não se esgota de nenhuma forma e, se um campo persistir, os portadores continuarão a se mover. Assim, sob condições estáticas, o campo elétrico no interior de um condutor se anula. Além disso, como $\mathbf{E}=0$ no interior de um condutor, o potencial é o mesmo em todos os pontos do material condutor. Em outras palavras, em condições estáticas, cada condutor forma uma região eqüipotencial no espaço.




ullet Assim, podemos construir uma superfície gaussiana S em qualquer parte no interior do condutor; pela lei de Gauss, a carga líquida que cada uma dessas superfícies encerra sempre será nula.

$$\oint_{C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \qquad E = 0 \qquad \Rightarrow \qquad q = 0$$

Por tanto, o único lugar em que a carga pode estar, sem entrar em contradição com a lei de Gauss, é na superfície do condutor.

• O campo elétrico na região imediatamente externa a um condutor carregado deve ser normal à superfície do condutor. Isto ocorre porque a superfície é uma eqüipotencial, e $\mathbf{E} = -\nabla V$. Suponhamos que a carga de um condutor seja dada pela função densidade superfícial σ . Se a lei de Gauss for aplicada à pequena superfície S, em forma de caixa de pílulas, da figura a continuação,



• então, apenas a cara superior contribuirá na integração, pois na cara inferior $\mathbf{E}=0$ e nas laterais o campo elétrico é perpendicular à normal \mathbf{n} . Assim,

$$E\Delta S = \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0}\right) \Delta S$$

onde ΔS é a área de uma das bases da caixa de pílulas. Portanto, o campo elétrico na região imediatamente externa a um condutor será

 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

1.3 Potencial Elétrico.

• Se temos uma carga positiva, e movemos aoredor uma carga de prova também positiva, temos que elas se repelem. Então devemos fazer um trabalho para intentar juntar elas. Realizando trabalho sobre a força elétrica.

$$dW = -\mathbf{F}_e \cdot d\mathbf{r} \tag{15}$$

Aqui W>0 se a força e feita para juntar as cargas. Ao igual que na mecância o trabalho realizado corresponde à energia potencial, neste caso energia potencial elétrica, assim, dW=dU.

$$\Delta W = \Delta U = -\int \mathbf{F}_e \cdot d\mathbf{r} = -\int q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$
(16)

Portanto, ΔU é igual à carga de prova q multiplicada por uma expressão que depende apenas da sua trajetoria no campo \mathbf{E} , isto é o potencial eletrostático V.

$$\Delta U = -q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = qV \tag{17}$$

com

$$\Delta V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \tag{18}$$

Esta equação é um caso particular de uma equação mais geral que diz a eq., $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\mathbf{\nabla}V\left(\mathbf{r}\right)$.

ullet Desde um ponto de vista físico-matemático, o campo elétrico ${f E}$ não é uma função vetorial qualquer, ele é um tipo de

função vetorial especial, cujo rotacional é sempre nulo. $\mathbf{E}=y\hat{\mathbf{x}}$, p.ex., não poderia ser de forma alguma um campo eletrostático, nemhum conjunto de cargas, sejam quaisquer tamanho e configuração de cargas, poderia produzir um campo assim. Por própriedades vetoriais (demostração feita no livre referência: Reitz-Milford) quando o rotacional de uma grandeza vetorial é sempre nulo, esta pode ser escrita como o gradiente de um potencial escalar, neste caso, dado pela equação geral

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) \tag{19}$$

Deve-se observar que é convencional a inclusão do sinal negativo na eq.(19) e a denominação de V para o potencial elétrico (ou também chamado diferença de potencial eletrostático $\varphi = V$).

ullet Em um campo E uniforme, o deslocamento de uma carga de prova na direção do campo por uma distância d, está dada por

$$\Delta V = V_B - V_A = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\int E dr \cos(0) = -E d$$

• Agora temos que encontrar a forma formal da função V. A vista da eq.(2) é fácil ver que o potencial eletrostático devido a uma carga puntual q_1 é exatamente

$$V\left(\mathbf{r}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \tag{20}$$

que pode se verificar facilmente por diferenciação direta. Com esta indicação, é fácil ver que o potencial que dá o

campo elétrico da eq.(5) é soma dos seguintes termos

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r}$$
 \rightarrow para um sistema de cargas (21)

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho}{r} dV$$
 \rightarrow para uma distribuição de cargas ao interior dum volume (22)

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S} \frac{\sigma}{r} dS$$
 para uma distribuição de cargas numa superfície (23)

- Pode-se compreender a utilidade do potencial eletrostático no cálculo dos campos elétricos, comparando as eqs.(5) e (21). A eq.(5) é uma equação vetorial; para obter o campo elétrico a partir dela, é necessário resolver três somas ou três integrais para cada termo. Na melhor das hipóteses, é um procedimento tedioso; em alguns casos, é quase impossível resolver as integrais. Estas últimas três eqs. a partir da (21), por outro lado, são equações escalares e envolvem somente a soma ou integral por termo. Além disso, os denominadores que aparecem nesta equação são todos da forma $r = |\mathbf{r} \mathbf{r}'|$ o que simplifica as integrais, em comparação com as da eq.(5).
- No sistema MKS, a unidade de energia é o newton-metro ou joule. A unidade de potencial é joule/coulomb, unidade que ocorre tão freqüentemente que lhe é dado um nome especial, volt (V). A unidade do campo elétrico é o newton/coulomb ou volt/metro.