
## Horário da nota diferente do horário do computador

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

## **Sintomas**

O horário do computador está correto, porém o horário da nota fiscal insiste em avançar 1 hora.




## Causa

Como não houve mudança para o horário de verão, alguns computadores podem ter gravado a informação de horário de verão e o Clipp acabou assimilando essa informação, então mesmo alterando o horário do micro, no Clipp acaba permanecendo o horário errado.


## Solução

ATENÇÃO! Os procedimentos abaixo são procedimentos técnicos no Computador, sugerimos o acompanhamento de um técnico em informática!


Para resolver o problema, pressione o botão iniciar, digite **Painel de Controle** e clique nele;



Na tela de pesquisa, digite a palavra **Desinstalar** e clique na opção **Desinstalar um programa**;




Localize o FireBird, clique com o botão direito nele e em seguida no botão Desinstalar;




Confirme a desinstalação do Firebird e em seguida REINICIE o computador;

Após iniciar o Windows, abra o Computador\Disco Local C\Arquivos de programas (ou arquivos de programas X86) e <u>APAGUE</u> a pasta FireBird;



Agora acesse o Computador - Disco local C - arquivos de programas (ou X86) - CompuFour - Clipp, localize o Firebird, clique com o botão direito no mesmo e em seguida Executar como administrador.




Não é necessário alterar as opções marcadas! Basta avançar as telas até concluir o processo!

Após apagar a pasta, clique com o botão direito do mouse no Clipp e vá na opção Abrir local do arquivo;



Localize o Classe.bat ou apenas Classe, clique com o botão direito no mesmo e em seguida Executar como Administrador;



Caso ocorra alguma mensagem informando que **Não foi possível localizar o permissão**, clique em OK e aguarde a conclusão do processo;

Em seguida, poderá abrir o Clipp e efetuar novos testes!

hora da nota diferente, horário diferente, horario