

# FORMAÇÃO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA CADERNO DE ATIVIDADES Segunda Semana

Copyright © 2018 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

Rua Lauro Müller, 116 sala 1103

22290-906 Rio de Janeiro, RJ

Diretor Geral

**Nelson Simões** 

Diretor de Serviços e Soluções

José Luiz Ribeiro Filho

#### Escola Superior de Redes

Coordenação

Luiz Coelho

Equipe ESR (em ordem alfabética)

Celia Maciel, Cristiane Oliveira, Derlinéa Miranda, Edson Kowask, Elimária Barbosa, Evellyn Feitosa, Felipe Nascimento, Lourdes Soncin, Luciana Batista, Renato Duarte, Sérgio Souza e Yve Abel Marcial.

Versão 0.1.1

## Índice

| C | onfiguração preliminar das máquinas                                | . 1 |
|---|--|-----|
|   | 1) Da divisão de grupos.   | . 1 |
|   | 2) Topologia geral de rede   | . 2 |
|   | 3) Configuração do Virtualbox                                      | . 3 |
|   | 4) Detalhamento das configurações de rede                          | . 4 |
|   | 5) Configuração da máquinas virtuais                               | . 5 |
|   | 6) Configuração de firewall e NAT                                  | 11  |
|   | 7) Instalação do <i>Virtualbox Guest Additions</i> nas VMs Windows | 13  |
|   | 8) Instalação do <i>Virtualbox Guest Additions</i> nas VMs Linux   | 15  |
|   | 9) Configuração da VM <i>WinServer-G</i>                           | 17  |

### Configuração preliminar das máquinas

#### 1) Da divisão de grupos

Neste curso, os alunos serão divididos em dois grupos: A e B. Ao longo da semana, iremos realizar algumas atividades que vão envolver a intercomunicação entre máquinas virtuais dos alunos de cada grupo; para que as configurações de rede de dois alunos envolvidos em uma mesma atividade não conflitem, iremos adotar uma nomenclatura de endereços para cada grupo, como se segue:

Tabela 1. Nomenclatura entre grupos

| Grupo | Sufixo de endereço |
|-------|--------------------|
| A     | 1                  |
| В     | 2                  |

O que isso significa, na prática? Em vários momentos, ao ler este material, você irá se deparar com endereços como 172.16.G.20 ou 10.1.G.10—que evidentemente são inválidos. Nesse momento, substitua o número do seu grupo pela letra 6 no endereço. Se você for membro do grupo B, portanto, os endereços acima seriam 172.16.2.20 e 172.16.2.10.

#### 2) Topologia geral de rede

A figura abaixo mostra a topologia de rede que será utilizada durante este curso. Nos tópicos que se seguem, iremos verificar que a importação de máquinas virtuais, configurações de rede e conectividade estão funcionais antes de prosseguir. As configurações específicas de cada máquina/interface serão detalhadas na seção a seguir.




Figura 1: Topologia de rede do curso

#### 3) Configuração do Virtualbox

1. Primeiramente, verifique se todas as máquinas virtuais foram importadas.

Se ainda não foram, importe-as manualmente através do menu *File > Import Appliance*. Navegue até a pasta onde se encontra o arquivo .ova com as imagens das máquinas virtuais e clique em *Next*. Na tela subsequente, marque a caixa *Reinitialize the MAC address of all network cards* e só depois clique em *Import*.

Ao final do processo, você deve ter cinco VMs com as configurações que se seguem.

Tabela 2. VMs disponíveis no Virtualbox

| Nome VM     | Memória |
|-------------|---------|
| FWGW1-G     | 2048 MB |
| LinServer-G | 2048 MB |
| WinServer-G | 2048 MB |
| KaliLinux-G | 2048 MB |
| WinClient-G | 2048 MB |

Se a quantidade de RAM de alguma das máquinas for inferior aos valores estipulados, ajuste-a.

2. Agora, configure as redes do Virtualbox. Acesso o menu *File > Host Network Manager* e crie as seguintes redes:

Tabela 3. Redes host-only no Virtualbox

| Rede  | Endereço IPv4 | Máscara de rede | Servidor DHCP |
|---|---------------|-----------------|---------------|
| Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter    | 172.16.G.254  | 255.255.255.0   | Desabilitado  |
| Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter #2 | 10.1.G.254    | 255.255.255.0   | Desabilitado  |

3. Finalmente, configure as interfaces de rede de cada máquinas virtual. Para cada VM, acesse *Settings > Network* e faça as configurações que se seguem:

Tabela 4. Interfaces de rede das máquinas virtuais

| VM Nome     | Interface | Conectado a       | Nome da rede                                |
|-------------|-----------|-------------------|---|
| FWGW1-G     | Adapter 1 | Bridged Adapter   | Placa de rede física do host                |
|             | Adapter 2 | Host-only Adapter | Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter    |
|             | Adapter 3 | Host-only Adapter | Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter #2 |
| LinServer-G | Adapter 1 | Host-only Adapter | Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter    |
| WinServer-G | Adapter 1 | Host-only Adapter | Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter    |
| KaliLinux-G | Adapter 1 | Host-only Adapter | Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter    |
| WinClient-G | Adapter 1 | Host-only Adapter | Virtualbox Host-Only<br>Ethernet Adapter #2 |

#### 4) Detalhamento das configurações de rede

As configurações de rede realizadas internamente em cada máquina virtual foram apresentados de forma sucinta na figura 1. Iremos detalhar as configurações logo abaixo:

Tabela 5. Configurações de rede de cada VM

| VM Nome     | Interface | Modo     | Endereço       | Gateway    | Servidores<br>DNS |
|-------------|-----------|----------|----------------|------------|-------------------|
|             | eth0      | Estático | DHCP           | Automático | Automático        |
| FWGW1-G     | eth1      | Estático | 172.16.G.1/24  | n/a        | n/a               |
|             | eth2      | Estático | 10.1.G.1/24    | n/a        | n/a               |
| LinServer-G | eth0      | Estático | 172.16.G.10/24 | 172.16.G.1 | 8.8.8.8 ; 8.8.4.4 |
| WinServer-G | eth0      | Estático | 172.16.G.20/24 | 172.16.G.1 | 8.8.8.8 ; 8.8.4.4 |
| KaliLinux-G | eth0      | Estático | 172.16.G.30/24 | 172.16.G.1 | 8.8.8.8 ; 8.8.4.4 |
| WinClient-G | eth0      | Estático | 10.1.G.10/24   | 10.1.G.1   | 8.8.8.8 ; 8.8.4.4 |

#### 5) Configuração da máquinas virtuais

Agora, vamos configurar a rede de cada máquina virtual de acordo com as especificações da topologia de rede apresentada no começo deste capítulo.



Observe que as máquinas virtuais da **DMZ** e **Intranet** ainda não terão acesso à Internet neste passo, pois ainda não configuramos o firewall. A próxima seção irá tratar deste tópico.



Para tangibilizar os exemplos nas configurações-modelo deste gabarito, iremos assumir que o aluno é membro do grupo A, ou seja, tem suas máquinas virtuais nas redes 172.16.1.0/24 e 10.1.1.0/24. Se você for membro do grupo B, tenha o cuidado de sempre adaptar os endereços IP dos exemplos para as suas faixas de rede.

1. Primeiramente, ligue a máquina *FWGW1-G* e faça login como usuário root e senha rnpesr. Verifique se o mapa de teclado está correto (teste com os caracteres / ou ς). Se não estiver, execute o comando:

# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Nas perguntas que se seguem, responda:

Tabela 6. Configurações de teclado

| Pergunta                 | Parâmetro   |
|--------------------------|---|
| Keyboard model           | Generic 105-key (Intl) PC                         |
| Keyboard layout          | Other > Portuguese (Brazil) > Portuguese (Brazil) |
| Key to function as AltGr | Right Alt (AltGr)                                 |
| Compose key              | Right Logo key                                    |

Finalmente, execute o comando que se segue. Volte a testar o teclado e verifique seu funcionamento.

# systemctl restart keyboard-setup.service

2. Ainda na máquina *FWGW1-G*, edite o arquivo /etc/network/interfaces como se segue, reinicie a rede e verifique o funcionamento:

```
# hostname
FWGW1-A
# whoami
root
# cat /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0 eth1 eth2
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet static
address 172.16.1.1
netmask 255.255.255.0
iface eth2 inet static
address 10.1.1.1
netmask 255.255.255.0
# systemctl restart networking
# ip a s | grep '^ *inet '
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet 192.168.1.203/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet 172.16.1.1/24 brd 172.16.1.255 scope global eth1
    inet 10.1.1.1/24 brd 10.1.1.255 scope global eth2
```

3. Ligue a máquina *LinServer-G* e faça login como usuário root e senha rnpesr. Se encontrar problemas com o teclado, aplique a mesma solução utilizada na etapa (1) desta atividade. A seguir, edite as configurações de rede no arquivo /etc/network/interfaces, de DNS no arquivo /etc/resolv.conf, reinicie a rede e verifique se tudo está funcionando:

```
# hostname
LinServer-A
# whoami
root
# cat /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 172.16.1.1
# cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
# systemctl restart networking
# ip a s | grep '^ *inet '
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet 172.16.1.10/24 brd 172.16.1.255 scope global eth0
```

4. Vamos para a máquina *WinServer-G*. Assim que a máquina terminar de ligar, clique em OK para entrar com uma nova senha, e informe a senha rnpesr. Na próxima tela, escolha "*Activate Later*".

Pelo *Control Panel* ou usando o comando ncpa.cpl, configure o endereço IP e servidores DNS de forma estática, como na foto abaixo, e verifique que suas configurações estão funcionais.




Figura 2: Configuração de rede da máquina WinServer-G

5. Prossiga para a máquina *KaliLinux-G*, e faça login como usuário root e senha rnpesr. Se tiver problemas com o mapa de teclado, abra um terminal e digite:

```
# gnome-control-center region
```

Em Input Sources, clique no botão + para adicionar um novo mapa de teclado. Clique no símbolo  $\cdots$  na parte de baixo da nova janela e procure o teclado Portuguese (Brazil). Em seguida, clique em Add. Finalmente, apague o teclado original selecionando English (US) e clicando no botão -.

6. Ainda na máquina *KaliLinux-G*, edite as configurações de rede no arquivo /etc/network/interfaces e de DNS no arquivo /etc/resolv.conf. Reinicie a rede e verifique se tudo está funcionando:

```
# hostname
kali
# whoami
root
# cat /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.1.30
netmask 255.255.255.0
gateway 172.16.1.1
# cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
# ip a s | grep '^ *inet '
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet 172.16.1.30/24 brd 172.16.1.255 scope global eth0
```

7. Finalmente, vamos configurar a máquina *WinClient-G*: faça login como usuário aluno e senha rnpesr. Acesse o *Control Panel* ou use o comando ncpa.cpl, configure o endereço IP e servidores DNS de forma estática, como na foto abaixo, e verifique que suas configurações estão funcionais.




Figura 3: Configuração de rede da máquina WinClient-G

#### 6) Configuração de firewall e NAT

O passo final é garantir que as VMs consigam acessar a internet através da máquina *FWGW1-G*, que é o firewall/roteador na topologia de rede do curso.

1. Antes de mais nada, observe que na máquina *FWGW1-G* já existe uma configuração de *masquerading* (um tipo de SNAT que veremos em maior detalhe na sessão 4) no arquivo /etc/rc.local:

```
# hostname
FWGW1-A

# cat /etc/rc.local | grep -v '^#'
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
exit 0
```

2. Isto significa dizer que a tradução de endereços das redes privadas já está configurado. Basta, então, habilitar o repasse de pacotes entre interfaces — descomente a linha net.ipv4.ip\_forward=1 no arquivo /etc/sysctl.conf e, posteriormente, execute # sysctl -p:

```
# sed -i 's/^#\(net.ipv4.ip_forward\)/\1/' /etc/sysctl.conf

# grep 'net.ipv4.ip_forward' /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1

# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
```

3. Finalmente, habilite IP *masquerading* no firewall através do comando # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE:

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

# iptables -L POSTROUTING -vn -t nat
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
```

4. Para testar a conectividade, acesse a máquina *LinServer-G* e verifique — você deve conseguir ping com um *host* da internet, como 8.8.8.8, por exemplo:

```
$ ping -c3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=30.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=31.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=30.9 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.916/31.084/31.388/0.296 ms
```

#### 7) Instalação do *Virtualbox Guest Additions* nas VMs Windows

Vamos agora instalar os adicionais de convidado para máquinas virtuais do Virtualbox, conhecido como *Virtualbox Guest Additions*. Esse adicionais consistem em *drivers* de dispositivo e aplicações de sistema que otimizam o sistema para rodar no ambiente virtual, proporcionando maior performance e estabilidade. Nesta atividade, iremos instalar os adicionais apenas nas máquinas *WinServer-G* e *WinClient-G*.

1. Na console da máquina *WinServer-G*, acesse o menu *Devices > Insert Guest Additions CD image*. Após algum tempo, a janela de *autorun* irá aparecer, como mostrado abaixo. Clique duas vezes na opção *Run VBoxWindowsAdditions.exe*.




Figura 4: Janela de autorun do CD Virtualbox Guest Additions

2. No assistente de instalação, clique em *Next*, *Next*, e finalmente em *Install*. No meio da instalação o sistema irá avisar que a assinatura de quem publicou o software não é conhecida. Clique em *Install this driver software anyway*, como mostrado abaixo. A mesma janela irá aparecer logo depois, então escolha a mesma opção.




Figura 5: Aviso de publisher não verificado do Virtualbox Guest Additions

- 3. Ao final da instalação, o assistente irá solicitar que o computador seja reiniciado. Deixe a caixa *Reboot now* marcada e clique em *Finish*.
- 4. Após o reinício do sistema, maximize a janela do Virtualbox e faça login no sistema como o usuário Administrator. Observe que, agora, o *desktop* do Windows Server 2008 ocupa toda extensão do monitor, e não apenas uma pequena janela—indício de que a instalação do *Virtualbox Guest Additions* foi realizada com sucesso.
- 5. Repita o procedimento de instalação dos passos 1 4 na máquina WinClient-G.

#### 8) Instalação do *Virtualbox Guest Additions* nas VMs Linux

A instalação do *Virtualbox Guest Additions* nas VMs Linux é um pouco diferente, mais manual. Siga os passos a seguir:

1. Vamos começar pela máquina *FWGW1-G*. Primeiro, faça login como root e edite o arquivo /etc/apt/sources.list com o seguinte conteúdo:

```
# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.br.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://ftp.br.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
```

2. Em seguida, atualize os repositórios com o comando apt-get update e depois instale os pacotes build-essential e module-assistant, sem incluir recomendações:

```
# apt-get update
# apt-get install --no-install-recommends build-essential module-assistant
```

3. Agora, faça o download dos headers do kernel em execução no sistema:

```
# m-a prepare
```

4. Na console do Virtualbox da máquina *FWGW1-G*, acesse o menu *Devices > Insert Guest Additions CD image*. Em seguida, monte o dispositivo:

```
# mount /dev/cdrom /mnt/
```

5. Agora, execute o instalador do *Virtualbox Guest Additions*, com o comando:

```
# sh /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 5.2.18 Guest Additions for Linux......
VirtualBox Guest Additions installer
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules.
This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: Starting.
```

6. Finalmente, reinicie a máquina. Após o *reboot*, verifique que os módulos do *Virtualbox Guest Additions* estão operacionais:

7. Instale os módulos do *Virtualbox Guest Additions* na máquina *LinServer-G*. O procedimento é idêntico ao que fizemos nos passos 1 - 6.



Não iremos instalar os módulos do *Virtualbox Guest Additions* na máquina *KaliLinux-G*. Pelo fato de a VM estar um pouco desatualizada (jan/2016), o apt exige que um grande número de pacotes seja baixado antes que os *headers* do kernel possam ser recuperados. Visto que o tempo de instalação e download desses pacotes é longo, vamos pular essa etapa.

Não obstante, os passos de instalação são idênticos aos das máquinas *FWGW1-G* e *LinServer-G*. O Kali Linux é baseado na distribuição Debian, que está sendo usado nessas duas VMs.

#### 9) Configuração da VM WinServer-G

A máquina *WinServer-G* demanda uma pequena configuração adicional antes que estejamos prontos para começar os trabalhos. Vamos a ela:

1. Usando o 1) *Control Panel*, 2) clique direito em *Computer > Properties* no Windows Explorer ou 3) digitando system no menu iniciar, abra a tela de configuração do sistema como mostrado a seguir:




Figura 6: Tela de configuração do sistema do WinServer

2. Clique em *Change Settings*, e na aba *Computer Name*, no botão *Change...*. Altere o nome do computador para WinServer-G e o *Workgroup* para GRUPO, como se segue. Depois, clique em *OK*.




Figura 7: Alteração de nome de máquina do WinServer

3. Não reinicie o computador ainda. Na aba *Remote*, marque a caixa *Allow Connections from computers running any version of Remote Desktop (less secure)*. Depois, clique em *Apply* e em seguida em *Restart Later*.

4. Agora, desabilite o firewall do Windows. Digite firewall no menu *Start* (alternativamente, clique em *Windows Firewall* no *Control Panel*), em seguida em *Turn Windows Firewall on or off*, e finalmente marque a caixa *Off*, como se segue:




Figura 8: Desabilitar o firewall do WinServer

5. Clique em *OK* e reinicie a máquina *WinServer-G*.

6. Após o *reboot*, abra o *Server Manager* (é o primeiro ícone à direta do botão *Start*), e em seguida clique com o botão direito em *Roles*, selecionando *Add Roles*. Na janela subsequente, clique em *Next*. Depois, marque a caixa da *role Web Server (IIS)*, como se segue. Quando surgir a pergunta *Add features required for Web Server (IIS)?*, clique em *Add Required Features*, e depois em *Next*.



Figura 9: Instalando a role IIS no WinServer

7. Na janela *Introduction to Web Server (IIS)*, clique em *Next*. A seguir, na janela *Role services*, desça a barra de rolagem até o final e marque a caixa *FTP Publishing Service*, como se segue. Da mesma forma que antes, quando surgir a pergunta *Add features required for FTP Publishing Service?*, clique em *Add Required Features*, e depois em *Next*.




Figura 10: Instalando a feature FTP Server no WinServer

8. Finalmente, clique em *Install* e aguarde. Ao final do processo, clique em *Close*.