UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FEELT – FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ALAN NICOLAS DE OLIVEIRA E SILVA 12011ECP025 LUCAS ALBINO MARTINS 12011ECP022

REDES DE COMUNICAÇÕES II: ATIVIDADE PRÁTICA 4: TAREFA
DE PROGRAMAÇÃO STREAMING DE VÍDEO

Sumário

1.	Objetivo		3
2.	Introdução		3
	2.1.	RTP	3
	2.2.	RTSP	3
3.	Sobre o código5		5
4.	Implementação do código7		7
5.	Referência bibliográficas e bibliografia16		

1. Objetivo

Tarefa de programação referente ao Capítulo de Redes Multimídia. Esse laboratório, será implementado um servidor streaming vídeo e um cliente que se comunica usando protocolo de fluxo contínio de tempo real (RTSP) e envia os dados usando o protocolo de tempo real (RTP). Logo o objetivo é implementar o protocolo RTSP no cliente e implementar o empacotamento RTP no servidor.

2. Introdução

2.1 RTP

O Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP – *Real-Time Transfer Protocol*) tem por objetivo padronizar as funções utilizadas em aplicativos de transmissão de dados em tempo real, como exemplo, *streaming* de áudio e vídeo. Entretanto, o protocolo não garante a qualidade de serviço nem a reserva de recursos de endereçamento. Esse protocolo roda sobre UDP/IP, utilizando a multiplexação e *checksum* do UDP para estabelecer uma comunicação fim a fim. Os blocos de áudio ou vídeo produzidos pela aplicação são encapsuladas em pacotes RTP, que são encapsulados em segmentos UDP. Ressaltando que o RTP não dispõe de mecanismos de segurança ou monitoramento da transmissão e recepção dos pacotes, dependendo, portanto, do protocolo *Real-Time Transport Control Protocol* (RTCP). O protocolo é implementado na aplicação, de forma que especifica requisitos de tempo e conteúdo da transmissão multimídia, como exemplo:

- numeração sequenciada;
- selo de temporização;
- envio de pacotes sem retransmissão;
- identificação de origem;
- identificação de conteúdo;
- sincronismo.

2.2 RTSP

O Protocolo de Fluxo Contínuo em Tempo Real (*Real-Time Streaming Protocol*) é um protocolo que permite a interação cliente-servidor entre a origem da

mídia (servidor) e usuário (transdutor). Desta forma, o usuário é capaz de ter maior controle sobre a reprodução de mídia no transdutor. As funcionalidades do RTSP são ligadas à manipulação da execução do arquivo, por exemplo:

- pausa e reinício;
- retrocesso e avanço;
- reposicionamento da reprodução.

Como o RTSP encapsula os comandos separadamente do pacote de transmissão de mídia, enviando em portas diferentes, é chamado de protocolo fora da banda. As sessões são identificadas por um identificador atribuído pelo servidor e o cliente inicia a sessão via requisição de SETUP, recebendo como resposta do servidor uma mensagem de RTSP SETUP. Assim, o cliente utiliza o identificador recebido para todas as requisições até enerrar a sessão com uma requisição do tipo TEARDOWN. Vale ressaltar que o início da transmissão é dado por uma requisição RTSP PLAY.

Operação RTSP




Figura 1 – Troca de mensagens RTSP.

3. Código

Seguindo a ideia do Streaming RTSP e RTP. O Trabalho de programação do livro "Computer Networking: A Top-Down Approach", de Jim Kurose, criando um código com quatro funções: Cliente, Servidor, RTPacket e o VideoStream. Logo o funcionamento do código:

- Cliente: responsável por implementar o lado cliente e a interface do usuário, utilizada para visualizar o vídeo e enviar comandos RTSP.
- Servidor: implementa o lado do servidor, responsável por responder as requisições RTSP e disponibilizar o vídeo. O servidor chama RTPpacket para realizar o empacotamento de dados do vídeo.
- RTPpacket: responsável por lidar com os pacotes RTP, separando cada rotina que lida com os pacotes recebidos no cliente.
- VideoStream: utilizada para ler os dados do arquivo de vídeo.

print(f"Usage: {sys.argv[0].split('/')[-1]} <file name> <host address> <host

port> <RTP port>")

exit(-1)

```
Códigos:
main_client.py
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
from client.client_gui import ClientWindow
if __name__ == '__main__':
  import sys
  if len(sys.argv) < 5:
```

```
file_name, host_address, host_port, rtp_port = *sys.argv[1:],
  try:
     host_port = int(host_port)
     rtp_port = int(rtp_port)
  except ValueError:
     raise ValueError('port values should be integer')
  app = QApplication(sys.argv)
  client = ClientWindow(file_name, host_address, host_port, rtp_port)
  client.resize(400, 300)
  client.show()
  sys.exit(app.exec_())
Main_server.py
from server.server import Server
if __name__ == '__main__':
  import sys
  if len(sys.argv) != 2:
     print(f"Usage: {sys.argv[0].split('/')[-1]} <port>")
     exit(-1)
  try:
     port = int(sys.argv[1])
  except ValueError:
     raise ValueError('port value should be integer')
  while True:
     server = Server(port)
     try:
       server.setup()
```

```
server.handle_rtsp_requests()
except ConnectionError as e:
    server.server_state = server.STATE.TEARDOWN
    print(f"Connection reset: {e}")
```

4. Implementação do código

Foi utilizado um código de RTSP e RTP baseado no exercicio do livro Redes de computadores e a internet uma abordagem top-down, Kurose, Jim. Os arquivos e os códigos utilizados estão localizados no link do Github nas referências bibliograficas. O objetivo do código é implementa a funcionalidade de streaming RTSP e RTP básica usando a biblioteca Python3 padrão, além de PyQt5 e Pillow para coisas relacionadas à GUI. Mais informações disponíveis no guia de atribuições (a partir da 3ª edição, as versões mais recentes do livro podem alterar ligeiramente a atribuição). O tratamento de erros é mínimo, reabrindo o servidor e o cliente é necessário para executar outra sessão.

Para a instalação foram seguidos os seguintes passos:

1. Clonou-se o repositório *rtsp-rtp-stream* do GitHub:

Comando: git clone https://github.com/gabrieljablonski/rtsp-rtp-stream

```
Lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2$ git clone https://github.com/gabrieljablonski/rtsp-rtp-stream
cloning into 'rtsp-rtp-stream'...
remote: Enumerating objects: 106, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 106 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 102
Receiving objects: 100% (106/106), 7.90 MiB | 10.68 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (51/51), done.
Lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2$
```

Figura 2 – Clone github.

 Com a instalação do venv (O virtualenv do Python é utilizado para isolar a versão do Python e das bibliotecas usadas em um determinado sistema)
 Criou-se um ambiente virtual no diretório rtsp-rtp-stream:

Comando: sudo apt install -y python3-venv

Comando: python3 -m venv venv

3. Ativou-se o venv (Ambiente virtual.

Comando: source venv/bin/activate

Figura 3 – Ambiente Virtual(VENV).

4. Instalou-se os requisitos para utilizar o código Python:

Comando: python -m pip install -r requirements.txt

```
(venv) lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2$ cd rtsp-rtp-stream/
(venv) lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream$ ls
LICENSE README.md requirements.txt rtsp demo.gif src
(venv) lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream$ python -m pip install -r
requirements.txt
Collecting Pillow==8.1.1
  Downloading Pillow-8.1.1-cp38-cp38-manylinux1 x86 64.whl (2.2 MB)
                                     | 2.2 MB 2.4 MB/s
Collecting PyQt5==5.13.1
 Downloading PyQt5-5.13.1-5.13.1-cp35.cp36.cp37.cp38-abi3-manylinux1 x86 64.whl (6
2.1 MB)
                                     | 62.1 MB 12.3 MB/s
Collecting PyQt5-sip==12.7.0
  Downloading PyQt5_sip-12.7.0-cp38-cp38-manylinux1 x86 64.whl (275 kB)
                                     | 275 kB 15.2 MB/s
Installing collected packages: Pillow, PyQt5-sip, PyQt5
Successfully installed Pillow-8.1.1 PyQt5-5.13.1 PyQt5-sip-12.7.0
```

Figura 4 – Instalando PyQt5.

5. Para a utilização, deve-se ir para o diretório fonte dos códigos "*src*" dentro da pasta rtsp-rtp-stream:

Comando: cd src

```
(venv) lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream$ cd src
(venv) lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream/src$ ls
client dummy_client.py __init__.py main_client.py main_server.py movie.mjpeg
server utils
```

Figura 5 – RTSP-STP-STREAM.

6. Para rodar o servidor, utiliza-se a seguinte sintaxe:

Comando: python main_server.py <port>

O parâmetro *port* indica a porta utilizada pelo socket RTSP. Por exemplo:

Comando: python main_server.py 5001

7. Em relação ao cliente, deve utilizar a seguinte sintaxe:

Comando: python main_cliente.py <file name> <host address> <host port> <RTP port>

O parâmetro *file name* indica o nome do arquivo que será enviado via RTP, sendo o arquivo *movie.mjpeg* neste caso. Em relação aos parâmetros *host address* e *host port*, representam, sucessivamente, o endereço do servidor (*localhost* caso seja rodado localmente na máquina) e a porta selecionada para rodar o servidor. Por fim, o parâmetro *RTP port* indica a porta utilizad para receber o vídeo via RTP. Por exemplo:

Comando: python main_client.py movie.mjpeg localhost 5001 5002

Desta forma, utilizando os exemplos anteriores em uma implementação sobre a distribuição Linux Mint, tem-se:




Figura 5 – Inciando o servidor-cliente e iniciando o cliente-servidor.




Figura 6 – Do lado direito a inicialização do servidor após o cliente iniciar o setup e do lado esquerdo a inicialização do cliente aguardando iniciar reprodução "PLAY".

```
lucas@lucastuxnet: ~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream/src
 Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
(venv) lucas@lucastuxnet:~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream/src$ sudo python3 main se
rver.py 5001
Listening on 127.0.0.1:5001...
Waiting for connection...
Accepted connection from 127.0.0.1:51046
Received from client: b'SETUP rtsp://movie.mjpeg RTSP/1.0\r\nCSeq: 0\r\nTransport:
RTP/UDP;client port=5002\r\n'
State set to PAUSED
Opening up video stream for file movie.mjpeg
Setting up RTP socket...
Sending video to 127.0.0.1:5002
Sending to client: b'RTSP/1.0 200 OK\r\nCSeq: 0\r\nSession: 123456\r\n'
Sent response to client.
Waiting for RTSP requests...
```

Figura 7 – Servidor iniciando a interface ao cliente: resposta ao SETUP.

```
lucas@lucastuxnet: ~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream/src
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
100000000001101000000000000010011
Sending packet #20
Packet header:
100000000001101000000000000010100
Sending packet #21
Packet header:
100000000001101000000000000010101
Sending packet #22
Packet header:
100000000001101000000000000010110
Sending packet #23
Packet header:
10000000000110100000000000001011
Sending packet #24
Packet header:
10000000000110100000000000011000
Sending packet #25
Packet header:
10000000000110100000000000011001
Sending packet #26
Packet header:
10000000000110100000000000011010
Sending packet #27
Packet header:
10000000000110100000000000011011
Sending packet #28
Packet header:
10000000000110100000000000011100
```

Figura 8 – Servidor executando o stream: resposta ao PLAY.




Figura 9 – Cliente assistindo ao stream: requisição de PLAY.



Figura 10 – Cliente ao solicitar uma pausa: requisição de PAUSE.




Figura 11 – Servidor respondando a pausa do cliente: resposta ao PAUSE.

Figura 12 – Cliente encerrando a transmissão: requisição de TEARDOWN.

```
lucas@lucastuxnet: ~/Documentos/RC2/rtsp-rtp-stream/src
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Sending packet #135
Packet header:
100000000001101000000000010000111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Sending packet #136
Packet header:
100000000001101000000000010001000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Sending packet #137
Packet header:
10000000000110100000000010001001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Sending packet #138
Packet header:
100000000001101000000000010001010
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Received from client: b'PAUSE rtsp://movie.mjpeg RTSP/1.0\r\nCSeq: 4\r\nSession: 12
3456\r\n'
State set to PAUSED.
Sending to client: b'RTSP/1.0 200 OK\r\nCSeq: 4\r\nSession: 123456\r\n'
Sent response to client.
Received from client: b'TEARDOWN rtsp://movie.mjpeg RTSP/1.0\r\nCSeq: 5\r\nSession:
123456\r\n'
Received TEARDOWN request, shutting down...
Sending to client: b'RTSP/1.0 200 OK\r\nCSeq: 5\r\nSession: 123456\r\n'
Sent response to client.
Connection reset: teardown requested
```

Figura 13 – Servidor para a transmissão: resposta ao TEARDOWN.

5. Referências bibliográficas e bibliografia

- KUROSE, James F. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. xxii, 634 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788581436777.
- 2. RTP, RTCP e RTSP. Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/03 1/rtp/index.html. Acesso em: 10/09/2021.
- RTSP and RTP streaming. Programming assignment from the book "Computer Networking: A Top-Down Approach" by Jim Kurose. Disponível em: https://github.com/gabrieljablonski/rtsp-rtp-stream. Acesso em: 10/09/2021.