Acústica fisiológica y psicoacústica

Ivana Rossell
ivana@salleurl.edu
acustica@ivanarossell.com



Acústica fisiológica

- 1. Introducción
- 2. Anatomía del oído
- 3. Sensibilidad auditiva
- 4. Causas de pérdida auditiva



Introducción

En Acústica ambiental es fundamental conocer la reacción humana para poder valorar y minimizar el impacto sonoro de cualquier situación. Para ello debemos conocer el funcionamiento nuestro mecanismo de audición y de nuestra percepción sonora.

OBJETIVOS:

Conocer el funcionamiento básico del sistema auditivo humano

Estudiar sus características como sensor

Determinar su respuesta a estímulos sonoros

Determinar los umbrales absolutos y relativos de percepción



El oído humano detecta las variaciones de presión acústica (Pascales) que provoca una onda sonora.


El margen frecuencial audible (estadístico) abarca desde los 20 Hz a los 20000Hz (para un oído sano y joven) y el margen dinámico audible va desde los 20μPa a los 200Pa (0 dB - 140 dB).

El oído está compuesto por:

Oído externo

Oído Medio

Oído Interno





Oído externo

Formado por:


-El **pabellón auditivo**, cuyas funciones son:

Permitir la localización de fuentes en el espacio.

Protección parcial del conducto auditivo.

-El canal auditivo:

Conducto de unos 23 mm que dirige las ondas sonoras al tímpano.



Stéphan Blatrix, www.cochlea.eu



Resonancias del conducto auditivo:

Todo conducto (o tubo) presenta resonancias acústicas:

$$\frac{l = \lambda/4}{4}$$

$$\frac{(2n+1)\lambda}{4} = l$$


$$\rightarrow \frac{3\lambda}{4} = 0.023m \rightarrow \lambda_2 = 0.030m \Rightarrow f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = 11.200Hz$$



¿Qué implican estas resonancias? Implican zonas de más sensibilidad acústica, es decir, zonas donde el umbral auditivo baja. (sombreadas en rojo en el gráfico).

Las curvas de Robinson y Datson (1956) muestran los puntos de igual sonoridad (percepción sonora) en función de la frecuencia y el nivel de presión sonora. La curva de menor nivel coresponde al umbral de audición.

El oído human no responde por igual a todas las frecuencias ni tampoco responde igual con todas las intensidades (o nivel de presión). (Para más información ver capítulo 3)





Oído medio

El oído medio está formado por:


- -Tímpano (o membrana timpánica)
- -Cadena Osicular: Martillo, Yunque y Estribo.

El estribo está en contacto con la membrana oval (mucho menor al tímpano) que comunica con la cóclea (membrana basilar).

-Cavidad Timpánica

Las funciones del oído medio son:

- -Adaptación de impedancias
- -Transmisión del sonido
- -Amplificación



http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/Otros/Audio/html/audicion.html



El oído medio adapta las impedancias entre el medio fluido (aire) del oído externo y el medio líquido de la cóclea. Además, aporta una ganancia importante de energía:

Toda la presión que llega a la membrana timpánica se transmite por la cadena osicular (que aporta una pequeña ganancia por efecto palanca) y llega a la ventana oval, de superfície mucho menor al tímpano. Si consideramos que la fuerza se mantiene, la presión aumenta mucho (P=F/S).

Sin oído medio:
$$\frac{Z_{aire}}{Z_{c\'oclea}} = 0.001 \rightarrow Ganancia = -30dB$$

Con oído medio:


- Relación de áreas:
$$\frac{A_{timpano}}{A_{oval}} = \frac{85mm2}{3,1mm2} \approx 27$$

- Cadena osicular (co) provoca una ganancia por efecto palanca:

$$Gco \approx 1.3$$

Ganancia total: $GT \approx 20\log(27 * 1.3) \approx 30dB$





E.Salesa, E.Perelló, Alfred Bonavida. Tratado de Audiología.



Oído interno


Está formado por la Cóclea o canal coclear, que alberga los receptores sensitivos (células ciliadas) en una estructura llamada órgano de Corti.

Existen dos tipos de células ciliadas (CC):

-Las internas: CCI (transmiten impulsos al

nervio auditivo)

-Las externas: CCE



Estrucura de la cóclea: <u>www.cochlea.eu</u> llustración: Stpehan Blatrix

La cóclea está dividida en tres tubos enrollados en espiral alrededor de un eje óseo, el modiolo. Estos tubos se denominan: la rampa timpánica (3), la rampa vestibular (2) y el conducto coclear, o rampa media (1). La rampa timpánica y la rampa vestibular contienen perilinfa (azul) y se comunican entre sí a través de una pequeña abertura en el vértice de la cóclea que se denomina helicotrema. El conducto coclear, de forma triangular, situado entre la rampa vestibular y la timpánica contiene endolinfa (verde). Entre el conducto coclear y la rampa timpánica se encuentra el órgano de Corti. Los elementos nerviosos (coloreados en amarillo en el dibujo) son ganglio coclear (4) y el nervio auditivo (5) que se encuentran en el eje modiolar



Dimensiones:

35mm de longitud

1,5mm de diámetro

2,75 ciclos

Está formado por tres conductos:

Escala vestibular


Escala media


Escala timpánica



Funcionamiento a frecuencias altas

Funcionamiento a frecuencias bajas





Animación: Stéphan Blatrix concebida por G. Rebillard Ver: http://www.cochlea.eu/es/coclea/funcionamiento



El sonido traspasa la ventana oval y hace vibrar la membrana basal.

La detección frecuencial se produce por zonas, en las células ciliadas de la membrana, 300 Hz estando las frecuencias altas primero (en la base) y las bajas al final (Apex): 1600 Hz 3000 H Base Apex Stéphan Blatrix Apex



Introducción

Un sonido puro lo caracterizaremos por dos magnitudes físicas:

La frecuencia → tono o sensación de agudeza

La amplitud → sonoridad o sensación de intensidad

La sensibilidad auditiva no es la misma:

Para la misma amplitud

Para todas las frecuencias

El oído humano responde de forma diferente aportando percepciones auditivas diferentes a iguales niveles de intensidad recibida.



Sonoridad

Es importante encontrar una relación entre magnitudes objetivas (nivel de presión sonora, frecuencia) y las magnitudes subjetivas (sonoridad, percepción sonora).

La sonoridad (*loudness*) expresa el nivel de percepción sonora (sonido flojo, fuerte, muy fuerte, etc). Es una magnitud subjetiva que se mide en FONIOS (*phons*)

Por este motivo, se definen las curvas isofónicas. Son curvas con la misma sonoridad (*loudness*) expresada en fonios.




El nivel de sonoridad en fonios de una señal acústica cualquiera, se asocia al valor numérico del nivel de presión sonora en dB_{SPL} de un tono de frecuencia de 1000Hz que tenga la misma sonoridad que la señal

Por ejemplo un tono de 1000Hz y de nivel de presión sonora de 60 d B_{SPL} , tiene un nivel de sonoridad de 60 fonios, un tono de 100Hz y 60 d B_{SPL} tiene un nivel de sonoridad de 50 fonios. Para igualar la sonoridad (60 fonios) debería ser de unos 68 d B_{SPL} . (Ver gráficas de Robinson y Datson).



Curvas isofónicas de Robinson y Datson para tonos puros

Cada curva de igual sonoridad se dice que tiene un valor de sonoridad en fonios equivalente al número de dB_{SPL} de la señal de 1000Hz a la que es equivalente




Curvas Isofónicas de Robinson y Datson



Para conseguir una sonoridad de 20 fonios:

- A 1000Hz \rightarrow 20 dB_{SPL}

 $-A 200Hz \rightarrow 40 dB_{SPL}$



Curvas Isofónicas de Robinson y Datson



Pero la valoración subjetiva sigue siendo complicada:

Un sonido de p.ej. 80 fonios no es el doble de sonoro que uno de 40 fonios

Por lo que se creó una nueva unidad de medida que reflejara esta proporción \rightarrow El SON

El son se define como la sonoridad de un tono de 1000Hz a 40 dB_{SPL} (es decir, equivalente a 40 fonios). 2 sonios se perciben con el doble de sonoridad que 1 sonio. La relación entre ambas unidades es:

$$Sonio = 2^{\frac{fonio-40}{10}}$$

Por lo que un incremento de 10 fonios, equivale a duplicar la sonoridad real (en sonios)



Métodos de Cálculo de la Sonoridad

- I) Tonos puros: consulta curvas isofónicas y conversión a Sonios
- II) Sonidos complejos: existen dos métodos para evaluar su sonoridad
 - Método de Stevens (ISO 532A)
 - Método de Zwicker (ISO 532B)



Método de Stevens (1961) – Método Mark VI

- 1º) Análisis del sonido complejo en bandas de octava / tercio de octava.
- 2º) Consulta del valor de cada banda en las curvas de igual sonoridad.
- 3º) Cálculo de la sonoridad global como:

Loudness =
$$S_{\text{max}} + k \left(\sum_{i=1}^{n} S - S_{\text{max}} \right)$$

donde **S:** sonoridad obtenida en cada banda

S_{max}: sonoridad de la banda de mayor valor

k: 0.3 si se analiza por octavas

0.1 si se analiza por tercios de octava



Método de Zwicker (1975)

- 1º) Análisis del sonido complejo en bandas críticas (frequenzgruppen)
- 2º) Cálculo del valor global mediante nomogramas.
 - Incorpora el enmascaramiento en el cálculo

El método de Zwicker es una Valoración más realista de la sensación producida por el estímulo pero el cálculo es más complejo.



Altura tonal


Es la sensación de frecuencia que nos permite ordenar los sonidos en una escala que va desde los graves hasta los agudos.

La tonalidad depende principalmente de la frecuencia pero también de la intensidad sonora.

La unidad de valoración es el Mel.

Por ejemplo: Un sonido de 2 KHz corresponde a una altura de 1800 Mels.

Un aumento de la intensidad incrementa la tonalidad de los agudos y de los graves considerable.



Para frecuencias medias, entre 800 y 3 KHz, la altura tonal no se altera.



Redes de ponderación

Debido a nuestra sensibilidad auditiva en función de la frecuencia se crearon unas redes de ponderación que adecuaran los niveles medidos con los subjetivos

Esta red de ponderación tendría que corregir las bajas y las muy altas frecuencias, dejando las medias casi inalteradas, para conseguir el comportamiento habitual del oído humano

Pero también debería tener en cuenta que en función del nivel, la sensación auditiva obtenida es diferente



Redes de ponderación

De las curvas isofónicas podemos observar:

- Tenemos muy poca sensibilidad a frecuencias bajas (graves).
- El rango de frecuencias de 1000 a 4000Hz es el más sensible.
- La curva de sensibilidad cambia con el nivel del sonido:

sonidos fuertes: curva más plana

sonidos flojos: curva más acentuada

Por lo tanto, lo que capta un micrófono (respuesta plana a cualquier señal), debería corregirse o ponderarse para asimilarlo a la respuesta auditiva humana.



Redes de ponderación

Por este motivo, se definieron 3 redes de Ponderación distintas, para utilizarlas en los casos adecuados:

Red de ponderación A → Adecuada para niveles de 40 fonios

Red de ponderación B -> Adecuada para niveles de 70 fonios


Red de ponderación C → Adecuada para niveles de 100 fonios

Posteriormente se definió también la red de ponderación D, especialmente para ruido de aviones

El resultado de una medición efectuada con la red de ponderación A se expresa en **decibelios A**, abreviados **dB(A)** o también **dBA**, y análogamente para las otras



Redes de ponderación





Hipoacusia

Disminución de la capacidad auditiva

Se caracteriza por tres factores:

- la intensidad (leve o moderada)
- la lateralidad (uni o bilateral)
- la precocidad (edad o aparición)

La hipoacúsia producida por el envejecimiento se denomina PRESBIACUSIA. La hipoacúsia completa en un oído se denomina COFOSIS y en ambos oídos SORDERA.



Hiperacusia

Es el trastorno caracterizado por la presencia de una audición superior a la normal, aunque no existe como tal, pues es común que haya personas con más agudeza auditiva que otras

Puede llegar a ser un problema debido a que puede provocar una sensación dolorosa ante la presencia de un sonido cuya intensidad no alcanza el umbral del dolor en individuos normales



Acúfenos

Los acúfenos o tinnitus son percepciones sonoras que aparecen en ausencia de estímulo sonoro exterior.

Pueden ser de frecuencias agudas (pitidos) o graves (zumbidos) o incluso señal de banda ancha.

Se suelen apreciar más por las noches, cuando el ruido de fondo es menor.

Los acúfenos son una consecuencia de causa o causas que aún no se sabe determinar. Algunas veces son temas de irrigación, otros de funcionamiento coclear... Es una enfermedad que afecta a un porcentaje elevado de la población (en formato moderado o leve) y a un porcentaje bajo, pero importante, en forma severa. Al ser molesto afecta también a la conducta psicológica del paciente.



Diploacusia

Hace referencia a una alteración en la percepción de la frecuencia de los sonidos

Puede mostrarse como:

- Una audición doble por un mismo oído (percibiendo un sonido y un ruido al mismo tiempo).
- O cuando un mismo sonido, presentado simultáneamente a ambos oídos, se percibe con distinta frecuencia por cada uno de ellos.



Pérdida por exposición al ruido

- Trauma acústico

Es un daño inmediato del oído por excesiva energía sonora. Producido por una exposición única o relativamente pocas exposiciones a niveles muy altos de presión sonora. P.ej. Una explosión cercana al oído

- TTS (Desplazamiento temporal del umbral)

 Recuperación total del umbral auditivo. "Nivel tiempo de exposición" Causas del

 TTS: exceso de ruido, nivel de sonido excesivamente elevado. (discotecas, bares, auriculares, etc.).
- PTS (Desplazamiento permanente del umbral)

 Causas: Niveles de presión excesivamente elevados (120-140 dB) o exposición continuada de ruido elevado (85dBA, 90 dBA, diariamente durante años).

 Las señales impulsivas son menos peligrosas que una señal continua con el mismo nivel máximo.




TTS (Desplazamiento temporal del umbral)

La CCI sobre-estimulada libera glutamato.

Explota la conexión post sináptica.


Es posible la recuperación del terminal nervioso. (1 o 2-3 días)

En caso de repetición reiterada tendremos la pérdida irreparable.





Reparación sináptica después de un trauma acústico



Stéphan Blatrix

- 1. Situación normal sin ningún traumatismo
- 2. Inmediatamente después del impacto acústico. Se observa que únicamente queda la parte posterior del nervio y algunos residuos
- 3. 1 día después: la dendrita se ha reconstruido parcialmente y contacta con la CCI
- 4. 5 días después: la recuperación es prácticamente total



Relación entre la exposición al ruido y la pérdida de la capacidad auditiva

La disminución de la capacidad auditiva se produce, generalmente, en el oído interno La afectación depende de la intensidad y la frecuencia del sonido

A mayor número de células ciliadas afectadas, mayor grado de sordera

→ Influencia sobre las altas frecuencias

A mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad de pérdidas auditivas



PSICOACÚSTICA

- 1. Introducción
- Respuesta del sistema auditivo Atributos físicos y psicológicos
- 3. Percepción binaural
- 4. Parámetros psicoacústicos
- 5. Efectos del ruido sobre las personas



INTRODUCCIÓN

Psicoacústica:

Estudia la relación existente entre el estímulo de carácter físico y la respuesta de carácter psicológico que el mismo provoca.

Relación entre las propiedades físicas del sonido y la interpretación que hace de ellas el cerebro.

Caracteriza:

La respuesta de nuestro sistema auditivo. Relación "Sensación – Estímulo".

El umbral de la sensación (absoluto).

Mínima variación de el estímulo perceptible (diferencial).


Simultaneidad de estímulos.

Carácter temporal del estímulo (variación).



INTRODUCCIÓN

FENÓMENO ACÚSTICO:





INTRODUCCIÓN

PROPIEDADES DEL SONIDO

SONORIDAD

EVOLUCIÓN TEMPORAL

ESTRIDENCIA

RUGOSIDAD

RESULTADOS SENSORIALES

CONFORT

AGRADABLE


ESPERADO ...







Ponderación frecuencial y percepción de sonoridad:



Curvas Isofónicas de Robinson y Datson



Procesado de señales complejas del cerebro:

- -La cóclea analiza los componentes armónicos de la señal acústica.
- -El córtex, analiza los armónicos para obtener la sensación de tonalidad.(No se perciben todos los armónicos).
- -Podemos escuchar un sonido (fundamental + armónicos) y después eliminar la fundamental y seguir percibiéndola: el cerebro restituye la "fundamental perdida" porque está implícita en la relación de armónicos (la diferencia entre armónicos es igual a la fundamental).

Presentando dos tonos simultáneos: uno de 400 Hz y uno de 500 Hz, y también percibimos uno de 100 Hz:

Restitución de la fundamental.



Bandas críticas

Surgen de la observación de que la distinción tonal lineal no es lineal en frecuencia, si no en longitud de la membrana basilar.

La banda crítica es la mínima banda de frecuencias alrededor de una frecuencia determinada que activan la misma zona de la membrana basilar.

Se definen bandas críticas representadas por 1.3 mm de longitud de membrana basilar = <u>1bark</u>.

Hay 24 bandas críticas (24 barks) en el espectro audible, es decir, el oído se comporta como un analizador armónico de 24 bandas asociadas a 24 parcelas o barks de 1.3 mm de la membrana basilar.




20Hz<f<400Hz \longrightarrow Bw=cte= 100Hz f>400Hz \longrightarrow Bw \neq cte \propto 1/3 oct

número	frecuencia central (Hz)	banda crítica (Hz)	frecuencia de corte inferior (Hz)	frecuencia de corte superior (Hz)
1	50	94	-	100
2	150	100	100	200
3	250	100	200	300
4	350	100	300	400
5	450	110	400	510
6	570	120	510	630
7	700	140	630	770
8	840	150	770	920
9	1000	160	920	1080
10	1170	190	1080	1270
11	1370	210	1270	1480
12	1600	240	1480	1720
13	1850	280	1720	2000
14	2150	320	2000	2320
15	2500	380	2320	2700
16	2900	450	2700	3150
17	3400	550	3150	3700
18	4000	700	3700	4400
19	4800	900	4400	5300
20	5800	1100	5300	6400
21	7000	1300	6400	7700
22	8500	1800	7700	9500
23	10500	2500	9500	12000
24	13500	3500	12000	15500



Discriminación temporal

El oído integra todas las señales dentro de un intérvalo de 50ms. Es el intérvalo mínimo de discriminación frecuencial.





Discriminación frecuencial: Enmascaramiento

Al estimular el oído con dos tonos puros de frecuencia distinta, pueden ocurrir distintos efectos sonoros en función de la frecuencia de los mismos:

- Las sonoridades de dos señales de distinta frecuencia se pueden sumar si están suficientemente separadas, es decir, si están en bandas críticas distintas.
- En el caso de encontrarse en la misma banda, una influencia parcialmente sobre la otra y la sonoridad global es inferior.
 - Se produce **EL EFECTO DE ENMASCARAMIENTO.**


Enmascaramiento:

La cantidad de dB en que aumenta umbral de audición de un sonido enmascarado en presencia del otro (denominado máscara).

Se produce una pérdida de sonoridad de una señal como consecuencia de la presencia simultanea de un segundo estímulo.



El enmascaramiento afecta más a las frecuencias superiores de la máscara que a las inferiores:"Frecuencias altas quedan enmascaradas por las bajas".





(no percibido). La curva de

percepción se modifica

Percepción binaural implica:

- Detección del sonido con los dos oídos.
- Interpretación del mensaje acústico.
- Proceso de captación del sonido y decodificación.

Percepción binaural permite:

- Localización de fuentes acústicas en el espacio.
- Cancelación del ruido ambiental.
- Identificación / discriminación de los hablantes.



Grabación binaural:

Proceso en el cual se graba el sonido tal cual es percibido por el hombre.

Se basa en:

- Utilizar siempre 2 canales. (tomas estéreo).
- Situar los micrófonos en una cabeza artificial.
- ✓ Ventajas:
 - Registro muy próximo a la realidad.
- Inconvenientes:
 - Mayor complejidad.



Reproducción sonido binaural:

Audición dicótica: canales independientes: auriculares

- Más inmune al ruido, auriculares cerrados.
- La sala no afecta a la reproducción.
- Simetría fácil.

Audición diótica: canales que se mezclan: altavoces

- Más realismo (sonido extra-craneal).
- Influencia del ruido ambiental.
- Dificultad en la simetría, hay múltiples fuentes.



Audición dicótica (intra-craneal)



Audición diótica (extra-craneal)




Escucha binaural vía altavoces o vía auriculares:

Una señal binaural tiene información diferente para cada canal (L y R). Si la escucha de la grabación se realiza mediante auriculares, se mantiene fiel la señal a cada oído, si la escucha se realiza mediante altavoces, se produce lo que se llama caminos cruzados y parte de la señal L va al canal R y viceversa. Por lo tanto, el resultado final no tendrá la información 3D intacta y será menos realista.

Este efecto de los caminos cruzados puede eliminarse por procesado si altavoces y receptor están siempre en el mismo sitio.

Por otro lado, cuando la escucha es con auriculares, la profundidad sonora disminuye y la imagen sonora se mueve cuando movemos la cabeza.





LOCALIZACIÓN DE FUENTES EN EL ESPACIO: ITD y IID

El hecho de tener dos oídos implica que la señal acústica llegará con diferencias de tiempo y de nivel a cada uno. Las diferencias son nulas en el caso de que la fuente se encuentre en el plano medio (igual distancia de los dos oídos).

ITD (diferencia interaural de tiempo)

ILD (diferencia interaural de intensidad o nivel (Level))




LOCALIZACIÓN DE FUENTES EN EL ESPACIO: ITD y IID

Las ITD son importantes en la localización de las bajas frecuencias:

f<1500 Hz (fase), ITD.

Las ILD son importantes en la localización de las altas frecuencias:

- f>1500 Hz (nivel), IID.



Jens Blauert, Spatial Hearing





CONO DE CONFUSIÓN: Zona donde se pierde la agudeza de localización de elevación

Las IID y ITD no son suficientes: cono de confusión.

Importancia del movimiento de la cabeza.

Sonidos con procedencia lateral





Jens Blauert, Spatial Hearing

Necesitamos la HRTF (Head Related Transfer Function)



HRTF: "Head (and torso) Related Transfer Function"

Es la función que describe el efecto de filtrado temporal-espectral provocado por el conjunto cabeza-hombros-pabellón auditivo. Es el filtro que introduce una persona a la señal antes de entrar en su canal auditivo.

¿Qué permite una HRTF?

Conocer los patrones que tiene el cerebro para localizar una fuente sonora en el espacio.


Usar esta función para efectos de audio 3D:

Si se obtiene esta función, se puede usar para crear efectos de sonido tridimensional en aplicaciones de videojuegos, cine, música, etc.:

Una señal grabada en una cámara anecoica, filtrada con la función HRTF, permite situarla en el punto del espacio correspondiente a la HRTF usada.




PABELLÓN AUDITIVO: Detección de fuentes en el espacio





GRABACIÓN DE SEÑALES BINAURALES


Ejemplos de algunos Dummies o HATS (Head and Torso Simulator)



KEMAR



B&K 4128



HEAD acoustics



Maniquí casero (muy eficaz)



PARTY EFFECT

La exposición durante un periodo de tiempo largo a un sonido provoca una adaptación: Estudio sobre ruido de tráfico. El grado de insatisfacción disminuye mientras que el de ruido no. (Griffiths & Raw, 1989).

Efecto "Party Effect"

Después de cierto tiempo de exposición a un determinado nivel de ruido el oído se adapta a esta nueva situación y su sonoridad aparente disminuye.

El grado de adaptabilidad llega a ser de 30 dB.

Oido R con un nivel de XdB durante 10 minutos.

El paciente iguala niveles en l'oido L, para igualar la misma sonoridad.



COCKTAIL PARTY EFFECT

Reconocimiento de sonidos:

Nuestro celebro es capaz de realizar funciones imposibles de implementar con los medios técnicos actuales.

"Cocktail - Party effect"

Podemos seguir una conversación independientemente de otras conversaciones próximas a nosotros que parece que "pisan" y se superponen a la conversación deseada. (relación S/N muy mala). Seguimiento temporal-frecuencial de la señal acústica deseada.



PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS

Claridad / definición: capacidad de reproducir de forma nítida cualquier sonido.

Sharpness / Hardness: estridencia del sonido, presencia, desequilibrio en altas frecuencias.

Sharpness: Estridencia acústica. Presencia de altas frecuencias (transiciones). Unidades: Acums.

Roughness: Rugosidad acústica.

Aplicación: estudio de máquinas rotativas o con engranajes que causan modulaciones. Relacionado con las modulaciones en amplitud. Unidades: Asper

Tonalidad: Percepción de componentes tonales en una señal. Las tonales generan molestia. Componente tonal: cuando una frecuencia sobresale energéticamente respecto el resto.

Fluctuación: Cuando las fluctuaciones del sonido tienen frecuencias de modulación <de 20 Hz, se perciben cambios de nivel del sonido. Señales fluctuantes son más molestas.

Unidades: 1 Vacil = 1 KHz a 60 dB modulado a 4 Hz al 100%.



PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS

Brillo: sensación de agudos.

Espacioso: amplitud, separación de sonidos.

Próximo: reflexiones, relación directo-reverberante.

Excepción: Sonido cuchicheado da sensación de proximidad

Plenitud del sonido: sonoridad, suena fuerte o bajo.

Aumenta con el nivel, disminuye con la frecuencia.

Ponderación:A, B, C o D: De hecho las redes de ponderación son parámetros que intentan emular la respuesta subjetiva de percepción sonora, así pués, los dBA, dBB, dBC o dBD pueden considerarse como unos de los parámetros subjetivos más usados.

El dBA es la unidad más usada actualmente aunque ella por sí sola no puede expresar el grado subjetivo de molestia o afectación de un ruido o sonido.



PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS

MÉTODO DE KRYTER: Evaluación de la molestia: Cálculo de la RUIDOSIDAD

A partir de la Cuantificación de la magnitud física

- Nivel de Presión Sonora
- Frecuencia

Se realiza la Cuantificación de la sensación subjetiva

- Curvas de Ruidosidad Percibida (realizadas por K.Kryter)

Es un método usado (en algunos países) en la certificación de ruido de aeronaves.



EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LAS PERSONAS

Efectos auditivos (comentados en capítulo anterior)

Efectos fisiológicos

Pérdida temporal o permanente de la capacidad auditiva.

Efectos no auditivos

Efectos fisiológicos

Afectación de diversos órganos y sentidos del cuerpo

Efectos psíquicos

Cambios de comportamiento, angustia, estrés, etc.



EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LAS PERSONAS

EFECTOS NO AUDITIVOS DEL RUIDO

(Algunos efectos que el ruido puede provocar en situaciones extremas):

Efectos sobre el sistema nervioso central.

Alteraciones sobre los ritmos alfa

Niveles del orden de 130 dB modifican las corrientes cerebrales (muy parecido a los estados de angustia)

Exposición a un ruido entre 95 y 105 dB produce alteraciones del riego en algunas zonas del cerebro

Efectos sobre el sistema cardiovascular. (Kent, von Gierke &Tolan, 1986).

El ruido altera el ritmo cardíaco

Algunos estudios apuntan a la posibilidad de que personas sometidas a ruidos entre 85 y 95 dB, sean como personas con 10 años más a efectos de enfermedades coronarias A partir de los 90 dB se hallan alteraciones en la presión arterial.

Cansancio del cuerpo

Cuadro de extrema fatiga se observa con señales de gran amplitud infrasónicas. (Mohr, Cole, Guild & von Gierke, 1965)

No existe una relación sencilla entre ruido y fatiga. (Matsui & Sakamoto, 1971)



EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LAS PERSONAS

Efectos sobre el aparato respiratorio

Aumento de la frecuencia respiratoria. (incluido en individuos durmiendo)

Efectos sobre el aparato digestivo

Alteraciones ácidas del estómago.

Efectos sobre el sistema sanguíneo

Aumento de la viscosidad de la sangre

Efectos sobre el equilibrio

Se necesitan niveles muy elevados (>110 dB) para provocar vértigo, vómitos, etc.

Efectos sobre la visión

Niveles elevados (>110 dB) provocan un estrechamiento del campo visual

Dilatación de las pupilas



Bibliografía

-Kryter, K. "*The effects of noise on man*", Academic Press, 1970. ISBN-10: 1483242048 ISBN-13: 978-1483242040

-Blauert, J. "Spatial hearing", The MIT Press, 1997 Massachusetts. ISBN: 9780262024136

-E.Salesa, E.Perelló, Alfred Bonavida. <u>"Tratado de Audiología"</u>. 2005 Masson, S.A. ISBN 84.458.1554.7

-Anatonía del oído humano, Ilustraciones: Stéphan Blatrix:

http://www.cochlea.eu/es/oido

-Proceso de audición:

https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I

-Estructura del oído:

https://www.youtube.com/watch?v=3nmi4ZSLQIQ

