Introducción a la Acústica Fuentes acústicas

Sergi Soler Rocasalbas

sergi@aurea-acustica.com




Mecanismos físicos por los que se produce sonido:

1. Desplazamiento fluctuante de fluido.



Vibración mecánica + continuidad de velocidades.

2. Fuerza fluctuante sobre el fluido.



Turbulencias: Superficies rígidas en movimiento.

3. Variación brusca de la presión.




Sobrepresiones puntuales.

Fuente: Engineering Acoustics, Frank Fahy



Mecanismos físicos por los que se produce sonido:





Sonido que provoca una fuente acústica:

El nivel de presión acústica (SPL) medido por un sonómetro depende de varios factores. Los principales son:


- La potencia acústica de la fuente sonora
- El patrón de radiación de la fuente
- La distancia fuente-sonómetro
- Los objetos y paredes cercanos

Dado el nivel de presión acústica en un punto no es fácil prever el nivel de presión acústica en otros puntos.



No podemos caracterizar lo fuerte que suena una fuente por su nivel SPL a 1m (p.e.)







Potencia de una fuente acústica:

- La <u>potencia acústica</u> es una propiedad inherente de <u>la fuente</u> y es independiente de los factores externos.
- Así pues, una vez conozcamos la potencia de la fuente podremos calcular el nivel de presión acústica en cualquier punto del espacio.


Ejemplos:


Fuente	W Ac.
Lanzadora de cohetes	10 ⁷ W
Jet despegando	10 ⁵ W
Orquestra en fortíssimo	1-10 W
Campo de fútbol (Gol)	1-10 W
Coche a 70 Km/h	10 ⁻² W
Voz humana gritando	10 ⁻⁵ W
Voz humana cuchicheando	10 ⁻¹⁰ W




Divergencia de una fuente acústica:

- Se define como divergencia de una onda la figura geométrica que dibujan todos los puntos del espacio que están en fase de un mismo ciclo.
- Este concepto está muy relacionado con como se reparte la potencia de la fuente en el espacio (3D).
- Los tres tipos de divergencia que hay son:








Plana Cilíndrica Esférica






$$I_1 = \frac{W}{A_1} = \frac{W}{A}$$

$$I_1 = \frac{W}{A_1} = \frac{W}{A} \qquad \qquad I_2 = \frac{W}{A_2} = \frac{W}{A}$$


$$A_1 = A_2 = A = L_H \times L_y$$
 ... $I_1 = I_2$; $NI_1 = NI_2$







Ejemplo semicilíndrico: (carretera)



$$I_{1} = \frac{W}{A_{1}} = \frac{W}{L \cdot \pi \cdot R_{1}}$$

$$\Delta dB = NI_{1} - NI_{2} = 10 \cdot \log \left(\frac{I_{1}}{1_{pW/m^{2}}}\right) - 10 \cdot \log \left(\frac{I_{2}}{1_{pW/m^{2}}}\right) = 10 \cdot \log \left(\frac{I_{2}}{1_{pW/m^{2}}}\right) = 10 \cdot \log \left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right) = 10 \cdot \log \left(\frac{R_{2}}{R_{1}}\right)$$

$$I_{2} = \frac{W}{A_{2}} = \frac{W}{L \cdot \pi \cdot R_{2}}$$

$$= 10 \cdot \log \left(\frac{I_{1}}{1_{pW/m^{2}}} / \frac{I_{2}}{1_{pW/m^{2}}}\right) = 10 \cdot \log \left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right) = 10 \cdot \log \left(\frac{R_{2}}{R_{1}}\right)$$

Introducción a la Acústica




Al doblar la distancia de escucha el nivel de intensidad diminuye en:

$$\Delta dB = 10 \cdot \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = 10 \cdot \log \left(\frac{2 \cdot R_1}{R_1} \right) = 3dB / dd$$

En la realidad, las fuentes cilíndricas acostumbran a ser fuentes puntuales en movimiento. Si éstas no se mueven a más de 30Km/h, no se pueden considerar fuentes cilíndricas.








Divergencia de una fuente acústica: - Ondas Esféricas-

$$I_1 = \frac{W}{A_1} = \frac{W}{4 \cdot \pi \cdot {R_1}^2}$$

$$I_2 = \frac{W}{A_2} = \frac{W}{4 \cdot \pi \cdot R_2^2}$$



$$\begin{split} \Delta dB &= NI_1 - NI_2 = 10 \cdot \log \left(\frac{I_1}{1_{pW/m^2}} \right) - 10 \cdot \log \left(\frac{I_2}{1_{pW/m^2}} \right) = \\ &= 10 \cdot \log \left(\frac{I_1}{1_{pW/m^2}} \middle/ \frac{I_2}{1_{pW/m^2}} \right) = 10 \cdot \log \left(\frac{I_1}{I_2} \right) = 10 \cdot \log \left(\frac{R_2^2}{R_1^2} \right) = 20 \cdot \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \end{split}$$



Divergencia de una fuente acústica: - Ondas Esféricas-

LEY CUADRÁTICA INVERSA

Al doblar la distancia de escucha el nivel de intensidad diminuye en:


$$\Delta dB = 20 \cdot \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = 20 \cdot \log \left(\frac{2 \cdot R_1}{R_1} \right) = 6dB / dd$$

Las fuentes que radian ondas esféricas son las fuentes puntuales. Cualquier fuente acústica, vista desde lejos, se puede considerar una fuente puntual.




LEY CUADRÁTICA INVERSA

MAAM






Pág. 15






Directividad de una fuente acústica:

La directividad de una fuente es la relación cuadrática de presiones, respecto de una fuente de referencia omnidireccional y de la misma potencia.






Se cuantifica en forma de factor de directividad Q o índice de directividad DI:


$$Q(\theta, \phi) = \frac{p_{\theta, \phi}^2}{p_s^2} = \frac{I_{\theta, \phi}}{I_s} \qquad DI(\theta, \phi) = 10 \cdot \log Q(\theta, \phi)$$



Directividad de una fuente acústica:

Ejemplo: Dipolo







Directividad de una fuente acústica:

El factor de espacio:

Radiación esférica:

Q=1 DI=0dB

Radiación semiesférica:

Q=2 DI=3dB

Radiación angular:

Q=4 DI=6dB

Radiación octava esférica:

Q=8 DI=9dB

