

Installation de GLPI

I. Introduction

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un outil open source de gestion d'inventaire et de ticketing. Il permet de recenser les équipements du parc informatique, de gérer les demandes d'assistance et de suivre les incidents.

II. Prérequis

- Serveur Linux
- Pile LAMP : Apache, MariaDB, PHP 8.x
- Connexion internet pour le téléchargement des paquets

III. Préparer le serveur pour installer GLPI

Mise à jour du système :

```
apt update
apt install sudo
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

A. Installer le socle LAMP

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Installation des extensions nécessaires :

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl \
php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Installation de l'extension LDAP de PHP (pour associer un annuaire LDAP) :

```
sudo apt-get install php-ldap
```

B. Configuration de MariaDB

Sécurisation de MariaDB :

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Se connecter à MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Création de la base de données :

```
CREATE DATABASE glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpi_user@localhost IDENTIFIED BY "Police";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

C. Téléchargement et installation de GLPI

Téléchargement de l'archive .tgz dans le répertoire /tmp :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-${GLPI_VER}.tgz
```

Décompression de l'archive dans /var/www/ :

```
sudo tar -xvzf glpi-${GLPI_VER}.tgz -C /var/www/
```

Définition de l'utilisateur www-data :

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Création du répertoire /etc/glpi :

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Création des fichiers de configuration :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php

<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}

sudo nano /etc/glpi/local_define.php

<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

D. Préparer la configuration Apache2

Configuration du VirtualHost :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.m2l.lan

<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.m2l.lan
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Activation du site et désactivation du site par défaut :

```
sudo a2ensite glpi.m2l.lan.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

E. Utilisation de PHP 8.2-FPM avec Apache2

Installation de PHP 8.2-FPM :

```
sudo apt-get install php8.2-fpm

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

Modification du fichier php.ini — protection des cookies de GLPI :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

```
session.cookie_httponly = on
```

Redémarrage de PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

Configuration d'Apache2 pour utiliser PHP-FPM :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>

sudo systemctl restart apache2
```

IV. Installation de GLPI

- Utiliser un navigateur Web afin d'accéder à l'adresse du GLPI.
- Choisir la langue.
- Renseigner le serveur SQL, l'utilisateur "glpi_adm" et le mot de passe associé.
- Choisir la base de données "glpi" créée précédemment.
- Le compte **administrateur** par défaut est **glpi/glpi**.

Bienvenue sur votre nouveau serveur GLPI !

Suppression du fichier install.php :

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```