

Nivelul Aplicație

Transferul de fişiere (FTP)





- Interfata linie-de-comanda si interfata grafica
- Modelul FTP
- O sesiune FTP
- Conexiunea de date
- Transfer FTP intre doua servere
- Securitatea



File Transfer Protocol

- Standard pentru transfer de fisiere (RFC959)
- Protocol independent de SO si de hardware
- Protocolul permite:
- Transferul unor fisiere oarecare
 - intre utilizator si server
 - intre doua servere
- Listarea continutului unui director
- Modificarea directorului curent
- Gestionarea restrictiilor de acces
- Poate rula interactiv sau automat
- Precede TCP/IP, a fost adaptat ulterior la TCP/IP




Interfata linie-de-comanda cu utilizatorul

!	cr	macdef	proxy	send
\$	delete	mdelete	sendport	status
account	debug	m dir	put	struct
append	dir	mget	pwd	sunique
ascii	disconnect	mkdir	quit	tenex
bell	form	mls	quote	trace
binary	get	mode	recv	type
bye	glob	mput	remotehelp	user
case	hash	nmap	rename	verbose
cd	help	ntrans	reset	?
cdup	lcd	open	rm dir	
close	ls	prompt	runique	

- Nu e standardizata, dar
- Interfata utilizator din BSD UNIX este standard *de facto*
- Nu sunt comenzi de protocol FTP!



Interfata grafica WS_FTP




Modelul FTP



Are doua conexiuni

- control pentru comenzi si raspunsuri
 - User PI User Protocol Interpreter
 - initiaza conexiunea de control (lucreaza dupa protocolul telnet)
 - genereaza comenzi FTP
 - Server PI Server Protocol Interpreter
 - genereaza raspunsuri FTP
- date pentru transmisie / receptie simultana
- User DTP User DataTransfer Protocol
- Server DTP Server Data Transfer Protocol





Cateva Comenzi FTP

Abort proces de conexiune de date **ABOR**

ALLO <bytes> Aloca spatiu fisier pe server

CWD <dir path> Schimba director de lucru pe server

DELE <filename> Sterge fisier specificat, pe server

Mod de transfer (S=stream, B=block,

C=compressed).

Creaza director specificat, pe server MKD < directory>

De-logheaza de pe server

Tip date (A-ASCII, E-EBCDIC, B-binar)

username pentru login

parola pentru login

MODE <mode>

QUIT

TYPE <data type>

USER <username>

PASS <password>

Format Comenzi: 3-4 caractere plus parametri



Cateva Raspunsuri FTP

Raspuns	Descriere
150	Deschide conexiunea
200	OK
220	Serviciu pregatit
221	De-logare retea
226	Inchide conexiunea de date
250	Actiune terminata

Raspuns: cod numeric & blanc & text descriptiv

ksh\$ /usr/bin/ftp

ftp> open ftp.acmemail.example.com

Connected to ftp.acmemail.example.com (172.16.62.36).

220 Hello, this is the Acme Mail Service.

Name (ftp.acmemail.example.com:root): MB1234

331 Password required to access user account MB1234.

Password: QXJ4Z2AF

230 Logged in.

ftp> cd Bills

250 "/home/MB1234/Bills" is new working directory.

ftp> Is

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpusers 14886 Dec 3 15:22 Acmemail.TXT

-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpusers 317000 Dec 4 17:40 Yoyodyne.TXT

226 Listing completed.



O sesiune FTP

mesajele introduse de utilizator sunt reprezentate ingrosat

Dupa logare, utilizatorul:

- schimba directorul distant
- listeaza continutul



Sesiune FTP (continuare)

ftp> get Yoyodyne.TXT

local: Yoyodyne.TXT remote: Yoyodyne.TXT

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for Yoyodyne.TXT.

226 Transfer completed.

317000 bytes received in 0.0262 secs (1.2e+04 Kbytes/sec)

ftp> quit

221 Goodbye.

- descarca un fisier
- inchide conexiunea

Conexiunea de date



Serverul la distanta accepta conexiune de control de la client

Se stabileste apoi *conexiunea de date* – metode:

Activa – serverul (activ) se conecteaza la client

clientul specifica pe conexiunea de control o adresa si un port;

•serverul initiaza conexiunea de date (ex. port 1931, adresa 192.168.1.2)

Client: PORT 192,168,1,2,7,139

Server: 200 PORT command successful

Server: initiaza conexiunea de date la portul specificat de client

Client: confirma

Conexiunea de date



Pasiva – clientul initiaza conexiunea cu serverul (pasiv)

- clientul cere, pe conexiunea de control, serverului sa asculte la o adresa si un port (care nu este portul sau standard);
- serverul comunica adresa si portul (ex. port 3439, adresa 172.16.62.36);

Client: PASV

Server: Entering Passive Mode (172,16,62,36,13,111)

Client: initiaza conexiunea de date la portul specificat de server


Server: confirma




FTP prin NAT

- Apare o problema in cazul in care clientul FTP este intr-o retea locala si se conecteaza la server trecand prin NAT.
- In modul activ serverul nu se poate conecta la client si va fi blocat de NAT.

FTP active mode transfers



FTP active mode transfers through a NAT router






FTP prin NAT


 Este posibila folosirea modului pasiv deoarece se realizeaza conexiunea de la client, care are o adresa IP locala, spre server.

FTP passive mode transfers through a NAT router





Transfer FTP intre doua servere



User-PI - Server A User-PI - Server B

C->A : Connect C->B : Connect

C->A: PASV

A->C: 227 Entering Passive Mode A1,A2,A3,A4,a1,a2

C->B: PORT A1,A2,A3,A4,a1,a2

B->C: 200 Okay

C->A: STOR file C->B: RETR file

B->A: Connect to HOST-A, PORT-a



Securitate

- FTP transmite user name si password in clar
- FTP over SSH
 - Transmite password criptat
- SFTP SSH File Transfer Protocol
 - Securitate pentru date
 - Presupune ca serverul a autentificat utilizatorul
- bbFTP
 - Securizeaza user name si password
 - Utilizat ne-interactiv (shell script)
 - Permite stream-uri paralele de date
 - Compresie on-the-fly
 - Bun pentru volume mari (> 2GB)