


Nivelul legăturii de date

Cuprins



- Functiile legaturii de date
- Incadrarea datelor
- Transmisia transparenta
- Detectia erorilor de transmisie
- Protocoale start-stop
- Protocoale cu fereastra glisanta
- Exemple de protocoale:
- Ethernet, PPP




Foarte importante!

- implemantarea protocoalelor (programarea)
- orientarea pe evenimente
- tratarea erorilor (nu exista in programarea "obisnuita")
- mecanismul ferestrelor glisante
- performanta (retransmitre neselectiva / selectiva)



Funcțiile nivelului legăturii de date




1. Încadrarea datelor

- nivelul fizic transmite un sir continuu de biti
- legatura de date partitioneaza sirul in cadre
- delimiteaza cadrele

2. Transmisia transparentă

- permite trimiterea in cadru a oricarei combinatii de biti
 - ex. care coincid cu delimitatorii cadrului





Funcțiile nivelului legăturii de date

3. Controlul erorilor

- Coduri detectoare si corectoare de erori
- Mecanisme de protocol
 - mesaje de confirmare
 - ceasuri
 - numere de secvenţă

4. Controlul fluxului – protocol

mesaje de permisiune pentru transmiţător

5. Gestiunea legăturii – protocol

- stabilirea şi desfiinţarea legăturii
- re-iniţializare după erori
- configurarea legăturii (ex. legături multipunct)


Moduri de transmisie:

- Full duplex = Comunicația poate avea loc în ambele sensuri simultan
- Half duplex = Comunicația poate avea loc în ambele sensuri, dar nu simultan
- Simplex = O entitate poate doar transmite informații și cealaltă poate doar să primească



Metode de încadrare a datelor (Exemple)

1) Caractere de control (BISYNC - Binary Synchronous Communication)



BISYNC (Binary Synchronous Communication) protocol

SOH - start of heading **STX** - start of text

ETX - end of text **ETB** - end of transmission block

EOT - end of transmission **ENQ** - enquiry

ACK - acknowledge **NAK** - not acknowledge

SYN - synchronous idle **DLE** - data link escape

CRC - cyclic redundancy check

- Începutul unui cadru este delimitat prin caracterul special SYN.
- Segmentul de date este încadrat de caracterele speciale STX și ETX.
- Începutul header-ului este marcat prin caracterul special **SOH.**
- CRC folosit pentru detecția erorilor



Transmisia transparentă

Probleme cu abordarea bazată pe caractere de control:

Datele trimise pot conţine caractere de control în interior

În cazul transmisiei de conținut binar:

STX text... ETX ...text ETX → ETX fals ?!

Soluţie:

 umplere cu caractere (Byte/Character stuffing) - escaparea caracterelor de control, folosind caracterul special DLE




Umplere cu caractere

- Toate caracterele de control din corpul cadrului sunt escapate cu DLE (data link escape) înainte de transmisie
- Caracterul DLE este escapat și el (dublat) dacă apare în corpul cadrului.
- Sunt definite transformări admise în datele trimise
 - STX -> DLE STX
 - ETX -> DLE ETX
 - DLE -> DLE DLE
- Se consideră că a avut loc o eroare la receptie dacă se primește caracterul DLE urmat de altceva decât STX, ETX, DLE



Metode de încadrare (Exemple)

2) Numărarea caracterelor (DDCMP - Digital Data Communications Message Protocol)



DDCMP (Digital Data Communications Message Protocol)

3) Indicatori de încadrare (HDLC - High Level Data Link Control)





Umplere cu biţi (Bit stuffing)

În cazul protocolului HDLC secvențele de început și de sfârșit al cadrului sunt 01111110.

Datele de transmis pot include un flag fals de terminare a cadrului Date de trimis: 01101111111011111111111010

- Adaugarea se face indiferent daca dupa 5 unitati urmeaza 0 sau 1
- Simplifica regula receptorului: elimina zerouri aflate dupa 5 unitati Date primite: 011011111010111110010

După eliminarea biților inserați: 01101111110111111111010



Nivelul legăturii de date

Detecția și corectarea erorilor

Detecția și corectarea erorilor



Descrierea problemei:

- Fie A = $\{0,1\}$ un alfabet binar
- W_n multimea sirurilor w de lungime n peste A
 W= w[0] w[1].....w[n-1]
- Ponderea Hamming a lui w = numarul de unitati (1) continute de w
- Distanta Hamming, d(u,v) dintre cuvintele u si v reprezinta numarul de simboluri diferite dintre cele doua. Este echivalent cu numarul minim de erori de 1 bit de care ar fi nevoie pentru a transforma unul din cuvinte in celalalt.

Detecția erorilor si corectarea erorilor



Se considera ca pentru transmiterea de mesaje corecte se foloseste doar un subset din W_n

Multimea cuvintelor posibile W_n se imparte in:

- S_n multimea cuvintelor cu sens
- F_n multimea cuvintelor fara sens
- Pentru <u>a detecta</u> a cel mult k erori se alege S_n astfel ca: d(u,v) >= k+1 pentru orice u,v din S_n
- Pentru <u>a corecta</u> cel mult k erori se alege S_n astfel ca: d(u,v) >= 2*k+1 pentru orice u,v din S_n

Exemplu



$$d(u,v) = 5$$
 ====>>> putem detecta erori de maxim 4 biti putem corecta erori de maxim 2 biti

Biți de paritate



- Metodă foarte simplă.
- Se adaugă un singur bit pentru fiecare caracter
- Paritate pară numărul de biți 1 este par după adaugarea bitului
- Paritate impară numărul de biți 1 este impar după adaugarea bitului
- Receptorul recalculează bitul de paritate
- Se consideră eroare dacă bitul primit diferă de cel recalculat
- Nu este o metodă foarte sigură. Dacă are loc un număr par de erori, verificarea bitului de paritate nu le va detecta.

7 biți de date	nr. de biţi 1	8 biți cu paritate	
		pară	impară
0000000	0	0000000 0	00000001
1010001	3	1010001 1	1010001 0
1101001	4	1101001 0	1101001 1
1111111	7	1111111 1	1111111 0

Suma de control (checksum)



- Se calculează suma valorilor zecimale a fiecărui caracter din mesaj
- Se împarte rezultatul la 255
- Restul împărțirii se salvează și se adaugă la mesaj
- Are o eficiență de ~ 95%

Metoda Hamming



Se considera un sir de n biti numerotati de la 1 la n. Bitii 1,2,4,8.....(puteri ale lui 2) sunt **biti de control**

Exemplu: pentru un payload de 8 biti este nevoie sa trimitem 4 biti de control (1,2,4,8)

Paritatea pentru bitii de control poate fi **pară** sau **impară**, dupa urmatoarea regula:

Bit 1 – controleaza bitii 1,3,5,7,9,11

Bit 2 – controleaza bitii 2,3,6,7,10,11

Bit 4 – controleaza bitii 4,5,6,7,12

Bit 8 – controleaza bitii 8,9,10,11,12

Regulă: fiecare bit k este controlat de bitii ale caror pozitii insumate dau k.

Metoda Hamming



Exemplu: Se dorește trimiterea șirului de biți 1100001

Se adaugă biții de paritate la trimitere:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
```

Obs: Codul Hamming poate corecta erorile de 1 bit

Metoda Hamming-Corectarea erorilor



Codul Hamming se poate folosi pentru corectarea erorilor de 1 bit.

Se pot corecta erorile in rafala (en. burst) in situatia urmatoare:

- Matricea de biti este transmisa coloana cu coloana
- Se pot corecta erori in rafala dintr-o coloana daca exista un bit eronat pe fiecare linie.

Char.	ASCII	Check bits
Н	1001000	00110010000
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	01111001111
	0100000	10011000000
C	1100011	11111000011
0	1101111	10101011111
d	1100100	11111001100
е	1100101	00111000101
		~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Order of bit transmission

Detecția erorilor cu coduri polinomiale

k biţi de informaţie (date) ~ coeficientii unui polinom i(X) cu k termeni

Ex.
$$k=5$$
 10110 $i(X) = 1*X^4 + 0*X^3 + 1*X^2 + 1*X^1 + 0*X^0$

n-k biţi de control ~ polinom
$$r(X)$$
 cu n-k termeni concatenarea de n biţi ~ polinom de n termeni $w(X) = X^{(n-k)}i(X) + r(X)$

Pentru detectie erori

se foloseste un polinom generator **g(X)** se calculeaza **r(X)** astfel ca **w(X)** sa fie multiplu de **g(X)** se verifica daca proprietatea este pastrata la receptia cadrului Calcul r(X):

$$\begin{split} w(X) &= g(X).q(X) \\ X^{(n-k)}i(X) + r(X) &= g(X).q(X) \\ X^{(n-k)}i(X) &= g(X).q(X) + r(X) \\ r(X) \text{ este restul împărţirii lui } X^{(n-k)} i(X) \text{ la } g(X) \end{split}$$




Calculul sumei de control

Frame : 1101011011

Generator: 10011

Message after 4 zero bits are appended: 1101010110000





Ce erori pot fi detectate?

 Probabilitatea de detectie depinde de lungimea Codului cu Redundanta Ciclică

```
CRC-8-Bluetooth = x^8 + x^7 + x^5 + x^2 + 1

CRC-8-CCITT = x^8 + x^2 + x + 1

CRC-12 = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1

CRC-16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1

CRC-32 = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 (Ethernet)
```

- CRC si sume de control pe
 - 8 biti detecteaza 99.6094% din erori (CRC-8-CCITT)
 - 16 biti detecteaza 99.9985% din erori (CRC-16)
 - 32 biti detecteaza 99.9999% din erori
- In plus, CRC detecteaza 100% erori de
 - 1 bit;
 - 2 biti;
 - un numar impar de biti;
 - erori in rafala de lungimea codului CRC.




Nivelul legăturii de date

Protocoale start-stop



Protocoale Stop and Wait



Stop & Wait Method.


Protocol Stop and wait



- Sender-ul trimite un singur cadru si asteapta primirea unei confirmari (ACK)
- Transfer bidirectional de informatie, se poate realiza printr-un canal halfduplex.
- Se doreste impartirea informatiei trimise in cadre de dimensiune mai mica deoarece:
 - Buffer-ul receiver-ului ar putea fi limitat
 - Cadrele mai mici au o probabilitate mai mica de eroare
 - In cazul unei erori retransmisia unui cadru mic va consuma mai putine resurse.
 - In cazul folosirii unui mediu partajat de transmisie (LAN), un singur sender nu va ocupa mediul pentru un timp prea lung.


POLITERA//CA

Protocol start-stop





Protocol simplex pentru un canal cu erori




Transmisie corecta



В


ack



Pierdere m
La time-out A retransmite m
Care este acceptat corect de B

Pierdere ack
La time-out se retrimite m
Care este acceptat incorect, ca mesaj nou
de B!






se adauga un numar de secventa la time-out se re-transmite ultimul cadru B accepta daca este corect

B ignora daca este dublura dar re-trimite ack!



Protocoale cu fereastră glisantă

Configurația generala



2 legaturi pentru date+confirmare

Protocoale cu fereastra glisanta



- Daca este nevoie de comunicatie full duplex se folosesc 2 canale separate de comunicatie: unul pentru trimiterea datelor si al doilea pentru confirmari ACK/NACK.
- Sender-ul pastreaza o lista de cadre ce trebuie sa fie trimise. Receiverul pastreaza o lista de cadre pe care le poate accepta.
- Numerele de secventa pentru cadre trimise dar pentru care inca nu s-a primit un ACK sunt pastrate in fereastra glisanta.
- Numerele de secventa din ferestrele glisante sunt consecutive.

Fereastra glisanta de 1 bit



• Fiecare entitate are o secventa de initializare in care trimite un prim cadru


si realizează ciclic următoarele operații:

- receptia unui cadru,
- prelucrarea sirului de cadre receptionate,
- prelucrarea sirului de cadre transmise,
- transmiterea sau retransmiterea unui cadru impreuna cu confirmarea cadrului receptionat corect.

Se ajunge la modul de transmisie Stop and wait, in care sender-ul trimite un cadru si asteapta primirea unui ACK inainte sa il trimita pe urmatorul.




Protocoale cu fereastra glisanta






Protocoale cu fereastra glisanta



Fereastra transmitatorului






A sliding window with a 2-bit sequence, of size 1



Protocoale cu fereastra glisanta

Sender



Protocoale cu fereastră supraunitară de transmisie

Protocol cu retransmitere neselectivă (Go back n)

Sunt MaxSecv + 1 numere de secventa diferite Fereastra maxima a transmitatorului poate fi de MaxSecv cadre


Demonstratie pe scenariu cu MaxSecv = 7 si fereastra de 8

- 1. Transmitatorul trimite cadrele 0..7;
- 2. Toate cadrele sunt receptionate si confirmate;
- 3. Toate confirmarile sunt pierdute;
- 4. Transmitatorul retrimite la time-out toate cadrele;
- 5. Receptorul accepta duplicatele.



Un protocol cu retransmitere neselectivă "Go Back N"

Efectul erorii cand fereastra receptorului este 1.




Protocol cu retransmitere selectiva "selective repeat"



Fereastra receptorului este supraunitara

- transmite Nak cu numarul 2 pentru cadru eronat
- apoi reconfirma ultimul cadru corect receptionat (Ack 1)
- dupa re-primirea cadrului eronat, Ack 5 confirma toate cadrele pastrate in buffer



Optimizari protocoale cu fereastra glisanta



- Receiver-ul poate confirma un cadru si sa anunte ca asteapta urmatoarele (Receive Ready) sau poate sa nu permita trimiterea de alte cadre (Receive Not Ready). Este necesara trimiterea unui Acknowledgement normal pentru a relua trimiterea datelor dupa un cadru RNR.
- Este ineficienta trimiterea unui cadru ACK separat se foloseste piggybacking. ACK-ul este atasat intr-un cadru de date (camp din header pentru ACK)



Nivelul legăturii de date

Metrici de performanta


Analiza performanţelor protocoalelor start-stop



Transmitere cu confirmare în cadre de informatie I

- $\partial 1$ durata de transmitere a unui cadru I (sec)
- ∂2 intarzierea de transmisie
- $\partial 3$ timpul de prelucrare a cadrului la receptor.

Nod A




POLITEHA/CP

Transmitere cu confirmare în cadru supervizor S

 ∂ '1 – durata de transmitere a unui cadru S (sec)

Nod A



Eficiența în absența erorilor



Cazul confirmării prin cadre S

- p = timpul de transmitere a informației / durata unui ciclu de transfer
- $\rho = \delta 1 / (\delta 1 + \delta' 1 + 2(\delta 2 + \delta 3))$

Mai precis:

D/C D D D
$$\rho$$
 = ----- = ----- = ----- = ----- = 2(δ 2+ δ 3) + (2H+D)/C 2(δ 2+ δ 3)C + 2H+D LC + 2H + D

unde: D - lungime câmp date din cadru I (nr biti)

H - lungime cadru S (= lung câmp control din cadru I)

C - capacitatea canalului (biti / sec)

L = $2(\delta 2 + \delta 3)$, **latenţa** (sec)



Exemple

1) Canal lent, distanță mică

$$D = 352$$
 biţi $H = 48$ biţi

$$\delta 2 = 5 \text{ msec}$$

$$\delta 3 = 1 \text{ msec}$$

Capacitatea canalului C = 9600 biţi / sec

Rezultă:

$$L = 2(\delta 2 + \delta 3) = 12 \text{ msec}$$

$$\rho = D / (LC+2H+D) = 0.625$$



(2) Canal rapid, latență mare

$$D = 104$$
 biţi $H = 48$ biţi

 $\delta 2 = 100 \text{ msec}$

 $\delta 3 = 1 \text{ msec}$

Capacitatea canalului C = 150*106 biţi / sec

Rezultă:

L = 202 msec

$$\rho = D / (LC+2H+D) = 0.00000343$$



Problema

Legatura punct-la-punct de 128-kbps este facuta intre Pamant si un satelit pe Marte. Distanta de la Pamant la Marte (cand sunt aropiate unul de altul) este de aproximativ 55 Gm (55*109 m).

Datele traverseaza legatura la viteza luminii = 3*108 m/s.

- (a) Calculati cel mai mic RTT (Round Trip Time) pentru legatura.
- (b) Calculati produsul intarziere * largime_banda pentru legatura.
- (c) O camera pe satelit face poze ale vecinatatii pe Marte si le trimite pe Pamant. In cat timp poate ajunge poza la Centrul de Control al Misiunii de pe Pamant? Fisierul are volumul de 5 MB.



Conventii

$$1 B = 8 biti$$

In transmisii de date

$$1 \text{ kb} = 10^3 \text{ b} = 1000 \text{ b}$$

$$1 \text{ Mb} = 10^6 \text{ b} = 1000000 \text{ b}$$

$$1 \text{ Gb} = 10^9 \text{ b} = 1 000 000 000 \text{ b}$$

In calculatoare, volumul datelor

$$1 \text{ kb} = 2^{10} \text{ b} = 1024 \text{ b}$$

$$1 \text{ Mb} = 2^{20} \text{ b} = 1048576 \text{ b}$$

$$1 \text{ Gb} = 2^{30} \text{ b} = 1 073 741 824 \text{ b}$$



Raspuns

(a) Intarzierea de propagare pe legatura este distanta/viteza

(55*10° m)/(3*10° m/s) = 184 secunde. RTT este 368 secunde.

- (b) Produsul intarziere * largime_banda pentrul legatura 184 s * 128*10³ b/s = 23552000 b ≈ 3 MB
- (c) Transmiterea a 5 MB = 41943040 biti de date dureaza 41943040 biti / $128*10^3$ biti/s = 328 s.

 Intarzierea de propagare + timp transmitere 184 s + 328 s = 512 s.



Throughput


- O metoda mai buna decat eficienta
- Numarul total de biti transmisi, tine cont de
 - Bitii de overhead
 - Nevoia de a retransmite unele cadre
- Complex de calculat, depinde de
 - Eficienta transmisiei
 - Rata de erori
 - Numarul de retransmiteri
- Transmission Rate of Information Bits (TRIB)
 - Folosit ca o metoda de a masura throughput-ul



TRIB


= Numarul de biti de informatie primiti / timpul total necesar

(numarul de biti de informatie) (Probabilitatea de transmisie corecta) timpul necesar de transmisie + intarzierea de propagare





Dimensiunea unui cadru






Exemple Protocoale Legatura de date

- Ethernet
- PPP
- PPPoE



- Cel mai folosit protocol LAN, dezvoltat de catre Digital, Intel si Xerox in anii 1970 de catre Bob Metcalfe si altii.
- Acum este un standard IEEE
- Protocol de nivel legatura de date, proiectat ca protocol broadcast
- Nu are probleme de transmisie transparenta a datelor
 - Foloseste un camp care contine numarul de bytes pentru a delimita cadrele
- Corectia erorilor este se realizeaza folosind CRC-32



Bob Metcalfe – schita initiala pentru Ethernet




		Ether	net		
	6	6	2	46-1500	4
100000000000000000000000000000000000000		Source Address	Туре	Data	FCS
,		IEEE 8	02.3		
1	6	6	2	46-1500	4
- AUU	The second secon	Source Address	Length	802.2 Header and Data	FCS
	Add	Destination Address Destination Address	Destination Address Source Address IEEE 8 Destination Source Address Address Address	Destination Address Source Address Type IEEE 802.3 6 6 2 Destination Source Address Address Address	Destination Address Source Address Type Data IEEE 802.3 1 6 6 2 46-1500 Destination Address Address Address Address

- **Preamble** un pattern de biti 0 si 1 care alterneaza (01010101....)
- **SOF** delimiteaza inceputul cadrului (1010101**1**)
- FCS verificarea corectitudinii transmisiei folosind CRC-32




- Cadrul poate sa aiba minim 64 bytes si maxim 1516 bytes (fara preambul) – 12 bytes adrese, 2 bytes lungimea cadrului, 46 bytes date, 4 bytes CRC
- Daca un host are de trimis mai putin de 46 de bytes, transmitatorul va adauga padding.






Coliziuni

- Coliziunile apar cand 2 adaptoare incearca sa trimita in acelasi timp
- Daca este detectata o coliziune se asteapta si se incearca din nou dupa un timp random
- Modul de trimitere se bazeaza pe Carrier-sense multiple access with collision detection (CSMA/CD).
 - MA = multiple access
 - CS = carrier sense
 - CD = collision detection





- Foloseste adrese MAC de 6 bytes
- **Dezavantaj**: A fost proiectat ca un protocol de tip broadcast, ceea ce ii limiteaza performanta.
- Nu are o negociere a parametrilor de comunicatie.






Caracteristici Ethernet

- Protocolul functioneaza cel mai bine pentru incarcare redusa (o incarcare de 30% este considerata foarte mult)
- Este un protocol simplu, usor de administrat.
- Foloseste algoritmul CDMA/CD pentru managementul coliziunilor
- Tipuri de Ethernet
 - Fast Ethernet 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet 1Gbps



Legatura de date in Internet

Comunicarea pe fibra optica



Fibra optica

PPP – Point to Point Protocol



Ofera incadrare
Link Control Protocol, LCP
Network Control Protocol, NCP

Bytes	1	1	1	1 or 2	Variable	2 or 4	1
	Flag 01111110	Address 11111111	Control 00000011	Protocol	Payload	Checksum	Flag 01111110

Format de cadru PPP pentru modul nenumerotat

Addresa 11111111 = toate statiile accepta cadrul
Control 00000011 = nenumerotat
Lungimea default a datelor este 1500 bytes
Protocol = selecteaza dintre
LCP, NCP
IP, IPX (Internetwork Packet eXchange), OSI CLNP, XNS
(Xerox Network Services)


PPP – Point to Point Protocol (2)





Configure-request Configure-reject

Configure-ack Code-reject





Tipuri de cadre LCP

Name	Direction	Description
Configure-request	$I \rightarrow R$	List of proposed options and values
Configure-ack	I←R	All options are accepted
Configure-nak	I ← R	Some options are not accepted
Configure-reject	I ← R	Some options are not negotiable
Terminate-request	$I \rightarrow R$	Request to shut the line down
Terminate-ack	I←R	OK, line shut down
Code-reject	I ← R	Unknown request received
Protocol-reject	I ← R	Unknown protocol requested
Echo-request	$I \rightarrow R$	Please send this frame back
Echo-reply	I ← R	Here is the frame back
Discard-request	$I \rightarrow R$	Just discard this frame (for testing)

I - Initiator R - Responder




- Publicat in RFC 2516 (1999)
- Extinde capabilitatile protocolului PPP pentru a putea crea o conexiune punct-la-punct peste o retea Ethernet
- Este folosit de catre ISP (Internet Service Provider) pentru a gestiona accesul la retea pentru clienti. Companiile care ofera servicii de Internet pot folosi aceleasi mecanisme de autentificare pentru sesiunile PPPoE si PPP.
- Protocolul este configurat ca o legatura de date punct-la-punct intre doua porturi Ethernet.



Pasii protocolului:


- 1)Initiation Clientul trimite un pachet **PPPoE Active Discovery Initiation** (**PADI**) pentru a initia sesiunea.
- 2)Offer Serverul raspunde cu un pachet **PPPoE Active Discovery Offer** (**PADO**).
- 3)Request Dupa primirea unui pachet PADO, clientul raspunde prin trimiterea unui pachet **PPPoE Active Discovery Request (PADR)** catre server.
- 4)Confirmation Dupa primirea unui pachet PADR, serverul raspunde prin generarea unui ID unic pentru sesiunea PPP si trimite un pachet **PPPoE Active Discovery Session (PADS)** de confirmare catre client.







Ethernet packet encapsulation format





Field	Description			
Destination_address	Indicates either a unicast Ethernet destination address or the Ethernet broadcast address (0xffffffffffff). For Discovery packets, the value is either a unicast or broadcast address. A PPPoE client uses a broadcast address to search for a PPPo server and uses a unicast address after choosing a PPPoE server. For PPP session traffic, this field must contain the peer unicast address as determined from the Discovery stage.			
Source_address	Indicates the Ethernet MAC address of a source device.			
Ether_type	Set to either 0x8863 (Discovery stage) or 0x8864 (Session stage).			
Ver	Indicates a PPPoE version number. The Ver field is four bits and must be set to 0x1.			
Туре	Indicates a PPPoE type. The Type field is four bits and must be set to 0x1.			
Code	Indicates a PPPoE packet type. The Code field is eight bits and has different values:			
	0x00: session data			
	0x09: PADI packet			
	0x07: PADO or PADT packet			
	0x19: PADR packet			
	0x65: PADS packet			
Session_ID	The SESSION_ID field is sixteen bits. The value is fixed for a given PPP session and defines a PPP session along with Ethernet source and destination addresses. A value of 0xffff is reserved for future use and must not be used.			
Length	Indicates the length of the PPPoE payload. The Length field is 16 bits, excluding the length of the Ethernet or PPPoE header.			
PPP Packet	For PPP packet format, see PPP Basic Concepts-PPP Packet Format.			

Studiu individual



- A. S. Tanenbaum Rețele de calculatoare, ed 4-a, BYBLOS 2003
- 3.1 ASPECTE ALE PROIECTĂRII NIVELULUI LEGĂTURĂ DE DATE
- 3.2.2 Coduri detectoare de erori
- 3.3 PROTOCOALE ELEMENTARE PENTRU LEGĂTURA DE DATE
- 3.4 PROTOCOALE CU FEREASTRĂ GLISANTĂ
- 3.6 EXEMPLE DE PROTOCOALE ALE LEGĂTURII DE DATE
- A. S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011
- 3.1 DATA LINK LAYER DESIGN ISSUES
- 3.2.2 Error-Detecting Codes
- 3.3 ELEMENTARY DATA LINK PROTOCOLS
- 3.4 SLIDING WINDOW PROTOCOLS
- 3.5.1 Packet over SONET