

# MICL: TD07: Pile et variables locales

Année académique 2020 – 2021

Dans ce TD, la pile associée à chaque processus s'exécutant sur un processeur de la famille x86 est d'abord introduite ainsi que les registres et instructions associées. Ensuite, les instructions add et sub sont brièvement présentées. Enfin, la création et l'utilisation des variables locales, sur la pile, sont expliquées.

# 1 Sections et occupation mémoire

Soit le source :

```
; 00_section.asm
   global _start
   section .data
        bd0
                 DB
                          1
6
                          42
        bd1
                 DB
                          -1
        bd2
                 DB
        bd3
                 DB
                          23
10
   section .rodata
11
                 DD
                          314
        drd0
12
                 DD
        drd1
                          4
13
```

<sup>\*</sup>Et aussi, lors des années passées : ABS – BEJ – DWI – EGR – ELV – FPL – JDS – MBA – MCD – MHI – MWA.

```
drd2
                DD
                         12
14
15
   section .bss
16
       wb0
                RESW
                         1
17
                RESW
       wb1
                         1
18
       wb2
                RESW
                         1
19
20
   section .text
21
   _start:
                rsi, _start
                                  ; 0x4000b0
       mov
25
                rax, drd0
                                  ; 0x40013c
       mov
26
                rbx, drd1
                                  ; 0x400140
       mov
27
                rcx, drd2
                                  ; 0x400144
       mov
28
29
                r8, bd0
                                  ; 0x600148
       mov
                r9, bd1
                                  ; 0x600149
       mov
31
                r10, bd2
                                  ; 0x60014a
       mov
32
                r11, bd3
                                  ; 0x60014b
       mov
33
34
        ; rem. : si bd3 pas déclaré,
35
                  wb0 quand même en adresse multiple de 4 : alignement (?)
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure_alignment
38
                r12, wb0
                                  ; 0x60014c
       mov
39
       mov
                r13, wb1
                                  ; 0x60014e
40
                r14, wb2
                                  ; 0x600150
       mov
41
        ; rsp : 0x7ffffffe730 : cette valeur peut varier
    .infinity:
45
       jmp
                .infinity
46
47
                rax, 60
       mov
48
                rdi, 0
49
       mov
       syscall
```

On l'assemble:

```
$ nasm -f elf64 -F dwarf 00_section.asm
```

On utilise l'éditeur de liens pour produire un exécutable :

\$ ld -o 00\_section 00\_section.o

Son exécution dans un débogueur :

#### \$ kdbg 00\_section

permet de vérifier que les informations en commentaires dans la section .text correspondent plus ou moins aux adresses du code et des variables <sup>1</sup>. Ce qui importe ici ce n'est pas la valeur exacte de chaque adresse, mais plutôt les *plages d'adresses* qu'on peut observer. Les valeurs d'adresses peuvent d'ailleurs différer d'une machine à l'autre.

Par ailleurs, après avoir démarré 00\_section dans le débogueur, il est possible d'obtenir des informations sur l'occupation mémoire du programme en cours de débogage. Pour ce faire, dans un nouveau shell, on récupère le numéro d'identification du processus 00\_section:

```
$ ps -e | grep 00_section
19497 pts/2 00:00:00 00_section
```

On exécute ensuite :

où on a raccourci les lignes /home/.../00\_section. Pour obtenir davantage d'information sur le fichier /proc/pid/maps, consultez la page de manuel de procfs<sup>2</sup>.

Une première région s'étend sur la plage d'adresses <sup>3</sup> 0x00400000 à 0x00401000. Si on les compare avec les adresses obtenues dans le débogueur, cela correspond :

- à la section .text : l'étiquette \_start est collée à l'adresse 0x004000b0, la suite du code suit ;
- à la section .rodata : l'étiquette drd0 est collée à l'adresse 0x40013c, les variables immuables restantes suivent.

Une deuxième région s'étend sur la plage d'adresses 0x00600000 à 0x00601000. Si on les compare avec les adresses obtenues dans le débogueur, cela correspond :

- à la section .data : l'étiquette bd0 est collée à l'adresse 0x600148, les variables restantes de cette section suivent ;
- à la section .bss : l'étiquette wb0 est collée à l'adresse 0x60014c, juste après les variables de la section .data tandis que les autres variables de la section .bss suivent.

La région qui nous intéresse dans ce TD est celle notée [stack]. Il s'agit de la *pile* du processus.

<sup>1.</sup> Les valeurs qui apparaissent dans le code ont été obtenues sur la machine linux1 en mars 2019.

<sup>2.</sup> http://man7.org/linux/man-pages/man5/proc.5.html (consulté le 6 avril 2020).

<sup>3.</sup> Rappelons-le, cela peut varier d'une machine à l'autre.

#### 2 Pile

La pile (stack) d'un processus est un espace mémoire dans lequel il lui est possible de lire et d'écrire. Cet espace est utilisé à diverses fins. Par exemple, les arguments du programme y sont placés. Aussi, lors de l'appel d'une fonction, l'adresse de retour au code appelant y est stockée. Par ailleurs, les arguments de fonctions peuvent, dans certains cas, y être placés. Encore, les variables locales peuvent y vivre. Les aspects de l'utilisation de la pile en rapport avec les fonctions sont étudiés lors du TD08. Les variables locales sont abordées plus tard dans ce TD, à la section 5.

## 2.1 Registres associés à la pile

Parmi les registres du processeur, rsp et rbp, bien que généraux <sup>5</sup>, sont automatiquement destinés à la gestion de la pile. Le registre rsp (register stack pointer) contient l'adresse du (premier octet) du dernier élément empilé. Le registre rbp (register base pointer) est, quant à lui, un registre qui permet de se balader sur la pile afin de récupérer ou modifier le contenu d'un élément sans le dépiler.

Remarquez que le remplissage de la pile se fait en remontant dans la mémoire : le deuxième élément de la pile est placé en mémoire juste avant le premier, c'est-à-dire à une plus petite adresse que le premier et sans trou entre lui et le premier ; le troisième juste avant, en mémoire, le deuxième, etc. Un élément mis sur la pile précédemment un autre est placé à une adresse plus grande que cet autre. Dit encore autrement, les éléments empilés successivement à d'autres se trouvent à des adresses mémoire plus petites que ces autres. À chaque empilement, la valeur du registre rsp est décrémentée d'une quantité égale à la taille de l'élément empilé. Inversement, à chaque dépilement, la valeur de rsp augmente de la taille de la donnée dépilée.

# 2.2 Instructions d'accès à la pile

La manière la plus simple d'accéder à la pile est d'utiliser les instructions push <sup>6</sup> et pop <sup>7</sup>. L'instruction push permet de stocker un élément dans la pile. On parle d'empilement et d'empiler. L'instruction pop sert à retirer une valeur de la pile. On parle de dépilement et de dépiler. Le couple push / pop forme les deux primitives d'accès à la structure de donnée LIFO <sup>8</sup> (Last In, First Out, « Dernier arrivé, premier sorti ») qu'est la pile (stack). La TABLE 1 explique leur fonctionnement.

A l'analyse de ce tableau, on remarque que ni push, ni pop n'ont d'opérande registre ou variable de 8 ou 32 bits. Notez cependant qu'il est possible de poser / enlever des données dans un registre ou en mémoire de 8 ou 32 bits sur / depuis la pile. Ceci est illustré dans le code source de la section 4.2.

<sup>4.</sup> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile\_%28informatique%29 (consulté le 6 avril 2020).

<sup>5.</sup> https://stackoverflow.com/q/36529449 (consulté le 6 avril 2020).

<sup>6.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/push (consulté le 6 avril 2020).

<sup>7.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/pop (consulté le 6 avril 2020).

<sup>8.</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Stack\_(abstract\_data\_type) (consulté le 6 avril 2020).

Instruction	Contrainte	se Effet	
push X	X est un registre ou une variable de 16 ou 64 bits	X est empilé et rsp est décrémenté de la taille en bytes de X	aucun
push X	X est un immédiat sur 16 bits	X est empilé et rsp est décrémenté de 2 (la taille de X en bytes)	aucun
push X	X est un immédiat sur 8 ou 32 bits	X est étendu par extension de signe sur 64 bits et empilé tandis que rsp est décrémenté de 8	aucun
push X	X est un immédiat sur 64 bits	Les 32 bits de poids faible de X sont étendus par extension de signe sur 64 bits et empilés tandis que rsp est décrémenté de 8	aucun
pop X	X est un registre ou une variable de 16 ou 64 bits	X reçoit le résultat du dépilement d'un nombre de bytes égal à sa taille et rsp est incrémenté d'autant	aucun

Table 1 – Instructions push et pop.

D'autres instructions sont dédiées à l'accès à la pile. Il s'agit de pusha / pushad <sup>9</sup> et popa / popad <sup>10</sup>. Comme elles sont invalides en 64 bits, nous ne les abordons pas.

Notez également l'existence d'instructions permettant de copier rflags sur la pile <sup>11</sup> et de réaliser l'opération réciproque <sup>12</sup>. Nous ne les étudions pas ici.

On verra plus tard dans ce TD, à la section 5.2 plus particulièrement, qu'il est possible d'accéder aux éléments sur la pile en « trichant », c'est-à-dire en outrepassant la règle d'accès *LIFO* pour accéder *directement* à une donnée, quel que soit son emplacement dans la pile.

## **3 Instructions** add **et** sub

Les instructions add <sup>13</sup> et sub <sup>14</sup> permettent de réaliser les opérations arithmétiques d'addition et de soustraction.

La Table 2 donne un résumé de ces instructions.

Dans la suite de ce TD, on utilise ces instructions pour empiler et dépiler des valeurs sans recourir aux instructions push ou pop, à la section 4.2, et pour créer et détruire des variables locales, à la section 5.2.

<sup>9.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/pusha:pushad (consulté le 6 avril 2020).

<sup>10.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/popa:popad (consulté le 6 avril 2020).

<sup>11.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/pushf:pushfq:pushfq (consulté le 6 avril 2020).

<sup>12.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/popf:popfd:popfq (consulté le 6 avril 2020).

<sup>13.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/add (consulté le 7 avril 2020).

<sup>14.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/sub (consulté le 7 avril 2020).

Instruction Effet		Contraintes	Flags affectés			
		Registres ou variables	$\mathtt{SF} \leftarrow \mathrm{bit} \ \mathrm{de} \ \mathrm{rang} \ \mathrm{le} \ \mathrm{plus} \ \mathrm{\acute{e}lev\acute{e}}$			
add X, Y	$X \leftarrow X + Y$	de 8, 16, 32 ou 64	du résultat			
		bits, pas deux	$ZF \leftarrow 1 \text{ si r\'esultat nul, } 0 \text{ sinon}$			
		variables, Y peut être	CF et OF sont modifiés d'une			
sub X, Y	$X \leftarrow X - Y$	un immédiat (8, 16	manière qui dépasse le cadre			
		ou 32 bits)	des MICL			

Table 2 – Instructions add et sub.

**Remarque** Comme indiqué dans la TABLE 2, les immédiats s'étendent sur maximum 32 bits. Si on désire additionner une valeur immédiate qui s'étend sur 64 bits, il faut passer par un registre intermédiaire <sup>15</sup>.

# 4 Exemples d'utilisation de la pile

## 4.1 Accès à la pile avec push et pop

Voici un premier code source accédant à la pile via les instructions push et pop :

```
; 01_push_pop_64_fc.asm
   ; nasm -f elf64 -F dwarf 01_push_pop_64_fc.asm
      il y a des warnings, voir plus bas
   ; ld -o 01_push_pop_64_fc 01_push_pop_64_fc.o
   global _start
   section .rodata
9
                                1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
       source
                        DB
10
11
   section .bss
12
       destination
                        RESQ
13
14
   section .text
15
   _start:
16
17
       ; pile vide
18
                               petites adresses
19
20
                             grandes adresses 0x7ffffffdab0
21
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
```

<sup>15.</sup> https://stackoverflow.com/a/20020648 (consulté le 7 avril 2020).

```
23
       ; push registre
24
             rax, 0x123456789ABCDEF0
      mov
                             ; ko car al fait 8 bits
       ; push
              a \, l
28
       ; error: invalid combination of opcode and operands
29
      push
               ax
       ; la valeur OxDEFO est placée sur la pile sur 2 bytes
         rsp <-- rsp - 2
34
                   / / petites adresses
35
       ; rsp \longrightarrow / OxFO / Ox7ffffffdaae
36
                   / OxDE /
                   +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
                            ; ko car eax fait 32 bits
                eax
       ; error: instruction not supported in 64-bit mode
42
43
      push
              rax
44
       ; la valeur 0x123456789ABCDEFO est placée sur la pile sur 8 bytes
          rsp <-- rsp - 8
                   / / petites adresses
48
       ; rsp ---> | OxFO | Ox7ffffffdaa6
49
                   / OxDE /
                   I OxBC I
51
                   / Ox9A /
                   | 0x78 |
                   1 0x56 1
54
                   | 0x34 |
55
                   | 0x12 |
56
                   / OxFO / Ox7ffffffdaae
                   / OxDE /
                   +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
       ; push mémoire
62
63
                byte [source] ; ko car source fait 8 bits
       ; push
       ; error: invalid combination of opcode and operands
```

```
push word [source]
67
        ; la valeur 0x0201 est placée sur la pile sur 2 bytes
            rsp <-- rsp - 2
                            / petites adresses
71
        ; rsp ---> | Ox01 | Ox7ffffffdaa4
72
                    1 0x02 1
73
                    | OxFO | Ox7ffffffdaa6
74
                    / OxDE /
                    I OxBC I
                    / 0x9A /
                    | 0x78 |
                    | 0x56 |
79
                    | 0x34 |
80
                    / 0x12 /
81
                    / OxFO / Ox7ffffffdaae
                    / OxDE /
                    +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
86
        ; push
                 dword [source] ; ko car source fait 32 bits
87
        ; error: instruction not supported in 64-bit mode
       push
              qword [source]
        ; la valeur 0x0807060504030201 est placée sur la pile sur 8 bytes
            rsp <-- rsp - 8
92
93
                            / petites adresses
         rsp ---> / 0x01 / 0x7ffffffda9c
                    | 0x02 |
                    / 0x03 /
                    | 0x04 |
98
                    / 0x05 /
99
                    1 \ 0x06 \ 1
100
                    1 \ 0x07 \ 1
101
                    | 0x08 |
102
                    / Ox01 / Ox7ffffffdaa4
103
                    | 0x02 |
104
                    / OxFO / Ox7ffffffdaa6
105
                    / OxDE /
106
                    I OxBC I
107
                    / 0x9A /
108
                    / 0x78 /
109
                    / 0x56 /
110
```

```
| 0x34 |
111
                     / 0x12 /
112
                     / OxFO / Ox7ffffffdaae
113
                     / OxDE /
114
                    +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
115
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
116
117
        ; pop registre
118
119
                                    ; ko car r8b fait 8 bits
               r8b
        ; pop
        ; error: invalid combination of opcode and operands
121
122
               r9w
       pop
123
        ; la valeur 0x0201 est placée dans r9w et rsp incrémenté de 2
124
            r9w <-- 0x0201
125
            rsp <-- rsp + 2
126
127
                            / petites adresses
128
                     / 0x01 / 0x7ffffffda9c
129
                     | 0x02 |
130
         rsp --->
                    / 0x03 / 0x7ffffffda9e
131
                     \int 0x04
132
                     | 0x05 |
                     | 0x06 |
134
                     1 0x07 1
135
                     / 0x08 /
136
                    / Ox01 / Ox7fffffffdaa4
137
                     1 0x02 1
138
                    / OxFO / Ox7ffffffdaa6
139
                     / OxDE /
                     / OxBC /
                     / 0x9A /
142
                     | 0x78 |
143
                     1 0x56 1
144
                     | 0x34 |
145
                     | 0x12 |
146
                     / OxFO / Ox7ffffffdaae
                     / OxDE /
148
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
150
151
                                    ; ko car r10d fait 32 bits
        ; pop
                  r10d
152
        ; error: instruction not supported in 64-bit mode
153
154
```

```
pop
               r11
155
        ; la valeur 0x0201080706050403 est placée dans r11 et rsp
156
        ; incrémenté de 8
157
            r11 <-- 0x0201080706050403
158
            rsp <-- rsp + 8
159
160
                             / petites adresses
161
                     / 0x01 / 0x7fffffffda9c
162
                     | 0x02 |
163
                     / 0x03 / 0x7ffffffda9e
164
                     | 0x04 |
                     / 0x05 /
166
                     | 0x06 |
167
                     1 \ 0x07 \ 1
168
                     / 0x08 /
169
                     / Ox01 / Ox7ffffffdaa4
170
                     | 0x02 |
171
         rsp ---> | OxFO | Ox7ffffffdaa6
172
                     / OxDE /
173
                     / OxBC /
174
                     \int 0x9A
175
                     | 0x78 |
176
                     | 0x56 |
177
                     | 0x34 |
178
                     \int 0x12
179
                     / OxFO / Ox7ffffffdaae
180
                     / OxDE /
181
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
182
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
183
        ; pop mémoire
185
186
                   byte [destination]
                                        ; ko car destination fait 8 bits
        ; pop
187
        ; error: invalid combination of opcode and operands
188
189
                word [destination]
190
        pop
        ; la valeur OxDEFO est placée à l'adresse destination sur 2 bytes
191
        ; et rsp incrémenté de 2
192
            word [destination] <-- OxDEFO</pre>
193
            rsp <-- rsp + 2
194
195
                     / / petites adresses
196
                     / 0x01 / 0x7fffffffda9c
197
                     / 0x02 /
198
```

```
/ OxO3 / Ox7fffffffda9e
199
                     | 0x04 |
200
                     / 0x05 /
201
                     | 0x06 |
202
                     | 0x07 |
203
                     | 0x08 |
204
                     / 0x01 / 0x7ffffffdaa4
205
                     | 0x02 |
206
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa6
207
                     / OxDE /
                     / OxBC / Ox7ffffffdaa8
          rsp --->
                     / 0x9A /
210
                     | 0x78 |
211
                     | 0x56 |
212
                     | 0x34 |
213
                     / 0x12 /
214
                     / OxFO / Ox7ffffffdaae
                     / OxDE /
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
217
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
218
219
                   dword [destination] ; ko car destination fait 32 bits
        ; pop
220
        ; error: instruction not supported in 64-bit mode
221
222
                qword [destination]
223
        ; la valeur OxDEF0123456789ABC est placée à l'adresse destination
224
        ; sur 8 bytes et rsp incrémenté de 8
225
            qword [destination] <-- OxDEF0123456789ABC</pre>
226
            rsp <-- rsp + 8
227
                             / petites adresses
                     / 0x01 / 0x7ffffffda9c
230
                     | 0x02 |
231
                     / 0x03 / 0x7ffffffda9e
232
                     | 0x04 |
233
                     \int 0x05
234
                     / 0x06 /
235
                     / 0x07 /
236
                     | 0x08 |
237
                     | OxO1 | Ox7ffffffdaa4
238
                     1 0x02 1
239
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa6
240
                     / OxDE /
241
                     / OxBC / Ox7ffffffdaa8
242
```

```
/ 0x9A /
243
                     | 0x78 |
244
                     / 0x56 /
245
                     | 0x34 |
247
                     / 0x12 /
                     / OxFO / Ox7ffffffdaae
248
                     / OxDE /
249
        ; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
250
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
251
        ; push immédiat
253
254
        push
                byte 0xF0
255
        ; warning: signed byte value exceeds bounds [-w+number-overflow]
256
        ; la valeur OxFO est étendue par extension de signe sur 64 bits
257
        ; et placée sur la pile, c'est-à-dire que :
258
        ; la valeur OxFFFFFFFFFFFFFFF est placée sur la pile sur 8 bytes
            rsp <-- rsp - 8
260
261
                             / petites adresses
262
                     / 0x01 / 0x7ffffffda9c
263
                     | 0x02 |
264
                     / OxO3 / Ox7ffffffda9e
265
                     | 0x04 |
266
                     \int 0x05
267
                     | 0x06 |
268
                     | 0x07 |
269
                     1 0x08 1
270
                     / 0x01 / 0x7ffffffdaa4
271
                     | 0x02 |
272
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa6
                     / OxDE /
274
          rsp --->
275
                    | OxFO | Ox7fffffffdaa8
                     / OxFF /
276
                     / OxFF /
277
                     / OxFF /
278
                     / OxFF /
279
                     / OxFF /
280
                     / OxFF / Ox7ffffffdaae
281
                     / OxFF /
282
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
283
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
284
285
               word OxDEFO
        push
286
```

```
; la valeur OxDEFO est placée sur la pile sur 2 bytes
287
            rsp <-- rsp - 2
288
289
                            / petites adresses
290
                     / 0x01 / 0x7fffffffda9c
291
                     1 0x02 1
292
                     / 0x03 / 0x7ffffffda9e
293
                     | 0x04 |
294
                     / 0x05 /
295
                     1 0x06 1
                     / 0x07 /
                     | 0x08 |
298
                     / OxO1 / Ox7ffffffdaa4
299
                     | 0x02 |
300
         rsp --->
                    / OxFO / Ox7ffffffdaa6
301
                     / OxDE /
302
                     303
                     / OxFF /
304
                     / OxFF /
305
                     / OxFF /
306
                     / OxFF /
307
                     / OxFF /
308
                     / OxFF / Ox7ffffffdaae
309
                     / OxFF /
310
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
311
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
312
313
       push
                dword 0x9ABCDEF0
314
        ; warning: signed dword immediate exceeds bounds [-w+number-overflow]
315
        ; warning: dword data exceeds bounds [-w+number-overflow]
        ; la valeur Ox9ABCDEFO est étendue par extension de signe sur
        ; 64 bits et placée sur la pile, c'est-à-dire que :
318
         la valeur OxFFFFFFFF9ABCDEFO est placée sur la pile sur 8 bytes
319
            rsp <-- rsp - 8
320
321
                            / petites adresses
322
                     / 0x01 / 0x7ffffffda9c
                     | 0x02 |
                    / OxFO / Ox7ffffffda9e
         rsp --->
                     / OxDE /
326
                     I OxBC I
327
                     \int Ox9A \int
328
                     / OxFF /
329
                     / OxFF /
330
```

```
/ OxFF / Ox7ffffffdaa4
331
                     / OxFF /
332
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa6
333
                     / OxDE /
334
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa8
335
                     / OxFF /
336
                     / OxFF /
337
                     / OxFF /
338
                     / OxFF /
339
                     / OxFF /
                     / OxFF / Ox7ffffffdaae
                     / OxFF /
342
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
343
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
344
345
                qword 0x123456789ABCDEF0
        push
346
        ; warning: signed dword immediate exceeds bounds [-w+number-overflow]
        ; warning: dword data exceeds bounds [-w+number-overflow]
348
        ; les 32 bits de poids faible de la valeur 0x123456789ABCDEFO,
349
        ; c'est-à-dire la valeur Ox9ABCDEFO est étendue par extension
350
         de signe sur 64 bits et placée sur la pile, c'est-à-dire que :
351
         la valeur OxFFFFFFF9ABCDEFO est placée sur la pile sur 8 bytes
352
            rsp <-- rsp - 8
                             / petites adresses
355
                     | OxFO | Ox7fffffffda96
356
                     / OxDE /
357
                     I OxBC I
358
                     \int 0x9A
359
                     / OxFF /
                     / OxFF /
                     / OxFF / Ox7ffffffda9c
362
                     / OxFF /
363
                     / OxFO / Ox7ffffffda9e
364
                     / OxDE /
365
                     / OxBC /
366
                     / 0x9A /
367
                     / OxFF /
368
                     / OxFF /
369
                     | OxFF | Ox7fffffffdaa4
370
                     / OxFF /
371
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa6
372
                     / OxDE /
373
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa8
374
```

```
/ OxFF /
375
                      / OxFF /
376
                      / OxFF /
377
                      / OxFF /
                      / OxFF /
379
                      / OxFF / Ox7ffffffdaae
380
                      / OxFF /
381
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
382
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
383
        push
                0
        ; les 32 bits de poids faible de la valeur 0x00, c'est-à-dire
386
        ; la valeur 0x00 est étendue par extension de signe sur 64 bits
387
        ; et placée sur la pile, c'est-à-dire que :
388
        ; la valeur 0x00 est placée sur la pile sur 8 bytes
389
            rsp <-- rsp - 8
390
391
                              / petites adresses
392
                     | 0x00 | 0x7fffffffda8e
393
                      / 0x00 /
394
                      / 0x00 /
395
                      1 0x00 1
396
                      / 0x00 /
397
                      / 0x00 /
                      1 0x00 1
399
                      / 0x00 /
400
                      / OxFO / Ox7fffffffda96
401
                      / OxDE /
402
                      I OxBC I
403
                      / 0x9A /
                      / OxFF /
                      / OxFF /
406
                      / OxFF / Ox7ffffffda9c
407
                      / OxFF /
408
                      / OxFO / Ox7ffffffda9e
409
                      / OxDE /
410
                      / OxBC /
411
                      / 0x9A /
                      / OxFF /
                      / OxFF /
414
                      / OxFF / Ox7ffffffdaa4
415
                      / OxFF /
416
                      / OxFO / Ox7ffffffdaa6
417
                      / OxDE /
```

```
/ OxFO / Ox7ffffffdaa8
419
                      / OxFF /
420
                      / OxFF /
421
                      / OxFF /
423
                      / OxFF /
                      / OxFF /
424
                      / OxFF / Ox7ffffffdaae
425
                      / OxFF /
426
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
427
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
                 0x123456789ABCDEF0
        push
430
        ; warning: signed dword immediate exceeds bounds [-w+number-overflow]
431
        ; warning: dword data exceeds bounds [-w+number-overflow]
432
        ; les 32 bits de poids faible de la valeur 0x123456789ABCDEFO,
433
        ; c'est-à-dire la valeur Ox9ABCDEFO est étendue par extension
        ; de signe sur 64 bits et placée sur la pile, c'est-à-dire que :
          la valeur OxFFFFFFF9ABCDEFO est placée sur la pile sur 8 bytes
436
             rsp <-- rsp - 8
437
438
                              / petites adresses
439
                     / 0xF0 / 0x7ffffffda86
440
                      / OxDE /
                      / OxBC /
442
                      \int 0x9A
443
                      / OxFF /
444
                      / OxFF /
445
                      / OxFF /
446
                      / OxFF /
447
                      / Ox00 / Ox7fffffffda8e
                      I Ox00 I
                      I \quad Ox000 \quad I
450
                      I \quad 0x00 \quad I
451
                      I Ox00 I
452
                      I \quad Ox00 \quad I
453
                      / 0x00 /
454
                      / 0x00 /
455
                      / OxFO / Ox7ffffffda96
456
                      / OxDE /
457
                      / OxBC /
458
                      I Ox9A I
459
                      / OxFF /
460
                      / OxFF /
461
                      / OxFF / Ox7ffffffda9c
```

```
/ OxFF /
463
                      / OxFO / Ox7ffffffda9e
464
                      / OxDE /
465
                      / OxBC /
466
467
                      \int 0x9A
                     / OxFF /
468
                      / OxFF /
469
                     / OxFF / Ox7ffffffdaa4
470
                     / OxFF /
471
                     / OxDE /
473
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa8
474
                     / OxFF /
475
                      / OxFF /
476
                     / OxFF /
477
                     / OxFF /
478
                      / OxFF /
479
                      / OxFF / Ox7ffffffdaae
480
                     / OxFF /
481
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
482
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
483
484
485
                rax, 60
        mov
        mov
                 rdi, 0
487
        syscall
488
```

## 4.2 Accès à la pile sans push ni pop

Dans ce deuxième code source on empile et dépile des données de taille 1 et 4 bytes via les instructions sub, mov et add :

```
; O2_add_sub_stack_fc.asm
;; nasm -f elf64 -F dwarf O2_add_sub_stack_fc.asm
; ld -o O2_add_sub_stack_fc O2_add_sub_stack_fc.o

global _start

section .bss
variable RESB 1

section .text
_start:
```

```
13
       ; pile vide
                            petites adresses
                         /
       ; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
17
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
18
19
      ; push
20
      mov rax, 0x123456789ABCDEF0
                            ; ko car al fait 8 bits
       ; push
                al
       ; error: invalid combination of opcode and operands
25
26
      sub
              rsp, 1
27
              byte [rsp], al
      mov
       ; la valeur OxFO est placée sur la pile sur 1 byte
         rsp <-- rsp - 1
31
                   / / petites adresses
32
       ; rsp ---> / OxFO / Ox7ffffffdaaf
                  +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
      push
              ax
37
      ; la valeur OxDEFO est placée sur la pile sur 2 bytes
38
       ; rsp <-- rsp - 2
39
40
                  / / petites adresses
       ; rsp ---> / OxFO / Ox7ffffffdaad
                  / OxDE /
                   / OxFO / Ox7ffffffdaaf
44
                  +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
45
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
46
47
      ; push
                           ; ko car eax fait 32 bits
                eax
       ; error: instruction not supported in 64-bit mode
      sub
              rsp, 4
              dword [rsp], eax
52
       ; la valeur Ox9ABCDEFO est placée sur la pile sur 4 bytes
53
         rsp <-- rsp - 4
                   / / petites adresses
```

```
; rsp ---> | OxFO | Ox7ffffffdaa9
57
                  / OxDE /
                  I OxBC I
                  / 0x9A /
                  / OxFO / Ox7ffffffdaad
                  / OxDE /
62
                  63
                  +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
64
      ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
      push
             rax
      ; la valeur 0x123456789ABCDEFO est placée sur la pile sur 8 bytes
          rsp <-- rsp - 8
69
70
                  / / petites adresses
71
       ; rsp ---> | OxFO | Ox7ffffffdaa1
                  / OxDE /
                  / OxBC /
                  / Ox9A /
75
                  | 0x78 |
76
                  | 0x56 |
77
                  | 0x34 |
78
                  / 0x12 /
                  / OxFO / Ox7ffffffdaa9
                 / OxDE /
                  / OxBC /
                  / 0x9A /
83
                  / OxFO / Ox7ffffffdaad
                  / OxDE /
                  / OxFO / Ox7ffffffdaaf
                  +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
      ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
88
89
               byte [variable] ; ko car 1 byte
      ; push
90
       ; error: invalid combination of opcode and operands
               rsp, 1
      ; sub
      ; mov byte [rsp], byte [variable]; ko car 2 mémoires
       ; error: invalid combination of opcode and operands
      ; pop
97
               r10b
                               ; ko car r10b fait 8 bits
      ; pop
       ; error: invalid combination of opcode and operands
```

```
101
        mov
                r10b, byte [rsp]
102
                rsp, 1
        add
103
        ; la valeur OxFO est placée dans r10b et rsp incrémenté de 1
104
            r10b <-- 0xF0
105
            rsp <-- rsp + 1
106
107
                             / petites adresses
108
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa1
109
          rsp --->
                    | OxDE | Ox7ffffffdaa2
110
                     / OxBC /
111
                     / Ox9A /
112
                     | 0x78 |
113
                     | 0x56 |
114
                     | 0x34 |
115
                     / 0x12 /
116
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa9
117
                     / OxDE /
118
                     / OxBC /
119
                     / 0x9A /
120
                     / OxFO / Ox7ffffffdaad
121
                     / OxDE /
122
                     / OxFO / Ox7ffffffdaaf
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
124
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
125
126
        pop
               r11w
127
        ; la valeur OxBCDE est placée dans r11w et rsp incrémenté de 2
128
            r11w <-- OxBCDE
129
            rsp <-- rsp + 2
131
                             / petites adresses
132
                      / OxFO / Ox7ffffffdaa1
133
                     / OxDE / Ox7ffffffdaa2
134
                      / OxBC /
135
          rsp --->
                     | Ox9A | Ox7ffffffdaa4
136
                     / 0x78 /
                     | 0x56 |
138
                     \int 0x34
139
                     / 0x12 /
140
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa9
141
                     / OxDE /
142
                     / OxBC /
143
                      / 0x9A /
```

```
/ OxFO / Ox7ffffffdaad
145
                     / OxDE /
146
                     / OxFO / Ox7ffffffdaaf
147
                    +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
148
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
149
150
                                    ; ko car r12d fait 32 bits
        ; pop
                  r12d
151
        ; error: instruction not supported in 64-bit mode
152
153
       mov
                r12d, dword [rsp]
       add
                rsp, 4
155
        ; la valeur 0x3456789A est placée dans r12d et rsp incrémenté de 4
156
            r12d <-- 0x3456789A
157
            rsp <-- rsp + 4
158
159
                            / petites adresses
160
                     / OxFO / Ox7fffffffdaa1
161
                     / OxDE / Ox7ffffffdaa2
162
                     / OxBC /
163
                     / Ox9A / Ox7ffffffdaa4
164
                     | 0x78 |
165
                     1 0x56 1
166
                     | 0x34 |
          rsp \longrightarrow / 0x12 / 0x7ffffffdaa8
                     / OxFO / Ox7ffffffdaa9
169
                     / OxDE /
170
                     / OxBC /
171
                     \int 0x9A
172
                     173
                     / OxDE /
                     / OxFO / Ox7ffffffdaaf
                    +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
176
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
177
178
       pop
                r13
179
        ; la valeur OxFODEF09ABCDEF012 est placée dans r13 et rsp
180
        ; incrémenté de 8
            r13 <-- OxFODEF09ABCDEF012
182
            rsp <-- rsp + 8
183
184
                        / petites adresses
185
                     / OxFO / Ox7fffffffdaa1
186
                     / OxDE / Ox7ffffffdaa2
187
                     I OxBC I
```

```
| Ox9A | Ox7fffffffdaa4
189
                       1 \ 0x78 \ 1
190
                       1 0x56 1
191
                       / 0x34 /
192
                         0x12 \mid 0x7ffffffdaa8
193
                         OxFO | Ox7fffffffdaa9
194
                       / OxDE /
195
                        OxBC /
196
                        0x9A /
197
                       / OxFO / Ox7ffffffdaad
198
                       / OxDE /
199
                       / OxFO / Ox7ffffffdaaf
200
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffdab0
201
                : le contenu initial de rsp peut varier
202
203
                  rax, 60
        mov
204
                  rdi, 0
        mov
205
        syscall
206
```

#### 5 Variable locale

Dans les langages de plus haut niveau que le langage d'assemblage, une variable locale <sup>16</sup> est une variable dont la portée est limitée au bloc ou à la fonction où elle est définie. Communément, une variable locale est automatique <sup>17</sup> : lors de l'exécution de son programme, elle nait au début du bloc où se trouve l'instruction de sa définition <sup>18</sup> et meurt à la fin de ce bloc.

# 5.1 Mise en œuvre en langage d'assemblage

En langage d'assemblage, la réalisation d'une variable locale est obtenue soit à l'aide d'un registre, mais il faut en avoir un libre de bonne taille, soit de la pile, mais c'est coûteux en performance car la pile est en mémoire. Corollairement, l'aspect automatique doit entièrement être pris en charge par le programmeur lors de l'utilisation de variables locales sur la pile!

#### 5.1.1 Registre

Utiliser un registre comme variable locale ne nécessite aucune explication supplémentaire. Évidemment, une telle variable n'a pas d'adresse.

<sup>16.</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Local\_variable (consulté le 7 avril 2020).

<sup>17.</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic\_variable (consulté le 7 avril 2020).

<sup>18.</sup> Mais elle n'est accessible qu'après sa définition.

Comme les accès aux registres sont beaucoup plus rapides <sup>19</sup> que ceux en mémoire, il est encouragé de privilégier l'utilisation de registres comme variables locales. Ce n'est cependant pas toujours possible. Le nombre ou la taille des variables locales <sup>20</sup> ou encore l'obligation de passer par la mémoire <sup>21</sup>, par exemple, sont des circonstances rédhibitoires à l'usage de registres en guise de variables locales.

#### 5.1.2 Pile

Pour créer une variable locale sur la pile, on peut créer les variables une à une en utilisant successivement l'instruction push ou toutes les créer en une fois. Dans ce dernier cas, on creuse un trou sur la pile en décrémentant le registre rsp de la taille en bytes de l'ensemble des variables locales voulues. L'espace ainsi créé sur la pile est celui pour les variables locales. On accède à cette zone mémoire par le biais du registre rbp plutôt que rsp. Celui-la doit être correctement initialisé : sa valeur est sauvegardée et fixée en début de bloc. On préfère utiliser rbp à rsp car ce dernier est automatiquement mis à jour par push et pop, ce qui complique le calcul des accès aux variables locales sur la pile.

Pour détruire les variables locales, il suffit de combler le trou de pile à l'aide d'une série de pop, ou en augmentant rsp de la valeur dont il a été diminué pour leur création.

Pour décrémenter / incrémenter le registre rsp et créer / combler un trou de plusieurs bytes sur la pile, nous pourrions utiliser les instructions dec <sup>22</sup> / inc <sup>23</sup> du TD06. S'il s'agit simplement de modifier rsp, il est plus simple d'utiliser les instructions sub et add qui ont été présentées à la section 3 et dans la TABLE 2.

Cependant, pour la gestion des variables locales des fonctions et procédures, l'utilisation du couple d'instructions dédiées enter <sup>24</sup> et leave <sup>25</sup> est encore plus simple. On n'en dit pas plus à leur sujet ici. On les utilise dans le TD08, consacré aux fonctions.

# 5.2 Mise en pratique

#### 5.2.1 Premiers exemples basiques

**Langage C** Voici un code écrit dans le langage de programmation de haut niveau  $^{26}$  qu'est le langage C  $^{27}$ , où, dans un bloc, deux variables sont définies et initialisées avant d'être utilisées :

<sup>19.</sup> https://colin-scott.github.io/personal\_website/research/interactive\_latency.html (consulté le 7 avril 2020).

<sup>20.</sup> On pense ici par exemple aux tableaux.

<sup>21.</sup> On pense par exemple ici à certains appels système tels read ou write (voir la section 5.2.2).

<sup>22.</sup> https://github.com/HJLebbink/asm-dude/wiki/dec (consulté le 7 avril 2020).

<sup>23.</sup> https://github.com/HJLebbink/asm-dude/wiki/inc (consulté le 7 avril 2020).

<sup>24.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/enter (consulté le 7 avril 2020).

<sup>25.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/leave (consulté le 7 avril 2020).

<sup>26.</sup> https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage\_de\_programmation\_de\_haut\_niveau (consulté le 7 avril 2020).

<sup>27.</sup> https://fr.wikipedia.org/wiki/C\_(langage) (consulté le 7 avril 2020).

```
// 03_a_loc_var.c
   // gcc -o 03_a_loc_var_c -std=c11 -Wall -pedantic-errors -g 03_a_loc_var.c
   // kdbg 03_a_loc_var_c
   int main() // point d'entrée du programme
   {
   // ici il peut y avoir du code : i et j n'existent pas
10
           // début du bloc où vivent i et j
11
           long int i = 4;
           long int j = -8;
13
14
           i = 23;
           i -= 4;
16
           ++j;
17
       }
           // fin du bloc où vivent i et j
18
   // ici il peut y avoir du code : i et j n'existent plus
21
       return 0;
                        // équivalent à exit(0);
22
       // fin de main()
23
```

**Langage d'assemblage** Voici un code en langage d'assemblage réalisant les mêmes traitements que ceux du code en langage C fourni juste avant :

```
; 03_a_loc_var_fc.asm
   ; nasm -f elf64 -F dwarf 03_a_loc_var_fc.asm
   ; ld -o O3_a_loc_var_asm O3_a_loc_var_fc.o
   ; kdbg \ O3\_a\_loc\_var\_asm
   global _start
   section .text
   _start:
                    ; point d'entrée du programme
10
11
   ; ici il peut y avoir du code : i et j n'existent pas
12
13
       ; pile vide
14
                               petites adresses
15
```

```
; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
17
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
       ; sauvegarde du pointeur de contexte de pile (stack frame pointer)
       ; https://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack#Structure
       ; rem. : c'est inutile ici puisqu'on est dans _start
22
23
       ; début du bloc où vivent i et j
       ; les 2 instructions qui suivent sont équivalentes à l'accolade
       ; ouvrante ({) du code en langage C
       push
               rbp
       ; le contenu de rbp est sauvegardé sur la pile
       ; la valeur 0x00 est placée sur la pile sur 8 bytes
           rsp <-- rsp - 8
31
                           / petites adresses
        rsp ---> | 0x00 | 0x7ffffffd3b8
                    / Ox00 /
                    I Ox00 I
35
                    / 0x00 /
36
                    / 0x00 /
37
                    / 0x00 /
                    / 0x00 /
                    / 0x00 /
                   +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
43
       ; mise à jour du pointeur de contexte de pile (stack frame pointer)
44
       mov
              rbp, rsp
                           / petites adresses
         rsp ---> | 0x00 | 0x7fffffffd3b8 <--- rbp
48
                    / 0x00 /
49
                    I \quad 0x00 \quad I
50
                    I \quad 0x00 \quad I
51
                    I Ox00 I
                    / Ox00 /
                    / Ox00 /
                    / 0x00 /
                    +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
56
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
57
                           ; équivalent définition + initialisation de i
               qword 4
       push
```

```
/ / petites adresses
61
        ; rsp ---> | 0x04 | 0x7ffffffd3b0 (i)
                    / Ox00 /
                    / 0x00 /
                    / 0x00 /
                    1 0x00 1
66
                    I Ox00 I
67
                    / Ox00 /
                    / Ox00 /
         rbp ---> / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
                    / Ox00 /
                    / Ox00 /
                    / Ox00 /
73
                    I Ox00 I
74
                    / Ox00 /
75
                    / 0x00 /
                    / Ox00 /
77
                    +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
79
80
       push qword -8 ; équivalent définition + initialisation de j
81
       ;
82
                    / / petites adresses
         rsp ---> | OxF8 | Ox7fffffffd3a8 (j)
                    / OxFF /
                    / OxFF /
86
                    / OxFF /
87
                    / OxFF /
                    / OxFF /
                    / OxFF /
                    / OxFF /
                    / 0x04 / 0x7ffffffd3b0 (i)
                    / Ox00 /
93
                    1 \ 0x00 \ 1
94
                    I Ox00 I
                    / Ox00 /
                    / Ox00 /
                    / Ox00 /
                    / 0x00 /
                   / 0x00 / 0x7fffffffd3b8
100
                    / Ox00 /
101
                    / 0x00 /
102
                    / Ox00 /
103
                    / Ox00 /
104
```

```
/ 0x00 /
105
                     / Ox00 /
106
                     / Ox00 /
107
                     +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
108
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
109
110
             qword [rbp - 8], 23 ; i = 23
        mov
111
112
                     / / petites adresses
113
          rsp ---> | 0xF8 | 0x7fffffffd3a8 (j)
                     / OxFF /
115
                     / OxFF /
116
                     / OxFF /
117
                     / OxFF /
118
                     / OxFF /
119
                     / OxFF /
120
                     / OxFF /
121
                     | 0x17 | 0x7fffffffd3b0 (i)
                     / 0x00 /
123
                     / Ox00 /
124
                     1 0x00 1
125
                     / 0x00 /
126
                     / 0x00 /
                     / Ox00 /
128
                     / Ox00 /
129
          rbp --->
                    / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
130
                     / 0x00 /
131
                     1 0x00 1
132
                     / Ox00 /
133
                     / 0x00 /
                     / 0x00 /
135
                     / Ox00 /
136
137
                     / 0x00 /
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
138
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
139
140
               qword [rbp - 8], 4
        sub
                                           ; i = 4;
141
142
                             / petites adresses
        ; rsp ---> | OxF8 | Ox7fffffffd3a8 (j)
144
                     / OxFF /
145
                     / OxFF /
146
                     / OxFF /
147
                     / OxFF /
```

```
/ OxFF /
149
                      / OxFF /
150
                      / OxFF /
151
                      / 0x13 / 0x7ffffffd3b0 (i)
152
153
                      / 0x00 /
                      1 0x00 1
154
                      I Ox00 I
155
                      / 0x00 /
156
                      / Ox00 /
157
                      / Ox00 /
158
                      / 0x00 /
          rbp --->
                     / 0x00 / 0x7fffffffd3b8
160
                      / 0x00 /
161
                      I Ox00 I
162
                      / Ox00 /
163
                      / 0x00 /
                      / Ox00 /
165
                      / Ox00 /
166
                      / 0x00 /
167
                     +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
168
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
169
170
             qword [rbp - 16]
                                            ; ++j;
        inc
171
172
                         / petites adresses
173
          rsp ---> | 0xF9 | 0x7ffffffd3a8 (j)
174
                      / OxFF /
175
                      / OxFF /
176
                      / OxFF /
177
                      / OxFF /
                      / OxFF /
                      / OxFF /
180
                      / OxFF /
181
                     | 0x13 | 0x7fffffffd3b0 (i)
182
                      / 0x00 /
183
                      / Ox00 /
184
                      / Ox00 /
                      / 0x00 /
186
                      / 0x00 /
187
                      / Ox00 /
188
                     / 0x00 /
189
          rbp ---> / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
190
                      / Ox00 /
191
                      / Ox00 /
192
```

```
/ 0x00 /
193
                      / 0x00 /
194
                      / 0x00 /
195
                      / 0x00 /
196
197
                      / 0x00 /
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
198
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
199
200
        ; fin du bloc où vivent i et j
201
        ; les 2 lignes qui suivent sont équivalentes à l'accolade
202
        ; fermante (}) du code en langage C
204
        ; destruction des variables locales
205
                 rsp, rbp
        mov
206
207
                              / petites adresses
208
                      | OxF9 | Ox7fffffffd3a8 (j)
                      / OxFF /
210
                      / OxFF /
211
                      / OxFF /
212
                      / OxFF /
213
                      / OxFF /
214
                      / OxFF /
215
                      / OxFF /
216
                      | 0x13 | 0x7ffffffd3b0 (i)
217
                      / 0x00 /
218
                      / 0x00 /
219
                      1 \ 0x00 \ 1
220
                      / 0x00 /
221
                      / 0x00 /
222
                      / Ox00 /
223
                      / 0x00 /
224
           rsp --->
                      / 0x00 / 0x7fffffffd3b8 <--- rbp
225
                      I Ox00 I
226
                      I \quad Ox00 \quad I
227
                      / 0x00 /
228
                      / 0x00 /
229
                      / 0x00 /
230
                      / 0x00 /
231
                      / 0x00 /
232
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
233
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
234
235
        ; restauration de la valeur initiale de rbp
```

```
: c'est inutile ici car on est dans _start
237
                   rbp
         pop
238
239
                                 / petites adresses
240
                        | OxF9 | Ox7fffffffd3a8 (j)
241
                        / OxFF /
242
                        / OxFF /
243
                        / OxFF /
244
                        / OxFF
245
                        / OxFF /
                        / OxFF /
                        / OxFF /
248
                        | 0x13 | 0x7ffffffd3b0 (i)
249
                        I \quad 0x00 \quad I
250
                        / 0x00 /
251
                        I \quad Ox00 \quad I
252
                        / 0x00 /
253
                        / Ox00 /
254
                        / 0x00 /
255
                        / 0x00 /
256
                        / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
257
                        I \quad Ox00 \quad I
258
                        1 0x00 1
                        / 0x00 /
                        I \quad 0x00 \quad I
261
                        I \quad 0x00 \quad I
262
                        / 0x00 /
263
                        / 0x00 /
264
                        +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
265
         ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
266
267
    ; ici il peut y avoir du code : i et j n'existent plus
268
269
         ; les 3 lignes qui suivent sont équivalentes à return 0;
270
                   rax, 60
         mov
271
                   rdi, 0
272
         mov
         syscall
273
    ; on n'arrive jamais ici
```

Les parties relatives à la sauvegarde / restauration de  ${\tt rbp}$  qui remplit le rôle de pointeur de contexte de pile ( ${\it stack frame pointer}^{28}$ ) sont développées et expliquées lors

<sup>28.</sup> https://en.wikipedia.org/wiki/Call\_stack#Structure (consulté le 7 avril 2020).

du TD08.

**Langage C bis** Voici un second code écrit en langage C, où, dans un bloc, deux variables sont définies sans être initialisées puis sont utilisées :

```
// 03_b_loc_var.c
   //
   // gcc -o 03_b_loc_var_c -std=c11 -Wall -pedantic-errors -g 03_b_loc_var.c
   // kdbg 03_b_loc_var_c
   int main() // point d'entrée du programme
   // ici il peut y avoir du code : i et j n'existent pas
9
10
           // début du bloc où vivent i et j
11
           long int i, j;
12
           // ici les contenus de i et j sont indéterminés
           i = 23;
           j = i;
15
           // fin du bloc où vivent i et j
16
17
   // ici il peut y avoir du code : i et j n'existent plus
18
19
                       // équivalent à exit(0);
       return 0;
20
       // fin de main()
```

**Langage d'assemblage bis** Et voici à nouveau un code en langage d'assemblage qui réalise les mêmes opérations que celles du code en langage C du paragraphe précédent :

```
; O3_b_loc_var_fc.asm
;; nasm -f elf64 -F dwarf O3_b_loc_var_fc.asm
; ld -o O3_b_loc_var_asm O3_b_loc_var_fc.o
; kdbg O3_b_loc_var_asm

global _start

section .text
_start: ; point d'entrée du programme

; ici il peut y avoir du code : i et j n'existent pas
```

```
; pile vide
14
                              petites adresses
                           /
       ; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
18
19
       ; sauvegarde du pointeur de contexte de pile (stack frame pointer)
20
       ; https://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack#Structure
       ; rem. : c'est inutile ici puisqu'on est dans _start
       ; début du bloc où vivent i et j
       ; les 2 instructions qui suivent sont équivalentes à l'accolade
       ; ouvrante ({) du code en langage C
26
       push
               rbp
27
       ; le contenu de rbp est sauvegardé sur la pile
       ; la valeur 0x00 est placée sur la pile sur 8 bytes
           rsp <-- rsp - 8
                           / petites adresses
       ; rsp ---> | 0x00 | 0x7ffffffd3b8
                    1 0x00 1
34
                   / 0x00 /
35
                    / 0x00 /
                    / 0x00 /
                    1 0x00 1
                    1 0x00 1
                    / 0x00 /
40
                   +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
41
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
       ; mise à jour du pointeur de contexte de pile (stack frame pointer)
              rbp, rsp
45
46
                           / petites adresses
47
         rsp ---> | 0x00 | 0x7ffffffd3b8 <--- rbp
                   / 0x00 /
                    / Ox00 /
                    / 0x00 /
                    / 0x00 /
                    / 0x00 /
53
                    I \quad 0x00 \quad I
54
                    / 0x00 /
                   +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
```

```
58
       ; définition de 2 variables de 8 bytes chacune
              rsp, 2 * 8 ; équivalent définition de i et j
       sub
       ;
                   / / petites adresses
       ; rsp ---> | 0x?? | 0x7fffffffd3a8 (j)
63
                    / Ox?? /
64
                    / Ox?? /
65
                    / Ox?? /
                    / Ox?? /
                    / Ox?? /
                   / Ox?? /
                   / Ox?? /
70
                    / 0x?? / 0x7ffffffd3b0 (i)
71
                   / Ox?? /
72
                   / Ox?? /
                    / Ox?? /
                    / Ox?? /
                    1 0x?? 1
76
                    / Ox?? /
77
                    / Ox?? /
78
         rbp ---> | 0x00 | 0x7fffffffd3b8
79
                    / Ox00 /
                    / 0x00 /
                    1 0x00 1
                    / Ox00 /
83
                    / 0x00 /
84
                    1 \ 0x00 \ 1
85
                    / Ox00 /
86
                   +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
89
       ; ici les contenus de i et j sont indéterminés...
       ; ça dépend de ce qui traîne sur la pile
91
            qword [rbp - 8], 23 ; i = 23
       mov
                    / / petites adresses
       ; rsp ---> | Ox?? | Ox7ffffffd3a8 (j)
                   / Ox?? /
97
                   1 0x?? 1
98
                    / 0x?? /
                   / Ox?? /
100
                    / Ox?? /
101
```

```
/ Ox?? /
102
                      / 0x?? /
103
                      / 0x17 / 0x7fffffffd3b0 (i)
104
                      / 0x00 /
105
                      / 0x00 /
106
                      1 0x00 1
107
                      I Ox00 I
108
                      / 0x00 /
109
                      / Ox00 /
110
                      / Ox00 /
111
                      / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
          rbp --->
112
                      / 0x00 /
113
                      / 0x00 /
114
                      I Ox00 I
115
                      / 0x00 /
116
                      / 0x00 /
117
                      / Ox00 /
118
                      / Ox00 /
119
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
120
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
121
122
        ; mov mem, mem interdit
123
           => utilisation d'un registre intermédiaire
                                    ; r8 registre intermédiaire
               r8, [rbp - 8]
125
        mov
                 [rbp - 16], r8
        mov
                                            ; j = i;
126
127
                      / / petites adresses
128
          rsp ---> | 0x17 | 0x7fffffffd3a8 (j)
129
                      / Ox00 /
130
                      / 0x00 /
                      / Ox00 /
                      / 0x00 /
133
                      / 0x00 /
134
                      I \quad Ox00 \quad I
135
                      / 0x00 /
136
                      | 0x17 | 0x7ffffffd3b0 (i)
137
                      / Ox00 /
                      / Ox00 /
139
                      / 0x00 /
140
                      / 0x00 /
141
                      I \quad Ox00 \quad I
142
                      / 0x00 /
143
                      / Ox00 /
144
        ; rbp ---> / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
```

```
/ 0x00 /
146
                      / 0x00 /
147
                      / Ox00 /
148
                      / 0x00 /
150
                      / 0x00 /
                      / 0x00 /
151
                      I \quad Ox00 \quad I
152
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
153
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
154
        ; fin du bloc où vivent i et j
156
        ; les 2 lignes qui suivent sont équivalentes à l'accolade
157
        ; fermante (}) du code en langage C
158
159
        ; destruction des variables locales
160
                rsp, rbp
        mov
161
162
                              / petites adresses
163
                      / 0x17 / 0x7ffffffd3a8 (j)
164
                      / 0x00 /
165
                      / 0x00 /
166
                      1 0x00 1
167
                      / 0x00 /
                      / 0x00 /
169
                      1 0x00 1
170
                      / 0x00 /
171
                      | 0x17 | 0x7ffffffd3b0 (i)
172
                      1 0x00 1
173
                      1 0x00 1
174
                      / 0x00 /
                      / 0x00 /
                      I Ox00 I
177
                      / 0x00 /
178
                      / 0x00 /
179
                      / 0x00 / 0x7ffffffd3b8 <--- rbp
          rsp --->
180
                      / 0x00 /
181
                      / Ox00 /
                      / 0x00 /
183
                      / 0x00 /
184
                      / 0x00 /
185
                      / 0x00 /
186
                      / Ox00 /
187
                      +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
```

```
190
        ; restauration de la valeur initiale de rbp
191
        ; rem. : c'est inutile ici car on est dans _start
192
                 rbp
        pop
193
194
                              / petites adresses
195
                      | 0x17 | 0x7ffffffd3a8 (j)
196
                      / 0x00 /
197
                      / 0x00 /
198
                      / Ox00 /
                      / 0x00 /
                      / 0x00 /
201
                      / 0x00 /
202
                      / 0x00 /
203
                      | 0x17 | 0x7ffffffd3b0 (i)
204
                      / 0x00 /
205
                      / Ox00 /
206
                      / Ox00 /
207
                      / 0x00 /
208
                      / 0x00 /
209
                      / Ox00 /
210
                      / 0x00 /
211
                      / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
212
                      / 0x00 /
                      1 0x00 1
214
                      / 0x00 /
215
                      / 0x00 /
216
                      1 \ 0x00 \ 1
217
                      / Ox00 /
218
                      / Ox00 /
        ; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
221
222
    ; ici il peut y avoir du code : i et j n'existent plus
223
224
        ; les 3 lignes qui suivent sont équivalentes à return 0;
225
                 rax, 60
        mov
226
                 rdi, 0
        mov
227
        syscall
228
229
    ; on n'arrive jamais ici
230
```

#### 5.2.2 cat sans argument

Les appels système read et write, vus au cours du TD05, attendent chacun en deuxième argument l'adresse d'un tampon (buffer) en lecture / écriture. Comme il s'agit d'une adresse en mémoire, on ne peut s'en tirer uniquement avec des registres.

Un des exercices du TD06 consiste en la réalisation en langage d'assemblage de la commande filtre  $\mathtt{cat}$  sans argument. Pour y arriver, à la lumière des connaissances acquises jusqu'alors, on définit une variable d'un byte dans la  $\mathtt{section}$  .  $\mathtt{bss}$  pour faire office de tampon. Voyons maintenant une version alternative, où le buffer est une variable locale :

```
; O4_cat_local_variable_fc.asm
2
   ; nasm -f elf64 -F dwarf 04_cat_local_variable_fc.asm
   ; ld -o 04_cat 04_cat_local_variable_fc.o
4
   global _start
   section .text
   start:
9
10
       ; pile vide
11
                               petites adresses
12
13
       ; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
15
16
       ; sauvegarde du pointeur de contexte de pile (stack frame pointer)
17
       ; https://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack#Structure
18
       ; rem. : c'est inutile ici puisqu'on est dans _start
19
                rbp
                             ; sauvegarde du contenu original de rbp
       push
       ; le contenu de rbp est sauvegardé sur la pile
         la valeur 0x00 est placée sur la pile sur 8 bytes
22
            rsp <-- rsp - 8
23
24
                            / petites adresses
25
         rsp --->
                   / 0x00 / 0x7fffffffd3b8
26
                    / Ox00 /
27
                     / Ox00 /
                     / 0x00 /
                    / 0x00 /
30
                    I \quad 0x00 \quad I
31
                     I \quad Ox00 \quad I
32
                    / 0x00 /
                    +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
```

```
; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
35
       ; mise à jour du pointeur de contexte de pile (stack frame pointer)
              rbp, rsp
                        ; rbp pointe sur sa sauvegarde sur la pile
                          / petites adresses
40
        rsp ---> | 0x00 | 0x7fffffffd3b8 <--- rbp
41
                   / 0x00 /
42
                   / 0x00 /
                   1 0x00 1
                   / 0x00 /
                   / 0x00 /
46
                   / 0x00 /
47
                   / 0x00 /
48
                   +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
       ; création / initialisation des variables locales
                       ; trou dans la pile : ici 1! byte
               rsp, 1
       ; on n'a pas besoin d'initialiser cette variable
54
55
                          / petites adresses
       ; rsp \longrightarrow / 0x?? / 0x?fffffffd3b7 : adresse de la variable locale
       ; rbp ---> / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
                   I Ox00 I
                   1 0x00 1
60
                   / 0x00 /
61
                   1 \ 0x00 \ 1
                   I Ox00 I
                   / 0x00 /
                   / 0x00 /
                   +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
66
       ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
67
68
       ; à partir d'ici : utilisation possible des variables locales
       ; préparation de rsi :
       ; 2e argument de read / write :
       ; pointe sur le buffer où read écrit le résultat de la lecture
       ; pointe sur le buffer où write récupère la donnée à écrire
74
              rsi, rbp
                             ; adresse du byte où stocker / récupérer
       mov
75
                              ; le résultat de la lecture
       dec
              rsi
76
       ; lea
                 rsi, [rbp - 1]; alternative aux 2 lignes avant
       ; rem. : on utilise rbp car il pourrait y avoir eu des push / pop
```

```
=> utiliser rsp est en général plus compliqué que rbp qui
79
                     _ne change pas de valeur_ tout au long de la fonction
                             / petites adresses
         rsp \longrightarrow / 0x?? / 0x?fffffffd3b7 <--- rsi (pointeur)
        ; rbp ---> | 0x00 | 0x7ffffffd3b8
84
                      I Ox00 I
85
                      I \quad Ox00 \quad I
86
                      / Ox00 /
                      1 0x00 1
                      1 0x00 1
                      / Ox00 /
                      I Ox00 I
91
                      +----+ grandes adresses 0x7ffffffd3c0
        ; rem. : le contenu initial de rsp peut varier
93
        ; préparation de rdx :
        ; 3e argument de read / write :
        ; nombre de bytes à lire (read) / à écrire (write)
97
                                 ; nombre de bytes à lire / écrire
               rdx, 1
        mov
98
99
     boucle:
100
        ; lecture d'un byte sur stdin
101
                             ; numéro de l'appel système : read
; 1er argument : file descriptor : stdin
        mov
               rax, 0
102
                rdi, 0
103
        ; rsi et rdx sont prêts
104
        syscall
105
106
                rax, 1
        cmp
107
                fin_boucle ; rax == 1 \Rightarrow arr\hat{e}t \ si \ pas \ 1 \ byte \ lu
        jnz
        ; écriture d'un byte sur stdout
110
                               ; numéro de l'appel système : write
111
        mov
                rax, 1
                                 ; 1er argument : file descriptor : stdout
                rdi, 1
        mov
112
        ; rsi et rdx sont prêts
113
        syscall
114
115
        jmp
                 boucle
116
117
    fin_boucle:
118
119
        ; à partir d'ici : fin de l'utilisation des variables locales
120
121
        ; destruction des variables locales
```

```
mov
                  rsp, rbp
123
124
                                / petites adresses
125
                       / Ox?? / Ox7fffffffd3b7 : variable locale détruite
126
                       / 0x00 / 0x7fffffffd3b8 <--- rbp
127
                       I \quad Ox00 \quad I
128
                        I \quad 0x00 \quad I
129
                       / 0x00 /
130
                        / 0x00 /
131
                        I \quad 0x00 \quad I
132
                        / 0x00 /
133
                        / 0x00 /
134
                       +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
135
          rem. : le contenu initial de rsp peut varier
136
137
         ; restauration de la valeur initiale de rbp
138
         ; rem. : c'est inutile ici car on est dans _start
139
                           ; récupération de la valeur sauvegardée de rbp
140
           le contenu initial de rbp est restauré depuis la pile
141
             rsp <-- rsp + 8
142
143
                                / petites adresses
144
                       / Ox?? / Ox7fffffffd3b7 : variable locale détruite
145
                       / 0x00 / 0x7ffffffd3b8
                       I \quad Ox000 \quad I
147
                       I \quad Ox00 \quad I
148
                       / 0x00 /
149
                        1 0x00 1
150
                       I \quad Ox00 \quad I
151
                       / 0x00 /
                       / 0x00 /
153
         ; rsp ---> +----+ grandes adresses 0x7fffffffd3c0
154
           rem. : le contenu initial de rsp peut varier
155
156
     fin:
157
         mov
                  rax, 60
158
                  rdi, 0
         mov
159
         syscall
160
```

Rappelons-le, les parties relatives à la sauvegarde et à la restauration du pointeur de contexte de pile sont développées et expliquées lors du TD08.

L'instruction le<br/>a $^{29}$ apparaît en commentaire. On peut s'en passer. Ce<br/>pendant, son

<sup>29.</sup> https://www.felixcloutier.com/x86/lea (consulté le 7 avril 2020).

usage simplifie la vie. Que ceux d'entre vous qui le désirent se renseignent à son propos!

### 6 Exercices

Pour réaliser les exercices qui suivent, vous ne pouvez utiliser que les instructions étudiées au long des TD précédents ainsi que celui-ci.

**Ex. 1** Écrivez un code qui échange le contenu des registres rax et rbx en utilisant exclusivement la pile. Par « exclusivement », on entend que seuls les deux registres, rax et rbx, et la pile interviennent lors de l'échange des contenus.

Il est possible de répondre en utilisant une seule variable locale temporaire automatique sur la pile ou deux. Produisez les deux solutions. Dans chaque cas, fournissez l'équivalent en langage C  $^{30}$  de la partie du code spécifique à l'échange des contenus des registres, en associant au registre rax une variable nommée a et au registre rbx une variable nommée b.

Rem.: utiliser la pile alors que des registres sont disponibles n'est pas une bonne idée.

**Ex. 2** Écrivez un code qui échange, en utilisant exclusivement la pile, le contenu de deux variables de taille 8 bytes déclarées dans la section .data. Par « exclusivement », on entend que seules les deux variables globales et la pile interviennent lors de l'échange des contenus.

Il est possible de répondre en utilisant une seule variable locale temporaire automatique sur la pile ou deux. Produisez les deux solutions. Dans chaque cas, fournissez l'équivalent dans votre langage de programmation de haut niveau préféré de la partie du code spécifique à l'échange des contenus des variables.

Rem.: utiliser la pile alors que des registres sont disponibles n'est pas une bonne idée.

**Ex. 3** Écrivez un code qui crée une variable locale sur la pile de taille un *byte*, initialisée à une valeur comprise entre 0 et 9, ces valeurs incluses. Le programme transforme le chiffre binaire en caractère textuel puis l'affiche à l'écran. N'hésitez pas à consulter la table ASCII de la Fig. 1.

Aucune variable globale n'est autorisée.

<sup>30.</sup> Ou en Java ou dans le langage de programmation de haut niveau de votre choix.

b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub>						° ° °	°0 ,	0 1 0	0 1 1	100	- 0 -	1 10	1 1
B , , ,	<b>b</b> 4	b 3	p 5	b i	Row	0	-	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	NUL .	DLE	SP	0	0	Р	``	P
	0	0	0	ı	1	SOH	DC1	!	1	Α	Q ·	O	q
	0	0	-	0	2	STX	DC2	=	2	В	R	b	r
	0	0	1		3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	8
	0	1	0	0	4	EOT	DC4	1	4	D	T	đ	1
	0	_	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	Ε	υ	е	U
	0	1	1	0	6	ACK	SYN	8	6	F	٧	f	٧
	0	_	1	L	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	н	×	h	×
		0	0		9	нТ	EM	)	9	1	Y	i	У
	Π	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
	1	0	-	1	11	VT	ESC	+	•	К		k	{
		1	0	0	12	FF	FS	•	<	L	\	l	1
		1	0	1	13	CR	GS	-	=	М	כ	m	}
	1	1	1	0	14	so	RS		>	N	^	n	>
	$\Box$	II	I	II	15	SI	US	/	?	0		0	DEL

#### USASCII code chart

Fig. 1 – Table ASCII (Illustration Wikipedia <sup>a</sup>).

a. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USASCII\_code\_chart.png (consulté le 8 avril 2020).

**Ex. 4** Même exercice que l'Ex. 3, mais il faut maintenant créer dix *bytes* sur la pile. Le premier est initialisé à la valeur 0, le deuxième à 1, etc. Le dixième et dernier est donc mis à l'entier 9. Le programme transforme tous ces chiffres en caractères puis les affiche un par un à l'écran en les séparant par un espace puis termine l'affichage par un passage à la ligne. Pour l'espace et le passage à la ligne, il faut également recourir à des variables locales.

Aucune variable globale n'est autorisée.

- **Ex. 5** Écrivez un code qui crée sur la pile une variable locale de taille 8 bytes et met :
  - son bit de rang 0:
    - à 0 si le contenu de **rdi** est impair;
    - à 1 si le contenu de **rdi** pair;
  - son bit de rang 63:
    - à 0 si rdi contient un nombre impair de bits à 1;
    - à 1 si rdi contient un nombre pair de bits à 1;

— ses bits de rang 1 à 62 à 0. Le contenu de **rdi** doit être préservé.

#### **Ex. 6** Écrivez un code qui :

- 1. tente d'ouvrir en lecture seule le fichier loremipsum.txt 31 32 :
  - si l'ouverture échoue un message d'erreur est affiché et le programme s'arrête;
  - si l'ouverture réussit, le programme affiche un message indiquant cette réussite et passe à la suite;
- 2. lit le contenu du fichier *byte* par *byte* et compte le nombre de majuscules, le nombre de minuscules et celui de caractères qui ne sont ni l'une ni l'autre, présents au sein du fichier:
- 3. ferme le fichier et termine proprement.

Le fichier loremipsum.txt ne contient que des caractères de la table table ASCII (voir la Fig. 1) et donc en particulier *aucun* caractère accentué. On qualifie de :

- majuscule : tout caractère de code compris entre 'A' et 'Z', ces valeurs incluses;
- minuscule : tout caractère de code compris entre 'a' et 'z', ces valeurs incluses.

Pour les décomptes, vous devez utiliser trois variables locales résidant sur la pile.

Les seules variables globales autorisées sont les trois chaînes de caractères non modifiables qui servent à stocker le nom du fichier et les deux messages à afficher.

Rem. : on voit au TD08 comment afficher sur la sortie standard des données numériques.

## Notions à retenir

Pile associée à un processus; registres rsp et rbp; instructions push, pop, add et sub; création, manipulation et destruction de variables locales sur la pile.

## Références

[1] Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Combined Volumes: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D and 4, octobre 2017. https://software.intel.com/sites/default/files/managed/39/c5/325462-sdm-vol-1-2abcd-3abcd.pdf.

<sup>31.</sup> https://poesi.esi-bru.be/pluginfile.php/5768/mod\_folder/content/0/code/loremipsum.txt (consulté le 13 avril 2020).

<sup>32.</sup> Généré depuis ici : https://fr.lipsum.com/ (consulté le 13 avril 2020).

[2] Igor Zhirkov. Low-Level Programming. Apress, 2017. https://www.apress.com/gp/book/9781484224021.