Ch. 5 - Allocation Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



14 octobre 2020

© (1) (5) (9)



1 / 65

- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



14 octobre 2020

Introduction

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et statici
 - Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec now of mall local)
- Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est allouée
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



14 octobre 2020

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- la durée de vie de la mémoire allouée
- une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une notentielle valeur nar défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec new et malloc)

R Absil FSI



 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- la durée de vie de la mémoire allouée
- une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée



4 / 65

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- la durée de vie de la mémoire allouée
- une potentielle valeur par défaut



Allocation statique



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static



Classe d'allocation statique

Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static

Portée



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données

Ch. 5 - Allocation



6 / 65

Classe d'allocation statique

Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static

- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)Les obiets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Illustration

```
0xF0D
                                          0xF0C
  static int x = 174; //\&x = 0xF07
                                          0xF0B
                                                                         <--> C
char c = 'z'; // global
                                          0xF0A
          sizeof(int) = 4
                                          0xF09
                                          0xF08
                                          0xF07
                                                                         <--- x
```

x et c sont détruits en fin de programme

Segment de données



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Allocation automatique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique

Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Exemple 1

1

5

6 7 8

10

11

■ Fichier static.cpp

```
const double Pl = 3.14;
double circle_area(double r)
{
   return Pl * r * r;
}
int main()
{
   cout << circle_area(2) << endl;
}</pre>
```

Exemple 2

■ Fichier static.cpp

```
int countDown()
 2
 3
       static int i = 6:
       i --;
 5
       return i:
 6
 7
8
     void boom()
 9
10
       bool stop = false;
11
       while (! stop)
12
13
          int j = countDown();
14
          if(i >= 0)
15
            cout << i << endl:
16
         else
17
            stop = true;
18
19
       cout << "BOOM" << endl:
20
21
22
     int main()
23
24
       boom();
25
```

Avantages



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

Inconvénients

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



© (1) (5) (9)

Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)

Ch. 5 - Allocation



12 / 65

Remarques à propos du segment de données

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



Exemple de bonne utilisation

■ Fichier good-static.cpp

```
double random_double (double min, double max)
{
    static random_device rd;
    static mt19937 rng;

    uniform_real_distribution <double> dist(min, max);
    return dist(rng);
}

int main()
{
    cout << random_double(0, 1) << endl;
}
</pre>
```

Les objets rd et rng sont instanciés et initialisés une unique fois

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

■ Ils sont réutilisés à chaque appel de random double



Allocation automatique

© (1) (5) (0)



14 / 65

Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile

Ch. 5 - Allocation

- Stockées au sommet de la pile
- Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
- Haute performance : on sait à la compilation où stocke
- The first of the content of the paper systems in the seasons in the content of th
- L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - The decision of appears yet me as a series of the second of
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - This de calculud di apper systeme necessaire a reveculion
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp. adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution




R. Absil ESI

Illustration

```
{
    ...
    int x = 174; //&x = 0xF0C
    char c = 'a';
    ...
}
```

```
sizeof(int) = 4
```



détruits en fin de bloc



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits

Ch. 5 - Allocation



17 / 65

Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - A la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile

Ch. 5 - Allocation



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Exemple

3

7 8

10 11

12

13

14

■ Fichier automatic.cpp

```
int main()
{
    int i = 5; //most likely on stack
    while(i >= 0)
    {
        int j = i + 2; //most likely on stack
        cout << i << "_" << j << endl;
        i.--;
        }//j is destroyed
        cout << i << endl;
        // cout << j << endl;
        // cout << j << endl;
        // cout << j << endl;
        // is destroyed</pre>
```

© (1) (5) (9)

Exemple 2

■ Fichier automatic2.cpp

```
int explodeStack(int i)
2
       int j = i * 2; //creates j most likely on the stack
       if (i != 1)
         explodeStack(j); //backup registers on stack and call (infinite recursion)
7
8
     int main()
10
11
       explodeStack(10);
12
```

© (9 (9 (9

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



© (1) (5) (9)

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



© (1) (5) (9)

© (1) (5) (9)

Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Variables corrompues

Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Pile d'exécution corrompue



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Allocation dynamique

© (1) (5) (0)



22 / 65

Classe d'allocation dynamique (1/2)

Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)
 pour déterminer où stocker les données

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)
 pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique

Portée

- l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
- les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas.
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire

Ch 5 - Allocation



23 / 65

Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch 5 - Allocation

■ Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas.
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch 5 - Allocation



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (2/2)

Durée de vie

- Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - A la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation *devrait* désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Augune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

Durée de vie

- Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Augune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont nerdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 Les ressources sont perdues
 Le système d'exploitation devrait de la système d'exploitation de la système de la système d'exploitation de la système destaute de la système destaute de la système destaute de la système de la système de la système de la systèm
- Le système d'exploitation devrait desallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut



- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 Les ressources sont perdues
 Le système d'exploitation devrait désallouer en the système de système d'exploitation devrait désallouer en the système de système d'exploitation devrait désallouer en the système d'exploitation de système de syst
- Le système d'exploitation devrait desallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Illustration

```
int * x = new int(174); //&x = 0xF08
                        //\&*x = 0xFF4
      sizeof(int) = 4
      sizeof(int*) = 8 //x64
```

```
Pile
                                                Tas
0xF10
                                                                0xFFA
0xF0F
                                                                0xFF9
0xF0E
                                                                0xFF8
0xF0D
                                                                0xFF7
0xF0C
                                                                0xFF6
0xF0B
                                                                0xFF5
0xF0A
                                                                0xFF4
                                 *x ~~*
0xF09
                                                                0xFF3
0xF08
                               ←~~ x
                                                                0xFF2
0xF07
                                                                0xFF1
                                            *x est détruit
           x est détruit en
                                             par delete
             fin de bloc
```

© (1) (5) (9)

Ch. 5 - Allocation

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - 3 S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - 3 S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticke décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko

Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

4 S'il n'y a pas de place : ko

Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée

Ch. 5 - Allocation



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size t n, size t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro.
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size t n, size t m): alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas touiours *nm*
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



14 octobre 2020

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



14 octobre 2020

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



14 octobre 2020

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

■ Nécessaire d'inclure stalib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

■ Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

■ Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Nécessaire d'inclure stdlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
 - Nécessaire d'inclure st dl ib. h



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure stdlib.h.





27 / 65

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Exemple C++

■ Fichier dynamic-cpp.cpp

```
int main()
 2
 3
       Point * p = new Point(2,3);
       cout \ll p \rightarrow aetX() \ll " " \ll p \rightarrow aetY() \ll endl:
       delete p;
       cout << p->getX() << "_" << p->getY() << endl;//unpredictable is p is deleted
 7
 8
       Point * p2 = nullptr:
 9
       Point *pp2 = nullptr;
10
       Point p3: // (0.0)
11
12
13
         p2 = new Point(3,4);
          cout << p2->getX() << "_" << p2->getY() << endl;
14
15
          pp2 = p2;
16
         p3 = *p2;
17
          //delete p2://uncomment
18
19
20
       cout \ll p2 \rightarrow getX() \ll "_" \ll p2 \rightarrow getY() \ll endl;
       cout << pp2->getX() << "_" << pp2->getY() << endl;
21
       cout << p3.getX() << "_" << p3.getY() << endl;
22
23
          //Q : does it leak ?
```

Ch. 5 - Allocation

28 / 65

Exemple C

■ Fichier dynamic-c.cpp

```
int main()
 2
 3
          Point * p = (Point*) malloc(sizeof(Point)):
          p -> x = 1; p -> y = 2;
          print point (*p);
 7
          free(p);
 8
          print point(*p);
10
          Point * p2 = NULL; Point * pp2 = NULL;
11
          Point p3;
12
13
14
              p2 = (Point*) malloc(sizeof(Point));
15
              p2 \rightarrow x = 3; p2 \rightarrow y = 4;
              print point (*p2);
16
17
              pp2 = p2;
18
19
              p3 = *p2:
20
              //free(p2): //uncomment
21
22
23
          print point(*p2);
24
          print point(*pp2);
25
          print point(p3);
26
```

Illustration des fonctions d'allocation en C (1/2)

■ Fichier fct-alloc-c.c

```
int main()
2
3
         int * p = (int*) malloc(4 * sizeof(int));
         print int array(p, 4); //undeterminate values
6
7
         free(p);
         print int array(p, 4); //undefined behaviour
         p = (int*) calloc(4, sizeof(int));
10
         print int array(p, 4); //0 0 0 0
11
12
         for(int i = 0: i < 4: i++)
13
             p[i] = i:
14
         print int array(p, 4); //0 1 2 3
15
```

30 / 65

Illustration des fonctions d'allocation en \mathbb{C} (2/2)

Fichier fct-alloc-c.c

```
int main()
3
         int * p = (int*) malloc(4 * sizeof(int));
4
 5
         p = (int*) realloc(p, 2 * sizeof(int));
6
         if(p) //check wether allocation suceeded
             print int array(p, 2); //0 1
             print int array (p. 4): //0 1 2 3 : not undeterminate
10
         else
12
             free(p):
13
14
         p = (int*) realloc(p, 4 * sizeof(int));
15
         if (p)
16
17
             print int array(p, 2); //0 1
18
             print int array(p, 4); //0 1 ? ?
19
20
         else
             free(p);
22
```

8

11

21

Exemple

2 3

6

10 11

Fichier paginate.cpp

```
int main()
  long long unsigned int i = 0;
  while(true) // this is going to hurt
    new int[250]; // should weight 1kb
    j++;
    if(i \% 100 == 0)
      cout << j << "kb, allocated" << endl;
```

© (9 (9 (9

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



Rappel sur les pointeurs

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 Pas ce que pointe l'adresse

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer

*pt = 42;



- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro



- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur



- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation





Allocation automatique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique

Rappel sur les pointeurs

- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro

R Absil FSI

- Ancienne valeur
- Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$





- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer



- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++

Ch. 5 - Allocation



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 2 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
- Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (1) (5) (9)

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 11 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (1) (5) (9)

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (9 (9 (9

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (9 (9 (9

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (1) (5) (9)

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

Inconvénients

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Attention aux fuites memoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Avantages et inconvénients


Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

Inconvénients

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free

Ch. 5 - Allocation



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son étal
 - Variables comomoues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 Une sortie de tableau peut corromore son état

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de reconie (cf. Chanitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de reconie (cf. Chanitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Destructour
- Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
- Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new / malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières

@(1) (3) (3)

- Destructeur
- Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
- Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - 1 Destructeur
 - 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - 3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Risques liés à new / malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur

Ch. 5 - Allocation



Risques liés à new / malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - 3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new / malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- Destructeur
- 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
- 3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Utilisation de new/malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new **en** C+-





Utilisation de new / malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C++





Utilisation de new / malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C++

- NON



Utilisation de new/malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C++

■ Non!



Utilisation de new en C++

- 11 J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- 1 J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



R Absil FSI

Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme

Utilise une référence



Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme

Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme



Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre





Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des *pointeurs intelligents*
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Portée et durée de vie

© (1) (5) (0)



41 / 65

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie



42 / 65

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de blocc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Illustration en C

■ Fichier life.c

```
int * pt1, * pt2, * pt3 = NULL; //statiques, globales
 1
 2
     int global = 2; //statique, globale
 3
 4
     int f()
 5
 6
       int j = 42; //automatique, locale à f
 7
       pt1 = &i: //ok
 8
       int * k = (int*)malloc(sizeof(int)); //dynamique, locale
       *k = 23: //ok : espaec alloué
10
       pt2 = k: //ok
11
       static int I = 17; //statique, locale
12
       pt3 = &I;
13
       global = 3:
14
     } //i et k sont désalloués (mais pas *k, ni l)
15
16
     int main()
17
18
       f();
19
       printf("%p:", pt1); //ok
20
       printf("%d\n", *pt1); //ko : j est désaloué
21
       printf("%p:", pt2); //ok
       printf("%d\n", *pt2); //ko : *k n'a pas été désalloué
22
23
       printf("%p:", pt3); //ok
24
       printf("%d\n", *pt3); //ok : I n'a pas été désalloué
25
       printf("%d\n", global); //ok
26
```

Illustration en C++

■ Fichier life.cpp

```
int *pt1, *pt2, *pt3 = nullptr; //statiques, globales
 2
     int global = 2; //statique, globale
 3
 4
     int f()
 5
 6
       int j = 42; //automatique, locale à f
 7
       pt1 = &i : //ok
 8
       int * k = new int(23); //dynamique, locale
       pt2 = k: //ok
       static int I = 17; //statique, locale
10
11
       pt3 = &1;
12
       global = 3:
13
     } //i et k sont désalloués (mais pas *k, ni l)
14
15
     int main()
16
17
       f();
18
       cout << pt1 << ":": //ok
19
       cout << *pt1 << endl; //ko : j est désaloué
20
       cout << pt2 << ":": //ok
       cout << *pt2 << endl; //ok : *k n'a pas été désalloué
21
22
       cout << pt3 << ":"; //ok
23
       cout << *pt3 << endl; //ok : I n'a pas été désalloué
       cout << global << endl; //ok
24
25
```

Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'obiet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet

Ch. 5 - Allocation



45 / 65

Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Illustration

■ Fichier class-alloc.cpp

```
struct Array {
 2
         int i:
 3
         int * arr;
 4
 5
         Array(int i) : i(i) {
 6
              arr = new int[i];
 7
8
     }; //missing destructor... and other things
 9
10
     int main() {
         Array a(2); //a automatic
11
12
                      //i automatic
13
                      //tab_automatic
14
                      //*tab dynamic
15
16
         static Array b(2); //b static
17
                              //i static
18
                              //tab static
19
                              //*tab dynamic
20
21
         Array \star c = new Array(2); //c dynamic
22
                                      //i dynamic
23
                                      //tab dynamic
24
                                      //*tab dynamic
25
```

Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit

■ Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit

■ Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué

- m fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir





Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué

- fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Premier cas: on laisse le compilateur faire

- 1 On déclare le pointeur, on alloue et on affecte le pointeur avec malloc
- On affecte l'espace alloué avec l'opérateur
- 3 On retourne le pointeur

```
int * allocate(int size)
2
3
       int* pt = (int*)malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         pt[i] = i; //*(pt + i * sizeof(int)) si pt est void*
7
       return pt:
8
9
10
     int main()
11
12
       int * pt = allocate(5); //crée un pointeur pour stocker 5 entiers
13
       for(int i = 0; i < 5; i++)
14
         printf("%d,", pt[i]);
15
       printf("\n"):
16
17
       free(pt);
18
```

Fichier doubleptr.c



Deuxième cas : on fournit le pointeur

- 11 On déclare le pointeur dans main, on alloue et on affecte le pointeur avec malloc dans une fonction
- On affecte l'espace alloué en déférençant le pointeur
- On retourne le pointeur

```
void allocate(int* pt, int size)
       pt = (int*) malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         pt[i] = i:
7
8
     int main()
10
       int * pt = NULL;
11
       allocate(pt, 5);
       for (int i = 0; i < 5; i++)
12
         printf("%d_", pt[i]);
13
14
       printf("\n");
15
16
       free(pt);
17
```

Erreur de segmentation!



- 1 On crée pt dans main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro. valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 1 On crée pt dans main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 1 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main

 pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 1 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt′ de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 🚹 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- On crée pt dans main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main

 pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 🚺 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- Erreur de segmentation



Le nœud du problème

- 1 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt

R. Absil ESI

g Erreur de segmentation



- 1 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



Le nœud du problème

- 1 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué

Ch. 5 - Allocation

- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



50 / 65

Le nœud du problème

- 1 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- On crée pt dans main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- 5 On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt'à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur

R Absil FSI

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



51 / 65

Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Deuxième cas bis : on utilise un double pointeur

- On déclare le pointeur dans main, on le passe par adresse à allocate
- On affecte l'espace alloué en déférençant l'adresse du pointeur
 - Ainsi, on a un effet de bord dans main

```
void allocate(int ** pt, int size)
2
3
       *pt = (int*) malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         (*pt)[i] = i;
6
7
8
     int main()
10
       int * pt = NULL:
11
       allocate(&pt, 5);
12
       for(int i = 0; i < 5; i++)
13
         printf("%d,", pt[i]);
14
       printf("\n");
15
16
       free(pt);
17
```

■ Fichier double-ptr.c



Pointeurs intelligents

© (1) (5) (0)

53 / 65

Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien ?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory h (C++uniquement)



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données :
 On détruit les données si plus rien ne pointe dessus ?
 On ne détruit rien ?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
 - Inclure memory.h (C++uniquement)



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)



Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.

Ch. 5 - Allocation



4 D > 4 P > 4 E > 4 E >

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus ?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)



Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?

Ch. 5 - Allocation



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory h (C++uniquement)



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.

Ch. 5 - Allocation






- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)





- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »



R Absil FSI

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus
 Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possede pas » d'objet.

 Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).

 Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - 3 weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - 2 shared ptr:pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
- 4 D > 4 P > 4 E > 4 E >

Ch. 5 - Allocation



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make_shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - 2 shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - 3 weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared

Ch. 5 - Allocation

©()()()

Exemple unique_ptr

■ Fichier unique.cpp

```
int main()
  int i = 2:
  int * pti = &i;
  unique ptr<int> u1(&i):
    //unique ptr<int> u2(&i); //bad idea
    //unique ptr<int> u2 = u1; //compile error
    unique ptr<int> u2 = move(u1); //u2 owns, u1 invalid
  cout << *pti << endl;
 u1.reset()://deletes memory (why ?!)
  cout << i << endl: //seg fault
```

Ch. 5 - Allocation

7

8

10 11

12

13

14

Exemple shared_ptr

■ Fichier shared.cpp

```
int main()
 shared ptr<int> p1(new int(5));
 weak ptr < int > wp1 = p1; //p1 owns the memory.
   shared ptr<int> p2 = wp1.lock(); //Now p1 and p2 own the memory.
    if (p2) //check if the memory still exists!
        cout << "if p2" << endl;
 } //p2 is destroyed. Memory is owned by p1.
 p1.reset(); //Memory is deleted.
 shared ptr < int > p3 = wp1.lock(); //Memory is gone, so we get an empty shared ptr.
 if (p3)
   cout << "if p3" << endl:
```

2

4

7

8

10

11 12

13 14

15 16

17

18 19

20 21

Exemple de fuite mémoire : initialisation (1/2)

```
int f(shared_ptr<int> i, int j);
int g();

f(shared_ptr<int> (new int (42)), g());
```

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Ordre d'appel

- Allocation dynamique de l'entier 42
- 2 Création du shared_ptr<int>
- 3 Appel de la fonction g
- 4 Appel de la fonction f



Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire



Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire



Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire



Solution

■ Première idée

```
int f(shared_ptr<int> i, int j);
int g();
shared_ptr<int> si (new int (42));
f(si, g());
```

Meilleure idée

```
1     int f(shared_ptr<int> i, int j);
2     int g();
3     f(make_shared<int>(42), g());
```

■ Moralité : ne pas faire de new



Exemple de fuite mémoire : cycle

■ Fichier cycle.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
            shared ptr <B> ptB;
 5
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            shared ptr < A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
21
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 bet blb pointent vers l'obiet de type
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak ptr



© (1) (5) (9)

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution



Solution

■ Fichier cycle-sol.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
 4
            shared ptr <B> ptB;
 5
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            weak ptr<A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
21
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Exemple complet

Liste simplement chaînée

- 1 Fichier linkedlist-new.cpp
- 2 Fichier linkedlist-smart.cpp

Classe interne de nœuc

- Une donnée, un élément suivant
- Difficile d'utiliser des références

- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpg
- Classe interne de nœuc
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
- Remarque : aucune gestion explicite de la mém
- Remarque : aucune gestion explicité de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - Pichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœuc
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références

- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delett
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



64 / 65

Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new. dele
 - Pae de destructeur
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de new. d
 - Pac de destructour
- En c. on n'o noo lo oboix
 - in o, on the pao to official
 - malloc et tree manuels necessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de
 - a do do new, delen
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de destructeur
- En c, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delet
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix

malloc et free manuels nécessaires

■ Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En ℂ, on n'a pas le choix

malloc et free manuels nécessaires

■ Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix

malloc et free manuels nécessaires

■ Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La gueue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Remarque

Hygiène de programmation C++

- 1 Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make shared et make unique
 - Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main
 - 2 Evite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à multiper ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué

© (1) (5) (9)



Remarque

Hygiène de programmation C++

- 1 Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Evite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main
 - 2 Evite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à multiper ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main
 - 2 Evite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à nulliper ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Évite de créer des shared par temporaires
 - z Evile de cieel des snared_ptr leilipolalles

Hygiène de programmation de base

Mettez à nullipte ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

Mettez à nullipur ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Evite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

Mettez à nullipur ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

R. Absil ESI

Hygiène de programmation C++

- 11 Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué

Permet de vérifier que l'espace est « invalide »
 Permet d'éviter les doubles del et e et free



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make shared et make unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué
 - Permet de vérifier que l'espace est « invalide »



Allocation automatique Introduction Allocation statique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents

Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué
 - Permet de vérifier que l'espace est « invalide »
 - Permet d'éviter les doubles delete et free

