# Ch. 2 - Pointeurs Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



6 octobre 2021



#### Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



**© (1) (5) (0)** 

#### Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



**© (1) (5) (0)** 

#### Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



2/30

#### Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



**© (9 (9 (9** 

# Introduction



6 octobre 2021

**© (1) (3) (3)** 

#### Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
  - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
  - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

#### Idée

■ Pointeur = adresse de « gqch ›



#### Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
  - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
  - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

#### Idée

Pointeur = adresse de « gach »



#### Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
  - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
  - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

#### Idée

Pointeur = adresse de « ggch »



#### Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
  - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
  - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

#### Idée

Pointeur = adresse de « ggch »



#### Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
  - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

- si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

#### Idée

Pointeur = adresse de « ggch »



#### Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
  - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
  - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

#### Idée

Pointeur = adresse de « gqch »



4/30

# Différents types de pointeurs

#### On peut avoir des pointeurs

- de types de base
- de structures
- de fonctions
- void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux
  - En C++, on privilégie d'autres mécanismes



# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux
  - En C++, on privilégie d'autres mécanismes





# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux
  - En C++, on privilégie d'autres mécanismes





5/30

# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

**@ (1) @** (2)



# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

**@ (1) @** (2)



# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

**@ (1) @ (9)** 



# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

**@ (1) @** (2)



# Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
  - de types de base
  - de structures
  - de fonctions
  - void\*
- Les pointeurs void\* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

**@ (1) @** (2)



# **Syntaxe**



# Concept de pointeur

- $\blacksquare$  Un pointeur vers un type  ${\tt T}$  contient l'adresse d'un élément de type  ${\tt T}$
- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1:
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i:
- On accède au contenu d'un pointeur avec
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type voild, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voi d\*



# Concept de pointeur

- Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T
- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type voild, incomplete
  - On ne peut pas déférencer un voi d\*



# Concept de pointeur

- Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T
- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type voild, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voild\*



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type voild, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un void\*



# Concept de pointeur

 $\blacksquare$  Un pointeur vers un type  ${\tt T}$  contient l'adresse d'un élément de type  ${\tt T}$ 

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt,
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type void, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voild\*



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
     En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type void, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voi d\*



# Concept de pointeur

 $\blacksquare$  Un pointeur vers un type  ${\tt T}$  contient l'adresse d'un élément de type  ${\tt T}$ 

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse

**@ (1) @** (2)

- En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type voild, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voi d\*



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type void, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voi



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type voild, incompletOn ne peut pas déférencer un voild\*

Ch. 2 - Pointeurs



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
  - En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
  - En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type void, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un void\*



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

- En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type void, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un voi d\*



# Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
  - l'affectant à un autre pointeur : int \* pt2 = pt1;
  - prenant l'adresse d'une variable : int \* pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec \*
  - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = \*pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse


 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

- En 32 bits, sizeof (T\*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T\*) est égal à 8
- On peut créer des void\*
  - Pointeur vers un type void, incomplet
  - On ne peut pas déférencer un void\*



#### Illustration

```
 \begin{cases} int \ x = 42; & //\&x = 0xF08 \\ int \ * \ pt = \&x; & //\&pt = 0xF10 \\ ... \\ \end{cases}
```





#### Pointeur nuls

- On peut créer des pointeurs nuls
  - Fn C · NULL
  - En C++: nullptr
- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



#### Pointeur nuls

- On peut créer des pointeurs nuls
  - En C: NULL
  - En C++: nullptr
- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué

Ch. 2 - Pointeurs

allouer un espace dynamiquement



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

Ch 2 - Pointeurs



9/30

## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

■ NULL est une macro: #define NULL 0

- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

■ NULL est une macro: #define NULL 0

- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
   \*\* p; n'alloue pas \*\* p \*\* bytes en mémoire pour \*\*p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit

**@ (1) @** (2)

- que l'emplacement référencé soit pré-alloué
- allouer un espace dynamiquemen



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée

Ch 2 - Pointeurs



9/30

## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C:NULL ■ En C++:nullptr

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
  - 1 int \* p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour \*p

**@ (1) @ (9)** 

- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C: NULL
■ En C++: nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
  - 1 int \* p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour \*p

**@ (1) @** (2)

- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C: NULL
■ En C++: nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
  - 1 int \* p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour \*p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



## Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C: NULL
■ En C++: nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
  - 1 int \* p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour \*p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
  - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
  - allouer un espace dynamiquement



# Conversions

- Conversions implicites de T\* vers void\*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T\*, « sauf » avec NULL

## Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



# Conversions

- Conversions implicites de T\* vers void\*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T\*, « sauf » avec NULL

## Hygiène de programmation

■ N'utilisez iamais NULL en C++



## Conversions

- Conversions implicites de T\* vers void\*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T\*, « sauf » avec NULL

## Hygiène de programmation

■ N'utilisez iamais NULL en C++





 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

## Conversions

- Conversions implicites de T\* vers void\*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T\*, « sauf » avec NULL

# Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



## Conversions

- Conversions implicites de T\* vers void\*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible

**@ (1) @** (2)

■ Pas de conversion de int vers T\*, « sauf » avec NULL

# Hygiène de programmation

- N'utilisez jamais NULL en C++
  - nullptr ne permet pas de conversions implicites



## Conversions

- Conversions implicites de T\* vers void\*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible

**@ (1) @** (2)

■ Pas de conversion de int vers T\*, « sauf » avec NULL

# Hygiène de programmation

- N'utilisez jamais NULL en C++
  - nullptr ne permet pas de conversions implicites



# Exemple

#### ■ Fichier ptr.c

```
int main() {
 1
         int i = 3: int * pti = &i:
 4
         printf("i_=_%d,_pti_(_%p__)_:_%d\n", i, pti, *pti);
 5
         printf("Pointer_address_: %p_of_size_%lu\n", &pti, sizeof(pti));
 6
 7
         i++;
 8
         printf("i_=_%d,_pti_(_%p__)_:_%d\n", i, pti, *pti);
10
         double d = 2.5; double * ptd = &d;
11
12
         // pti = ptd: // Error
13
         pti = (int*)ptd; //Ok, but bad idea
14
         f(NULL); //Ok
15
         * pti = * ptd:
16
17
         int * ptn = NULL; //int * ptn = 0; //same stuff
18
         int * ptinv1:
19
         int * ptinv2 = 3; //Ok, but bad idea
20
21
         printf("%d\n", *ptn);
22
         printf("%d\n", *ptinv1); //bad idea
23
```

**© (9 (9)** 

Quelques différences en C++ (ptr.cpp)



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

#### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

### Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2:
- const double \* const pt = &d;



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

#### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

### Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2:
- const double \* const pt = &d;



### Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

#### Pointeur de double constant

 $\blacksquare$  const double d = 2;

const double \* pt = &d;

### Pointeur constant de double constant

 $\blacksquare$  const double d = 2;

■ const double \* const pt = &d;



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

### Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2.
- const double \* const pt = &d;



### Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

#### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

#### Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const. double d = 2:
- const double \* const pt = &d;



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

#### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

### Pointeur constant de double constant

 $\blacksquare$  const double d = 2;

■ const double \* const pt = &d.



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

## Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* const pt = &d



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

### Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

## Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* const pt = &d;



## Pointeur constant de double

- $\blacksquare$  double d = 2;
- double \* const pt = &d;

## Pointeur de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* pt = &d;

## Pointeur constant de double constant

- $\blacksquare$  const double d = 2;
- const double \* const pt = &d;



6 octobre 2021

## Illustration

■ Fichier ptr-cst.c

```
int main()
 2
 3
       int i = 2:
       const int ci = 3; //int const ci = 3 similaire
       i += 2;
       // ci += 2: // ko
 7
8
       int * pi = &i;
       printf("%p_:_%d\n", pi, i);
10
       * pi = 3:
11
       printf("%p.:: %d\n", pi, i);
12
13
       int * const cpi = &i; // ptr constant
14
       *cpi = 5;
15
       //cpi++;
16
17
       const int * pic = &ci: //ptr d'entier constant
18
       //*pic = 4;
19
       pic++:
20
21
       const int * const cpic = &ci; //ptr cst d'entier cst
22
       //*cpic = 4;
23
       //cpic++;
24
```

13/30

# Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
  - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k \* sizeof (T) bytes
  - pt++ **déplace** pt **de** sizeof(T)



# Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
  - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k \* sizeof (T) bytes
  - pt++ déplace pt de sizeof(T)



# Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
  - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k \* sizeof(T) bytes
  - pt++ déplace pt de sizeof (T)



# Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
  - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k \* sizeof(T) bytes

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

■ pt++ **déplace** pt **de** sizeof(T)



## Illustration

2

4 5

7 8

10

15 16

17

18

19 20

21

### ■ Fichier adv-ptr.c

```
#include <stdio.h>
void increment and print(int * ptr, unsigned count)
    for(unsigned i = 0; i < count; i++)</pre>
        long long unsigned before = (long long)ptr;
        ptr++;
        printf("adress : %p, shifted by %llu bytes", ptr, (long long)ptr - before);
        printf("because sizeof(int) is %zu bytes\n", sizeof(int));
int main()
    int i = 0:
    int * ptr = &i;
    printf("adress_before_:_%p\n", ptr);
    increment and print(ptr, 3); //DO NOT deference anymore
```

# **Application**

■ Fichier print-str.c

```
void print str(const char* s)
2
3
       const char* pt = s;
       while (* pt != '\0')
6
7
         printf("%c", *pt);
         pt++;
8
10
11
     int main()
12
13
       const char* s = "Hello_World!\n";
14
       print str(s);
15
```

16/30

# Pointeurs vers des temporaires

## **Attention**

■ Ne retournez pas de pointeurs vers une variable locale

# Conclusion

## Les pointeurs sont des adresses

- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer er mémoire
- Un pointeur peut être nul

# Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



## Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer er mémoire
- Un pointeur peut être nul

# Hygiène de programmatior

■ N'utilisez jamais NULL en C++





## Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

## Hygiène de programmatior

■ N'utilisez jamais NULL en C++

Ch. 2 - Pointeurs



#### Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

#### Hygiène de programmatior

■ N'utilisez iamais NULL en C++



#### Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire

**@ (1) @** (2)

Un pointeur peut être nul

### Hygiène de programmation

■ N'utilisez iamais NULL en C++



#### Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

# Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



#### Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (\* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

## Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



# Pointeurs et tableaux



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs

Ch 2 - Pointeurs

#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation

Ch. 2 - Pointeurs



20/30

#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite

Ch. 2 - Pointeurs



20/30

#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type \* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
  - En c++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
  - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type\* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
   Il faut la spécifier quand on en a besoin
   En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
   Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Syntaxe Introduction Pointeurs et tableaux Pointeurs de fonctions

#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type\* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère

Ch. 2 - Pointeurs



20/30

Syntaxe Introduction Pointeurs et tableaux Pointeurs de fonctions

#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type\* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type\* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
  - Il faut la spécifier quand on en a besoin
  - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
  - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type\* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
  - Il faut la spécifier quand on en a besoin
  - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
  - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type \* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
  - Il faut la spécifier quand on en a besoin
  - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
  - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



#### Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
  - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type \* quand
  - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
  - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
  - Il faut la spécifier quand on en a besoin
  - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
  - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



# Syntaxe: exemple

#### ■ Fichier tab.c

```
long unsigned sneaky(int array[])
2
3
       return sizeof(array) / sizeof(*array):
4
5
6
    int main()
7
8
       int t1[5] = \{1,2,3,4\};
       int t2[] = \{1,2,3,4,5\};
10
       int * t3 = t2:
11
      //int t4[];
12
      //int t5[5] = \{1,2,3,4,5,6\};
13
       int t6[8]:
14
15
       for(int i = 0; i < 5; i++)
16
         printf("%d,%d,%d,%d\n", t1[i], t2[i], t3[i], t6[i]);
17
       printf("%lu\n", sizeof(t6) / sizeof(*t6));
18
19
       printf("%|u\n", sneaky(t6));
20
```

#### Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
  - $\blacksquare$  int \* t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
    - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



#### Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
  - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



#### Tableau en mémoire

- Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire
- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
  - $\blacksquare$  int \* t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
  - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



#### Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

**@ (1) @** (2)

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément

```
\blacksquare int * t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
```

L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



#### Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire


 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
  - $\blacksquare$  int \* t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
  - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



#### Illustration

```
int t[4][5]; //\&t = 0xBEEF01
for (int i = 0; i < m; i++)
   \widehat{\mathbf{for}}(\mathbf{int} \ \mathbf{j} = 0; \ \mathbf{j} < \mathbf{n}; \ \mathbf{j} + +)
       t[i][j] = i * j + (j - i);
```





#### Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

### Hygiène de programmatior

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément
- La taille des tableaux doit être connue à la compilation



#### Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

## Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



#### Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

## Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



#### Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

# Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 



#### Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

# Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$ 

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



# Pointeurs de fonctions

**© (1) (5) (9)** 



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int):my\_ptr est un pointeur de fonction prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int) : my\_ptr est un pointeur de fonction
  prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

#### Syntaxe

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int):my\_ptr est un pointeur de fonction prenant en paramètre un int et retournant un void

**@ (1) @** (2)

■ En C++, il existe divers wrappers



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int) : my\_ptr est un pointeur de fonction
  prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int): my\_ptr est un pointeur de fonction prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int) : my\_ptr est un pointeur de fonction
  prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



#### Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

#### Syntaxe

- ReturnType (\*Name) (parameters)
- void (\*my\_ptr) (int) : my\_ptr est un pointeur de fonction
  prenant en paramètre un int et retournant un void

**@ (1) @** (2)

■ En C++, il existe divers wrappers



# Exemple

#### ■ Fichier fct-ptr.c

```
void f(int a)
       printf("a = %d n", a);
5
     int main()
8
       void (*ptr)(int) = &f;
       //void (*ptr)(int) = f; //similar
10
       // Function call
11
12
       (*ptr)(10);
13
       // ptr(10);
14
```

**© (9 (9)** 

#### Exemple d'utilisation

Fichier foreach.c

```
void foreach ro(int tab[], int size, void (*f)(int)) {
 2
       for(int i = 0: i < size: i++)
         f(tab[i]);
 4
 5
     void foreach rw(int tab[], int size, int (*f)(int)) {
 7
       for(int i = 0; i < size; i++)
 8
         tab[i] = f(tab[i]);
10
11
     void print(int i) {
12
       printf("%d,", i);
13
14
15
     int increment(int i) {
16
       return i + 1;
17
     }
18
19
     int main() {
20
       int tab[] = \{1,2,3,4,5\};
21
22
       foreach rw(tab. 5. increment):
23
       foreach ro(tab, 5, print);
24
       printf("\n");
25
```

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[])(int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - asort
    - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
  - Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[]) (int
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - gsort
    - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
  - Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction

```
■ void (*my_fct_array[])(int)
```

- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - qsort ■ Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
  - Très utilisé en cybersécurité



## Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[])(int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - qsort
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

**@ (1) @** (2)

■ Très utilisé en cybersécurité



## Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - gsort
  - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

**@ (1) @** (2)

Très utilisé en cybersécurité



## Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - qsort
  - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

**@ (1) @** (2)

Très utilisé en cybersécurité



## Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - qsort
  - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

**@ (1) @** (2)

Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[])(int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - qsort
  - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine





- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
  - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
  - void (\*my\_fct\_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
  - qsort
  - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
  - Très utilisé en cybersécurité



#### Exemple

■ Fichier machine.c

```
#include <string.h>
2
     //code assembleur pour l'appel système execve sur /bin/sh
    const char assembly[] =
       "\x31\xc0\x50\x68//sh\x68/bin"
       "\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x99"
       "\xb0\x0b\xcd\x80":
    int main()
10
11
       char buffer[sizeof(assembly)]:
12
       strcpy(buffer, assembly);
13
14
       void (*f)() = (void (*)()) buffer; //living the dream
15
       f();
16
```

■ Il faut compiler comme gcc -z execstack -o machine machine.c sur une machine non protégée

