## Ch. 8 - Surcharge d'opérateur Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



11 octobre 2021



### Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Contraintes
- 3 Surcharge d'opérateur
- 4 Surcharges diverses
- 5 Objets fonctions
- 6 Allocations dynamiques
- 7 Littéraux définis par l'utilisateur



## Introduction

troduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

## Overview (1/2)

- C++ autorise la surdéfinition de fonctions
  - Fonctions membres
  - Fonctions indépendantes
- Les opérateurs sont des fonctions comme les autres

#### Idée

- Surdéfinir certains opérateurs
- a + b doit être interprété correctement si a et b sont des vecteurs, par exemple
- Ce comportement existe déjà au sein du langage avec +
  - Addition entière
  - Addition flottante



## Overview (2/2)

- Autre exemple : \*
  - Multiplication
  - Indirection

- Autre exemple : «
  - Décalage de bits
  - Impression console
- La surcharge d'opérateur permet de donner de nouvelles interprétations d'opérateurs existants
- Syntaxe opératoire « plus claire » que syntaxe fonctionnelle

### Exemple

```
\blacksquare int a = add(b,c);
```

$$\blacksquare$$
 int a = b.add(c);

$$\blacksquare$$
 int a = b + c;

Parfois, la surcharge d'opérateur est indispensable

Ch. 8 - Surcharge d'opérateur





## **Contraintes**



Ch. 8 - Surcharge d'opérateur



## Règles de base (1/2)

#### Idée

- On ne peut pas changer la grammaire du C++
- Impossible de définir un nouvel opérateur
  - a § b est interdit
  - a]b[ est interdit
- L'arité doit être respectée
  - a ++ b est interdit
- Les priorités, associativités ne peuvent être changées
  - i + j \* k est toujours interprété comme i + (j \* k)
  - i + j + k est toujours interprété comme (i + j) + k
- Pas de commutativité par défaut
  - Surdéfinir + entre une classe A et une classe B ne surdéfinit pas + entre une classe B et une classe A

## Règles de base (2/2)

- Pas d'implication de signification
  - Redéfinir + et = ne redéfinit ni += ni ++
- Certains opérateurs ont une signification par défaut
  - Ils existent sur tous les types « classe »
  - S'ils ne sont pas redéfinis, ils ont cette signification
  - **■** Exemple : ., =, ->, etc.
- Les opérateurs ++ et se comportent différemment
  - Selon qu'ils soient préfixés ou suffixés
- Les opérateurs new et delete ont des paramètres fixés
  - Nombre de bytes à allouer
  - Mémoire à libérer
  - Peuvent être définis
    - 1 localement pour un type en particulier
    - 2 globalement pour tous les types
- L'évaluation paresseuse ne fonctionne pas pour & & et | | surchargés



### Nécessité de classe

- Un opérateur redéfini doit comporter au moins un argument de type classe
  - 1 Fonction membre : au moins le paramètre implicite this
    - Si opérateur unaire : pas d'autre argument
    - Sinon, paramètre explicite
  - Fonction indépendante : un paramètre explicite pour chaque opérande

### Conséquence

- Impossible de redéfinir un opérateur pour les types de base
  - Sauf new et delete



## Bonnes pratiques

- On peut donner n'importe quelle signification à un opérateur
  - Paramètres, retour, corps, etc.

### Hygiène de programmation

- Donner une signification « intuitive »
- On s'attend à ce que + entre deux vecteurs définisse l'addition, et que ce soit commutatif
- On s'attend à ce que \* préfixé sur un itérateur retourne la donnée pointée



# Surcharge d'opérateur



Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

## **Syntaxe**

- Utilisation du mot-clé operator
- Deux utilisation possibles
  - Fonction membre
  - Fonction indépendante (souvent amie)

### Exemple: classe fraction

- Multiplication commutative avec \*
  - Membre
  - Tous les opérandes sont de type fraction
- Ici, l'impression console est effectuée avec une fonction toString
  - Mauvaise pratique
  - Bonne pratique : surcharger « (cf. section suivante)



### Exemple

■ Fichier fraction.cpp

```
class fraction
{
    unsigned num, denom;
    bool positive;

public:
    fraction (int num = 0, int denom = 1);
    fraction (unsigned num, unsigned denom, bool positive);

fraction operator *(fraction f) const; //member
    //friend fraction operator *(fraction f1, fraction f2); //indep
};
```

- La multiplication est définie comme fonction membre
  - Un opérande implicite : this
  - Un opérande explicite : f
- La multiplication est définie comme fonction indépendante
  - Deux opérandes explicites : f1 et f2
  - Permet de préserver la symétrie avec types primitifs
    - Cf. Ch. 10 dédié aux conversions



### Exemple avec opérateur \* membre

#### ■ Fichier fraction.cpp

4

5

7

8

9 10

11 12

13

14

## Exemple avec opérateur \* indépendant

#### ■ Fichier fraction.cpp

6 7 8

10 11

12 13

14

15

## Remarques

- Une instruction f1 \* f2 \* f3
  - est évaluée comme (f1 \* f2) \* f3 (langage)
  - crée des objets temporaires
    - Leur nombre dépend du compilateur
    - Des passages par adresse de temporaires peuvent être « cachés »
- On peut savoir ce que le compilateur fait en réécrivant les constructeurs de recopie, par défaut, surcharger l'opérateur ε, etc.

### Hygiène de programmation

■ Définissez des opérateurs indépendants du compilateur



#### Liberté

- Les opérateurs sont des fonctions comme les autres
- Possibilité de
  - transmettre les opérandes par référence
    - Utile si gros objets
  - transmettre le retour par référence
  - allouer dynamiquement le retour (peu recommandé)
    - Overhead si petits objets
    - Gestion mémoire « complexe », cf. Ch. 5
  - protéger les arguments contre la modification avec const
    - N'a de sens que s'ils sont transmis par référence
  - les rendre constants (const en fin de prototype)
  - les rendre inline



# **Surcharges diverses**





Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

## Impression console

- Pour l'instant, l'impression console était effectuée via
  - une fonction print
    - Problème de couplage I/O
  - une fonction toString, avec string
    - Inefficace

#### En pratique

- Surcharge de ostream& «(ostream&, const MaClasse& brol)
- Avec une fonction amie, indépendante
- Comme on transmet le paramètre par référence, on doit le déclarer const si on souhaite autoriser certaines conversions
- On retourne le résultat de l'impression par référence afin
  - de pouvoir traiter les affectations multiples
  - d'éviter d'appeler le constructeur de recopie (interdit)



### Exemple

#### Fichier point.cpp

```
class point
{
  double _x, _y;
  public:
     point(double x = 0, double y = 0) : _x(x), _y(y) {}

     inline double x() const { return _x; }
     inline double y() const { return _y; }

     friend ostream& operator << (ostream& out, const point& p);
};

ostream& operator << (ostream& out, const point& p)
{
    out << "(" << p._x << "_," << p._y << ")";
     return out;
}</pre>
```

## Opérateurs arithmétiques

■ Cf. section précédente avec \* (fraction.cpp)

### Membre vs indépendant

- Définir en membre A operator + (int a); permet de faire
  - $\blacksquare$  a + 2
  - **mais pas** 2 + a
- En indépendant, cette possibilité existe
  - Fournir deux implémentations
- Autre possibilité pour les membres : conversions définies par l'utilisateur (cf. Ch. 10)
- Éviter la redondance (+, +=, symétrie, etc.)
  - Définir une implémentation
  - Les autres sont inline et appellent la première

### Exemple

9

11

14

17

21

#### Fichier vector2d.cpp

```
class vector2d
2
3
        double x, y;
         public:
             vector2d(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
7
8
             vector2d& operator +=(const vector2d& v)
10
                 X += V. X;
                 V += V. V;
12
13
                 return this:
15
16
             friend vector2d operator + (vector2d v1, const vector2d& v2)
18
                 v1 += v2;
19
                 return v1:
20
22
             friend ostream& operator <<(ostream& out, const vector2d& v)
23
24
                 return out << "(" << v. x << "...." << v. y << ")";
25
26
    };
```

### Surcharge de []

■ Fichier charset.cpp

```
class CharSet
 2
 3
       vector<pair<char, unsigned> > codes;
 4
 5
       public:
         void update (char c, unsigned code)
 7
 8
           int i = find(c);
           if(i == -1)
10
             codes.push back(std::make pair(c, code));
11
           else
12
             codes[i].second = code;
13
14
15
         unsigned& operator[](char c)
16
17
           int i = find(c);
18
           if(i == -1)
19
             throw std::out of range("Invalide char");
20
           else
21
             return codes[i].second;
22
23
24
25
     };
```

## Remarques

- Transmettre le retour de l'opérateur par référence permet d'écrire des instructions telles que set ['a'] = 12;
  - Car c'est une Ivalue
- Si l'on veut empêcher ce comportement, mais toujours éviter les copies, on peut retourner un const
- Souvent, les deux implémentations sont fournies
  - La variante const est appelée sur les objets const
- En général, la communauté préfère éviter de créer du code permettant d'utiliser [] []
  - Complexe
  - L'opérateur [] est unaire
  - Utiliser l'opérateur () (arité variable)



### Incrémentation et décrémentation

Possibilité d'être utilisé en préfixé et en suffixé

#### Deux prototypes

- 1 Préfixé: A& operator ++()
- Suffixé: A operator ++ (int) (paramètre ignoré)
  - Très utile pour l'itération avec une boucle foreach
    - 1 Classe itérable : définir begin () et end
    - 2 Classe d'itérateur : définir ++ (préfixé), != et \* (indirection)
  - Mêmes principes avec –



### Exemple

#### Fichier increment.cpp

```
class Integer
 2
 3
       int i:
       public:
         Integer(int i = 0) : i(i) {}
         friend ostream& operator <<(ostream&, const Integer&):
 8
         Integer& operator ++() { cout << "prefix" << endl; i++; return *this; } // prefix
10
         Integer operator ++(int) //suffix
11
12
           cout << "suffix" << endl;
13
           Integer r = *this;
14
           operator ++();
15
           return r;
16
17
     };
18
19
     int main()
20
21
       Integer i(2); Integer i = i;
22
       cout << i++ << endl;
23
       cout << ++j << endl;
24
```

### Les classes itérables

- On a vu qu'il est possible d'itérer sur certaines classes
  - for(int i : v) ...
- La surcharge d'opérateur permet à une classe d'utiliser cette syntaxe

#### Grammaire pour une classe T itérable

- Déclarer dans T deux fonctions : begin () et end ()
  - Ces fonctions retournent un « itérateur »
- La classe d'itérateur doit déclarer
  - un opérateur \* d'indirection
    - Permet d'accéder à la donnée en cours
  - un opérateur ++ préfixé
    - Permet d'avancer l'itérateur
  - Un opérateur !=



### Exemple d'itération

■ Fichier linkedlist.cpp

```
class Nodelterator
 Node* current:
  public:
    Nodelterator(Node * current) : current(current) {}
    int operator *() { return current -> data(); }
    Nodelterator& operator ++() { current = current -> next(): return *this: }
    bool operator !=(const Nodelterator& it) const { return current != it.current; }
};
class LinkedList
 Node + head: Node + tail:
  public:
    LinkedList(): head(nullptr), tail(nullptr) {}
    Nodelterator begin() { return Nodelterator(head); }
    Nodelterator end() { return Nodelterator(nullptr); }
};
```

2

4 5

8

10

11 12

13

14 15

16 17

18 19

20

21 22

23

24

### Surcharge de new et delete

- new et delete peuvent s'appliquer à des types de base ou des classes
- new[] et delete[] s'appliquent à des tableaux

#### Surdéfinition

- Locale : pour une classe donnée. Les opérateurs « globaux » ont leur signification habituelle
- 2 Globale : effectifs partout où une surdéfinition n'a pas été définie par l'utilisateur
- Redéfinir new et delete ne redéfinit pas new[] et delete[]
  - new[] et delete[] se surdéfinissent de la même façon



Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

### **Prototypes**

#### Surdéfinition de new

- Doit posséder un paramètre de type size\_t (défini dans cstsdef.h)
  - Correspond à la taille en octets de l'objet à allouer
  - Ne doit pas être spécifié à l'appel, le compilateur le gère seul
- Doit fournir en retour une valeur de type void\* correspondant à l'adresse de l'objet alloué

#### Surdéfinition de delete

- Doit recevoir un paramètre de type pointeur, fourni à l'appel
  - Représente l'adresse de l'emplacement alloué à libérer
- Ne fournit aucun type de retour (void)



Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

## Remarques

- Les surdéfinitions n'ont d'incidence que pour les objets dynamiques
- Que new soit surdéfini ou non, son appel est systématiquement suivi d'un appel constructeur
- Que delete soit surdéfini ou non, son appel est systématiquement suivi d'un appel destructeur
- Pour une définition
  - globale, il faut utiliser une fonction indépendante
  - 2 locale, il faut utiliser une fonction membre
- Il est possible, lors de la surcharge de new et delete, de faire appel aux opérateurs originaux via : :
- new et delete sont statiques
  - Elles n'ont accès qu'aux membres statiques
  - Elles ne sont pas appelées via le paramètre implicite this



### Exemple

#### ■ Fichier newdel.cpp

```
class point
 1
 2
 3
       static int n; static int nd;
 4
       int x. v:
 6
       public:
 7
         point(int abs=0, int ord=0) : x(abs), y(ord)
 8
         { n++; cout << "(+) Number of points :: " << n << endl; }
 9
10
         \simpoint() { n—; cout << "(-), Number, of, points, :.." << n << endl; }
11
12
         void * operator new(size t size)
13
           nd++; cout << "(+) Number of dynamic points ... " << nd << endl;
14
15
           return ::new char[size];
16
         }
17
18
         void operator delete(void * pt)
19
         { nd--; cout << "(-)_Number_of_dynamic_points_:_" << nd << endl; }
20
     };
21
22
     int point::n = 0; //talk about that stuff
23
     int point::nd = 0:
```

# **Objets fonctions**



## Fonctions en paramètres

- En C++, il est possible de passer des fonctions en paramètres d'autres fonctions
- Utile pour
  - appliquer une fonction à tous les objets d'un conteneur
  - filtrer des données (compter si x > 0)
  - fournir une fonction à exécuter au sein d'un thread, etc.
- Trois moyens de mise en œuvre
  - Les fonctions indépendantes
  - 2 Les lambdas
  - les objets fonctions (foncteurs)

### Remarque

Impossible de passer une fonction inline en paramètre



## Objets fonctions

- Mis en œuvre via la surcharge d'opérateur
- B operator()(A a)
  - La fonction membre () prend en paramètre un A et retourne un B

#### Constructeur par défaut

- Si l'on veut passer un tel objet en paramètre « comme une fonction », il doit posséder un constructeur par défaut
- Sinon, il faut le créer au préalable



## Exemple (1/2)

#### ■ Fichier foncteur.cpp

```
class Tada //try to remove default cstr
 2
 3
       public:
         void operator () (int n)
           cout << "Tada.." << n << endl;
 7
 8
     };
 9
10
     void f(int& n)
11
12
       cout << "Applying f.on," << n << endl;
13
       n = n * 2:
14
       if(n \% 3 == 0)
15
         n++:
16
17
18
     bool impair(int n)
19
20
       return n % 2 == 1;
21
```

## Exemple (2/2)

#### ■ Fichier foncteur.cpp

```
int main()
{
    vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

    for_each(v.begin(), v.end(), f);
    cout << endl;

    for_each(v.begin(), v.end(), Tada()); //try to build Tada before
    cout << endl;

    auto result = find_if(v.begin(), v.end(), impair);
    while(result != v.end())
    {
        cout << *result << endl;
        result++;
    }
}</pre>
```

## Les comparateurs

- La librairie standard permet d'effectuer un traitement sur des objets comparables
  - Trier
  - Trouver le maximum
  - Remplir un deque
- Pour qu'un deux objets soient comparables, il faut qu'ils définissent un opérateur <</p>
  - On peut le surcharger si nécessaire
  - Fonction membre ou indépendante
- On peut également fournir un « comparateur »
  - Avec une fonction lambda
  - En surchargeant l'opérateur bool (T,T)



## Exemple : opérateur <

Fichier comparator.cpp

```
1
     class IntegerOp
 2
 3
         int i:
         public:
              IntegerOp(int i) : i(i) {}
 7
              int& value() { return i; }
 8
             const int& value() const { return i; }
10
             bool operator < (const IntegerOp& other) const
11
12
                  return i < other.i:
13
14
15
16
     int main()
17
18
         vector < IntegerOp > v = \{IntegerOp(3), IntegerOp(5), IntegerOp(2), \}
19
                                  IntegerOp(1), IntegerOp(4));
20
         sort(v.begin(), v.end()); //ok : IntegerOp has <
21
         for(IntegerOp i : v)
             cout << i << "_";
22
23
```

## Exemple: lambda et foncteur

#### ■ Fichier comparator.cpp

```
class Integer {
2
         ... // no bool operator <(Integer)
3
    }:
4
5
     int main() {
6
       vector<Integer> v1 = {Integer(3), Integer(5), Integer(2), Integer(1), Integer(4)};
7
         vector < Integer > v1 = v2;
8
         // sort(v1.begin(), v1.end()); // ko : no < in Integer
         sort(v1.begin(), v1.end(), [](const Integer& i1, const Integer& i2) {
10
           return i1.value() < i2.value(); }); //lambda</pre>
         for(Integer i : v1)
             cout << i << " ";
12
13
         cout << endl:
14
15
         struct IntegerComparator {
16
             bool operator()(const Integer& i1, const Integer& i2) const {
17
                 return i1.value() < i2.value();</pre>
18
19
         };
20
         sort(v2.begin(), v2.end(), IntegerComparator()); //function object
22
         for(Integer i : v2)
23
             cout << i << "..";
24
         cout << endl:
25
```

11

21

## Exemple avec les conteneurs

#### Fichier comparator.cpp

```
int main() {
2
         //priority queue < Integer > p: //ko : no < in Integer
3
         priority gueue < Integer, deque < Integer >. Integer Comparator > p:
4
         p.push(Integer(3));
         p.push(Integer(5)):
         p.push(Integer(2));
7
         p.push(Integer(1));
8
         p.push(Integer(4));
         while (! p.empty()) {
10
             cout << p.top() << "..";
11
             p.pop();
12
13
         cout << endl:
14
15
               kev
                      value
                             kev comparator
16
         map<Integer, int. IntegerComparator > m:
17
         m[Integer(3)] = 3;
18
         m[Integer(5)] = 5:
19
         m[Integer(2)] = 2;
20
         m[Integer(1)] = 1;
21
         m[Integer(4)] = 4;
22
         for (auto p : m)
23
             cout << p.second << "..";
24
         cout << endl;
25
```

# **Allocations dynamiques**





## Code suspect

- Considérez la classe vector suivante
- Fichier vector-bad.cpp

```
class vector
       int n;
       double * tab:
       public:
7
         vector(int nbr) : n(nbr), tab(new double[n]) {}
         ~vector()
10
           delete[] tab;
11
12
13
14
         double & operator [] (int i)
15
16
           return tab[i];
17
18
     };
```

### Problème

### Détection attaque sournoise 3D20

■ TU AS FAIT UN NEW!

### Question n°1: que fait le code suivant?


- 1 vector v(5);
- 2 f(v);

### Question n°2: que fait le code suivant?

- 1 vector v1(5); vector v2(6)
- 2 v2 = v1;

## Question n°1: appel de f (v) (1/3)


Instanciation du vecteur v





## Question n°1: appel de f (v) (2/3)


■ Création de copie locale v' à l'appel





## Question n°1: appel de f (v) (3/3)

■ Destruction de copie locale v' en sortie de f





Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

### **Problèmes**

#### Observation

- 🚺 À l'appel, le vecteur 🗸 est copié, ainsi que l'adresse du tableau
  - Pas la mémoire allouée sur le tas
- Quand la copie est détruite, le destructeur libère la mémoire

#### Problème

- Le vecteur v est dans un état incohérent après l'appel
- On ne veut peut-être pas utiliser shared\_ptr

Ch. 8 - Surcharge d'opérateur

- Effet de bord sur les copies
- Deux solutions possibles
  - Copie « manuelle »
  - Empêcher la copie



### Copie « manuelle »

Mise en œuvre via un constructeur de recopie

Ch. 8 - Surcharge d'opérateur

Écrire un constructeur de recopie qui copie manuellement les données allouées sur le tas

### **Avantages**

Copie fonctionnelle

#### Inconvénient

- Temps
- Mémoire





#### ■ Fichier vector-copy.cpp

```
class vector
  int n:
 double * tab;
  public:
    vector(int nbr) : n(nbr), tab(new double[n]) {}
    vector(const vector & v)
      n = v.n;
      tab = new double[n];
      for(int i = 0; i < n; i++)
        tab[i] = v.tab[i];
    ~vector()
      delete[] tab;
    double & operator [] (int i)
      return tab[i];
};
```

2

7

8

10 11

12

13

14

15 16 17

18 19

20 21 22

23 24

25 26

## Copie interdite

Mise en œuvre via un constructeur déclaré delete (C++11)

Ch. 8 - Surcharge d'opérateur

■ Pré C++11 : constructeur de recopie privé, ou déclaré mais pas implémenté

### **Avantages**

Rapide

#### Inconvénient

Peut-être pas ce qu'on veut





51 / 65

#### ■ Fichier vector-del.cpp

```
class vector
 int n;
 double * tab:
 public:
   vector(int nbr) : n(nbr), tab(new double[n]) {}
    vector(const vector & v) = delete;
    ~vector()
      delete[] tab;
    double & operator [] (int i)
      return tab[i];
```

Utiliser le passage par référence lors des appels de fonctions

3

6

7

10 11

12 13


14 15 16


17 18

19 20

## Question n°2: affectation de v1 à v2 (1/3)


■ Instanciation des vecteurs v1 et v2





## Question n°2: affectation de v1 à v2 (2/3)

Affectation de v1 à v2





tab2	
3	
7	
5	
1	

**© (1) (5) (9)** 

## Question n°2: affectation de v1 à v2 (3/3)

■ Fuite mémoire : le tableau de v2 n'a pas été détruit





### Problèmes

#### Observation

- A l'affectation, le vecteur v2 est affecté
  - Les variables automatiques sont cohérentes
- 2 Quand la copie v1 ou v2 sont détruits, tab1 est libéré
  - Pas t.ab2

#### Problème

- Fuite mémoire : tab2 n'est pas désalloué
- Problème potentiel : double delete
- Deux solutions possibles
  - Affectation « manuelle » de « recopie »

Ch. 8 - Surcharge d'opérateur

Empêcher l'affectation





#### Affectation « manuelle »

- Mise en œuvre via surcharge de =
- Écrire un opérateur = qui affecte et détruit manuellement les données allouées sur le tas

### **Avantages**

Affectation fonctionnelle

#### Inconvénient

- Temps
- Mémoire
- Complexité si ce n'est pas une recopie



```
2
 3
 4
 6
 8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
```

```
class vector
  int n;
  int count affect:
 double * tab;
  public:
    vector(int nbr) : n(nbr), tab(new double[n]), count affect(0) {}
    ~vector() { delete[] tab; }
    vector& operator = (const vector& v)
      if (this != &v) //check self-assign
        delete tab;
        n = v.n;
        tab = new double[n];
        for(int i = 0: i < n: i++)
          tab[i] = v.tab[i];
      return this:
    double & operator [] (int i)
      return tab[i];
};
```

Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

## Remarques

- Dans le cas de surcharge de =, comme on transmet le paramètre par référence, on doit le déclarer const si on souhaite affecter un vecteur constant à un vecteur quelconque
- On retourne le résultat de l'affectation par référence afin
  - de pouvoir traiter les affectations multiples
  - d'éviter d'appeler le constructeur de recopie
- Si on ne veut pas recopier les données à l'affectation
  - Création d'un attribut compteur d'affectations
  - Le destructeur détruit tab si ce compteur est à zéro
  - 3 L'opérateur détruit tab si le compteur de v est à zéro

### Hygiène de programmation

■ Ne faites pas de new



### Affectation interdite

Mise en œuvre via un opérateur = déclaré delete (C++11)

Ch. 8 - Surcharge d'opérateur

■ Pré C++11 : opérateur d'affectation privé, ou déclaré mais pas implémenté

### **Avantages**

Rapide

#### Inconvénient

Peut-être pas ce qu'on veut





60 / 65

#### ■ Fichier vector-del.cpp

```
class vector
  int n:
 double * tab:
  public:
    vector(int nbr) : n(nbr), tab(new double[n]) {}
    ~vector()
      delete[] tab;
    vector& operator = (const vector& v) = delete;
    double & operator [] (int i)
      return tab[i];
};
```

#### Construction possible, réaffectation impossible

- vector v(3, brol); //ok
- vector v = vector(3, brol); //ko
- v1 = v2; //k0

2

6

7

10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20

# Littéraux définis par l'utilisateur



### Introduction

2

4 5

8

10

11 12

- Supposons que l'on veuille modéliser le MRUA d'un point
- À l'évidence, le code ci-dessous ne compile pas

- Il existe plusieurs techniques « standard » pour résoudre ce type d'ambiquïté
  - Typage fort, tag dispatch, types fantômes, etc.
  - Cf. Ch. 14
- En C++, dans ce cas précis, définir des littéraux dédiés est approprié

#### Illustration

#### ■ Fichier mrua.cpp

```
class MRUA {
 1
 2
       long double x0, t0, v0, a;
 4
       public :
 5
         MRUA(long double x0 = 0, long double t0 = 0, long double v0 = 0, long double a = 9.81)
 6
            : x0 (x0), t0 (t0), v0 (v0), a (a)
 7
 8
 9
         long double operator () (long double t) {
10
                  long double dt = (t - t0);
11
                  return x0 + v0 * dt + 0.5 * dt * dt:
12
13
     };
14
15
     inline long double operator "" ms(long double x) { return 0.001 * x; }
     inline long double operator "" s(long double x) { return x; }
16
     inline long double operator "" min(long double x) { return 60 * x; }
17
     inline long double operator "" h(long double x) { return 3600 * x; }
18
19
20
     int main() {
21
         MRUA mrua:
22
         cout << "Position_after_1_millisecond_is_" << mrua(1.0_ms) << "_meters" << endl;</pre>
23
         cout << "Position_after_1_second_is_" << mrua(1.0_s) << "_meters" << endl;
cout << "Position_after_1_minute_is_" << mrua(1.0_min) << "_meters" << endl;</pre>
24
25
         cout << "Position_after_1_hour_is_" << mrua(1.0_h) << "_meters" << endl;</pre>
26
```

Introduction Contraintes Surcharge d'opérateur Surch. div. Objets fonctions Alloc. dyn. Littéraux définis par l'utilisateur

### Contraintes

- Les littéraux définis par l'utilisateur sont introduits par la surcharge de l'opérateur " "
- Le nom du littéral commence par '\_'
  - La librairie standard se réserve les littéraux non préfixés
- 3 Les paramètres ne peuvent être que de type const char\*, unsigned long long, long double, char, « const char\*, size t »
- 4 Les conversions implicites ne sont pas acceptées
  - mrua (1\_ms) ne compile pas
- Pas de valeur par défaut

#### Littéraux standards existants

- Dans chrono.h, les littéraux de durée ns, us, ms, s, min, h sont définis
- Dans complex.h, les littéraux imaginaires if, il, i sont définis

