Ch. 5 - Allocation Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



6 octobre 2021

© (1) (5) (9)



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- Introduction
- Allocation statique
- Allocation automatique



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



Introduction

◎ (9 (9 (9)

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



6 octobre 2021

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et statile)
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec now of mall log)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- la durée de vie de la mémoire allouée
- une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défautielle valeur par de valeur par défautielle valeur par défautielle valeur par défa



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- la durée de vie de la mémoire allouée
- une notentielle valeur nar défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - 1 Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - 2 Automatique (variables locales)
 - 3 Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée
 - une potentielle valeur par défaut



Allocation statique

6 octobre 2021

Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static



Classe d'allocation statique

Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static

Portée



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static

- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et chac (+ tableaux)Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données

Ch. 5 - Allocation



6 octobre 2021

Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Illustration

```
0xF0D
                                         0xF0C
  static int x = 174; //\&x = 0xF07
                                         0xF0B
                                                                         ←~~ C
char c = 'z'; // global
                                         0xF0A
          sizeof(int) = 4
                                          0xF09
                                          0xF08
                                          0xF07
                                                                         <--- x
```

Ch. 5 - Allocation

x et c sont détruits en fin de programme

Segment de données



7/66

Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define *ne* sont *pas* allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Ch. 5 - Allocation

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Ch. 5 - Allocation

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Ch. 5 - Allocation

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Ch 5 - Allocation

Attention



8 / 66

Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Ch. 5 - Allocation

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.



Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



Exemple 1

1

5

6 7 8

10

11

■ Fichier static.cpp

```
const double Pl = 3.14;
double circle_area(double r)
{
   return Pl * r * r;
}
int main()
{
   cout << circle_area(2) << endl;
}</pre>
```

© (9 (9 (9

Exemple 2

Fichier static.cpp

```
int countDown()
 2
 3
       static int i = 6:
       i = -;
 5
       return i:
 6
 7
8
     void boom()
 9
10
       bool stop = false;
11
       while (! stop)
12
13
          int j = countDown();
14
          if(i >= 0)
15
            cout << i << endl:
16
         else
17
            stop = true;
18
19
       cout << "BOOM" << endl:
20
21
22
     int main()
23
24
       boom();
25
```

Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

Inconvénients

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



© (1) (5) (9)

Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
- Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



Remarques à propos du segment de données

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation



Exemple de bonne utilisation

■ Fichier good-static.c

```
const char * policy = "azertyuiopgsdfghjklmwxcvbn0123456789!?.";
2
     //unsigned I = strlen(policy); //can't do
3
    unsigned policy length()
6
         static unsigned length = 0:
7
         static bool computed = false: //did | already compute length ?
8
         if (! computed)
10
11
             length = strlen(policy);
12
             computed = true;
13
14
15
         return length;
16
```

© (1) (5) (9)

- Les variables length et computed sont instanciées et initialisées une unique fois
- Ils sont réutilisés à chaque appel de policy_length




Allocation automatique



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration.
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>





- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Otockees au sommet de la plie
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocke
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc

Ch. 5 - Allocation



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile

Ch. 5 - Allocation

- Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
- Haute performance : on sait à la compilation où stocke
- L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 Stockées au sommet de la pile
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à <u>l'exécution</u>



Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Allocation automatique Allocation dynamique Pointeurs intelligents


Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou locales avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp. adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution




Illustration

```
{
...
int x = 174; //&x = 0xF0C
char c = 'a';
...
}
```



détruits en fin de bloc



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits

Ch. 5 - Allocation



17 / 66

Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - A la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - A la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 Au sommet de la pile, relativement à rep
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse

Ch. 5 - Allocation

■ En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



17 / 66

Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse

 Augus aclaul plant offectivé à l'avécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile

@(1) (3) (3)



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait a priori où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse
 - Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Allocation automatique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique

Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait *a priori* où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse

Ch. 5 - Allocation

- Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Exemple

3

7 8

10 11

12

13

14

■ Fichier automatic.cpp

```
int main()
{
    int i = 5; //most likely on stack
    while(i >= 0)
    {
        int j = i + 2; //most likely on stack
        cout << i << "_" << j << endl;
        i...;
        }//j is destroyed
        cout << i << endl;
        // cout << j << endl;
        // cout << j << endl;
        // cout << j << endl;
        // is destroyed</pre>
```

Exemple 2

■ Fichier automatic2.cpp

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée





Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



© (1) (5) (9)

Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

- Portée limitée
- Durée de vie limitée



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - variables conompues

 Pile d'exécution commue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Variables corrompues

Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Pile d'exécution corromnue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation



Allocation dynamique

© (1) (5) (0)



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch. 5 - Allocation

Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique

Ch 5 - Allocation



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresses
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiques en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)
 pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique

Portée

- l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
- les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch 5 - Allocation

Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution)



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse



- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch 5 - Allocation

■ Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch 5 - Allocation

■ Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch 5 - Allocation

 Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas.
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution
 - Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - A la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation *devrait* désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Augune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation *devrait* désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 Les ressources sont perdues
 Le système d'exploitation deurait d
- Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- ... mais pas les données allouées
- L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
- Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite memoire
 Les ressources sont perdues
 Le système d'exploitation devrait désallouer en f
- Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Valeurs par défaut



- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire



Illustration

```
int * x = new int(174); //&x = 0xF08
                        //\&*x = 0xFF4
      sizeof(int) = 4
      sizeof(int*) = 8 //x64
```

```
Pile
                                                Tas
0xF10
                                                                0xFFA
0xF0F
                                                                0xFF9
0xF0E
                                                                0xFF8
0xF0D
                                                                0xFF7
0xF0C
                                                                0xFF6
0xF0B
                                                                0xFF5
0xF0A
                                                                0xFF4
                                 *x ~~*
0xF09
                                                                0xFF3
0xF08
                               ←~ x
                                                                0xFF2
0xF07
                                                                0xFF1
                                            *x est détruit
           x est détruit en
                                             par delete
             fin de bloc
```

© (1) (5) (9)

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - 3 S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticke décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - 2 Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - 3 S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée

Ch 5 - Allocation







26 / 66

Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

4 S'il n'y a pas de place : ko

Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 Elle est peut-être simplement fragmentée



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - 1 Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - 3 S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée



6 octobre 2021

Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - 3 S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size t n, size t m): alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro.
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- realloc(void*, size_t):réalloue de la mémoire
 préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size t n, size t m): alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours *nm*
- realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size t n, size t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas touiours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

@ **(1)** (3) (3)

Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nn
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure stdlib.h



6 octobre 2021

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure st dlib.h



6 octobre 2021

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Nécessaire d'inclure stalib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

■ Nécessaire d'inclure stalib.h



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure stalib.h



6 octobre 2021

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t):réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

■ Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Nécessaire d'inclure stdlib.h




Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
 - Nécessaire d'inclure stallib.h



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t) : alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement

Ch 5 - Allocation

Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure stalib.h.



27 / 66

Exemple C++

■ Fichier dynamic-cpp.cpp

```
int main()
 2
 3
       Point * p = new Point(2,3);
       cout \ll p \rightarrow aetX() \ll " " \ll p \rightarrow aetY() \ll endl:
       delete p;
       cout << p->getX() << "_" << p->getY() << endl;//unpredictable is p is deleted
 7
 8
       Point * p2 = nullptr:
 9
       Point *pp2 = nullptr;
10
       Point p3: // (0.0)
11
12
13
         p2 = new Point(3,4);
          cout << p2->getX() << "_" << p2->getY() << endl;
14
15
          pp2 = p2;
16
         p3 = *p2;
17
          //delete p2://uncomment
18
19
20
       cout \ll p2 \rightarrow getX() \ll "_" \ll p2 \rightarrow getY() \ll endl;
       cout << pp2->getX() << "_" << pp2->getY() << endl;
21
       cout << p3.getX() << "_" << p3.getY() << endl;
22
23
          //Q : does it leak ?
```

Ch. 5 - Allocation

28 / 66

Exemple C

■ Fichier dynamic-c.cpp

```
int main()
 2
 3
          Point * p = (Point*) malloc(sizeof(Point)):
          p -> x = 1; p -> y = 2;
          print point (*p);
 7
          free(p);
 8
          print point(*p);
10
          Point * p2 = NULL; Point * pp2 = NULL;
11
          Point p3;
12
13
14
              p2 = (Point*) malloc(sizeof(Point));
15
              p2 \rightarrow x = 3; p2 \rightarrow y = 4;
              print point (*p2);
16
17
              pp2 = p2;
18
19
              p3 = *p2:
20
              //free(p2): //uncomment
21
22
23
          print point(*p2);
24
          print point(*pp2);
25
          print point(p3);
26
```

4 D > 4 AB > 4 B > 4 B >

Illustration des fonctions d'allocation en C (1/2)

■ Fichier fct-alloc-c.c

```
int main()
2
3
         int * p = (int*) malloc(4 * sizeof(int));
         print int array(p, 4); //undeterminate values
6
7
         free(p);
         print int array(p, 4); //undefined behaviour
         p = (int*) calloc(4, sizeof(int));
10
         print int array(p, 4); //0 0 0 0
11
12
         for(int i = 0: i < 4: i++)
13
             p[i] = i:
14
         print int array(p, 4); //0 1 2 3
15
```

Illustration des fonctions d'allocation en \mathbb{C} (2/2)

Fichier fct-alloc-c.c

```
int main()
3
         int * p = (int*) malloc(4 * sizeof(int));
4
 5
         p = (int*) realloc(p, 2 * sizeof(int));
6
         if(p) //check wether allocation suceeded
             print int array(p, 2); //0 1
             print int array (p. 4): //0 1 2 3 : not undeterminate
10
         else
12
             free(p):
13
14
         p = (int*) realloc(p, 4 * sizeof(int));
15
         if (p)
16
17
             print int array(p, 2); //0 1
18
             print int array(p, 4); //0 1 ? ?
19
20
         else
             free(p);
22
```

8

11

21

Exemple

2

6

10 11

R. Absil ESI

■ Fichier paginate.cpp

```
int main()
{
  long long unsigned int j = 0;
  while(true)//this is going to hurt
  {
    new int[250];//should weight 1kb
    j++;
    if(j % 100 == 0)
        cout << j << "kb_allocated" << endl;
  }
}</pre>
```

32 / 66

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



Rappel sur les pointeurs

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 Pas ce que pointe l'adresse

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer

 \blacksquare *pt = 42;



Rappel sur les pointeurs

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer

*pt = 42;



- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur





- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation





Rappel sur les pointeurs

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer



33 / 66

- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer



- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



- Les pointeurs sont des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer
 - *pt = 42;



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++

Ch. 5 - Allocation



- \blacksquare int * pt = 3;
 - Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - Donne à cet espace la valeur 0x00_00_00_00_00_00_00_03



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 11 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++

Ch. 5 - Allocation



- \blacksquare int * pt = 3;
 - Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00 00 00 00 00 00 00 03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;

Ch. 5 - Allocation



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (1) (5) (9)

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Donne à cet espace la valeur 0x00 00 00 00 00 00 00 03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas

Ch. 5 - Allocation



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++

Ch. 5 - Allocation



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (1) (5) (9)

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation

© (1) (5) (9)

- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

Inconvénients

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Attention aux luites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
- Attention aux fuites memoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free





Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables comomoues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système *devraient* prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 Une sortie de tableau peut corromore son état

Hygiène de programmation





Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Hygiène de programmation





Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues

Hygiène de programmation



- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de reconie (cf. Chanitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructour
 - Constructeur de reconie (cf. Chanitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructour
 - Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



6 octobre 2021

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)





Risques liés à new / malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- 1 Destructeur
- 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
- 3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Risques liés à new / malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur

Ch. 5 - Allocation



37/66

Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
 - 3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



6 octobre 2021

Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- Destructeur
- 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)
- 3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Utilisation de new/malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C+-





Utilisation de new / malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante





Utilisation de new/malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C++

NON!



Utilisation de new/malloc

- $lue{}$ En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C++

■ Non!



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- 1 J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- 1 J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- 1 J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- 4 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Utilisation de new en C++

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
 - Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des *pointeurs intelligents*
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre



Portée et durée de vie



41 / 66

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



R. Absil ESI

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

R. Absil ESI



Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



6 octobre 2021

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Allocation statique

Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »



- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Illustration en C

■ Fichier life.c

```
int * addr auto, * addr dyn, * addr stat = NULL; //statiques, globales
 2
    int global = 2; //statique, globale
 3
 4
     int f() {
 5
       int j = 42; //automatique, locale à f
       addr auto = &i: //ok
 7
       int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); //dynamique, locale
 8
         *pt = 23; //ok : espace alloué
 9
       addr dvn = pt: //ok
10
         static int I = 17: //statique. locale
11
         addr stat = &I;
12
       global = 3;
13
    } //i et pt sont désalloués (mais pas *pt. ni l)
14
15
     int main() {
16
       f();
17
         printf("%p:", addr auto); //ok (dangling)
18
         printf("%d\n", *addr auto); //KO : j est désaloué
19
         printf("%p:", addr dvn): //ok
20
         printf("%d\n", *addr dyn); //ok : *addr dyn n'a pas été désalloué
         printf("%p:", addr_stat); //ok
21
22
         printf("%d\n", *addr stat); //ok : I n'a pas été désalloué
23
         printf("%d\n", global): //ok
24
25
         free (addr dyn);
26
         printf("%p:", addr dyn); //ok (dangling)
27
         printf("%d\n", *addr dyn); //KO : *addr dyn est désalloué
28
```

Illustration en C++

■ Fichier life.cpp

```
int *pt1, *pt2, *pt3 = nullptr; //statiques, globales
 2
     int global = 2; //statique, globale
 3
 4
     int f()
 5
 6
       int j = 42; //automatique, locale à f
 7
       pt1 = &i : //ok
 8
       int * k = new int(23); //dynamique, locale
       pt2 = k: //ok
       static int I = 17; //statique, locale
10
11
       pt3 = &1;
12
       global = 3:
13
     } //i et k sont désalloués (mais pas *k, ni l)
14
15
     int main()
16
17
       f();
18
       cout << pt1 << ":": //ok
19
       cout << *pt1 << endl; //ko : j est désaloué
20
       cout << pt2 << ":": //ok
       cout << *pt2 << endl; //ok : *k n'a pas été désalloué
21
22
       cout << pt3 << ":"; //ok
23
       cout << *pt3 << endl; //ok : I n'a pas été désalloué
       cout << global << endl; //ok
24
25
```

Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique

Ch. 5 - Allocation

- Adresses de même classe d'allocation que l'obiet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'obiet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inli
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



6 octobre 2021

Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique

Ch. 5 - Allocation

- Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions :
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique

Ch. 5 - Allocation

- Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique
 - Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Illustration

■ Fichier class-alloc.cpp

```
struct Array {
 2
         int i:
 3
         int * arr;
 4
 5
         Array(int i) : i(i) {
 6
              arr = new int[i];
 7
8
     }; //missing destructor... and other things
 9
10
     int main() {
         Array a(2); //a automatic
11
12
                      //i automatic
13
                      //tab_automatic
14
                      //*tab dynamic
15
16
         static Array b(2); //b static
17
                              //i static
18
                              //tab static
19
                              //*tab dynamic
20
21
         Array \star c = new Array(2); //c dynamic
22
                                      //i dynamic
23
                                      //tab dynamic
24
                                      //*tab dynamic
25
```

Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit

■ Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit

■ Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
- m fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Idée stupide

On retourne l'adresse d'une variable locale

© (1) (5) (9)

- Erreur de segmentation!
- Fichier doubleptr.c

Premier cas : on laisse le compilateur faire

- On déclare le pointeur, on alloue et on affecte le pointeur avec malloc
- On affecte l'espace alloué avec l'opérateur []

Ch. 5 - Allocation

On retourne le pointeur

```
int * allocate(int size)
2
3
       int* pt = (int*)malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0: i < size: i++)
         pt[i] = i: //*(pt + i * sizeof(int)) si pt est void*
6
7
       return pt:
8
9
10
     int main()
11
12
       int * pt = allocate(5); //crée un pointeur pour stocker 5 entiers
13
       for(int i = 0; i < 5; i++)
14
         printf("%d,", pt[i]);
15
       printf("\n");
16
17
       free(pt);
18
```

Deuxième cas : on fournit le pointeur

- 11 On déclare le pointeur dans main, on alloue et on affecte le pointeur avec malloc dans une fonction
- On affecte l'espace alloué en déférençant le pointeur
- On retourne le pointeur

```
void allocate(int* pt, int size)
       pt = (int*) malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         pt[i] = i:
7
8
     int main()
10
       int * pt = NULL;
11
       allocate(pt, 5);
       for (int i = 0; i < 5; i++)
12
         printf("%d_", pt[i]);
13
14
       printf("\n");
15
16
       free(pt);
17
```

Erreur de segmentation!



Le nœud du problème

- 1 On crée pt dans main



51 / 66

- 🚺 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 1 On crée pt dans main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main

 pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- 9 Erreur de segmentation



Le nœud du problème

- 1 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt′ de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
- 8 On déférence pt

R. Absil ESI

g Erreur de segmentation



- 1 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- On crée pt dans main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main

 pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 🚹 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt est passé par valeur
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- 9 Erreur de segmentation



- 🚺 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- 9 Erreur de segmentation



Le nœud du problème

- 1 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



6 octobre 2021

- 1 **On crée** pt **dans** main
- 2 On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



- 1 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- 7 On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- 9 Erreur de segmentation



- 1 **On crée** pt **dans** main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt' à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- Erreur de segmentation



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur

R Absil FSI

- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**
- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$



Deuxième cas bis : on utilise un double pointeur

- 1 On déclare le pointeur dans main, on le passe par adresse à allocate
- On affecte l'espace alloué en déférençant l'adresse du pointeur
 - Ainsi, on a un effet de bord dans main

```
void allocate(int** pt, int size)
2
3
       *pt = (int*) malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         (*pt)[i] = i;
6
7
8
     int main()
10
       int * pt = NULL:
11
       allocate(&pt, 5);
12
       for(int i = 0; i < 5; i++)
13
         printf("%d,", pt[i]);
14
       printf("\n");
15
16
       free(pt);
17
```

Fichier double-ptr.c



Pointeurs intelligents

Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données '
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien ?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.

© (9 (9 (9

Inclure memory h (C++uniquement)



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)



Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.

© (9 (9)

- On détruit les données :
 On détruit les données si plus rien ne pointe dessus ?
 On ne détruit rien ?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
 - Inclure memory . h (C++uniquement)



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).



Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.





55 / 66

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory h (C++uniquement)





- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory h (C++uniquement)



- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.

Ch. 5 - Allocation





- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.



6 octobre 2021

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus
 Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - Weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possede pas » d'objet.

 Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ())

 Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit p'importe quand par un factour ovtériour.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make_shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possede pas » d'objet.

 Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).

 Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - 2 shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique,
 make_shared

Ch. 5 - Allocation



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - 1 unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - 2 shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock ()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared

Ch. 5 - Allocation



Exemple unique_ptr

■ Fichier unique.cpp

```
int main()
  int i = 2:
  int * pti = &i;
  unique ptr<int> u1(&i):
    //unique ptr<int> u2(&i); //bad idea
    //unique ptr<int> u2 = u1; //compile error
    unique ptr<int> u2 = move(u1); //u2 owns, u1 invalid
  cout << *pti << endl;
 u1.reset()://deletes memory (why ?!)
  cout << i << endl: //seg fault
```

7

8

10 11

12

13

14

Exemple shared_ptr

■ Fichier shared.cpp

```
int main()
 shared ptr<int> p1(new int(5));
 weak ptr < int > wp1 = p1; //p1 owns the memory.
   shared ptr<int> p2 = wp1.lock(); //Now p1 and p2 own the memory.
    if (p2) //check if the memory still exists!
        cout << "if p2" << endl;
 } //p2 is destroyed. Memory is owned by p1.
 p1.reset(); //Memory is deleted.
 shared ptr < int > p3 = wp1.lock(); //Memory is gone, so we get an empty shared ptr.
 if (p3)
   cout << "if p3" << endl:
```

2

4

7

8

10

11 12

13 14

15 16

17

18 19

20 21

Exemple de fuite mémoire : initialisation (1/2)

```
int f(shared_ptr<int> i, int j);
int g();

f(shared_ptr<int> (new int (42)), g());
```

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Ordre d'appel

- Allocation dynamique de l'entier 42
- 2 Création du shared_ptr<int>
- 3 Appel de la fonction g
- 4 Appel de la fonction f



Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire

R Absil FSI



60 / 66

Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu *avant* 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2





Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire



Solution

Première idée

```
1     int f(shared_ptr<int> i, int j);
2     int g();
3     shared_ptr<int> si (new int (42));
5     f(si, g());
```

Meilleure idée

```
int f(shared_ptr<int> i, int j);
int g();
f(make_shared<int>(42), g());
```

© (1) (5) (9)

■ Moralité : ne pas faire de new



Exemple de fuite mémoire : cycle

Fichier cycle.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
            shared ptr <B> ptB;
 5
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            shared ptr < A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
21
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 bet blb pointent vers l'obiet de type
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak ptr



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type E
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak ptr



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak_ptr



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak_ptr



63 / 66

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak ptr



Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak ptr



© (1) (5) (9)

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak_ptr



Solution

■ Fichier cycle-sol.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
 4
            shared ptr <B> ptB;
 5
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            weak ptr<A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
21
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Exemple complet

Liste simplement chaînée

- 1 Fichier linkedlist-new.cpp
- 2 Fichier linkedlist-smart.cpg

Classe interne de nœud

- Une donnée, un élément suivant
- Difficile d'utiliser des références

- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires

Ch. 5 - Allocation



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpg
- Classe interne de nœuc
 - Une donnée. un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire
 - Pas de new. delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - Pichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœuc
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références

 Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

@(1) (3) (3)

- Pas de new, delet
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - Pichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de new, dele
 - Pac do doctructour
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - Pichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de new, delle
 - Pas de destructeur
- En C. on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de new
 - Dae de destructour
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de
 - Dee de de desimo
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix

malloc et free manuels nécessaires



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix

malloc et free manuels nécessaires



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \oplus \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix

malloc et free manuels nécessaires



Allocation automatique Allocation dynamique Introduction Allocation statique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents

Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La gueue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix

Ch. 5 - Allocation



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- Pas de new, delete
- Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La gueue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Itilisez des références
 - Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make shared et make unique
 - Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main
 - 2 Évite de créer des sharred pt.r temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à nulliper ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué

© (1) (5) (9)



Remarque

Hygiène de programmation C++

- 1 Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main
 - 2 Evite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à nulliper ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Evite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

Mettez à nullipter ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué

© (1) (5) (9)



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - Evite de raire un new et de gerer la memoire « a la main »

 Évite de créer des shared intertemporaires
 - Evite de creer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

Mettez à nullipte ou NULL un pointeur dont l'espace a été



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Evite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main :
 - 2 Evite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

■ Mettez à nullipte ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Evite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

Mettez à nullipte ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

Mettez à multiper ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



6 octobre 2021

Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

 Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué

Permet de vérifier que l'espace est « invalide »
 Permet d'éviter les doubles del et e et free



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make shared et make unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué
 - Permet de vérifier que l'espace est « invalide »
 - Permet d'éviter les doubles delete et free



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Pointeurs intelligents

Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - 1 Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make shared et make unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué
 - Permet de vérifier que l'espace est « invalide »
 - Permet d'éviter les doubles delete et free

