Ch. 2 - Pointeurs Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



20 septembre 2021



Table des matières

- Introduction



2/30

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



© (1) (5) (0)

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



© (1) (5) (0)

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



2/30

Introduction



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
 - si on ne veut pas que des copies implicites de données soieni effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

■ Pointeur = adresse de « gqch ›



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
 - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

■ Pointeur = adresse de « ggch »



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
 - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

■ Pointeur = adresse de « gqch ›



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

Pointeur = adresse de « ggch »



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

Pointeur = adresse de « ggch »



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

Pointeur = adresse de « gqch »



Différents types de pointeurs

On peut avoir des pointeurs

- de types de base
- de structures
- de fonctions
- void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (2)



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (2)



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (2)



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux
 - En C++, on privilégie d'autres mécanismes



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (2)



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (9)



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (2)



Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En c, les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux

@ (1) @ (2)



Syntaxe

© (1) (3) (3)



Concept de pointeur

- \blacksquare Un pointeur vers un type ${\tt T}$ contient l'adresse d'un élément de type ${\tt T}$
- On peut construire un pointeur er
 - l'affectant à un autre pointeur : d nt d nt
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i:
- On accède au contenu d'un pointeur avec
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
 - En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type voild, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*

Ch. 2 - Pointeurs



Concept de pointeur

■ Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type

- On peut construire un pointeur en

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$





7/30

Concept de pointeur

- \blacksquare Un pointeur vers un type ${\tt T}$ contient l'adresse d'un élément de type ${\tt T}$
- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 44
 - En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un voi d*



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
 - En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type voild, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt,
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- En 32 bits, sizeof(T*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet.
 - On ne peut pas déférencer un voild*





7/30

Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
 En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*

Ch. 2 - Pointeurs



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse

@ (1) @ (2)

- En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type voild, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
 - En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type voild, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un voi



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
 - En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incompletOn ne peut pas déférencer un void*

Ch. 2 - Pointeurs



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un voi d*



Concept de pointeur

Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse


 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

- En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
- En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*



Illustration

```
 \begin{cases} & \text{int } \mathbf{x} = 42; \\ & \text{int } * \mathbf{pt} = \mathbf{x}; \end{cases} / |\mathbf{k}\mathbf{x}| = 0 \text{xF08} \\ & \text{int } * \mathbf{pt} = \mathbf{k}\mathbf{x}; \end{cases} / |\mathbf{k}\mathbf{pt}| = 0 \text{xF10} \\ & \text{...}
```





8/30

Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
En C: NULL
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

- On peut créer des pointeurs nuls
 - En C: NULL
 - En C++: nullptr
- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué

Ch 2 - Pointeurs

allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL

■ En C++:nullptr

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 p; n'alloue pas a const (con) bytes en mémoire pour *p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement





Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

■ NULL est une macro: #define NULL 0

- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C:NULL ■ En C++:nullptr

■ NULL est une macro: #define NULL 0

- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

■ NULL est une macro: #define NULL 0

- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 ** p; n'alloue pas ** passa (****) bytes en mémoire pour **p*
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit

- que l'emplacement référencé soit pré-alloué
- allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

■ En C: NULL ■ En C++: nullptr

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 - 1 int * p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour *p

- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C:NULL
■ En C++:nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 - 1 int * p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour *p

- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C: NULL
■ En C++: nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 - 1 int * p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour *p

- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C: NULL
■ En C++: nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 - 1 int * p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour *p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué



Pointeur nuls

On peut créer des pointeurs nuls

```
■ En C: NULL
■ En C++: nullptr
```

- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 - 1 int * p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour *p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué
 - allouer un espace dynamiquement



Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmation

■ N'utilisez iamais NULL en C++



10/30

Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

■ Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmatior

■ N'utilisez iamais NULL en C++



Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

■ Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmation

- N'utilisez jamais NULL en C++







Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible

@ (1) @ (9)

Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmation

- N'utilisez jamais NULL en C++
 - nullptr ne permet pas de conversions implicites



10/30

Exemple

Fichier ptr.c

```
int main() {
 1
         int i = 3: int * pti = &i:
 4
         printf("i_=_%d,_pti_(_%p__)_:_%d\n", i, pti, *pti);
 5
         printf("Pointer_address_: %p_of_size_%lu\n", &pti, sizeof(pti));
 6
 7
         i++;
 8
         printf("i_=_%d,_pti_(_%p__)_:_%d\n", i, pti, *pti);
10
         double d = 2.5; double * ptd = &d;
11
12
         // pti = ptd: // Error
13
         pti = (int*)ptd; //Ok, but bad idea
14
         f(NULL); //Ok
15
         * pti = * ptd:
16
17
         int * ptn = NULL; //int * ptn = 0; //same stuff
18
         int * ptinv1:
19
         int * ptinv2 = 3: //Ok. but bad idea
20
21
         printf("%d\n", *ptn);
22
         printf("%d\n", *ptinv1); //bad idea
23
```

Quelques différences en C++ (ptr.cpp)



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const double d = 2:
- const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const double d = 2:
- const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- const double d = 2;
- const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const double d = 2:
- const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const. double d = 2:
- const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

Pointeur constant de double constant

 \blacksquare const double d = 2;

■ const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * const pt = &d



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * const pt = &d;



Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * pt = &d;

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * const pt = &d;



Illustration

■ Fichier ptr-cst.c

```
int main()
 2
 3
       int i = 2:
       const int ci = 3; //int const ci = 3 similaire
       i += 2;
       // ci += 2: // ko
 7
8
       int * pi = &i;
       printf("%p_:_%d\n", pi, i);
10
       * pi = 3:
11
       printf("%p.:: %d\n", pi, i);
12
13
       int * const cpi = &i; // ptr constant
14
       *cpi = 5;
15
       //cpi++;
16
17
       const int * pic = &ci: //ptr d'entier constant
18
       //*pic = 4;
19
       pic++:
20
21
       const int * const cpic = &ci; //ptr cst d'entier cst
22
       //*cpic = 4;
23
       //cpic++;
24
```

Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
 - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k * sizeof(T) bytes
 - pt++ déplace pt de sizeof(T)



Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
 - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k * sizeof (T) bytes
 - pt++ déplace pt de sizeof (T)



Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
 - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k * sizeof(T) bytes

60

■ pt++ déplace pt de sizeof (T)



Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
 - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k * sizeof(T) bytes

69

■ pt++ **déplace** pt **de** sizeof(T)



Illustration

2 3

4 5

7 8

10

15 16

17

18

19 20

21

Fichier adv-ptr.c

```
#include <stdio.h>
void increment and print(int * ptr, unsigned count)
    for(unsigned i = 0; i < count; i++)</pre>
        long long unsigned before = (long long)ptr;
        ptr++;
        printf("adress : %p, shifted by %llu bytes", ptr, (long long)ptr - before);
        printf("because sizeof(int) is %zu bytes\n", sizeof(int));
int main()
    int i = 0:
    int * ptr = &i;
    printf("adress_before_:_%p\n", ptr);
    increment and print(ptr, 3); //DO NOT deference anymore
```

Ch. 2 - Pointeurs

Application

■ Fichier print-str.c

```
void print str(const char* s)
2
3
       const char* pt = s;
       while (* pt != '\0')
6
7
         printf("%c", *pt);
         pt++;
8
10
11
     int main()
12
13
       const char* s = "Hello_World!\n";
14
       print str(s);
15
```

Pointeurs vers des temporaires

Attention

■ Ne retournez pas de pointeurs vers une variable locale

```
1    int * f()
2    {
3        int i = 2;
4        return &i;
5     }
6
7     int main()
8     {
9        printf("%d\n", *f()); // undefined behaviour
10    }
```

Conclusion

Les pointeurs sont des adresses



18 / 30

Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer er mémoire
- Un pointeur peut être nul

Hygiène de programmatior

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer er mémoire

@ (1) @ (2)

Un pointeur peut être nul

Hygiène de programmatior

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

Hygiène de programmation

■ N'utilisez iamais NULL en C++



Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul





Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire

@ (1) @ (2)

Un pointeur peut être nul

Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Pointeurs et tableaux



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type * quante ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin
 - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreui



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type* quand
 ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En c, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 Il faut la spécifier quand on en a besoin
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro





Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type* quand
 ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En c, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 Il faut la spécifier quand on en a besoin
 En c++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type* quand
 ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 Il faut la spécifier quand on en a besoin
 En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Svntaxe Pointeurs de fonctions Introduction Pointeurs et tableaux

Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type* quand



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type* quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 Il faut la spécifier quand on en a besoin
 En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Syntaxe Introduction Pointeurs et tableaux Pointeurs de fonctions

Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type [] est implicitement converti vers type* quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère

Ch. 2 - Pointeurs



20/30

Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type* quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin
 - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type* quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin
 - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type* quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin
 - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type * quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin
 - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type * quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin
 - En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Syntaxe: exemple

■ Fichier tab.c

```
long unsigned sneaky(int array[])
2
3
       return sizeof(array) / sizeof(*array):
4
5
6
    int main()
7
8
       int t1[5] = \{1,2,3,4\};
       int t2[] = \{1,2,3,4,5\};
10
       int * t3 = t2:
11
      //int t4[];
12
      //int t5[5] = \{1,2,3,4,5,6\};
13
       int t6[8]:
14
15
       for(int i = 0; i < 5; i++)
16
         printf("%d,%d,%d,%d\n", t1[i], t2[i], t3[i], t6[i]);
17
       printf("%lu\n", sizeof(t6) / sizeof(*t6));
18
19
       printf("%|u\n", sneaky(t6));
20
```

21/30

Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
 - \blacksquare int * t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
 - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
 - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

@ (1) @ (2)

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément

```
\blacksquare int * t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
```

L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire

@ (1) @ (2)

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément

```
\blacksquare int * t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
```

L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



Tableau en mémoire

 Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire


69

- Même dans un tableau à plusieurs dimensions
- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
 - \blacksquare int * t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
 - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



Illustration

```
int t[4][5]; //\&t = 0xBEEF01
for (int i = 0; i < m; i++)
  for (int j = 0; j < n; j++)
    t[i][j] = i * j + (j - i);
```





Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



24/30

Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément



Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$

La taille des tableaux doit être connue à la compilation



Pointeurs de fonctions

© (1) (5) (9)



25/30

Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int) : my_ptr est un pointeur de fonction
 prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int) : my_ptr est un pointeur de fonction
 prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

Syntaxe

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int) : my_ptr est un pointeur de fonction
 prenant en paramètre un int et retournant un void

@ (1) @ (2)

■ En C++, il existe divers wrappers



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int): my_ptr est un pointeur de fonction prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int): my_ptr est un pointeur de fonction prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int) : my_ptr est un pointeur de fonction
 prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

Syntaxe

- ReturnType (*Name) (parameters)
- void (*my_ptr) (int) : my_ptr est un pointeur de fonction
 prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Exemple

■ Fichier fct-ptr.c

```
void f(int a)
       printf("a = %d n", a);
5
     int main()
8
       void (*ptr)(int) = &f;
       //void (*ptr)(int) = f; //similar
10
       // Function call
11
12
       (*ptr)(10);
13
       // ptr(10);
14
```

27 / 30

Exemple d'utilisation

Fichier foreach.c

```
void foreach ro(int tab[], int size, void (*f)(int)) {
 2
      for(int i = 0: i < size: i++)
 3
         f(tab[i]);
 4
 5
 6
    void foreach rw(int tab[], int size, int (*f)(int)) {
 7
      for(int i = 0; i < size; i++)
 8
        tab[i] = f(tab[i]);
10
11
    void print(int i) {
12
       printf("%d,", i);
13
14
15
    int increment(int i) {
16
      return i + 1;
17
    }
18
19
    int main() {
20
      int tab[] = \{1,2,3,4,5\};
21
22
      foreach rw(tab. 5. increment):
23
      foreach ro(tab, 5, print);
24
      printf("\n");
25
```

Ch. 2 - Pointeurs

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[])(int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - asort
 - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
 - Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule



Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction

```
■ void (*my_fct_array[])(int)
```

- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
 Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

@ (1) @ (2)

■ Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
 - Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[])(int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code



Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
 - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

@ (1) @ (2)

Très utilisé en cybersécurité



Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
 - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

@ (1) @ (2)

Très utilisé en cybersécurité



- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
 - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
 - Très utilisé en cybersécurité



Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule
- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[])(int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
 - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine

@ (1) @ (2)

Très utilisé en cybersécurité



Exemple

■ Fichier machine.c

```
#include <string.h>
2
     //code assembleur pour l'appel système execve sur /bin/sh
    const char assembly[] =
       "\x31\xc0\x50\x68//sh\x68/bin"
       "\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x99"
       "\xb0\x0b\xcd\x80":
8
    int main()
10
11
       char buffer[sizeof(assembly)]:
12
       strcpy(buffer, assembly);
13
14
       void (*f)() = (void (*)()) buffer; //living the dream
15
       f();
16
```

■ Il faut compiler comme gcc -z execstack -o machine machine.c sur une machine non protégée

 $\Theta \Theta \Theta \Theta$



30 / 30