Ch. 5 - Allocation Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



14 octobre 2020

Ch. 5 - Allocation



Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Allocation statique
- 3 Allocation automatique
- 4 Allocation dynamique
- 5 Portée et durée de vie
- 6 Pointeurs intelligents



Introduction





Les classes d'allocation

- En C / C++, il est possible d'allouer une variable de plusieurs manières
- Ces manières sont appelées classes d'allocation
- Il existe trois classes d'allocation
 - Statique (variables globales et static)
 - Automatique (variables locales)
 - Dynamique (allocation avec new et malloc)
- Chaque classe définit
 - habituellement la zone mémoire où l'espace est alloué
 - la durée de vie de la mémoire allouée

Ch. 5 - Allocation

une potentielle valeur par défaut



Allocation statique



Classe d'allocation statique

- Variables globales et variables déclarées avec le mot-clé static
- Portée
 - globale si la variable est globale
 - locale si la variable est déclarée au sein d'un bloc
- Durée de vie
 - Mémoire allouée au lancement du programme
 - Mémoire désallouée en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Zéro pour les types numériques et char (+ tableaux)
 - Les objets doivent être instanciés
- Stockage
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à la compilation
 - Le stockage des données est réalisé à la compilation
 - Très haute performance : allocation une fois avant l'exécution
 - Habituellement dans le segment de données



Illustration

```
0xF0D
                                         0xF0C
  static int x = 174; //\&x = 0xF07
                                         0xF0B
                                                                        ←~~ C
char c = 'z'; //global
                                         0xF0A
          sizeof(int) = 4
                                         0xF09
                                         0xF08
                                         0xF07
                                                                        <--- x
```

x et c sont détruits en fin de programme

Segment de données



Allocation automatique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique

Métaphore

- Enregistrer des données dans le segment de données est comme mettre des marchandises dans un gros sac sous vide
 - La taille du sac est exactement celle des marchandises stockées
 - Taille du segment = somme des tailles des données
 - Les marchandises sont les unes à côté des autres, il n'y a pas d'espace libre
 - Données contiguës en mémoire

Ch. 5 - Allocation

Attention

- static en Java a donc une signification très différente en C / C++.
- Les « constantes » globales déclarées avec #define ne sont pas allouées



Exemple 1

1

5

6 7 8

10

11

■ Fichier static.cpp

```
const double Pl = 3.14;
double circle_area(double r)
{
   return Pl * r * r;
}
int main()
{
   cout << circle_area(2) << endl;
}</pre>
```

Exemple 2

Fichier static.cpp

```
int countDown()
 2
 3
       static int i = 6:
       i = -;
 5
       return i:
 6
 7
8
     void boom()
 9
       bool stop = false;
10
11
       while (! stop)
12
13
          int j = countDown();
14
          if(i >= 0)
15
            cout << i << endl:
16
         else
17
            stop = true;
18
19
       cout << "BOOM" << endl:
20
21
22
     int main()
23
24
       boom();
25
```

Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation très rapide
- Portée illimitée
- Durée de vie illimitée

Inconvénients

- Portée (semi) globale
 - Organisation de code
- Durée de vie illimitée







Remarques à propos du segment de données

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans le segment de données
 - La taille maximale du segment de donnée est déterminée par le système (ulimit -d)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- Le segment de donnée n'est pas « protégé » par la portée
 - Le programmeur est responsable de son utilisation

Hygiène de programmation

■ Éviter en C++



Exemple de bonne utilisation

■ Fichier good-static.cpp

```
double random_double (double min, double max)
{
    static random_device rd;
    static mt19937 rng;

    uniform_real_distribution <double> dist(min, max);
    return dist(rng);

    int main()
    cout << random_double(0, 1) << endl;
}
</pre>
```

- Les objets rd et rng sont instanciés et initialisés une unique fois
- Ils sont réutilisés à chaque appel de random_double

Allocation automatique



Classe d'allocation automatique

- Variables non globales allouées sans mot-clé ou avec auto, à la déclaration
- Portée toujours locale
- Durée de vie
 - Mémoire allouée à la déclaration
 - Mémoire désallouée automatiquement en fin de bloc
- Valeurs par défaut
 - Aucune (valeur indéterminée)
- Habituellement, les données sont stockées sur la pile
 - Stockées au sommet de la pile
 - Registre rsp, adresses décroissantes
 - Le plus grand espace allouable est déterminé par le système
 - Haute performance : on sait à la compilation où stocker
 - Pas de calcul ou d'appel système nécessaire à l'exécution
 - L'affectation des données est au pire réalisée à l'exécution



Illustration

```
{
    ...
    int x = 174; //&x = 0xF0C
    char c = 'a';
    ...
}
```

sizeof(int) = 4

```
Pile
0xF07
0xF08
                                 <∞ c
0xF09
0xF0A
0xF0B
0xF0C
                                 <--- x
0xF0D
              x et c sont
            détruits en fin
```

de bloc

Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Métaphore

- Enregistrer des données sur la pile est comme stocker des caisses au fond d'un puits
 - Pour stocker, on lâche la caisse qui tombe au fond du puits
 - Données enregistrées au sommet de la pile
 - On sait *a priori* où va la caisse
 - À la compilation, on sait où la donnée est enregistrée
 - Au sommet de la pile, relativement à rsp
 - Très rapide de stocker : on lâche la caisse

Ch. 5 - Allocation

- Aucun calcul n'est effectué à l'exécution
- En Java, seuls les primitifs et les adresses d'objets sont alloués sur la pile



Exemple

■ Fichier automatic.cpp

```
int main()
       int i = 5; //most likely on stack
       while (i >= 0)
         int j = i + 2; //most likely on stack
7
8
         cout << i << "_" << j << endl;
10
11
       }//i is destroyed
12
       cout << i << endl:
13
       //cout << j << endl;//j is out of the scope
14
     }//i is destroyed
```

Exemple 2

■ Fichier automatic2.cpp



Avantages et inconvénients

Avantages

- Allocation rapide
- Portée limitée
- Durée de vie limitée
- Allocation et désallocation implicite

Inconvénients

- Portée limitée
- Durée de vie limitée





Remarques à propos de la pile

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place dans la pile
 - La taille maximale de la pile est déterminée par le système (ulimit -s)
 - S'il n'y a plus de place, l'allocation est rejetée
- La pile n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état
 - Variables corrompues
 - Pile d'exécution corrompue

Hygiène de programmation

■ Utiliser au maximum en C++



Allocation dynamique



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique

Classe d'allocation dynamique (1/2)

- Allocation avec new / malloc et destruction avec delete / free
 - Allouent un espace mémoire et retournent l'adresse vers l'espace alloué
 - L'adresse des données est en classe automatique
 - Les données sont en classe dynamique
- Portée
 - l'adresse allouée de la donnée est locale au bloc
 - les données sont accessibles globalement via leur adresse
- Les données sont habituellement stockées dans le tas.
 - Ces données ne sont pas contiguës en mémoire
 - L'endroit où sont stockées les données est déterminé à l'exécution
 - Le stockage des données est réalisé à l'exécution

Ch. 5 - Allocation

Performance plus faible : appel système est effectué (à l'exécution) pour déterminer où stocker les données



Allocation automatique Allocation dynamique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique


Classe d'allocation dynamique (2/2)

- Durée de vie
 - Mémoire allouée à l'instanciation par new / malloc
 - À la compilation, on sait où va l'adresse des données allouées
 - ... mais pas les données allouées
 - L'adresse des données est désallouée en sortie de bloc
 - Car elle est de classe automatique
 - Mémoire désallouée explicitement par delete / free
 - Si on ne le fait pas : fuite mémoire
 - Les ressources sont perdues
 - Le système d'exploitation devrait désallouer en fin de programme
- Valeurs par défaut
 - Aucune : instanciation explicite nécessaire

Ch. 5 - Allocation



Illustration



Métaphore

- Enregistrer des données dans le tas est comme stocker des marchandises dans un entrepôt
 - Quand on veut stocker des marchandises, on demande au concierge si c'est possible
 - Appel système effectué pour l'allocation
 - Le concierge cherche un endroit dans l'entrepôt où stocker
 - Le système d'exploitation cherche un espace mémoire libre
 - S'il y a de la place, le concierge stocke la caisse et donne un ticket décrivant où elle est stockée
 - Le système d'exploitation alloue un espace mémoire et retourne l'adresse de cet espace
 - 4 S'il n'y a pas de place : ko
 - Cela ne veut pas dire que la mémoire est saturée
 - Elle est peut-être simplement fragmentée

Ch. 5 - Allocation



Fonction d'allocation dynamique en C

- 1 malloc(size_t): alloue la mémoire sur le tas
 - Retourne l'adresse vers l'espace alloué
 - La mémoire a une valeur indéterminée
- 2 calloc(size_t n, size_t m) : alloue des « tableaux »
 - Mets la mémoire à zéro
 - À cause de l'alignement, la taille allouée n'est pas toujours nm
- 3 realloc(void*, size_t): réalloue de la mémoire préalablement allouée par malloc, calloc ou realloc
 - Contracte ou étend un emplacement
 - Déplacement / copie possible

Remarque importante

- Avec realloc, si l'allocation échoue, l'ancien emplacement n'est pas libéré
- Nécessaire d'inclure stalib.h



Ch 5 - Allocation

Exemple C++

■ Fichier dynamic-cpp.cpp

```
int main()
 2
 3
      Point * p = new Point(2,3);
      cout \ll p \rightarrow aetX() \ll " " \ll p \rightarrow aetY() \ll endl:
      delete p;
      cout << p->getX() << "_" << p->getY() << endl;//unpredictable is p is deleted
 7
 8
      Point * p2 = nullptr;
 9
      Point *pp2 = nullptr;
10
      Point p3: // (0.0)
11
12
13
        p2 = new Point(3,4);
        cout << p2->getX() << "_" << p2->getY() << endl;
14
15
        pp2 = p2;
16
        p3 = *p2;
17
        //delete p2://uncomment
18
19
20
      21
      cout << p3.getX() << "_" << p3.getY() << endl;
22
23
        //Q : does it leak ?
```

Exemple C

Fichier dynamic-c.cpp

```
int main()
 2
          Point * p = (Point*) malloc(sizeof(Point)):
          p -> x = 1; p -> y = 2;
          print point (*p);
 7
          free(p);
 8
          print point(*p);
10
          Point * p2 = NULL; Point * pp2 = NULL;
11
          Point p3;
12
13
14
              p2 = (Point*) malloc(sizeof(Point));
15
              p2 \rightarrow x = 3; p2 \rightarrow y = 4;
               print point (*p2);
16
17
              pp2 = p2;
18
19
              p3 = *p2:
20
              //free(p2): //uncomment
21
22
23
          print point (*p2);
24
          print point(*pp2);
25
          print_point(p3);
26
```

Illustration des fonctions d'allocation en C (1/2)

■ Fichier fct-alloc-c.c

```
int main()
2
3
         int * p = (int*) malloc(4 * sizeof(int));
         print int array(p, 4); //undeterminate values
6
7
         free(p);
         print int array(p, 4); //undefined behaviour
         p = (int*) calloc(4, sizeof(int));
10
         print int array(p, 4); //0 0 0 0
11
12
         for(int i = 0: i < 4: i++)
13
             p[i] = i;
14
         print int array(p, 4); //0 1 2 3
15
```



Illustration des fonctions d'allocation en C (2/2)

■ Fichier fct-alloc-c.c

```
int main()
    int * p = (int*) malloc(4 * sizeof(int));
    p = (int*) realloc(p, 2 * sizeof(int));
    if (p) //check wether allocation suceeded
        print int array(p, 2); //0 1
        print int array (p. 4): //0 1 2 3 : not undeterminate
    else
        free(p):
    p = (int*) realloc(p, 4 * sizeof(int));
    if (p)
        print int array(p, 2); //0 1
        print int array(p, 4); //0 1 ? ?
    else
        free(p);
```

3

4 5

6

8

10 11

12

13 14

15

16 17

18

19 20

21

22

Exemple

2

6

10 11

■ Fichier paginate.cpp

```
int main()
{
    long long unsigned int j = 0;
    while(true)//this is going to hurt
    {
        new int[250];//should weight 1kb
        j++;
        if(j % 100 == 0)
            cout << j << "kb_allocated" << endl;
    }
}</pre>
```

Allocation automatique Portée et durée de vie Introduction Allocation statique Allocation dynamique Pointeurs intelligents

Rappel sur les pointeurs

- Les pointeurs *sont* des adresses
- Ces adresses peuvent correspondre à un espace alloué, ou non
- Accéder à un espace qui n'a pas été alloué amène à un comportement indéterminé
 - Zéro
 - Ancienne valeur
 - Erreur de segmentation
- Affecter une valeur à un pointeur change la valeur de l'adresse
 - Pas ce que pointe l'adresse
- Pour changer ce qui est pointé, il faut déférencer

Ch. 5 - Allocation

 \blacksquare *pt = 42;



Exemple

- \blacksquare int * pt = 3;
 - 1 Alloue un espace de 8 bytes (x64) sur la pile
 - **2 Donne à cet espace la valeur** 0x00_00_00_00_00_00_00_03
 - 3 L'instruction int i = *pt; provoque probablement une erreur de segmentation
- int * pt = NULL; et int * pt = nullptr se comportent
 de la même manière
 - Erreurs de segmentation au déférencement
- int * pt = (int*)malloc(sizeof(int)); *pt = 3;
 - 1 Alloue un espace pt de 8 bytes (x64) sur la pile
 - 2 Alloue un espace s de sizeof (int) sur le tas
 - 3 Affecte à pt l'adresse de s
 - 4 Affecte à l'adresse pointée par pt (dans s) la valeur 3
- int * pt = new int(3); est l'équivalent en C++

Ch. 5 - Allocation



Avantages et inconvénients

Avantages

- Portée relativement illimitée
- Durée de vie illimitée
- Émulation de passage par référence
- Possibilité d'allouer de larges quantité de mémoire

Inconvénients

- Allocation plus lente
- Destruction manuelle nécessaire
 - Attention aux fuites mémoires et double free
- Autres contraintes (copie, affectation)



Allocation automatique Portée et durée de vie Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique

Remarques

- La mémoire est allouée tant qu'il reste de la place en mémoire
 - La taille maximale du tas est déterminée par le système
 - S'il n'y a plus de place (ulimit -m), l'allocation est rejetée
 - S'il n'y a plus de place en mémoire, les mécanismes de swap et de pagination du système devraient prendre le relais
- La mémoire n'est pas protégée en écriture (pour un même programme)
 - Le programmeur est responsable de son utilisation
 - Une sortie de tableau peut corrompre son état

Ch. 5 - Allocation

Variables corrompues

Hygiène de programmation

Limiter son utilisation C++



Risques liés à new/malloc

- Il faut libérer manuellement toute mémoire allouée
 - Sinon, il y a une fuite mémoire
 - La mémoire n'est pas toujours libérée dans le scope ou la classe où elle est allouée
 - Risque de double delete / free : erreur de segmentation
- 2 Un pointeur (en particulier ceux issus de new / malloc) peut être NULL ou nullptr
 - Pas une référence
- En cas d'allocation dynamique pour un attribut de classe, il faut prendre des précautions particulières
 - Destructeur
 - 2 Constructeur de recopie (cf. Chapitre 8)

Ch. 5 - Allocation

3 Opérateur d'affectation (cf. Chapitre 8)



Utilisation de new/malloc

- En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable
 - Cf. section suivante

Je veux faire un new en C++

■ Non!





Utilisation de new en C++

Je veux quand même faire un new

- J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
- 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
- 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
- Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
- 5 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence



Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

Si on veut vraiment utiliser new

- Encapsulation dans des pointeurs intelligents
- Cf. fin de chapitre





Portée et durée de vie



Récapitulatifs

- En C / C++, pas de notion de segment de données, pile ou tas
- Les classes d'allocation ne définissent que la durée de vie
- Allocation statique
 - Portée locale ou globale
 - Alloué en début de programme, détruit à la fin
- Allocation automatique
 - Portée locale
 - Alloué à la déclaration, désalloué en sortie de bloc
- Allocation dynamique
 - Portée « locale / globale »
 - Alloué et désalloué explicitement



Illustration en C

■ Fichier life.c

```
int * pt1, * pt2, * pt3 = NULL; //statiques, globales
 1
 2
     int global = 2; //statique, globale
 3
 4
     int f()
 5
 6
       int j = 42; //automatique, locale à f
 7
       pt1 = &i: //ok
 8
       int * k = (int*)malloc(sizeof(int)); //dynamique, locale
       *k = 23: //ok : espaec alloué
10
       pt2 = k: //ok
11
       static int I = 17; //statique, locale
12
       pt3 = &I;
13
       global = 3:
14
     } //i et k sont désalloués (mais pas *k, ni l)
15
16
     int main()
17
18
       f();
19
       printf("%p:", pt1); //ok
20
       printf("%d\n", *pt1); //ko : j est désaloué
21
       printf("%p:", pt2); //ok
       printf("%d\n", *pt2); //ko : *k n'a pas été désalloué
22
23
       printf("%p:", pt3); //ok
24
       printf("%d\n", *pt3); //ok : I n'a pas été désalloué
25
       printf("%d\n", global); //ok
26
```

Illustration en C++

■ Fichier life.cpp

```
int *pt1, *pt2, *pt3 = nullptr; //statiques, globales
 2
     int global = 2; //statique, globale
 3
 4
     int f()
 5
 6
       int j = 42; //automatique, locale à f
 7
       pt1 = &i : //ok
 8
       int * k = new int(23); //dynamique, locale
       pt2 = k: //ok
       static int I = 17; //statique, locale
10
11
       pt3 = &1;
12
       global = 3:
13
     } //i et k sont désalloués (mais pas *k, ni l)
14
15
     int main()
16
17
       f();
18
       cout << pt1 << ":": //ok
19
       cout << *pt1 << endl; //ko : j est désaloué
       cout << pt2 << ":": //ok
20
       cout << *pt2 << endl; //ok : *k n'a pas été désalloué
21
22
       cout << pt3 << ":"; //ok
23
       cout << *pt3 << endl; //ok : I n'a pas été désalloué
       cout << global << endl; //ok
24
25
```

Allocation automatique Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique Portée et durée de vie

Le cas des classes

- Souvent, l'adresse d'un objet est l'adresse du premier attribut
- Les attributs non dynamiques et non statiques ont la même classe d'allocation que l'objet
- Les attributs static sont statiques
- Attributs dynamiques
 - Données en classe d'allocation dynamique

Ch. 5 - Allocation

- Adresses de même classe d'allocation que l'objet
- Les fonctions membres sont généralement allouées dans le segment de code
 - Pas les fonctions inline
- Les remarques en terme de portée et de durée de vie sont valides sous ces conditions



Illustration

■ Fichier class-alloc.cpp

```
struct Array {
 2
         int i:
 3
         int * arr;
 4
 5
         Array(int i) : i(i) {
 6
              arr = new int[i];
 7
8
     }; //missing destructor... and other things
 9
10
     int main() {
         Array a(2); //a automatic
11
12
                      //i automatic
13
                      //tab_automatic
14
                      //*tab dynamic
15
16
         static Array b(2); //b static
17
                              //i static
18
                              //tab static
19
                              //*tab dynamic
20
21
         Array \star c = new Array(2); //c dynamic
22
                                      //i dvnamic
23
                                      //tab dynamic
24
                                      //*tab dynamic
25
```

Les doubles pointeurs en C

- En C, on a parfois besoin d'utiliser des doubles pointeurs
 - Classiquement, lorsque l'on dissocier des allocations

Exemple

- On veut créer une fonction qui alloue un tableau d'entiers
- On peut soit
 - laisser le compilateur créer le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
 - fournir le pointeur qui contiendra l'adresse de l'espace alloué
- Parfois, l'application que l'on fait des pointeurs « force » le programmeur à le fournir



Premier cas : on laisse le compilateur faire

- On déclare le pointeur, on alloue et on affecte le pointeur avec malloc
- On affecte l'espace alloué avec l'opérateur []
- On retourne le pointeur

```
int * allocate(int size)
2
3
       int* pt = (int*)malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         pt[i] = i; //*(pt + i * sizeof(int)) si pt est void*
7
       return pt:
8
9
10
     int main()
11
12
       int * pt = allocate(5); //crée un pointeur pour stocker 5 entiers
13
       for(int i = 0; i < 5; i++)
14
         printf("%d,", pt[i]);
15
       printf("\n"):
16
17
       free(pt);
18
```

Fichier doubleptr.c



Deuxième cas : on fournit le pointeur

- On déclare le pointeur dans main, on alloue et on affecte le pointeur avec malloc dans une fonction
- On affecte l'espace alloué en déférençant le pointeur
- On retourne le pointeur

```
void allocate(int* pt, int size)
       pt = (int*) malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         pt[i] = i:
7
8
     int main()
10
       int * pt = NULL;
11
       allocate(pt, 5);
       for (int i = 0; i < 5; i++)
12
         printf("%d_", pt[i]);
13
14
       printf("\n");
15
16
       free(pt);
17
```

Erreur de segmentation!



Le nœud du problème

- On crée pt dans main
- On lui affecte la valeur NULL
 - Macro, valeur zéro
- 3 On appelle allocate en passant pt en paramètre
- 4 pt **est passé par** *valeur*
 - On passe une copie pt' de pt à allocate
- 5 On alloue un espace dans allocate, et on affecte pt'à l'adresse de cet espace
- 6 On affecte des valeurs dans l'espace alloué
- On retourne dans main
 - pt est toujours à NULL
- 8 On déférence pt
- g Erreur de segmentation



Allocation automatique Pointeurs intelligents Introduction Allocation statique Allocation dynamique Portée et durée de vie

Solution

Idée

- Il faudrait passer pt par adresse
- Il faut donc prendre l'adresse d'un pointeur
 - L'adresse d'un type T est de type T*
 - L'adresse d'un type T* est de type T**

Ch. 5 - Allocation

- Double pointeur
- En C++, les doubles pointeurs sont très souvent inutiles car on possède les références
 - On évite d'utiliser une grande quantité de pointeurs grâce à ce concept



51/65

Deuxième cas bis : on utilise un double pointeur

- On déclare le pointeur dans main, on le passe par adresse à allocate
- On affecte l'espace alloué en déférençant l'adresse du pointeur
 - Ainsi, on a un effet de bord dans main

```
void allocate(int** pt, int size)
2
3
       *pt = (int*) malloc(size * sizeof(int));
       for(int i = 0; i < size; i++)
         (*pt)[i] = i;
6
7
8
     int main()
10
       int * pt = NULL:
11
       allocate(&pt, 5);
12
       for(int i = 0; i < 5; i++)
13
         printf("%d,", pt[i]);
14
       printf("\n");
15
16
       free(pt);
17
```

■ Fichier double-ptr.c



Pointeurs intelligents



Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 7).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h (C++uniquement)



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - 2 shared ptr:pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - 3 weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared

Ch. 5 - Allocation



Exemple unique_ptr

■ Fichier unique.cpp

```
int main()
       int i = 2:
       int * pti = &i;
       unique ptr<int> u1(&i):
7
         //unique ptr<int> u2(&i); //bad idea
8
         //unique ptr<int> u2 = u1; //compile error
         unique ptr<int> u2 = move(u1); //u2 owns, u1 invalid
10
11
       cout << *pti << endl;
12
      u1.reset()://deletes memory (why ?!)
13
       cout << i << endl: //seg fault
14
```

Exemple shared_ptr

■ Fichier shared.cpp

```
int main()
 shared ptr<int> p1(new int(5));
 weak ptr < int > wp1 = p1; //p1 owns the memory.
   shared ptr<int> p2 = wp1.lock(); //Now p1 and p2 own the memory.
    if (p2) //check if the memory still exists!
        cout << "if p2" << endl;
 } //p2 is destroyed. Memory is owned by p1.
 p1.reset(); //Memory is deleted.
 shared ptr < int > p3 = wp1.lock(); //Memory is gone, so we get an empty shared ptr.
 if (p3)
   cout << "if p3" << endl:
```

2

4

7

8

10

11 12

13 14

15 16

17

18 19

20 21

Exemple de fuite mémoire : initialisation (1/2)

```
int f(shared_ptr<int> i, int j);
int g();

f(shared_ptr<int> (new int (42)), g());
```

Ordre d'appel

- Allocation dynamique de l'entier 42
- 2 Création du shared ptr<int>
- 3 Appel de la fonction g
- 4 Appel de la fonction f



Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire





Solution

Première idée

```
1    int f(shared_ptr<int> i, int j);
2    int g();
3    shared_ptr<int> si (new int (42));
5    f(si, g());
```

Meilleure idée

```
1     int f(shared_ptr<int> i, int j);
2     int g();
3     f(make_shared<int>(42), g());
```

■ Moralité : ne pas faire de new

Exemple de fuite mémoire : cycle

■ Fichier cycle.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
            shared ptr <B> ptB;
 5
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            shared ptr < A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
21
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17:1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak ptr



Solution

■ Fichier cycle-sol.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
            shared ptr <B> ptB;
 5
     };
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            weak ptr<A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
21
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires

Hygiène de programmation de base

- Mettez à nullptr ou NULL un pointeur dont l'espace a été désalloué
 - Permet de vérifier que l'espace est « invalide »
 - Permet d'éviter les doubles delete et free

