Ch. 6 - Concepts de base en C++ Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



11 octobre 2021



Table des matières

- Introduction
- Concepts en vrac
 - Les chaînes de caractères
 - Types numériques
 - Initialisation
 - Entrés / sorties standards
 - Inférence de type
 - Namespaces
 - Alias de type
 - Énumérations fortement typées
- Constantes et constexpr
- Références
- Les Ivalue
- Pointeurs intelligents





Introduction



Comparaison entre C et C++

- Au début, C++ était juste « C avec des classes »
- Des concepts classiques d'autres langages étaient aussi inclus
 - Surdéfinition
 - Exceptions
 - Manipulation facile de chaînes de caractères
- Au fil du temps, le langage s'est étoffé en fonction des besoins
 - Surcharge d'opérateurs
 - Templates
 - Conversions définies par l'utilisateur
- Une très grande partie des concepts C reste valide en C++



C++: le programme minimal

■ Fichier hello-world.cpp

```
#include <iostream>
int main() //variantes avec arguments en ligne de commande
{
    std::cout << "Hello_World!" << std::endl;
}</pre>
```

- #include permet d'importer les fichiers nécessaires
- La fonction int main() est l'unique point d'entrée du programme
- std::cout est un flux de sortie permettant d'écrire en console
 - On peut spécifier des « manipulateurs » pour formater l'affichage
 - std::endl est un manipulateur insérant une fin de ligne
- Syntaxe de commentaires comme en Java
- Compilation avec g++ -o sortie monficher.cpp



Concepts en vrac



Manipulation

- En C++, il existe une classe string
 - On peut affecter un littéral à un string
 - string s = "Hello_World!"
- Taille: size, capacity, reserve
 - Allocations successives exponentiellement plus larges
 - Possibilité de spécifier un allocateur
- Accès:[], find
- Modification: +=, +, append, substr
- Comparaison lexicographique : ==, !=, <, >, <=, >=
- Parsing: stoi, stoul, stof, stod, strtok
 - L'interprétation stoppe sur la première espace
- Validation de caractères: isalnum, isalpha, isdigit, islower, isupper



Illustration

■ Fichier string.cpp

```
int main()
 2
 3
       string s1 = "Hello..";
       string s2 = "World":
 6
       for(long i = 0; i < s1.length(); i++)
 7
         cout << s1[i] << endl;
 8
       for(long i = 0; i < s2.length(); i++)
         cout << s2[i] << endl;
10
       cout << endl:
11
12
       string s3 = s1 + s2;
13
       cout << s3 << endl;
14
       s1 += s2:
15
       cout << s1 << endl;
16
17
       string s4:
18
       for(int i = 0: i < 20: i++)
19
20
         s4 += 'a':
21
         cout << "Length, =, " << s4.length() << ", capacity, =, " << s4.capacity() << endl;
22
23
```

Peu de différences

- Comme en C, le standard fournit peu de garanties
- Pas de garantie de tailles
- Uniquement des garanties de bornes
- Les conversions implicites sur les types numériques, char et bool restent valides en C++
 - Hygiène : caster explicitement
 - Mécanisme dédié détaillé au chapitre ? ?



Bornes

- En C++: fichier bounds.cpp
- On imprime avec std::cout

```
#include <limits >
    #include <iostream>
3
    int main()
5
         std::cout << "type\tlowest\t\thighest\n";
7
         std::cout << "int\t"
                   << std::numeric_limits<int>::lowest() << '\t'
8
                   << std::numeric limits<int>::max() << '\n';
10
         std :: cout << "float\t"
11
                   << std::numeric limits<float >::lowest() << '\t'
12
                   << std::numeric limits<float >::max() << '\n';
13
         std::cout << "double\t"
14
                   << std::numeric limits<double>::lowest() << '\t'
                   << std::numeric limits < double > :: max() << '\n';
15
16
```



Initialisation en C++

- Plusieurs types d'initialisation
 - Initialisation directe (on fournit des paramètres)
 - Initialisation par copie
 - Liste d'initialisation
 - Initialisation par référence
- Initialisation d'objets : cf. Ch. 8, 12, 14
- En l'absence d'initialisation explicite, les valeurs par défaut dépendent du type d'allocation
- Initialisation de types de base
 - avec = ...: affectation
 - avec (...) : similaire à =
 - avec { ... } et = { ... } : conversions dégradantes non autorisées



Exemple

2 3

4

7

8 9

10

11

12

13

■ Fichier init.cpp

```
int main()
                //indeterminate
    int i:
    int i = 2:
    // int k \{2\}; // int k = \{2\};
    // int k \{2.1\}; // int k = \{2.1\};
    unsigned char * p; //undeterminate address
    //*p = 3;
    unsigned char * u = 2; // still up to no good
    //*u = 3;
```

Introduction: C++

- Flux d'entrée / sortie standards
 - Sortie standard : cout
 - Sortie erreur standard : cerr
 - Fin de ligne : endl
- Lecture et écriture via '«'
 - Opérateurs d'injection de flux défini pour les types de base
 - Possibilité de surcharge pour le autres
- Chaînage possible
 - Associatif de gauche à droite
 - Un parenthésage peut être nécessaire
 - Résultat après injection : même flot que le premier opérande
- iomanip.h permet de modifier le formatage
 - setw: longueur de la prochaine injection
 - setfill, left, right, internal etc.: remplissage de la prochaine injection
 - dec, oct, hex : change la base entière
 - setprecision : précision de l'affichage



Exemple

Fichier cout.cpp

```
const long double PI = atan(1) * 4;
1
2
     int main()
4
5
        cout << left << setw(16)
             << "default_pi" << "_:_" << PI << endl
6
             << left << setw(16)
             << "10-digits_pi" << "_:_" << std::setprecision(10) << PI << endl
8
             << left << setw(16)
10
                   << "max-digits_pi" << "_:_'
11
                   << setprecision(numeric limits<long double>::digits10 + 1)
12
                   << PI << endl:
13
14
      int n = 42;
15
      cout << "42 - base 8 ... "<< oct << n << endl;
16
      cout << "42_-_base_10_:_"<< dec << n << endl;
17
      cout << "42_-_base_16_:_"<< hex << n << endl;
18
```

Lecture en C++:std::cin

- Opérateur '»' défini pour les types de base
 - char : obtient le code du caractère (setlocale change le charset)
 - Entiers et flottants : acceptés quelle que soit la notation
 « autorisée », avec ou sans suffixe, décimale ou exponentielle, etc.
 - bool:0 ou 1
- Possibilité de surcharge pour les autres
- Chaînage possible
 - Opérateur '»' associatif de gauche à droite

Exemple

- int i; cin >> i;
- Même fonctionnement par buffer que scanf
 - Hygiène : lire une ligne ligne avec getline et parser



Exemple

■ Fichier cin.cpp

```
1
     int main()
2
3
       cout << "Tapez_un_entier" << endl;
4
       int i:
5
       cin >> i:
6
       cout << "Vous avez tapé," << i << endl;
7
8
       cout << "Tapez un flottant" << endl;
       double d:
10
       cin >> d:
11
       cout << "Vous avez tapé, " << d << endl;
12
13
       cout << "Tapez_deux_entier" << endl;</pre>
14
       int i. k:
15
       cin >> i >> k:
16
       cout << "Vous avez tapé." << i << "..et." << k << endl;
17
18
       cout << "Tapez une chaîne de caractères" << endl;</pre>
19
       string s;
20
       cin >> s;
21
       cout << "Vous avez tapé," << s << endl;
22
```

Idée

- Permet de déterminer automatiquement le type d'une variable à la compilation
- Mots-clés auto et decltype
- La déduction est effectuée à partir de l'initialisation

```
auto i = 2; //ok : int
decltype(i + 2.3) f; //ok : double
auto j; //ko
```

- On peut accompagner auto de const, &, etc.
 - Permet de raffiner le type si nécessaire
- Pratique pour
 - raccourcir des « noms de types trop longs » sans alias
 - nommer un type déterminable à la compilation (mais inconnu du programmeur)



Exemple

■ Fichier auto.cpp

```
1
     auto f(int i) {
 2
       switch(i)
 3
         case 1 : return sqrt(i);
 4
         case 2 : return cos(i);
 5
         default : return i + 0.:
 6
 7
 8
 9
     int main() {
10
       auto a = 3 + 4;
11
       cout << a << "_of_type_" << typeid(a).name() << endl;</pre>
12
13
       decltype(a) b;
14
       b = 7.2;
       cout << b << "..of.type.." << typeid(b).name() << endl;
15
16
17
       for(int i = 0; i <=3; i++)
18
         cout \ll f(i) \ll ".of.type." \ll typeid(f(i)).name() \ll endl;
19
20
       auto I = \{1, 2\};
       cout << "Type_of_l_:_" << typeid(l).name() << endl;</pre>
21
22
```

■ Lancer avec ./auto | c++filt -t



Namespaces

- Permet d'organiser le code en modules aux fonctionnalités similaires
- Se rapproche de la notion de package en Java
- Non restreint à un répertoire
- Mention explicite du namespace à l'utilisation
 - Sauf si using namespace
- Utilisation de : : (opérateur de résolution de portée)

Hygiène de programmation

■ Pas de using namespace std; dans un code réutilisable



Exemple

■ Fichiers dist.h, dist.cpp et dist-main.cpp

```
namespace math {
double dist(double x1, double y1, double x2, double y2);
}
```

```
#include "dist.h"
| #include <cmath>
| namespace math {
| double dist(double x1, double y1, double x2, double y2) {
| return std::sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2));
| }
| }
```

Les alias de type

- Nom référant un type défini précédemment
- Utile pour abréger certains noms
- En C, on utilisais typedef

Syntaxe en C++

- using Alias = Type;
- using est compatible avec les templates, typedef non



Exemple

2

4

5 6

7

1

2

```
struct point
{
  double x, y;
};

typedef struct point point;
point p;
```

```
using two_points = std::pair<point, point>;
template<class T> using ptr = T*;
ptr<point> = &p;
```

Principe

- Possibilité de définir des énumérations fortement typées
- Déclaration avec enum class NAME ...;
- Possibilité de choisir le type sous-jacent des énumérateurs avec enum class NAME : TYPE ...;
 - Doit posséder une conversion implicite vers int
- Dans tous les cas, pas de conversion implicites vers les entiers
 - On peut obtenir la valeur de l'énumérateur avec static_cast
- Accès aux énumérateurs avec l'opérateur de résolution de portée
- Possibilité de surcharge d'opérateur (cf. Ch. 12)

Hygiène de programmation

■ Éviter les énumérations non fortement typées en C++



31 / 67

Exemple

■ Fichier enum.cpp

```
enum class Color { red, green = 20, blue };
 2
 3
     enum class altitude : char
 4
 5
          high='h',
          low='1'
 7
 8
     int main()
10
11
         Color r = Color::blue;
12
         switch(r)
13
14
             case Color::red : cout << "red" << endl;</pre>
                                                              break:
15
             case Color::green: cout << "green" << endl:</pre>
                                                              break:
16
             case Color::blue : cout << "blue" << endl:
                                                              break:
17
18
19
         // int n = r:
20
         int n = static cast<int>(r); // OK, n = 21
21
```

Constantes et constexpr



Overview

- Le mot clé const a la même signification en C++ qu'en C
- Il peut être également utilisé sur des fonctions membres
- Le cas échéant, on annonce qu'appeler cette fonction ne modifie pas this
- Les fonctions membres non constantes ne peuvent pas être appelées sur des objets constants
 - Mais on peut appeler des fonctions membres constantes sur des objets non constants
- Un autre concept existe en C++: les constexpr

Intuition

constexpr = évaluable à la compilation



Illustration

11

14

21

Fichier const.cpp

```
class A { //définition d'une classe
 2
          public:
 3
                 void f() const {} //fonction membre constante
 4
                 void q() {}
 5
     };
 6
 7
     int main() {
 8
         int i = 2;
         const int ci = i;
10
         A a; //allocation par défaut de A (cf. Ch. 8)
12
         const A ca:
13
         i++; //ok
15
         // ci++: //ko
16
17
         a.f(); //ok
18
         a.g(); //ok
19
         ca.f(); //ok
20
         //ca.q(); //ko
```

Expressions constexpr

- Variable, fonction ou constructeur évaluable à la compilation
- Implique const
- Utilisation du mot-clé constexpr
- Offre de grandes performances à l'exécution
 - Certains calculs sont effectués une fois à la compilation



Variable constexpr

Contraintes

- Doit être un littéral
- Doit être immédiatement assigné ou construit
 - Pas de déclaration sans assignation
 - Les paramètres doivent être des littéraux, des constantes ou fonctions constexpr
 - Le constructeur doit être constexpr
- Les contraintes ci-dessus offrent une possibilité d'évaluation et d'assignation de la variable à la compilation



Fonction constexpr

Contraintes

- Ne peut pas être polymorphique
- Son type de retour doit être un littéral
- 3 Les paramètres doivent être des littéraux, des constantes ou fonctions constexpr
- 4 Le corps ne peut pas contenir d'instruction non constexpr
- 5 Pas de try / catch
- 6 Pas de définition de variable non littérale
- 7 Etc.



Exemple

1

2

4 5

6 7 8

10

11 12

13

14

- Fichier constexpr.cpp
- Ne prêtez pas attention à la struct constN
 - Affichage en compile-time

```
constexpr double PI = atan(1) * 4;
constexpr int factorial(int n)//c++11 : recursion, one return statement
{
    return n <= 1 ? 1 : n * factorial(n - 1);
}

constexpr long long int test(long long int n)//c++14
{
    int i = n;
    while(i >= 0)
        i --;
    return i;
}
```

■ Un appel test (9999999) prend du temps à compiler



Références



Overview

 Dans les deux cas, les pointeurs et références sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets

- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
 - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Les références sont un concept C++ uniquement
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs / références
- Toutefois, ces concepts ne sont pas les mêmes
 - Syntaxe et manipulation différentes
 - On peut faire des écritures avec des pointeurs invalides avec des références



Concept de référence

- Alias vers une variable existante
 - Ne peut pas être « nul » (doit exister)
- Se manipule comme une variable
- Conversions implicites possibles à l'affectation

Hygiène de programmation

- Utilisez les références quand vous pouvez, les pointeurs quand vous devez
- Les références sont constantes
 - Réaffecter une référence réaffecte l'objet référencé, pas la référence



Introduction Les Ivalue Pointeurs intelligents Concepts en vrac Constantes et constexpr Références

Exemple

Fichier ref.cpp

```
int main()
       int & ri = i;
       //int & ri:
       cout << i << "_" << ri << endl;
       i++:
       cout << i << " " << ri << endl:
10
       ri = 5;
11
       cout << i << "..." << ri << endl;
12
13
       int i = 8;
14
       ri = i;
15
       cout << i << "..." << ri << endl:
16
17
```

- En pratique, ces références sont des références de *Ivalue*
- Il existe d'autres types de référence (cf. Ch. 13)



Les Ivalue



Intuition

Ivalue

- « Valeur qui peut apparaître à gauche d'un opérateur d'affectation »
- Définition insuffisante

Remarque

- \blacksquare const int a = 2; //ok
- a = 3; //ko



Notion de Ivalue

Intuition

- double x, y, a, b;
 y = a*x + b; //ok
 a*x + b = y; //ko
 (x + 1) = 4; //ko
- Le premier opérande doit référencer un emplacement mémoire non temporaire
 - Autres langages : variable, en C / C++, pas assez précis
- Contrainte nécessaire à plusieurs endroits dans le langage
- Propriété très importante pour les *expressions*
- Ce qui n'est pas une lvalue est une *rvalue* (immédiats, temporaires, anonymes, etc.)



Conversions entre Ivalues et rvalues

 Souvent, les opérateurs (et fonctions) requièrent des arguments rvalues

Exemple

```
int i = 1;
int j = 2;
int k = i + j;
```

- 1 i et j sont des Ivalue
- 2 + requiert des rvalue
- 3 i et j sont convertis en rvalue
- Une rvalue est retournée



Introduction Concepts en vrac Constantes et constexpr Références Les Ivalue Pointeurs intelligents

Règles de conversions

Conversion Ivalue vers rvalue

 Toutes les Ivalues qui ne sont pas des tableaux, des fonctions et des types incomplets peuvent être convertis en rvalues

Conversion rvalue vers Ivalue

- Impossible implicitement
- Le résultat d'un opérateur (rvalue) peut être explicitement affecté en une lvalue
- On peut produire des Ivalue à partir de rvalue explicitement
 - Le déférencement prend une rvalue et produit une lvalue
 - L'opérateur & prend une Ivalue et produit une rvalue



Introduction Concepts en vrac Constantes et constexpr Références Les Ivalue Pointeurs intelligents

Exemple

■ Fichier rvalue-conv.cpp

```
int main()
2
3
      int a[] = \{1, 2\};
      int * pt = &a[0]:
      \star(pt + 1) = 10: //OK; p + 1 is an rvalue, but \star(p + 1) is an Ivalue
6
7
      //taking adress
8
      int i = 10:
      //int* pti = &(i + 1); // KO : Ivalue required
                          // OK: i is an Ivalue
10
      int * pti = &i;
11
      //&i = 20:
                                // KO : Ivalue required
12
13
      //reference making
14
      //std::string& sref = std::string(); //KO : non const-ref init from rvalue
15
```

Références de lvalue

■ Fichier lvalue-ref.cpp

```
int n = 5:
1
    int& truc = n:
4
    int& brol() { return n; }
5
6
     int main() {
       cout << brol() << endl;
       brol() = 10;
       cout << brol() << endl;
10
11
       truc = 15:
12
       cout << brol() << endl;
13
14
       //int & i = 2:
15
```

- n est une lvalue, brol() aussi
- Les références de lvalue sont des lvalue
 - Utile pour l'opérateur []
 - v[10] = 42;



Introduction Concepts en vrac Les Ivalue Pointeurs intelligents Constantes et constexpr Références

La motivation des contraintes

On ne veut pas pouvoir réaffecter un temporaire / immédiat

```
int a = 42:
    int b = 43:
     // a and b are both lyalues:
    a = b; // ok
    b = a; // ok
    a = a * b; // ok
8
    // a * b is an rvalue:
10
    int c = a * b; // ok, rvalue on right hand side of assignment
11
    a * b = 42: // error. rvalue on left hand side of assignment
12
13
    //2 is a rvalue
    int d = 2:
14
15
    int & d = 2; //error
    const int& e = 2; //ok : you are allowed to bind a const Ivalue to a rvalue
16
```

- Il existe néanmoins des références de rvalue (cf. Ch. 13)
- Le fait qu'une expression soit une rvalue ou une lvalue est appelé la *value* category



Pointeurs intelligents



Hygiène de new

■ En C, utiliser l'allocation dynamique est parfois indispensable

Je veux faire un new en C++

- Non!
 - Il y a d'autres mécanismes
 - Pointeurs intelligents
 - Références de rvalue (cf. Ch. 13)



PAS DE NEW EN C++

- Je veux quand même faire un new en C++
 - 1 J'ai l'habitude en Java
 - En Java, on ne peut pas écrire sur la pile
 - En Java, il y a un garbage collector (compromis efficacité / sûreté)
 - 2 Je veux éviter une copie de paramètre de fonction
 - Utilise le passage par référence
 - 3 Je veux qu'une fonction modifie ses paramètres (effet de bord)
 - Utilise le passage par référence
 - 4 Je veux éviter une copie de retour de fonction
 - Utilise les références de rvalue
 - 5 Je veux avoir un attribut sans avoir à le recopier par le constructeur
 - Utilise une référence
 - 6 Je veux activer le polymorphisme
 - Utilise une référence
 - Je veux allouer qqch de « gros »
 - Utilise les pointeurs intelligents



Introduction Concepts en vrac Constantes et constexpr Références Les Ivalue Pointeurs intelligents

Moralité

Hygiène de programmation en C++

- Utilisez des références quand vous pouvez
- Utilisez des pointeurs quand vous devez
- Exemple d'obligation : résoudre une dépendance cyclique

Si on veut vraiment utiliser new

■ Encapsulation dans des pointeurs intelligents



Nécessité en allocation dynamique

- Quand on sort d'un scope, il faut décider quoi faire de la mémoire allouée
- Utilisation du patron de classe, unique_ptr, shared_ptr et weak_ptr.
- Paramétré par le type de la variable dynamique à encapsuler
- Comportements « similaires » aux pointeurs / références, en classe automatique, implémenté via un patron de classe et la surcharge d'opérateurs (cf. Ch. 12).
- Chaque patron définit comment la mémoire doit être gérée à la destruction (automatique) du pointeur intelligent.
 - On détruit les données ?
 - On détruit les données si plus rien ne pointe dessus?
 - On ne détruit rien?
- Implémenté en comptant le nombre de références dans le constructeur à l'aide d'une variable statique.
- Inclure memory.h



Pointeurs intelligents

- Quand un pointeur possédant un objet est détruit, il faut définir comment libérer la mémoire
- Trois types de pointeurs intelligents « principaux »
 - unique_ptr: pointeur intelligent qui n'autorise qu'une possession unique de l'objet.
 - Copier et affecter le pointeur provoque une erreur de compilation.
 - Quand le pointeur est détruit, la donnée est détruite.
 - 2 shared_ptr: pointeur intelligent qui autorise des possessions multiples d'un même objet.
 - Les données pointées sont détruites si plus rien ne pointe dessus.
 - Le dernier pointeur possédant les données est détruit
 - weak_ptr: pointeur intelligent qui ne « possède pas » d'objet.
 - Doit être converti en shared_ptr pour accéder l'objet (lock()).
 - Pratique pour une possession temporaire, quand l'objet peut être détruit n'importe quand par un facteur extérieur.
- Instanciation « à la volée » avec new ou via make_unique, make shared



Exemple unique_ptr

■ Fichier unique.cpp

```
int main()
       int i = 2:
       int * pti = &i;
       unique ptr<int> u1(&i):
7
         //unique ptr<int> u2(&i); //bad idea
8
         //unique ptr<int> u2 = u1; //compile error
         unique ptr < int > u2 = move(u1); //u2 owns, u1 invalid
10
11
       cout << *pti << endl;
12
      u1.reset()://deletes memory (why ?!)
13
       cout << i << endl: //seg fault
14
```



Exemple shared_ptr

Fichier shared.cpp

```
int main()
 shared ptr<int> p1(new int(5));
 weak ptr < int > wp1 = p1; //p1 owns the memory.
   shared ptr<int> p2 = wp1.lock(); //Now p1 and p2 own the memory.
    if (p2) //check if the memory still exists!
        cout << "if p2" << endl;
 } //p2 is destroyed. Memory is owned by p1.
 p1.reset(); //Memory is deleted.
 shared ptr < int > p3 = wp1.lock(); //Memory is gone, so we get an empty shared ptr.
 if (p3)
   cout << "if p3" << endl:
```

2 3

4

7

8

10

11 12

13 14

15 16

17

18 19

20 21

Exemple de fuite mémoire : initialisation (1/2)

```
int f(shared_ptr<int> i, int j);
int g();

f(shared_ptr<int> (new int (42)), g());
```

Ordre d'appel

- Allocation dynamique de l'entier 42
- 2 Création du shared_ptr<int>
- 3 Appel de la fonction g
- 4 Appel de la fonction f



Exemple de fuite mémoire : initialisation (2/2)

Ordre d'appel

3 peut avoir lieu avant 1 et 2, et peut en particulier être appelé entre 1 et 2

Problème potentiel : g lance une exception

- Le shared_ptr n'as pas encore eu le temps de posséder la mémoire
- Il ne peut pas la libérer
- Fuite mémoire



Introduction Concepts en vrac Constantes et constexpr Références Les Ivalue Pointeurs intelligents

Solution

Première idée

```
int f(shared ptr<int> i, int j);
2
   int g();
   shared ptr<int> si (new int (42));
   f(si, g());
```

Meilleure idée

```
int f(shared ptr<int> i, int j);
    int g();
2
    f(make shared < int > (42), g());
```

Moralité : ne pas faire de new



62 / 67

Exemple de fuite mémoire : cycle

■ Fichier cycle.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
            shared ptr <B> ptB;
 5
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            shared ptr < A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
21
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Introduction Concepts en vrac Constantes et constexpr Références Les Ivalue Pointeurs intelligents

Sournoiserie

- Affichage à la ligne 17 : 1 1
- Affichage à la ligne 19:1 2
 - b et ptB pointent vers l'objet de type B
- Affichage à la ligne 21 : 2 2
- Affichage à la ligne 24 : 0 0

Zombie

- ptB dans A fait survivre B
- ptA dans B fait survivre A

Solution

■ Utiliser weak_ptr



Solution

■ Fichier cycle-sol.cpp

```
class A
 2
 3
        public:
            shared ptr <B> ptB;
 5
     };
 6
 7
     class B
 8
          public:
10
            weak ptr<A> ptA;
11
     };
12
13
     int main()
14
15
        shared ptr <A> a(new A):
16
        shared ptr <B> b(new B):
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
17
18
       a\rightarrow ptB = b:
19
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
20
       b \rightarrow ptA = a:
21
        cout << a.use_count() << ",_" << b.use_count() << endl;</pre>
22
       a.reset():
23
       b.reset();
24
        cout << a.use count() << ", " << b.use count() << endl;</pre>
25
```

Exemple complet

- Liste simplement chaînée
 - 1 Fichier linkedlist-new.cpp
 - 2 Fichier linkedlist-smart.cpp
- Classe interne de nœud
 - Une donnée, un élément suivant
 - Difficile d'utiliser des références
 - Initialement, la liste est vide (tête et queue)
 - La queue a toujours un successeur vide
- Remarque : aucune gestion explicite de la mémoire avec les pointeurs intelligents
 - Pas de new, delete
 - Pas de destructeur
- En C, on n'a pas le choix
 - malloc et free manuels nécessaires
 - Fichier linkedlist-c.c



Remarque

Hygiène de programmation C++

- Ne faites pas de new
 - Utilisez des références
 - 2 Utilisez des pointeurs intelligents
- 2 Utilisez make_shared et make_unique
 - 1 Évite de faire un new et de gérer la mémoire « à la main »
 - 2 Évite de créer des shared_ptr temporaires
 - Seul cas justifiable
 - new et delete sont au sein du même bloc
 - Les instructions entre les deux sont noexcept
 - new est amené à allouer une grande quantité de mémoire
 - Par exemple, T * array = new T[n * n];

