Ch. 2 - Pointeurs Langage C / C++

R. Absil

Haute École Bruxelles-Brabant École supérieure d'Informatique



20 septembre 2021



Ch. 2 - Pointeurs

1/30

Table des matières

- 1 Introduction
- 2 Syntaxe
- 3 Pointeurs et tableaux
- 4 Pointeurs de fonctions



Introduction



Overview

- Les pointeurs sont utilisés comme des étiquettes pour désigner d'autres objets
- On les utilise
 - si l'on veut propager en écriture des effets de bords (modifier un paramètre de fonction)
 - si on ne veut pas que des copies implicites de données soient effectuées
- Il y a des cas où l'on ne peut pas se passer de pointeurs

Idée

Pointeur = adresse de « qqch »




Différents types de pointeurs

- On peut avoir des pointeurs
 - de types de base
 - de structures
 - de fonctions
 - void*
- Les pointeurs void* sont des pointeurs « génériques » permettant de représenter des pointeurs de « n'importe quoi »
- En C. les pointeurs sont également utilisés pour manipuler des tableaux
 - En C++, on privilégie d'autres mécanismes



Syntaxe





Concept de pointeur


Un pointeur vers un type T contient l'adresse d'un élément de type T

- On peut construire un pointeur en
 - l'affectant à un autre pointeur : int * pt2 = pt1;
 - prenant l'adresse d'une variable : int * pt = &i;
- On accède au contenu d'un pointeur avec *
 - On dit qu'on déférence le pointeur : int j = *pt;
- Un pointeur a une adresse, et est systématiquement de la taille du bus d'adresse
 - En 32 bits, sizeof (T*) est égal à 4
 - En 64 bits, sizeof (T*) est égal à 8
- On peut créer des void*
 - Pointeur vers un type void, incomplet
 - On ne peut pas déférencer un void*



Illustration

sizeof(int*) = 8 //x64



Pointeur nuls

- On peut créer des pointeurs nuls
 - En C: NULL
 - En C++: nullptr
- NULL est une macro: #define NULL 0
- nullptr est un immédiat
- Déférencer un pointeur nul a un comportement indéterminé
- Créer un pointeur n'alloue pas de mémoire vers la zone pointée
 - 1 int * p; n'alloue pas sizeof (int) bytes en mémoire pour *p
- Pour qu'un pointeur référence de la mémoire allouée, il faut soit
 - que l'emplacement référencé soit pré-alloué

Ch. 2 - Pointeurs

allouer un espace dynamiquement



Conversions

- Conversions implicites de T* vers void*
- Aucune autre conversion implicite entre pointeurs n'est possible
- Pas de conversion de int vers T*, « sauf » avec NULL

Hygiène de programmation

- N'utilisez jamais NULL en C++
 - nullptr ne permet pas de conversions implicites



Exemple

Fichier ptr.c

```
int main() {
 1
         int i = 3: int * pti = &i:
 4
         printf("i_=_%d,_pti_(_%p__)_:_%d\n", i, pti, *pti);
 5
         printf("Pointer_address_: %p_of_size_%lu\n", &pti, sizeof(pti));
 6
 7
         i++;
 8
         printf("i_=_%d,_pti_(_%p__)_:_%d\n", i, pti, *pti);
10
         double d = 2.5; double * ptd = &d;
11
12
         // pti = ptd: // Error
13
         pti = (int*)ptd; //Ok, but bad idea
14
         f(NULL); //Ok
15
         * pti = * ptd:
16
17
         int * ptn = NULL; //int * ptn = 0; //same stuff
18
         int * ptinv1:
19
         int * ptinv2 = 3: //Ok. but bad idea
20
21
         printf("%d\n", *ptn);
22
         printf("%d\n", *ptinv1); //bad idea
23
```

Quelques différences en C++ (ptr.cpp)



Syntaxe pointeurs et constantes

Pointeur constant de double

- \blacksquare double d = 2;
- double * const pt = &d;

Pointeur de double constant

- const double d = 2;
- const double * pt = &d;

Pointeur constant de double constant

- \blacksquare const double d = 2;
- const double * const pt = &d;

Illustration

■ Fichier ptr-cst.c

```
int main()
 2
 3
       int i = 2:
       const int ci = 3; //int const ci = 3 similaire
       i += 2;
       // ci += 2: // ko
 7
8
       int * pi = &i;
       printf("%p_:_%d\n", pi, i);
10
       * pi = 3:
11
       printf("%p.:.%d\n", pi, i);
12
13
       int * const cpi = &i; // ptr constant
14
       *cpi = 5;
15
       //cpi++;
16
17
       const int * pic = &ci: //ptr d'entier constant
18
       //*pic = 4;
19
       pic++:
20
21
       const int * const cpic = &ci; //ptr cst d'entier cst
22
       //*cpic = 4;
23
       //cpic++:
24
```

Arithmétique

- On peut « déplacer » un pointeur
 - C'est une adresse : on se déplace en mémoire
- Si pt est un pointeur de type T, alors t + k déplace l'adresse de k * sizeof (T) bytes
 - pt++ **déplace** pt **de** sizeof(T)



Illustration

2

4 5

7 8

10

15 16

17

18

19 20

21

■ Fichier adv-ptr.c

```
#include <stdio.h>
void increment and print(int * ptr, unsigned count)
    for(unsigned i = 0; i < count; i++)</pre>
        long long unsigned before = (long long)ptr;
        ptr++;
        printf("adress : %p, shifted by %llu bytes", ptr, (long long)ptr - before);
        printf("because sizeof(int) is %zu bytes\n", sizeof(int));
int main()
    int i = 0:
    int * ptr = &i;
    printf("adress_before_:_%p\n", ptr);
    increment and print(ptr, 3); //DO NOT deference anymore
```

Application

■ Fichier print-str.c

```
void print str(const char* s)
2
3
       const char* pt = s;
       while (* pt != '\0')
         printf("%c", *pt);
         pt++;
8
10
11
    int main()
12
13
       const char* s = "Hello_World!\n";
14
       print str(s);
15
```

Pointeurs vers des temporaires

Attention

■ Ne retournez pas de pointeurs vers une variable locale

```
1    int * f()
2    {
3        int i = 2;
4        return &i;
5     }
6        int main()
8        {
9             printf("%d\n", *f()); //undefined behaviour
10     }
```



Conclusion

- Les pointeurs sont des adresses
- On peut construire un pointeur par affectation ou par prise d'adresse (& préfixé)
- On accède au contenu pointé par déférencement (* préfixé)
- On dispose d'une arithmétique de pointeur pour avancer en mémoire
- Un pointeur peut être nul

Hygiène de programmation

■ N'utilisez jamais NULL en C++



Pointeurs et tableaux



Absence de conteneur

- En C, il n'existe pas de conteneurs standards
- Utilisation de tableaux « en dur », avec des pointeurs
- La taille du tableau doit pouvoir être déterminée à la compilation
 - Mention explicite
- Le type type[] est implicitement converti vers type* quand
 - ce n'est pas un opérande de sizeof et & (prise d'adresse)
 - ce n'est pas un littéral de chaîne de caractère
- En C, les tableaux « n'embarquant pas leur taille »
 - Il faut la spécifier quand on en a besoin

- En C++, on utilise des conteneurs
- Les éléments « non spécifiés » sont initialisés à zéro
 - Si on spécifie plus d'éléments que la taille explicite : erreur



Syntaxe: exemple

■ Fichier tab.c

```
long unsigned sneaky(int array[])
2
3
       return sizeof(array) / sizeof(*array):
4
5
6
    int main()
7
8
       int t1[5] = \{1,2,3,4\};
       int t2[] = \{1,2,3,4,5\};
10
       int * t3 = t2:
      //int t4[];
11
12
      //int t5[5] = \{1,2,3,4,5,6\};
13
       int t6[8]:
14
15
       for(int i = 0; i < 5; i++)
16
         printf("%d,%d,%d,%d\n", t1[i], t2[i], t3[i], t6[i]);
17
       printf("%lu\n", sizeof(t6) / sizeof(*t6));
18
19
       printf("%|u\n", sneaky(t6));
20
```



Introduction Svntaxe Pointeurs de fonctions Pointeurs et tableaux

Tableau en mémoire


- Les données d'un tableau sont allouées de manière contiguë en mémoire
- Même dans un tableau à plusieurs dimensions

- On peut y accéder à partir de l'adresse du premier élément
 - \blacksquare int * t = {2,3,1,0,9,4,7,8};
 - L'adresse du 4 (6e élément) est égal à (t + 5)



Illustration

```
int t[4][5]; //&t = 0xBEEF01
for(int i = 0; i < m; i++)
  for(int j = 0; j < n; j++)
  t[i][j] = i * j + (j - i);</pre>
```





Conclusion

On peut modéliser des tableaux à l'aide de pointeurs

Hygiène de programmation

- On utilise cela uniquement en C pur
- On accéder aux éléments à l'aide de l'opérateur [], ou à partir de l'adresse du premier élément
- La taille des tableaux doit être connue à la compilation



Pointeurs de fonctions



Adresse d'une fonction

- Les fonctions ont des adresses dans le segment .text
- On peut donc créer des pointeurs de fonction
- Utile pour passer une fonction en paramètre d'une autre fonction

Syntaxe

ReturnType (*Name) (parameters)

- void (*my_ptr) (int) : my_ptr est un pointeur de fonction prenant en paramètre un int et retournant un void
- En C++, il existe divers wrappers



Exemple

■ Fichier fct-ptr.c



Exemple d'utilisation

■ Fichier foreach.c

```
void foreach ro(int tab[], int size, void (*f)(int)) {
 2
       for(int i = 0: i < size: i++)
         f(tab[i]);
 4
 5
 6
     void foreach rw(int tab[], int size, int (*f)(int)) {
 7
       for(int i = 0; i < size; i++)
 8
         tab[i] = f(tab[i]);
10
11
     void print(int i) {
12
       printf("%d,", i);
13
14
15
     int increment(int i) {
16
       return i + 1:
17
     }
18
19
     int main() {
20
       int tab[] = \{1,2,3,4,5\};
21
22
       foreach rw(tab, 5, increment);
23
       foreach ro(tab, 5, print);
24
       printf("\n");
25
```

Remarques

- On ne peut pas allouer ou désallouer de la mémoire à l'aide d'un pointeur de fonction
 - Le segment .text est en lecture seule

- On peut créer des tableaux de pointeurs de fonction
 - void (*my_fct_array[]) (int)
- Les pointeurs de fonctions permettent d'éviter la redondance de code
 - qsort
 - Comparateurs
- Si on imprime les bytes correspondant au pointeur de fonction, on obtient le langage machine
 - Très utilisé en cybersécurité



Exemple

■ Fichier machine.c

```
#include <string.h>
2
     //code assembleur pour l'appel système execve sur /bin/sh
    const char assembly[] =
       "\x31\xc0\x50\x68//sh\x68/bin"
       "\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x99"
       "\xb0\x0b\xcd\x80":
    int main()
10
11
       char buffer[sizeof(assembly)]:
12
       strcpy(buffer, assembly);
13
14
       void (*f)() = (void (*)()) buffer; //living the dream
15
       f();
16
```

■ Il faut compiler comme gcc -z execstack -o machine machine.c sur une machine non protégée

