Système d'exploitation

Introduction

L'ordinateur et ses composants

Un ordinateur se compose :
d'une mémoire centrale (RAM) qui contient les programmes et données durant leur
exécution/utilisation;
d'une unité centrale de traitement (CPU) qui exécute un programme qui se trouve e
mémoire centrale ;
d'unités périphériques qui permettent l'échange de données (avec l'utilisateur, une
mémoire de masse).
L'unité centrale est la partie essentielle de l'ordinateur. Elle interprète et exécute les
instructions.
Le CPU est essentiellement composé d'une
Unité de Contrôle (UC), chargée d'extraire de la mémoire l'instruction, la décoder et
l'exécuter (décodeur / séquenceur) ;
Unité Arithmétique et Logique (ALU), à laquelle l'UC peut faire appel.
Les principaux éléments de l'UC sont :
le compteur ordinal (IP – Instruction Pointer) : registre qui contient l'adresse de
l'instruction en mémoire à exécuter ;
le registre d'instruction (IR - Instruction Register) qui contient l'instruction à traiter
le décodeur d'instruction qui détermine l'opération à effectuer et les opérandes ;
le séquenceur qui génère les signaux de commande à envoyer aux différents
composants;
l'horloge qui permet la synchronisation grâce aux impulsions qu'elle émet.
Then age qui pointer a cynomic mountain grade aux imparente que me cinet.

La **mémoire centrale** (RAM) permet de conserver pendant un certain temps des informations

binaires, par exemple des instructions et des données.

La RAM (Random Acces Memory) est une mémoire à « adressage à accès aléatoire », c'est-à-dire que chaque mot peut y être lu ou écrit directement et que le temps d'accès à un mot est indépendant de son emplacement. La mémoire vive est volatile, elle a besoin d'électricité pour garder son contenu.

La mémoire centrale est **subdivisée en mots** (unités adressables) et est reliée à l'unité centrale par trois types de bus :

- le **bus d'adresse**, qui contient l'adresse du mot ;
- le **bus de données**, qui contient le contenu de mot ;
- le **bus de commande**, qui communique si on lit ou si on écrit dans la RAM.

La RAM peut communiquer des données par ses 8 fils reliés au registre de données (bus interne). Elle peut envoyer 2^n mots, n étant le nombre de fils. Si le bit d'adresse dispose de 32 fils, il peut communiquer 4Gb $(2^{32} = 1024 * 1024 * 1024 * 4 = 4Gb)$

Fonctionnement du CPU

☐ **fetch** : lecture de l'instruction à traiter

- 1. IP communique l'adresse de la prochaine instruction à traiter au registre d'adresse (RAD) via le bus interne.
- 2. Le registre d'adresse envoie l'adresse dans le bus externe à destination de la RAM.
- 3. Le séquenceur envoie l'instruction de lecture via le bus externe de commande.
- 4. L'instruction de lecture arrive à la RAM par le fil de commande.
- 5. L'adresse de l'instruction arrive à la RAM par les 4 fils d'adresse.
- 6. Le contenu de l'emplacement mémoire lu est placé dans le tampon de la mémoire RAM.
- 7. Les données transitent par le bus de données jusqu'au registre de données (RDO).
- 8. Le registre de données envoie le flux de données au RI, et IP est incrémenté pour pointer sur l'adresse de la prochaine instruction à traiter.

L'incrémentation automatique d'IP permet une séquence d'instructions.

☐ decode/execute : décodage et exécution

Interruptions
matérielles (asynchrone) (entre système et OS) : action venant d'un périphérique, par
exemple la souris ;
déroutements (erreurs cpu) (idem) : exemple, une division par 0 ;
logicielles (appels systèmes) (entre applications et OS) : accès à un périphérique par
un programme.
Une interruption asynchrone se produit à intervalles irréguliers, contrairement à une interruption
synchrone qui se produit périodiquement.
Mode privilégié : accès à toute la RAM et toutes les instructions
Que fait le CPU lors d'une interruption ?
Modifier IP avec l'adresse de traitement de l'interruption
IP sera à restaurer plus tard, il faut prévoir sa sauvegarde
Basculer en mode privilégié
Exécute le code de l'interruption
Restaure la valeur du mode et l'IP
Reprend le traitement de l'instruction précédente
Le mode privilégié ne peut être lancé que par l'OS. Par souci de sécurité, les bouts de code
exécutés lors d'une interruption sont des codes systèmes.
La notification d'interruption arrive au CPU par hardware.
La valeur d'IP est modifiée par hardware directement par le CPU.
En mono-programmation, l'IRET gère la restauration.

Le code des interruptions se trouve dans le vecteur des interruptions. Il est constitué de 256 adresses de 4 bytes chacune.

L'adresse de traitement de l'interruption N se trouve à l'adresse 4 * N (car 4 bytes).

Sinon l'ordonnanceur s'en occupe, en multi-programmation.

1. Sauvegarde

Stack Pointer (SP): sommet de la pile (stack)

La pile va servir à garder en mémoire l'IP de l'instruction interrompue et le mode d'exécution.

CPU empile l'IP puis le mode

IRET dépile le mode puis l'IP

2. Exécution du code d'interruption

IP ← adresse traitement

mode ← privilégié

Le code d'interruption sauvegarde le contenu des registres sur la pile, traite les instructions qui le constituent, et restaure le contenu des registres.

3. Restauration du mode et de IP

IRET (Instruction Return): restaure Mode & IP depuis la pile (en mono-programmation)

Mode ← Stack Pointer, IP ← Stack Pointer

en multi prog : IP ← adresse ordonnanceur

Amorce - Chargeur / Loader

Un **chargeur** est un programme de l'OS qui charge en mémoire un programme depuis un périphérique vers la RAM.

Au démarrage de l'ordinateur, le CPU communique à IP une adresse en ROM (Read Only Memory) qui va permettre de lancer le BIOS (Basic Input/Output System).

Le **BIOS** permet à la carte mère d'effectuer des opérations très basiques au démarrage de l'ordinateur, par exemple la lecture d'un secteur sur un disque. Le BIOS charge le premier périphérique bootable qu'il trouve.

Le BIOS cherche un **périphérique bootable** au démarrage de l'ordinateur, puis charge en RAM les **512 premiers bytes** du périphérique.

L'adresse du premier byte est ensuite communiquée au registre IP.

MBR (Master Boot Record) : constitué des 512 premiers bytes d'un périphérique bootable, il est composé d'un chargeur de démarrage (446 bytes) et de 4 descripteurs de partition de 16 bytes.

Les 2 derniers bytes servent à indiquer si le périphérique est **bootable** (**55AAh**).

Émergence

Un appel système est un bout de code de l'OS qui réalise un service en mode privilégié pour un programme.

INT (Interrupt): un appel système correspond à une interruption logicielle.

Le numéro d'interruption est différent sur les différents OS (80 pour Linux, 20 pour Windows).

EAX : numéro du service EBX : numéro du fichier

ECX : adresse (en bytes)

EDX : compteur

Monoprogrammation : mode d'exploitation d'un ordinateur ou un et un seul programme s'exécute en mémoire principale.

Le **canal** est un processeur spécialisé dans les entrées/sorties. Il permet un accès direct à la mémoire (**Direct Access Memory**) en même temps que le CPU. Une synchronisation entre les 2 permet d'éviter qu'ils travaillent tous les 2 en même temps au même endroit dans la RAM.

Le canal est relié aux bus, au CPU et à la RAM. Il permet, avec les interruptions, de **décharger** le CPU des opérations qui le ralentissent (entrées/sorties).

Un **appel système** est un appel d'un programme pour demander un **service** à l'OS. Il provoque toujours une interruption.

Multi-programmation

Un **processus** est un programme chargé dans la RAM en attente de son exécution.

La multi-programmation consiste en l'exécution en alternance de programmes.

Problème de la multi-programmation : partage des ressources implique qu'il faut veiller à ce qu'un programme n'interfère pas avec un autre (écriture dans une zone mémoire non allouée au programme par exemple).

L'ordonnanceur se charge de sauvegarder dans la table des processus (stockée en RAM) le
données relatives aux programmes (le contexte) entre 2 changements d'état (le mode, l'IP et
les valeurs des différents registres).
Chaque programme stocké en RAM doit conserver son contexte entre 2 interruptions :
□ sa valeur IP;
une valeur SP pour sa pile ;
i'état des registres du CPU (AX, BX);
son mode de fonctionnement (privilégié ou non);
son état (élu, prêt, bloqué) ;
Les processus changent d'état grâce à l'ordonnanceur :
Describe attended and to CDU Providents (averaged to an favor of division and the
prêt : attend que le CPU l'exécute (suspendu en faveur d'un autre)
elu : en cours de traitement
bloqué: subit une interruption, par exemple une entrée/sortie
Polling: technique de programmation que les processus utilisent lorsqu'ils vérifient si une
condition est vraie, comme une entrée utilisateur (CPU bloqué par l'utilisation du clavier en
mode privilégié)
Time slicing
Le time-slice est le temps maximum pendant lequel un programme peut tourner sans être
interrompu en faveur d'un autre. Une fois la portion de temps écoulée, le système doit passer à
un autre processus à traiter. Si le même processus tourne en permanence sans demander
d'interruption, le processeur canal sera sous-utilisé.
Pour récupérer le contrôle, l'horloge du CPU provoque une interruption, ce qui permet à
l'ordonnanceur de changer l'état du processus actuel à "prêt" et passer à "élu" un autre

processus.

Demande de lecture

	2 : P1 bloqué, contexte sauvegardé	
P1	IP, mode, SP, état, registres	
P2 IP, mode, SP, état, registres		
3 : P2 passe élu, contexte restauré		
	1 : interruption pour lecture	
	INT PILE	
1		
	4 : jusqu'à interruption	
	PILE	
1		
	3 : élit et charge les infos de P2	
1		
	2 : code demandé par P1	

1. Une interruption sauvage apparait! L'interruption s'occupe de sauvegarder IP et le mode sur la pile de P1.

Le mode passe en privilégié et IP reçoit l'adresse de l'interruption.

- 2. P1 passe à l'état bloqué en attendant la fin de la lecture. L'appel système s'occupe de sauvegarder le contexte de P1 (IP et mode depuis la pile, les registres...)
 Il envoie la commande de lecture au périphérique et au processeur canal.
 IP reçoit une nouvelle adresse de l'ordonnanceur.
- 3. L'ordonnanceur change l'état de P2 (seul processus prêt) en élu. Il charge les registres et le mode de P2 depuis la table. IP reçoit l'IP de P2 sauvegardée précédemment dans la table.
- 4. P2 s'exécute jusqu'à ce qu'il reçoive une interruption.

 Cette interruption peut venir du canal qui a fini la lecture (P1 est donc "prêt" à être exécuté). Si c'est le cas, P2 est interrompu, il passe en "prêt" et l'ordonnanceur décide si P1 ou P2 doit être exécuté.

Les systèmes de fichiers servent à : **stocker** des fichiers de manière **permanente** ; **nommer** des informations ; **partager** des informations. sous forme de fichiers. Un disque est une suite de secteurs (512 bytes) pouvant être lus et écrits. Deux vues du système de fichiers : □ vue utilisateur : quel service ? noms de fichiers, structure des données, type de fichier/répertoire, fichier texte/binaire, type d'accès séquentiel/aléatoire, attributs (métadonnées), opérations (appel système)... create, open, read, write, seek, append, close, chmod... □ vue **système** : comment est-ce réalisé ? Mise en œuvre - Système Il faut organiser la partition en un système de fichiers : fichiers : données et méta-données ; répertoires : structure des données, méta-données ; métadonnées du système de fichiers : fichiers remarquables, taille secteurs, localisation de la racine... **Exemples de métadonnées** pour un fichier : droit, taille, propriétaire, date de création... Les **rôles** d'un système de fichiers : allouer l'espace aux fichiers/répertoires ; définir l'implémentation des fichiers/répertoires ; gérer l'espace disque (espace libre, quotas...); assurer fiabilité et performance ; assurer chiffrement et compactage;

Système de fichiers

Les données d'un fichier sont **consécutives** sur la partition. Les lectures sont rapides, la tête de lecture ne faisant pas de mouvements inutiles. Si les fichiers sont modifiés, les performances se dégradent. La taille du secteur est une métadonnée du système. Les **métadonnées** nécessaires à la **localisation** d'un fichier : le numéro du secteur de début ; ☐ la **longueur** du fichier, en bytes. Un fichier démarre à une frontière de secteur. Comment traduire la longueur en bytes d'un fichier en nombre de secteurs utilisés (longueur en bytes + 511) / 512 Comment localiser le byte N ? (N < longueur) Quel est le numéro du secteur dans leguel N se trouve ? numéro secteur = numéro début secteur + N DIV TS (taille secteur) Quelle est la position de N, son décalage, dans le secteur ? position secteur = N MOD TS (taille secteur) Exemple: Un fichier démarre au **secteur 24** et contient **2060 bytes**. © Ce fichier occupe : (2060 + 511) DIV 512 = 5 secteurs Le byte n°1055 se trouve : o au byte : (1055 MOD 512) = 21 au secteur : 24 + 1055 DIV 512 = 26 Avantages: rapidité d'accès en lecture Inconvénients : lenteur due à la fragmentation externe suite à des modifications

fragmentation externe = fragmentation de l'espace libre

Allocation contiguë

Allocation par blocs

Les fichiers et l'espace disque sont découpés en blocs de taille fixe.

L'espace alloué aux fichiers n'est pas forcément contigu.

L'ajout ou la suppression de données est plus aisée.

Un **bloc** est un **nombre entier de secteurs** (cluster Windows).

Un bloc est une unité d'allocation et d'accès logique.


Les blocs sont numérotés.

L'adresse du bloc P est déterminée par : P * nb de secteurs par bloc

Exemple:

Le bloc 3 commence au secteur :

8 + 3 * 4 = 20



- 1. Le bloc 0 commence au secteur 8.
- **2.** Le bloc dont on cherche l'adresse est le bloc 3.
- 3. Un bloc est constitué de 4 secteurs.

Le byte N d'un fichier se trouve dans le bloc n°F

F = (N DIV taille_bloc)

Le début et la fin du fichier ne suffisent plus à le localiser : il faut **localiser chaque bloc** du fichier, avec des **blocs chaînés** et des **tables d'index**.

Comment localiser le byte N?

- Comprendre: Quelle est la position du byte N dans le secteur n°X?
- 1. Trouver le *bloc du fichier F* contenant le byte N :

F = N DIV taille bloc

- 2. Pour trouver le *bloc physique P* correspondant au *bloc du fichier F*, il faut parcourir les F premiers blocs du fichier pour localiser le bloc F
- **3.** Calculer le premier secteur du *bloc physique P* :

P * nb_secteurs_par_bloc (+ début du bloc 0)

4. Calculer le secteur X :

x = premier_secteur + ((N MOD taille_bloc) DIV taille_secteur)

5. Position du *byte N dans X* :

N MOD taille secteur

Les **métadonnées** nécessaires à localiser un byte sont :

Pour le système de fichier

- ☐ la taille du secteur :
- le nombre de secteurs par bloc / la taille du bloc ;
- le début du bloc 0.

Pour le fichier

- le bloc physique associé au premier bloc ;
- la longueur du fichier, en bytes.

Le bloc F-1 renseigne la position P du bloc F, le F-2 la position du F-1, ...

On perd l'avantage de l'accès aléatoire.

Table d'index

L'index est stocké sur la partition, et contient le chaînage des blocs de fichier.

Les blocs d'un même fichier sont dispersés. Pour un accès plus rapide, la table d'index est chargée en RAM au démarrage (faiblesse de la FAT).

Comment localiser le byte N (avec l'index)?

- <u>Comprendre</u>: Quelle est la position du byte N dans le secteur n°X, en se basant sur l'index?
- 1. Trouver le *bloc du fichier F* contenant le byte N :

F = N DIV taille bloc

- **2.** Pour trouver le *bloc physique P*, il faut regarder dans l'index.
- **3.** Calculer le premier secteur du *bloc physique P* :

P * nb secteurs par bloc (+ début du bloc 0)

4. Calculer le secteur X :

x = premier secteur + ((N MOD taille bloc) DIV taille secteur)

5. Position du *byte N dans X* :

N MOD taille secteur

Les **métadonnées** nécessaires à localiser un byte sont :

Pour le système de fichier

- ☐ la taille du secteur ;
- le nombre de secteurs par bloc / la taille du bloc ;
- le début du bloc 0;
- la table d'index du système de fichier.

Pour le fichier

- le bloc physique associé au premier bloc ;
- la longueur du fichier, en bytes.

Exem	ple	:

Dans le cas du fichier B, si le bloc 0 démarre en 0, que B démarre en 22 et qu'un bloc mesure 1Kb, pour N = 3000 on aura :

Dans quel bloc de fichier est contenu N?

F = 3000 bytes DIV 1Kb = 2

Quel est le bloc de partition correspondant à N?

P = bloc 15 (suivre le chaînage)

Quel est le premier secteur du bloc 15 ?

15 * 2 = 30

Quel est le secteur contenant N sur la partition ?

30 + (3000 bytes MOD 1Kb) DIV 512 = 31

Quel est le décalage en bytes dans le secteur 31 ?

3000 MOD 512 = 440

Le byte 3000 de B est dans le secteur 31 à la position 440.

Fragmentation interne

Le dernier bloc n'est pas toujours entièrement rempli.

La fragmentation interne est l'espace perdu à l'intérieur des derniers blocs des fichiers.

Comment choisir la taille des blocs ?

Grands blocs \rightarrow Perte de place Petits blocs \rightarrow Perte de temps

Les fichiers étant fragmentés, le nombre de **déplacements de tête de lecture** est plus important, ce qui **ralentit** la lecture. Une solution est de **réorganiser systématiquement** les fichiers, une autre est d'utiliser un outil pour **défragmenter**.

Répertoire

Un répertoire est un fichier particulier qui contient certaines métadonnées des fichiers qu'il « contient », qui permettent de localiser ces fichiers.

<u>Exem</u> p	oles de métadonnées d'un fichier :
	nom (8 bytes) + extension (3 bytes) ;
	adresse de début (n° du premier bloc) ;
	longueur du fichier ;
	attributs (ARCHIVE, READ_ONLY, HIDDEN, SYSTEM, DIRECTORY);
	numéro de l'entrée de la MFT (NTFS) ;
	numéro d'inode (EXT) ;
Le pre	mier byte du nom peut prendre des valeurs particulières :
	0x00 : première entrée libre ;
	0xF5 : fichier supprimé ;
	0x05 : représente 0xF5.
_	0x03 . Tepresente 0xF3.
Possih	oilité d'utiliser des noms longs depuis VFAT. En cas de nom long, on utilise plusieurs
	s répertoire. Chaque nouvelle entrée est notée ATTR LONG NAME et permet d'étendre
	n de 13 caractères.
	mbinaison d'attributs est ignorée par DOS, ce qui assurait la rétro-compatibilité.
La COI	inbinaison d'attributs est ignoree par 200, ce qui assurait la retro-compatibilite.
Un rép	pertoire contient au moins deux sous-répertoires : . et
	le fichier/sous-répertoire est décrit dans un descripteur de 32 bytes.
Pour lo	ocaliser un fichier, il faut lire le répertoire parent. Un répertoire étant un type de fichier, il
	ussi regarder son répertoire parent pour le localiser.
Pour le	ocaliser le répertoire racine, EXT, FAT et NTFS utilisent des conventions :
	EXT : le répertoire racine a une position fixe , l'inode 2;
	FAT – NTFS : la position est calculable ou renseignée à un endroit calculable.

Appels système

open localise un fichier avant toute lecture/écriture. Il mémorise l'emplacement du fichier dans la **table des descripteurs des fichiers ouverts (TDFO)**, qui est en RAM, puis retourne l'indice de la description du fichier dans la table.

La position courante est également mémorisée dans la table et mise à jour par les autres appels système (read, write...). L'appel système close libère l'entrée de la table.

En NTFS, il faudra refaire la table de chainage à chaque défragmentation.

En NTFS, le premier bloc est libre pour la défragmentation.

FAT = File Allocation Table

Système de fichiers de DOS, reconnu par d'autres OS: Windows, GNU/Linux, Mac OS...

L'allocation de l'espace se fait par blocs et avec un index :

- clusters (blocs);
- FAT (File Allocation Table index):
 - FAT12 (12 bits);
 - FAT16/VFAT (16 bits);
 - FAT32 (28/32 bits).

Boot	Fat	Copie FAT	Répertoire racine	Espace libre
			racine	

Le secteur de boot contient les métadonnées du système de fichiers.

Les clusters ne sont pas alignés sur le début de la partition.

La taille des clusters est définie au formatage.

Un **cluster** représente *n* secteurs (512 bytes), *n* étant une puissance de 2.

La FAT correspond à l'index et :

- contient une entrée par cluster de la partition ;
- décrit le chainage des clusters des fichiers ;
- chaque entrée contient le numéro du cluster suivant.

Des valeurs sont réservées pour indiquer :

- un cluster disponible (0);
- un cluster **défecteux** ((F)FF7H) ;
- le dernier cluster du fichier ((F)FFFH, -1).

Tailles maximales théoriques des partitions

<u>Nom</u>	Bits / Bytes	Max Clusters	<u>Taille Max</u>
FAT16	16 / 2	216	4 Gb
FAT32	32 / 4	2 ³²	16 Tb

Calculer la plus grande partition FAT 16

$$2^{16} * 64 \text{Kb} = 2^{6} * 2^{10} * 2^{6} * 2^{10} = 2^{32} \text{ bytes} = 2^{2} * 2^{10} * 2^{10} * 2^{10} = 4 \text{Gb}$$

Quelle est la taille de la table FAT/de l'index ?

Le **nombre d'entrées dans la FAT** est le *rapport entre la taille de la partition et la taille des clusters*.

La **taille de la FAT** est égale au *nombre d'entrées dans la FAT * la taille d'une entrée FAT.*

Exemple:

- Type de FAT FAT32
- Taille de la partition 500 Gb
- Taille d'un cluster 4 Kb

Taille d'une entrée FAT 4 bytes = 32 bits

Le **nombre d'entrées de la FAT** est de 500.000.000 Kb / 4 Kb = 125.000.000.

La **taille de la FAT** vaut 125.000.000 * 4 b = 500.000.000 b = 500 Mb.

Taille des tables

La taille maximum d'une table FAT16 vaut 128 Kb.

La taille maximum d'une table FAT32 peut devenir très grosse, ce qui est source de

ralentissement pour le système, la table étant chargée en RAM au démarrage.

En FAT16, la table peut avoir 512 entrées dont 511 sont dédiées au répertoire racine.

Si les 511 entrées sont occupées, il n'est plus possible d'y insérer de fichier.

La 512e entrée est utilisée pour stocker le Volume-ID.

Répertoires

En FAT16, le **répertoire racine** est de taille **2 bytes** et sa position (fixe) doit être calculée.

En FAT32, le **premier cluster du répertoire racine** se trouve au **cluster 2** et est de taille

4 bytes. La suite est chaînée dans la table FAT comme pour tout autre fichier.

Localisation

Les clusters sont numérotés depuis le cluster 2.

En FAT16, le cluster 2 suit le **répertoire racine**.

En FAT32, le cluster 2 suit les **tables FAT**.

La position d'un cluster est calculée en fonction des métadonnées du système de fichiers.

EXT
Structure interne
Un mini-disque/partition est composé de 4 zones :
□ le boot area;
le superbloc ;
le tableau d'inodes ;
☐ le tableau de blocs.
Un bloc est un ensemble de bytes contenant uniquement les données du fichier. Sa taille est
exprimée en nombre de secteurs.
Un inode est un ensemble structuré qui contient uniquement les métadonnées du fichier, sauf
son nom. Chaque inode est repéré par son numéro dans le tableau d'inodes.
On retrouve dans un inode:
☐ la taille du fichier en bytes ;
l'identifiant du propriétaire du fichier (uid);
l'identifiant du groupe auquel appartient le fichier (gid);
les droits d'accès (rwx) ;
les dates (de dernière modification de l'inode, de dernière modification des données, de dernier accès,
d'effacement);
la liste continue des blocs de ce fichier;
le nombre de liens physiques de l'inode.
La liste des blocs est composée de 13 pointeurs vers d'autres blocs :
les 10 premiers pointent vers d'autres blocs contenant des données du fichier;
si le fichier ne tient pas dans ces 10 premiers blocs, les données restantes sont stockées dans
les blocs qui sont stockés dans le bloc pointé par le 11e pointeur de la liste des blocs ;
si le fichier dépasse de ces derniers blocs, les données restantes sont stockées dans :
les blocs pointés par les blocs pointés par le 12e pointeur de la liste des blocs.
Un répertoire est un fichier structuré en enregistrements. Un enregistrement par fichier
contenu dans le répertoire. Chaque enregistrement contient 2 champs : le nom du fichier et
son numéro d'inode.
La racine/root correspond à l'inode 2 (l'inode 1 gère les blocs défectueux).

Le **superbloc** contient des informations pour savoir :

- où commencent les tableaux d'inodes et de blocs ;
- le nombre d'inodes et de blocs sur ce système de fichiers ;
- ☐ la taille d'un bloc ;
- si le système de fichiers a été correctement démonté;
- les emplacements des blocs libres.