



Facturación Electrónica

COMPROBANTES DE CERTIFICACIÓN DGII

Datos Generales

Módulo	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RD
Nombre técnico	l10n_do_ecf_invoicing
Versión	19.0.1.1.0
Depende de	l10n_do_accounting
Qué agrega	Asistente Generar comprobantes de certificación , disponible solo en entorno de Certificación Botón en Ajustes → Contabilidad → República Dominicana Menú Contabilidad → Configuración → DGII → Comprobantes de certificación e-CF Acción Generar comprobantes de certificación en el menú <i>Acciones</i> de la lista de facturas Filtro Comprobantes de certificación en la búsqueda de facturas Casilla Documento de certificación en la factura, con su propia secuencia de NCF
Qué no cambia	No toca cómo se arma, se firma ni se envía el e-CF: usa el mismo camino que una factura normal No altera la numeración de las facturas reales No modifica ningún otro módulo

Leyenda casos de uso

-  = Funcionó
 = No Funcionó

Para certificarse ante la DGII como emisor electrónico hay que emitir un set de comprobantes de prueba: al menos uno de cada tipo de e-CF que la empresa vaya a usar (31 Crédito Fiscal, 32 Consumo, 33 Nota de Débito, 34 Nota de Crédito, 41 Compras, 43 Gasto Menor, 44 Régimen Especial, 45 Gubernamental, 46 Exportación y 47 Pago al Exterior). Hasta ahora eso se hacía factura por factura, a mano, y cada rechazo de la DGII obligaba a repetir el trabajo.

Generar comprobantes de certificación los crea en masa desde una sola pantalla. Aparece **solo mientras el entorno e-CF de la compañía está en Certificación**, arma cada tipo con la contraparte, el producto y los impuestos que ese tipo exige, y deja elegir hasta dónde llega la automatización: crear el borrador, validarlo (que es cuando se firma el e-CF) o validarlo y enviarlo a la DGII.

Se puede ejecutar tantas veces como haga falta. Al abrirla otra vez muestra, por tipo, cuántos comprobantes aceptó la DGII, cuántos están pendientes y cuántos rechazó, y propone reponer justo los rechazados. Un e-CF rechazado nunca se reenvía: se emite uno nuevo, con NCF nuevo.

Base de datos de las capturas: Base de pruebas `test_v19_l10n_do_ecf_invoicing`, compañía **COMERCIAL DEL CARIBE SRL** (RD, RNC 131793916, plan contable dominicano), marcada como emisora de e-CF y con el entorno del servicio en **Certificación**. La siembra deja una primera tanda ya generada —tres E31 y dos E32— con las respuestas de la DGII simuladas: dos E31 y una E32 aceptadas, una E32 pendiente y una E31 rechazada. Así las pantallas muestran el caso real, que es el de una certificación a medio camino.

Requisitos previos

- Módulo `l10n_do_ecf_invoicing` instalado (versión 19.0.1.1.0 o superior).
- Compañía con **país República Dominicana**, RNC válido y dirección: sin eso la DGII rechaza el e-CF y el asistente ni siquiera abre.
- Compañía marcada como **emisora de e-CF**.
- **Entorno del servicio e-CF en Certificación** (CerteCF). En Prueba o en Producción la opción no aparece, y si se llama de todos modos el sistema la rechaza.
- Usuario con el permiso **Contabilidad: Administrador**.
- Diarios de venta y de compra con **documentos fiscales activados**, y los tipos de e-CF habilitados en ellos: solo los tipos habilitados se ofrecen en el asistente.
- Para los niveles *Validar* y *Validar y enviar*: **certificado .p12 y su contraseña** cargados en la compañía.

Revisión casos de uso

❖ LO QUE DEBE PASAR

➤ Disponibilidad

- undefined ✓
- undefined ✓
- undefined ✓

➤ Generación

- undefined ✓
- undefined ✓
- undefined ✓
- undefined ✓
- undefined ✓

➤ Repetición

- undefined ✓

- undefined ✓
- undefined ✓

➤ Numeración

- undefined ✓
- undefined ✓

❖ LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

➤ Límites conocidos

- undefined ✗
- undefined ✗
- undefined ✗
- undefined ✗

Configuración

a. El entorno tiene que estar en Certificación

Ajustes → **Contabilidad**, sección *República Dominicana*. El selector **ECF Environment** es el que manda: mientras diga **Certificación**, el generador existe; en *Prueba* o en *Producción* desaparece.

Este selector solo se ve con el **modo desarrollador** activo, así que normalmente lo deja puesto el consultor que configura la facturación electrónica.

Debajo van el certificado `.p12` y su contraseña, que hacen falta para los niveles *Validar* y *Validar y enviar*.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page in the 'Facturación' (Billing) section. The page has a sidebar with 'Ajustes generales' and 'Facturación'. The main content area is titled 'Ajustes' and contains several sections:

- Impuestos en la moneda de la empresa**: A checkbox is checked, indicating that taxes will appear on invoices in the local currency.
- Signatario autorizado en la factura**: A checkbox is unchecked, indicating that a signature will not be added to invoices.
- Localización dominicana**: A section for Dominican localization settings.
- ECF API Version**: A dropdown menu is set to 'V3 (Fixcal API)'. A note below states: 'V3 uses the Fixcal API with pre-configured API keys.'
- ECF Environment**: A dropdown menu is set to 'Certificación'.
- Signing Certificate**: A button labeled 'Sube tu archivo' is present, along with a 'Certificate Password' field.
- Entorno de certificación activo**: A message states: 'Entorno de certificación activo: puede generar los comprobantes de prueba de la DGII para cada tipo de e-CF.'

b. El botón en los ajustes

En la misma sección, debajo de *Administrar tipos de documento ECF*, aparece el recuadro del generador con el aviso de que el entorno de certificación está activo.

Es la puerta de entrada para el perfil administrador: quien configura el e-CF ya está en esta pantalla. El recuadro **solo se dibuja si el entorno es Certificación**, así que no hay forma de lanzarlo por descuido desde una compañía en producción.

Entorno de certificación activo: puede generar los comprobantes de prueba de la DGII para cada tipo de e-CF.

➔ Generar comprobantes de certificación

c. El menú de Contabilidad

La segunda entrada está en **Contabilidad → Configuración → DGII → Comprobantes de certificación e-CF**. Es la ruta de uso habitual: el mismo asistente, sin pasar por los ajustes generales ni por el modo desarrollador.

Requiere el permiso **Contabilidad: Administrador**.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Reportes

Configuración

Nuevo

Subir

Facturas

Número	Cliente
E321000000002	JOSE LUIS LOPEZ
E321000000001	JOSE LUIS LOPEZ
E311000000003	ITERATIVO SRL
E311000000002	ITERATIVO SRL
E311000000001	ITERATIVO SRL

Ajustes

Contabilidad

Impuestos

Diarios

Monedas

Posiciones fiscales

Grupos de impuestos

Unidades tributarias

Grupos horizontales

Categorías fiscales

Presupuestos financieros

Sincronización en línea

Tipos de Documentos

Facturación

Términos de pago

Niveles de seguimiento

Incoterms

Categorías de productos

DGII

Comprobantes de certificación e-CF

Fecha de vencimiento

Impuestos no ...

Total

Estado

Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00	Registrado
Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00	Registrado
	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00	Cancelado
Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00	Registrado
Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00	Registrado
	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,900.00	

a. El asistente, con el avance de lo ya emitido

El asistente trae **una línea por cada tipo de e-CF habilitado** en los diarios de la compañía. Si un tipo no aparece, es que la compañía no lo tiene habilitado: eso se corrige en *Administrar tipos de documento ECF*, no aquí.

Cada línea se puede ajustar antes de generar: **cantidad, contraparte, producto y precio unitario**.

Las tres últimas columnas son el avance de la certificación, leído de los comprobantes ya emitidos:

- **Aceptadas** — la DGII las aprobó.
- **Pendientes** — enviadas y todavía sin respuesta, o aún sin enviar.
- **Rechazadas** — la DGII las devolvió; el módulo ya las canceló.

En la captura se ve el estado de una certificación a medio camino: el E31 tiene dos aceptadas y una rechazada, así que propone **1** para reponerla; la E32 tiene una aceptada y una pendiente, así que no propone nada; y los tipos que todavía no se han probado vienen con cantidad **1** y marcados.

Generar comprobantes de certificación

⚠Entorno de certificación

Son documentos de prueba enviados al entorno de certificación de la DGII. Son asientos contables reales y usan su propia secuencia de e-CF, aparte de la real.

Diario de venta

Certification Sales

Fecha de factura

16 sept

Diario de compra

Certification Purchases

Nivel de automatización

☐ Crear borrador

☐ Validar (firma el e-CF)

☒ Validar y enviar a la DGII

Comprobantes

Incl.	Tipo	Cant.	Contraparte	Producto	Precio	Acept.	Pend.	Rech.
☒	(E) Crédito F...	1	ITERATIVO SRL	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	2	0	1
☐	(E) Consumo...	0	JOSE LUIS LOPEZ	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	1	1	0
☒	(E) Nota de ...	1		[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Nota de ...	1		[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Compras...	1	JOSE LUIS LOPEZ	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Gasto M...	1	JOSE LUIS LOPEZ	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Régimen ...	1	ZONA FRANCA INDUSTRIA...	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Factura ...	1	MINISTERIO DE INDUSTRIA ...	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Exportaci...	1	ECF CERTIFICATION FOREI...	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0
☒	(E) Pago al E...	1	ECF CERTIFICATION FOREI...	[CERT-ECF] Prod...	1,000.00	0	0	0

Las columnas Aceptadas / Pendientes / Rechazadas cuentan los comprobantes de certificación ya generados de cada tipo. Volver a ejecutar solo crea comprobantes nuevos: un e-CF rechazado nunca se reenvía con el mismo NCF.

Generar

Cancelar

b. Hasta dónde llega la automatización

El **nivel de automatización** decide qué hace el botón *Generar*.

Nivel	Qué hace	Cómo quedan
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

— — — — —

Crear borrador | Solo crea las facturas | En borrador, para revisarlas antes de firmar |

| **Validar (firma el e-CF)** | Valida y firma el XML | *Firmado pendiente*, listos para enviar |

| **Validar y enviar a la DGII** | Valida, firma y envía | *Entregado pendiente, con su TrackID* |

El estado final (aceptado o rechazado) lo cierran los procesos automáticos que ya corren cada 15 minutos, o el botón **Update ECF Now** de la propia factura.

Dos detalles que conviene saber de antemano:

- El **41 (Compras)** no queda firmado al validar. Es así en la operación normal del módulo, no un problema del generador: se queda esperando al proceso automático.
- Las **notas de crédito y débito** necesitan una factura E31 **ya validada** en la misma tanda. Con *Crear borrador* no hay ninguna, así que se omiten y el asistente lo avisa.
- Con *Validar y enviar* se hace **una llamada por documento** a la DGII. Para tandas grandes conviene ir por bloques.

c. Los comprobantes generados

Al pulsar **Generar**, el asistente deja en pantalla los comprobantes que acaba de crear. Son facturas normales: se abren, se revisan y se envían como cualquier otra.

Aquí se ve lo que trae cada una: el tipo de documento correcto, la contraparte que ese tipo exige y el NCF del bloque de certificación.

Fíjese en la numeración: **E311000000001** en adelante. Los comprobantes de prueba llevan un bloque propio para no chocar con las facturas reales, que siguen numerando desde su primer número como si estas no existieran.

Facturación Tablero Clientes Proveedores Reportes Configuración						
Nuevo Subir Facturas		Q Buscar...			1-5 / 5	
☐	Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Impuestos no ...	Total Estado
☐	E321000000002	JOSE LUIS LOPEZ	16 sept	Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00 Registrado
☐	E321000000001	JOSE LUIS LOPEZ	16 sept	Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00 Registrado
☐	E311000000003	ITERATIVO SRL	16 sept		RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00 Cancelado
☐	E311000000002	ITERATIVO SRL	16 sept	Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00 Registrado
☐	E311000000001	ITERATIVO SRL	16 sept	Hoy	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,180.00 Registrado
					RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,900.00

Seguimiento

a. Ver solo los comprobantes de certificación

En la lista de facturas, el filtro **Comprobantes de certificación** deja a la vista únicamente los comprobantes de prueba. Es la forma de separarlos de la facturación real sin buscarlos uno por uno.

Combinado con *Agrupar por* → *Estado de envío* se ve, en una sola pantalla, cuántos están aceptados, cuántos pendientes y cuántos rechazados; que es exactamente el avance que la DGII va a revisar.

Para reponerlas basta con abrir otra vez el asistente: la columna **Rechazadas** dice cuántas fallaron por tipo y la cantidad propuesta ya viene con ese número. Se revisa y se pulsa **Generar**.

Los tipos que van bien vienen con cantidad **0** y desmarcados, para no duplicar trabajo. Por eso el asistente se puede abrir cuantas veces haga falta sin llevar la cuenta aparte.

Detalles técnicos

a. Por qué los NCF de prueba empiezan en 1000000001

Dos hechos del módulo explican el diseño de la numeración:

1. **El entorno no separa la numeración.** Una factura en Certificación y una en Producción del mismo tipo comparten contador: el entorno solo decide a qué servicio de la DGII se manda el XML. Sin más, los comprobantes de prueba se comerían el NCF real.

2. **El NCF es único por compañía.** El plan fiscal dominicano lo garantiza con un índice único sobre el número y la compañía. Un segundo contador que arrancara en 1 chocaría con las facturas reales.

Por eso los comprobantes de certificación llevan una marca propia, numeran en el bloque **1000000001** en adelante (E311000000001, E321000000001...) y se emiten en dos diarios propios, **Certification Sales** y **Certification Purchases**, que el asistente crea la primera vez.

El resultado práctico: se puede certificar y seguir facturando sin que una cosa mueva a la otra.

b. Contrapartes, producto e impuestos de prueba

La primera vez, el asistente crea los contactos que cada tipo de e-CF exige, y los reutiliza después:

Contacto	RNC / Cédula	Tipo de contribuyente	Se usa en
---	---	---	---
ITERATIVO SRL	131566332	Contribuyente fiscal	E31, E33, E34
JOSE LUIS LOPEZ	22400559690	No contribuyente	E32, E41, E43
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LAS AMERICAS S A	101168481	Régimen especial	E44
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	401007355	Gubernamental	E45
ECF CERTIFICATION FOREIGN CUSTOMER	847898798	Extranjero	E46, E47

Son RNC reales y válidos: el validador de RNC rechaza los inventados. Si la DGII entrega otros en el set de pruebas, se cambian en la misma línea del asistente.

También se crea el producto **Producto de certificación e-CF**, de tipo bien, porque el 46 de Exportación no admite servicios.

Los impuestos los pone el generador según el tipo:

Tipo	Impuestos
---	---
E31, E32, E45	ITBIS 18 % de venta

E44 Régimen Especial	Sin impuestos
E46 Exportación	ITBIS exento
E41 Compras	ITBIS 18 % de compra + retención 100 % ITBIS + retención 10 % ISR
E43 Gasto Menor	ITBIS 18 % de compra
E47 Pago al Exterior	Retención 27 % ISR remesas al exterior

Notas

Mensajes que puede mostrar

Mensaje	Qué significa
Esta acción solo está disponible mientras el entorno e-CF de la compañía sea «Certificación»	El entorno está en Prueba o en Producción
La compañía debe estar configurada como emisora de e-CF	Falta marcar la compañía como emisora
Los comprobantes de certificación solo pueden emitirse desde compañías dominicanas	La compañía activa no es de República Dominicana
... omitido: necesita un documento E31 validado	Se pidió una nota de crédito o débito con el nivel *Crear borrador*
Seleccione al menos un tipo de documento con una cantidad mayor que cero	No hay nada marcado en la tabla

Antes de pasar a producción

- Los comprobantes de certificación son **asientos contables reales**. Si la certificación se hace sobre la base de datos de producción, hay que contar con ellos al presentar 606, 607, 608 e IT-1.
- Mientras existan timbres emitidos en Certificación, **la compañía no puede cambiar el entorno a Producción**. Es una validación del propio módulo, y es la razón principal para certificar en una base de datos aparte.
- Tras certificar, *Habilitar primera secuencia fiscal* queda apagado para los tipos usados, porque ya existe un documento posteo de ese tipo. Si producción tiene que arrancar en un número autorizado concreto, se configura con el gestor de secuencias (`l10n_do_document_pools`).