
API de Integración Caja POS

Una vez levantada la API en la PC se puede comunicar con el POS a través de peticiones REST. Se cuenta con dos pasos principales para realizar una transacción *(Paso 2 y Paso 3)*, además, de ser necesario, también se tiene una llamada para verificar si el POS se encuentra conectado o no *(Paso 1)*, a continuación, una breve descripción de cada una:

- Paso 1 Mensaje Eco para determinar si el POS se encuentra conectado (opcional).
- Paso 2 Dependiendo de qué operación necesitemos realizar, las opciones pueden ser las siguientes:
 - **2.1 Solicitar Venta UX:** Opción utilizada para realizar pago al contado y descuentos por BIN si los hubiera (no discrimina tipo de tarjeta se realiza la transacción en un solo pago).
 - 2.2 Solicitar Venta Crédito: Opción utilizada para venta en cuotas.
- Paso 3 Enviar Descuento o Monto de Transacción si no hubiera descuento por BIN

Flujo de Integración



Servicios Disponibles para la integración del Sistema con dispositivos POS

```
Paso 1 - Mensaje Eco
Método
             POST
            localhost:port/pos/eco
URL
             Opcionales.
Query
Params
             postHost: IP del POS.
             posPort: Puerto del POS.
JSON
Entrada
                   "eco": 1
               }
             Donde:
             eco: int(2) Corresponde a un número de hasta dos dígitos a ser enviado al POS.
Success
             Status 200
Response
              Respuesta
              HTTP/1.1 200 OK
              {
                 "eco": 1
              }
             Donde:
             eco: int(2) El POS retorna el mismo número enviado inicialmente
             Status 500: Error interno del SDK
Error
Response
             Status 400: Error de validación, error de transacción con el POS. Si la operación no se
             logra
               {
                   "statusCode": 400,
                   "error": "Bad Request",
                   "message": "No se pudo establecer conexión con el POS"
               }
             Status 400: Error de rango. El número proporcionado supera el rango permitido, de 0
             a 99
               {
                   "statusCode": 400,
                   "error": "Bad Request",
"message": "Error de rango: 299"
               }
```

Paso 2.1 - Solicitar Venta UX		
Método	POST	
URL	localhost:port/pos/venta-ux	
Query Params	Opcionales. postHost: IP del POS. posPort: Puerto del POS.	
JSON Entrada	{ "facturaNro": 123456789, "monto": 50000 } Donde:	
	facturaNro : int(12) Corresponde al número de factura generado por el sistema. monto : int(12) es el valor del monto inicial de la transacción mayor a 0.	
Success Response	Status 200 Respuesta	
	HTTP/1.1 200 OK { "bin": "999999999", "nsu": "999999" }	
	Donde: bin: string(10) Corresponde al número BIN de la tarjeta asociada a la operación. Se	
	puede utilizar este valor para realizar descuentos según el tipo de tarjeta. nsu : string(6) Código de operación interna entre el POS y el SDK. Este número debe ser enviado junto con el monto en el Paso 3 de la operación.	
Error Response	Status 500 : Error interno del SDK Status 400: Error de validación, error de transacción con el POS. Si la operación no se logra	
	<pre>{ "statusCode": 400, "error": "Bad Request", "message": "No se pudo establecer conexión con el POS" }</pre>	

Paso 2.2 -	Solicitar Venta Crédito
Método	POST
URL	localhost:port/pos/venta
Query Params	Opcionales. postHost: IP del POS. posPort: Puerto del POS.
JSON Entrada	<pre>{ "facturaNro": 123456789, "cuotas": 12, "plan": 1 }</pre>
	Donde: facturaNro: int(12) Corresponde al número de factura generado por el sistema. cuotas: int(4) Cantidad de cuotas para el pago.
	 Valor 0 para ventas en un solo pago. Valor mayor a 1 para ventas en cuotas (con valor 1 retornaría un error).
	plan: int(4) Plan de pago para promociones o descuentos:Valor 1 para pago en cuotas.
Success Response	Status 200
	Respuesta
	HTTP/1.1 200 OK { "bin": "999999999", "nsu": "9999999" }
	Donde:
	bin : string(10) En este caso devuelve un BIN genérico con las versiones más nuevas de POS no es aplicable descuentos por bines.
	nsu : string(6) Código de operación interna entre el POS y el SDK. Este número debe ser enviado junto con el monto en el Paso 3 de la operación.
Error Response	Status 500: Error interno del SDK
	Status 400: Error de validación, error de transacción con el POS. Si la operación no se logra
	<pre>{ "statusCode": 400, "error": "Bad Request", "message": "No se pudo establecer conexión con el POS" }</pre>

Paso 3 - Enviar Descuento o Monto de Transacción		
Método	POST	
URL	localhost:8081/pos/descuento	
Query Params	Opcionales. postHost: IP del POS. posPort: Puerto del POS.	
JSON Entrada	{ "bin": "999999999", "nsu": "9999999", "monto": 150000 } Donde: bin: string(10) Es el número BIN que fue respuesta del Paso 1. nsu: string(6) Código de la operación que fue respuesta del Paso 1. monto: int(12) Es el valor de descuento o monto de la transacción.	
JSON Respuesta	<pre>"codigoAutorizacion": "575849", "nroBoleta": "000270613845", "codigoComercio": "5051107", "nombreTarjeta": "VISA - PREPAGA - BANCO ITAU PY", "pan": "1234", "mensajeDisplay": "APROBADA", "saldo": 150000, "nombreCliente": "GONZALEZ/JOSE", "issuerId": "VS" "montoVuelto": 30000, }</pre>	
	Donde: codigoAutorizacion: string(6) Es el código de autorización generado por el POS. nroBoleta: string(12) Corresponde al número de ticket. codigoComercio: string(12) Identificador del comercio generado por el POS. nombreTarjeta: string(40) Identificador de la tarjeta. pan: string(4) Personal Account Number. Son los últimos 4 dígitos de la tarjeta. mensajeDisplay: string(40) Mensaje enviado por el POS según el estado de la transacción. saldo: int(12) Se envía cuando son tarjetas de débito que tienen saldo en cuenta. * nombreCliente: string(26) Nombre de la persona registrada en la tarjeta. issuerId: string(2) Identificador del tipo de tarjeta utilizado. montoVuelto: integer(12) Monto del vuelto ingresado en el POS. *	
Success Response	* Estos campos solo aparecen cuando corresponde: Saldo cuando son tarjetas que cuentan con esta opción, vuelto cuando se incluyó vuelto en el POS. Status 200	

Error Response

Status 500: Error interno en el sdk

Status 400: Transacción cancelada, transacción rechaza, pin inválido o error de validación

```
{
    "statusCode": 400,
    "error": "Bad Request",
    "message": "Mensaje enviado por el POS"
}
```