Configurar la memoria en YARN es crucial para optimizar el rendimiento de tus aplicaciones. **Configuración de la Memoria del Contenedor**:

- En el archivo yarn-site.xml, puedes establecer la cantidad máxima de memoria que un contenedor puede usar:
- <property>
- <name>yarn.scheduler.maximum-allocation-mb</name>
- <value>8192</value>
- </property>
- <property>
- <name>yarn.nodemanager.resource.memory-mb</name>
- <value>16384</value>
- </property>

## 2. Configuración de la Memoria del ApplicationMaster:

- También en yarn-site.xml, puedes especificar la memoria para el ApplicationMaster:
- <property>
- <name>yarn.app.mapreduce.am.resource.mb</name>
- <value>1024</value>
- </property>

## 3. Configuración de la Memoria en Spark:

- Cuando ejecutas una aplicación Spark en YARN, puedes ajustar la memoria del controlador y de los ejecutores usando spark-submit:
- ./bin/spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master yarn -deploy-mode cluster --driver-memory 4g --executor-memory 2g --executorcores 1 examples/jars/spark-examples\*.jar 10

## 4. Configuración de la Memoria en MapReduce:

- En el archivo mapred-site.xml, puedes ajustar la memoria para las tareas de MapReduce:
- <property>
- <name>mapreduce.map.memory.mb</name>
- <value>2048</value>
- </property>
- <property>
- <name>mapreduce.reduce.memory.mb</name>

- <value>4096</value>

## 5. Configuración de la Memoria del NodeManager:

- En yarn-site.xml, puedes configurar la memoria total disponible para el NodeManager:
- property>
- <name>yarn.nodemanager.resource.memory-mb</name>
- <value>16384</value>