

Segurança Computacional Criptografia simétrica

Prof. Carlos Maziero

DInf UFPR, Curitiba PR

Julho de 2019



Conteúdo

1 Conceitos básicos

2 Cifragem e decifragem

3 Algoritmos simétricos



Conceitos básicos



Criptografia

Origem da palavra:

■ Cryptos: escondido, oculto

■ **Graphos**: escrita

Técnicas para garantir a confidencialidade de dados Também podem prover integridade e autenticidade Não confundir com **esteganografia**!



Criptografia

Áreas de estudo:

- Criptografia: técnicas para codificar informações
- Criptanálise: técnicas para "quebrar" codificações
- Criptologia: área geral (criptografia + criptanálise)
- Criptossistema: conjunto de algoritmos para um tipo específico de criptografia



Criptografia

Elementos básicos:

- **Texto aberto**: informação a codificar (*x*)
- **Texto cifrado**: informação codificada (x')
- **Chave**: informação complementar secreta (*k*)
- **Cifrar**: transformar o texto aberto em cifrado $(x \xrightarrow{k} x')$
- **Decifrar**: transformar o texto cifrado em aberto $(x' \xrightarrow{k} x)$
- Cifrador: mecanismo para cifrar/decifrar a informação



Notação matemática

Cifrar um texto aberto x usando uma chave k:

$$x' = \{x\}_k$$

Decifrar um texto cifrado x' usando uma chave k:

$$x = \{x'\}_k^{-1}$$



Cifragem e decifragem



O cifrador de César

Usado por Júlio César para se comunicar com seus generais

Cifrador de César com chave *k*

Cada caractere do texto aberto é substituído pelo *k*-ésimo caractere sucessivo no alfabeto

Exemplo:

Msg aberta m: Reunir todos os generais para o ataque $m' \operatorname{com} k = 1$: Sfvojs upept pt hfofsbjt qbsb p bubrvf $m' \operatorname{com} k = 2$: Tgwpkt vqfqu qu igpgtcku rctc q cvcswg $m' \operatorname{com} k = 3$: Uhxqlu wrgrv rv jhqhudlv sdud r dwdtxh



O cifrador de César

Para decifrar uma mensagem é necessário:

- A mensagem cifrada m'
- O valor de *k* usado para cifrar *m* (*chave criptográfica*)

ou:

- testar todos os valores possíveis para *k*
- Análise exaustiva (brute force analysis)



Espaço de chaves

Keyspace: número de chaves possíveis em um cifrador O espaço de chaves do cifrador de César é 26 (alfabeto)

A análise de força bruta é trivial!

Princípio de Kerckhoffs (1883)

O segredo de uma técnica criptográfica não deve residir no algoritmo em si, mas no **espaço de chaves** que ele provê



Espaço de chaves

A criptografia moderna:

- se baseia em algoritmos públicos bem avaliados
- usa espaços de chaves MUITO grandes
- torna inviável a análise exaustiva

Exemplo: AES com chaves de 128 bits: 2128 chaves possíveis

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 chaves!

Testando um bilhão (10⁹) de chaves por segundo, precisaremos de **10 sextilhões de anos** para testar todas as chaves!



O cifrador de Vernam-Mauborgne

Inventado por Gilbert Vernam e Joseph Mauborgne em 1917 Também conhecido como "One-Time Pad"

Princípio:

- operação XOR (⊕) entre o texto aberto e uma chave
- o texto e a chave devem ter o mesmo tamanho t
- \blacksquare espaço de chaves: 2^t



O cifrador de Vernam-Mauborgne

Seja uma mensagem x e uma chave k, ambas com t bytes:

Operação de **cifragem**:

$$x' = x \oplus k$$
, ou seja, $\forall i \in [1...t], x'_i = x_i \oplus k_i$

Operação de **decifragem**:

$$x = x' \oplus k$$
, ou seja, $\forall i \in [1...t], x_i = x_i' \oplus k_i$




Exemplo com m="TOMATE" e k="ABCEDF"

x (texto)	T	0	M	A	T	E
k (chave)	A	В	С	D	E	F
x (ASCII)	84	79	77	65	84	69
k (ASCII)	65	66	67	68	69	70
x (bin)	01010100	01001111	01001101	01000001	01010100	01000101
k (bin)	01000001	01000010	01000011	01000100	01000101	01000110
$x' = x \oplus k$	00010101	00001101	00001110	00000101	00010001	00000011
x' (ASCII)	21	13	14	5	17	3

x'	00010101	00001101	00001110	00000101	00010001	00000011
k (chave)	01000001	01000010	01000011	01000100	01000101	01000110
$x' \oplus k$	01010100	01001111	01001101	01000001	01010100	01000101
(ASCII)	84	79	77	65	84	69
(texto)	T	0	M	A	T	E



O cifrador de Vernam-Mauborgne





O cifrador de Vernam-Mauborgne

É o único cifrador realmente "inquebrável"!

Requisitos da chave:

- ser realmente aleatória
- ser mantida secreta
- ter o mesmo tamanho da informação a cifrar
- nunca ser reutilizada

Pouco usado, devido a essas restrições






A mesma chave k é usada para cifrar e decifrar a informação:

$$\{ \{ x \}_k \}_{k'}^{-1} = x \iff k' = k$$

ou

$$x \xrightarrow{k} x' \xrightarrow{k} x$$







Exemplos de algoritmos simétricos

- Cifradores de César e de Vernam-Mauborgne
- DES (Data Encryption Standard)
 - criado pela IBM nos anos 1970
 - usa chaves de 56 bits
- 3-DES: variante do DES com chaves de 168 bits
- AES (*Advanced Encryption Standard*):
 - padrão de segurança do governo americano (2002)
 - usa chaves de 128, 192 ou 256 bits
 - Muito usado na Internet e em cifragem de disco
- A5/1, A5/2, A5/3:
 - usados em telefonia celular GSM (cifragem de áudio)



Tipos de algoritmos simétricos

Quanto à estratégia de cifragem:

- Cifradores de **substituição**
 - Monoalfabéticos ou Polialfabéticos
 - Monográficos ou Poligráficos
- Cifradores de transposição

Quanto ao agrupamento dos dados:

- Cifradores de fluxo
- Cifradores de bloco



Cifradores de substituição

- Bytes da mensagem são substituídos usando regras
- Visam aumentar a confusão dos dados (Shannon)
- Podem ser mono- ou polialfabéticos
- Exemplos: Cesar cipher, Vigenère, Alien language (Futurama)



Cifradores monoalfabéticos

Exemplo: Alien Language AL1 (série Futurama)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ↓Śţ¤♦□ţ↓Θ×ţ뛰¤⊙Չ♡≭❷鶭ㅊቌ힠భ⊜౾♚





Cifradores polialfabéticos


Usam mais de uma tabela de substituição ("alfabeto")

Exemplo clássico: cifrador de Vigenère

- Proposto por Giovan Battista Bellaso em 1553
- Refinado por Blaise de Vigenère no século XIX
- Combina vários cifradores de César em sequência
- Usa uma tabela chamada tabula rasa



O cifrador de Vigenère





O cifrador de Vigenère

Passos:

- Escolher uma palavra-chave qualquer (BICICLETA)
- Repetir a chave até ter o mesmo comprimento da msg
- 3 Para cada caractere da mensagem:
 - 👖 escolher linha da tabela indicada pela letra da chave
 - 2 Codificar o caractere da mensagem usando aquela linha

Exemplo:

Palavra-chave	BICICLETAB IC ICLETABIC IC LETAB ICICL	
Texto aberto	ATACARE M OS AO AMANHECER DE SEXTA-FEIRA	_
Texto cifrado	BBCKCCI F OT IQ IOLRAEDMT LG DIQTB-NGQTL	_



Cifradores de transposição

- Partes da mensagem são trocados entre si usando regras
- Visam aumentar a *difusão* dos dados (Shannon)

Exemplo: Cifragem "Rail Fence"

Texto aberto: WEAREDISCOVEREDFLEEATONCE

Texto cifrado (k = 3): WECRLTEERDSOEEFEAOCAIVDEN




Cifradores de fluxo

- Cifram os dados byte a byte, em sequência
- Importantes para multimídia, VoIP, etc
- Inspirados do cifrador "one-time pad"
- Chave produzida por gerador pseudo-aleatório
- Exemplos: RC4, A5/1



Cifradores de fluxo






Cifradores de bloco

- Cifram os dados em blocos de mesmo tamanho
- Blocos usuais entre 64 e 128 bits
- Adequados para protocolos de rede, arquivos em disco
- Vários modos de operação: ECB, CBC, CFB, OFB, ...
- Exemplos: DES, 3DES, AES



Cifradores de bloco


Modo ECB - Electronic Codebook






Modo ECB - Electronic Codebook








Modo CBC - Cipher Block Chaining





Modo CBC - Cipher Block Chaining







Características:

- São geralmente muito rápidos
- Usam chaves pequenas (80-256 bits)
- Muito usados na cifragem de dados
 - arquivos em um disco
 - pacotes de rede
 - fluxos multimídia

Exemplos: AES, 3-DES, Serpent, Blowfish, ...

Problema: Como enviar a chave através da rede?