







Configuração de Roteadores e Switches CISCO

Introdução ao CISCO IOS Comandos Básicos Módulo - II

v1.5 - 07/08/2018










Professor do Curso de CISCO



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há +19 anos, minha trajetória acadêmica atual é Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom. Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP, sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em Interoperabilidade de Sistemas Operacionais, sou Mantenedor do blog/redes sociais Procedimentos em TI, Bora para Prática e do Projeto AulaEAD.

Atuando hoje como Professor dos Cursos Livres e Técnico do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).





http://www.procedimentosemti.com.br



http://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi



http://www.facebook.com/BoraParaPratica



http://www.youtube.com/BoraParaPratica







Bibliografia Sugerida




Laboratórios de Tecnologias

Cisco

em Infraestrutura de Redes

novatec

Samuel H. B. Brito












Filmografias Sugeridas














Prof^o. Isleide Wilson
Profissional da área de TI, F
atuando em
desenvolvimento de
softwares, banco de dados
e Pacotes office.



Prof^o. Leandro Ramos
Profissional da área de TI,
atuando em
hardware, redes,
cabeamento e soluções
Microsoft.




Profº. Jefferson Costa
Profissional da área de TI,
atuando em segurança da
informação, análise forense
e soluções GNU/Linux e
Microsoft.

www.isleidewilson.com.br www.professorramos.com

www.jeffersoncosta.com.br







Prof^o. Helio Cezarei Profissional da área de TI, atuando em hardware, redes, cabeamento e GNU/Linux.

www.heliocezarei.com.br



Prof^o. Edilson Silva
Profissional da área de
Tl, atuando em
desenvolvimento de
softwares e banco de
dados.

www.edilsonsilva.net/



Profº. Robson Vaamomde

Profissional da área de TI, atuando em hardware, redes, cabeamento e soluções e GNU/Linux.

www.procedimentosemti.co

m.br

Procedimentos em TI

www.procedimentosemti.com.br - Prof. Robson Vaamonde









http://www.cisco.com/web/BR/index.html

http://www.cisco.com/cisco/web/BR/psa/default.html?mode=prod&level0 =268437899

http://www.cisco.com/cisco/web/BR/psa/default.html?mode=prod&level0 =268438038

Procedimentos em TI

www.procedimentosemti.com.br - Prof. Robson Vaamonde





Blog CCNA	http://blog.ccna.com.br/
Moroni Vieira	http://moronivieira.blogspot.com.br/
NET Finders Brail	http://netfindersbrasil.blogspot.com.br/
Cisco Redes	http://ciscoredes.com.br/
DL Tec	http://www.dltec.com.br/blog/cisco/
Cisco Blog	http://www.ciscoblog.com.br/blog/wordpress/
TI Redes	http://www.ti-redes.com/
Marcelo Eiras	http://www.marceloeiras.com.br/
Edvan Barros	http://edvanbarros.wordpress.com/
Comutadores	http://www.comutadores.com.br/
Rota Default	http://www.rotadefault.com.br/
Projeto de Redes	http://www.projetoderedes.com.br/










Sumário

- Configuração Global
- Comando: no
- Comando: do
- Acerto Data/Hora
- Nome do Router/Switch
- Linhas de Acesso (LINES)
- Segurança de acesso
- Senhas Criptografadas
- Usuário e Senhas









Modo de configuração Global (configure terminal), todas as cofigurações principais do Router/Switch Cisco e feito nesse modo

Comando	Descrição
configure terminal	#Utilizado para fazer todas as configurações globais do router ou switch em mode exec (enable)
Router# configure terminal <enter></enter>	#Configurar o terminal (running-config) modificar as configurações ativas do router ou switch
Router(config)#	#prompt alterado, estamos no sub- prompt (config), para descer/sair para a raiz digite: exit, end ou CTRL+Z









Toda a configuração feita no Console e aplicada automaticamente nos Routers/Switch Cisco, comando "no" remove as configurações

Comando	Descrição
Router(config-if)#ip address 172.16.0.100 255.255.0.0 <enter></enter>	#Comando ip address alterar as configurações de endereçamento IP da interface, essa ação entre em operação em tempo real
Router(config-if)#no ip address <enter></enter>	#Comando "no" remove da RAM as configurações feita na interface de rede, não altera informações na NVRAM









Alguns comandos no IOS da Cisco só pode ser executado dentro do seu modo de configuração, o comando "do" ajuda bastante: Obs: "TAB" não funciona para completar comandos quando uso o "do"

Comando	Descrição
Router(config)#show running-config % Invalid input detected at '^' marke	#O comando show running-config só funciona no modo "root-raiz", nesse exemplo, executamos o comando no modo global de configuração (configure terminal) a mensagem indica que não foi possivel localizar o comando show
Router(config)#do show running-config Building configuration Current configuration : 489 bytes ! version 12.4	#Executando o mesmo comando mais com a opção "do", o sistema Cisco IOS executa dentro do modo de configuração global o comando show running-config





Acertando o relógio de router/switch CISCO mode EXEC nível raiz. modelo de configuração: hh:mm:ss dd mmm yyyy (Observação: mês abreviado em inglês: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec)

Comando	Descrição
Router> enable <enter></enter>	#Acessar o modo EXEC
Router# show clock <enter></enter>	#Mostrar a hora/data atual do router/switch
Router# clock set 12:30:00 01 jan 2014 <enter></enter>	#Alterar a hora/data do router/switch









Alterando no nome do Router/Switch

Comando	Descrição
Router> enable <enter></enter>	#Acessar o modo EXEC
Router# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de Configuração Global
Router(config)# hostname pti <enter></enter>	#Alterar o nome do router/switch para pti
pti(config)#	#Alteração e feita









1. Por padrão os router/switch CISCO não vem configurados com senhas para acesso, tanto local como remoto.

> senhas modo: "user mode" > senhas modo: "exec" #

Segurança para as portas: Console (Serial ou USB), Auxiliar (Serial ou Modem) e VTY (Acesso Remoto Telnet ou SSH)

- 2. Em equipamentos CISCO para retirar um comando/configuração, colocamos na frente a palavra: "no"
- 3. Em equipamentos CISCO para executar um comando na raiz em sub-prompt, colocamos na frente a palavra: "do" Observação: TAB não funciona para completar os comandos com a opção "do"
 - 4. Senhas para o modo "user mode" por padrão serão criadas sem criptografia
 - 5. Senhas para o modo "exec" por padrão serão criadas criptografas









Verificando as "line" (Linhas de acesso) disponíveis no router/switch (Observação: no CISCO Packet Tracer não mostra as opções de USB e Auxiliar).

Mode EXEC - Modo Global

Comando	Descrição
pti# show line <enter></enter>	#Mostra todas as linhas disponíveis
pti(config)# line ? <enter></enter>	#Mostra as linhas disponíveis em nosso router/switch
<2-499> First Line number aux Auxiliary line console Primary terminal line tty Terminal controller vty Virtual terminal x/y/z Slot/Subslot/Port for Mode	#Opções das "lines" linhas de acesso do nosso router/switch









Configurando a segurança de senha na "line" - CONSOLE 0 para o modo: "user mode"

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar para o modo: "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Entrar no modo de configuração de terminal global
pti(config)#line console ? <enter></enter>	#Mostrar a quantida de "line" do console
pti(config)#line console 0 <enter></enter>	#Acessa o console "0" (Primeiro console) para configurar (porta física).
<pre>pti(config-line)# login <enter> % Login disabled on line 0, until 'password' is</enter></pre>	#Comando login necessário na primeira configuração, verifica se já foi digitado uma senha antes. #Após digitar o comando "login" será habilitado o recurso de autenticação, por padrão, está desabilitado
pti(config-line)# password usermode <enter></enter>	#Configura a senha "usermode" para acessar via console
pti(config-line)# end <enter></enter>	#Voltar ao root-raiz
pti# disable <enter></enter>	#Sair do modo "exec" volta ao "user mode"
pti> exit <enter></enter>	#Sair do modo console









Configurando a segurança de senha na "line" - AUX 0 (Modem) para o modo: "user mode"

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar para o modo: "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Entrar no modo de configuração de terminal global
pti(config)#line aux ? <enter></enter>	#Mostrar a quantida de "line" do aux
pti(config)#line aux 0 <enter></enter>	#Acessa o aux "0" (Primeiro auxiliar) para configurar (porta física).
<pre>pti(config-line)# login <enter> % Login disabled on line 0, until 'password' is</enter></pre>	#Comando login necessario na primeira configuração, verifica se já foi digitado uma senha antes. #Após digitar o comando "login" será habilitado o recurso de autenticação, por padrão, está desabilitado
pti(config-line)# password auxiliar <enter></enter>	#Configura a senha "auxiliar" para acessar via console
pti(config-line)# end <enter></enter>	#Voltar ao root-raiz
pti# disable <enter></enter>	#Sair do modo "exec" volta ao "user mode"
pti> exit <enter></enter>	#Sair do modo console









Após a configuração da senha do modo console, será solicitado digitar o password para ter acesso











Configurando a segurança de senha nas "lines" CONSOLE/VTY para o modo: "exec"

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar para o modo: "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Entrar no modo de configuração de terminal global
pti(config)# enable password exec <enter></enter>	#Habilitar a senha "exec" para o modo "exec"
pti(config)# end <enter></enter>	#Voltar ao "root-raiz"
pti# disable <enter></enter>	#Sair do modo "exec" volta ao "user mode"
pti> exit <enter></enter>	#Sair do modo console

Procedimentos em TI

<u>www.procedimentosemti.com.br</u> – Prof. Robson Vaamonde










Após a configuração da senha do modo console, para ecessar o modo exec, será solicitado a senha novamente











Verificando as senhas criadas para o Console "Mode User" e "Exec": padrão Texto Puro (Sem Criptografia)

Comando	Descrição
pti# show running-config <enter></enter>	#Verificando as informações da NVRAM
pti# show running-config include password <enter></enter>	#Verificando as informações da NVRAM, mostrando somente as linhas que tem a palavra "password" (Não funciona no Cisco Packet Tracer) GNS3 funciona.

enable secret 5 -> senhas criptografadas do modo "exec";
line con 0 -> senhas sem criptografia do modo "user mode" do console;
line vty 0 4 -> senhas sem criptografia do modo "user mode" do VTY 0 até 4;
line vty 5 15 -> senhas sem criptografia do modo "user mode" texto do VTY 5 até 15

pti# show running-config | include password <Enter>
no service password-encryption (serviço de criptografia desativado)
enable password exec
password usermode









Habilitando o serviço de senhas Criptografadas para o Console "Mode User" e "Exec": padrão Texto Puro (Sem Criptografia)

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
<pre>pti(config)# service password- encryption <enter></enter></pre>	#Habilitar o serviço de criptografia para senhas no modo "user mode" e "exec"
<pre>pti(config)# do show running-config begin password <enter></enter></pre>	#Lista as senhas criptografas do modo "user mode" e "exec"

pti# show running-config | include password <Enter>
service password-encryption (serviço de criptografia ativado)
enable password 7 0824544B0 <-- "exec"
password 7 08345F4B1B140A13 <-- "usermode"









- 1. Diferente do Console e Auxiliar o VTY (portas virtuais) temos varias portas disponiveis (0 \sim 4 | 5 \sim 15);
- 2. O acesso é feito via IP/DNS através de conexão Telnet (porta padrão 23) ou SSH (porta padrão 22);

Observação: para fazer o teste, será necessário ter configurado a placa de rede Ethernet ou FastEthernet do router/switch, sentando um IP válido da rede interna (LAN ou SVI);

- 3. Quem determina a quantida de conexão Telnet/SSH simultaneas e a porta VTY (padrão: 5 - Packet Tracert 16);
- 4. A mesma senha deve ser configurada para todas as conexões VTY (pois o <mark>usuario/senha</mark> e o mesmo para todas as portas "Lines" VTY);
- 5. Na conexão, não e possível escolher em qual "line" VTY se conectar.









Configurando senhas no VTY

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# line vty ? <enter></enter>	#Mostrar a quantida de "line" do VTY
pti(config)# line vty 0 15 <enter></enter>	#Acessar simultaneamente todos os VTY de 0 até 15 para configurar
pti(config-line)# login <enter></enter>	#Verifica se já existiu ou foi digitado uma senha antes, o recurso de autenticação está habilitado por padrão no VTY
pti(config-line)# password cisco <enter></enter>	#Configura a senha "cisco" para todas as conexão VTY
pti(config-line)# exec-timeout 1 30 <enter></enter>	#Setando as configuração de tempo ocioso (Observação <minutos> <segundos>)</segundos></minutos>
pti(config-line)# end <enter></enter>	#Volta para a root-raiz
pti# disable <enter></enter>	#Sair do modo "exec" e volta para o modo "user mode"

pti# show running-config | include password <Enter> no service password-encryption enable password 7 0824544B0 <-- "exec" password 7 08345F4B1B140A13 <-- "usermode" password 7 0837585 <-- "vty" - line: 0 - 4 password 7 0837585 <-- "vty" - line: 5 - 15










Acessando via Telnet no Prompt de Comando











- 1. As senhas criadas utilizando o comando: password utiliza um algorito de criptográfia fraca (Tipo 7) criado pela Cisco.
- 2. As senhas criadas utilizando o comando: secret utiliza um algorito de criptográfia forte (Tipo 5) usando MD5.

Exemplo senha Tipo 7: password 7 0822455D0A1 Exemplo senha Tipo 5: secret 5 \$1\$mERr\$bNoJPLry/1UtjCmss/AFO0

Sites para quebrar senhas do Tipo 7: PacketLife - http://packetlife.net/toolbox/type7/ m00nie - https://www.m00nie.com/type-7-password-tool/

Senhas secret tipo 5 só funciona no modo console ou na criação de usuários locais.









Criando senhas fortes Tipo 5 no router/switch CISCO

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
<pre>pti(config)# enable secret seguro <enter></enter></pre>	#Criando a senha segura no modo console, para acesso ao modo Exec.
<pre>pti(config)# do show running-config <enter></enter></pre>	#Listando a senha criada utilizando o Tipo 5 MD5

pti# show running-config | include secret <Enter>
secret 5 \$1\$mERr\$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX









Criando usuários/senhas Tipo 7 no router/switch CISCO

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# username robson password vaamonde <enter></enter>	#Criando o usuario "robson" setando a senha "vaamonde"
<pre>pti(config)# do show running- config <enter></enter></pre>	#Listando os usuario criados
pti(config)# do show running- config include username <enter></enter>	#Listando os usuario criados com filtros

pti# show running-config | include username <Enter> username robson password 7 08374D4F04160B13









Criando usuários/senhas Tipo 5 no router/switch CISCO

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
<pre>pti(config)# username vaamonde secret robson <enter></enter></pre>	#Criando o usuario "vaamonde" setando a senha "robson"
<pre>pti(config)# do show running- config <enter></enter></pre>	#Listando os usuario criados
<pre>pti(config)# do show running- config include username <enter></enter></pre>	#Listando os usuario criados com filtros

pti# show running-config | include username <Enter>
 username vaamonde secret 5
\$1\$mERr\$bNoJPLry/1UtjCmss/AFO0









Configurando usuários/senhas local de acesso ao Console 0

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# line console 0 <enter></enter>	#Acessa o console "0" (Primeiro console) para configurar
pti(config-line)# login local <enter></enter>	#Habilitar autenticação local de usuários
<pre>pti(config-line)# do show running- config <enter></enter></pre>	#Lista as configurações da Line Console

line con 0 login local









Usuário e senha de acesso ao modo console

Router0		a 8
Physical Config CLI		
IOS Command Line Inter	rface	
Router con0 is now available		
December 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
Press RETURN to get started.		
User Access Verification		
Username: robson Password:		
Router>enable		
Password: Router#		-
	Copy Pasi	te









Configurando usuários/senhas local de acesso ao AUX 0

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# line aux 0 <enter></enter>	#Acessar o console "0" (Primeiro console) para configurar
pti(config-line)# login local <enter></enter>	#Habilitar autenticação local de usuários
<pre>pti(config-line)# do show running- config <enter></enter></pre>	#Lista as configurações da Line Console

line aux 0 login local









Configurando usuários/senhas local de acesso ao VTY (Terminal Vitual - Telnet)

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# line vty 0 15 <enter></enter>	#Acessar o VTY de 0 até 15
pti(config-line)# login local <enter></enter>	#Habilitar autenticação local de usuários
pti(config-line)# do show running- config <enter></enter>	#Lista as configurações da Line Console

line vty 0 15 login local










Usuário e senha de acesso no VTY via Telnet









Idle



Location

Visualizando usuários logados no Console e VTY

Comando	Descrição
pti# show users <enter></enter>	#Lista os usuários que estão logados no Router/Switch via Console ou VTY

pti#show users

Line User Host(s)

* 0 con 0 console idle 00:00:00

390 vty 0 telnet idle 00:00:21 192.168.0.10

Interface User Mode Idle Peer Address









- 1. Todo o tráfego de usuários/senhas entre o computador é o Switch/Router utilizando o protocolo de comunicação Telnet (port 23) e feito sem criptografia.
 - 2. Para sanar esse problema, a cisco recomenda a utilização de acesso seguro, usando o protoclo SSH (Secure Shell).
 - 3. Por padrão o protocolo não está configurado no Switch/Router.









Configurando o serviço de SSH no Switch/Router e habilitando nas interfaces virtuais VTY (Terminal Vitual - Telnet)

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# ip domain-name pti.com <enter></enter>	#Configurando o nome de dominio pti.com
pti(config)# crypto key generate rsa <enter></enter>	#Criando/gerando a chave de criptográfia
The name for the keys will be: router.pti.com Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your. General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.	#Será solicitado o valor da chave de criptográfia, por padrão 512, podemos aumentar o nível de segurança para 1024 bits.
How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable	
pti(config-line)# do show crypto key mypubkey rsa <enter></enter>	#Lista as configurações de chaves RSA
pti(config-line)# do show ssh <enter></enter>	#Ver os serviços de SSH rodando e conexões
pti(config-line)# do show ip ssh <enter></enter>	#Ver o serviço do SSH está habilitado









Configurando o Terminal VTY para se logar via SSH (Porta padrão 22) - cliente: ssh -l usuario + senha

Comando	Descrição
pti> enable <enter></enter>	#Mudar do mode "user mode" para "exec"
pti# configure terminal <enter></enter>	#Acessar o modo de configuração global
pti(config)# line vty 0 15 <enter></enter>	#Acessar o VTY de 0 até 15
<pre>pti(config-line)# #transport input ssh <enter></enter></pre>	#Habilitar a transmissão via SSH
<pre>pti(config-line)# do show running- config <enter></enter></pre>	#Lista as configurações da Line VTY

line vty 0 15 login local transport input ssh











Usuário e senha de acesso no VTY via SSH





ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em **Gambiarras**)