PROPRIEDADES COLIGATIVAS

Prof. Harley P. Martins Filho

- Potenciais químicos em misturas líquidas
- ☐ Potencial químico em soluções líquidas

Gás ideal A (puro ou em mistura):
$$\mu_A(g) = \mu_A^{\theta}(g) + RT \ln \left(\frac{P_A}{P^{\theta}}\right)$$

Líquido A puro em equilíbrio com seu vapor:

$$\mu_A^*(l) = \mu_A^*(g) = \mu_A^{\theta}(g) + RT \ln(P_A^*/P^{\theta})$$
 (I)

$$P_{\mathrm{A}}^{*}$$

Líquido A em mistura com B: P_A é mais baixa que P_A *.


$$\mu_A(sol.) = \mu_A(g) = \mu_A^{\theta}(g) + RT \ln(P_A/P^{\theta})$$
 (II)

Subtraindo (I) de (II):
$$\mu_A(sol.) - \mu_A^*(l) = RT \ln \left(\frac{P_A}{P^{\theta}} \times \frac{P^{\theta}}{P_A^*} \right)$$
 $P_A + P_B$

$$\to \mu_A(sol.) = \mu_A^*(l) + RT \ln \left(\frac{P_A}{P_A^*}\right)$$

A+B

Se as interações intermoleculares A-B fossem uma média exata das interações A-A e B-B (solução líquida ideal), taxa de evaporação de A diminuiria em proporção simples à quantidade de moléculas B bloqueando a superfície, e vice-versa.




Lei de Raoult: em soluções de líquidos quimicamente similares, a pressão parcial de um componente na fase gasosa pode ser calculada com


$$P_{A} = x_{A} P_{A}^{*}$$

Comportamento ideal dos dois componentes de uma solução





Comportamento real em misturas de acetona e dissulfeto de carbono: lei de Raoult só é obedecida para frações molares próximas de um (solvente em solução diluída)



Para faixa de aplicação da lei de Raoult:

$$\mu_A(sol.) = \mu_A^*(l) + RT \ln \left(\frac{x_A P_A^*}{P_A^*} \right) = \mu_A^*(l) + RT \ln (x_A)$$

Para simplificar notação, a partir de agora potenciais químicos de fases líquidas não terão indicação de fase:


$$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$$

☐ Transições de fase do solvente (propriedades coligativas)

No caso mais simples, assume-se que

- 1. Soluto não é volátil (não contribui para o vapor)
- 2. Soluto não se dissolve no solvente sólido

Efeito do soluto no potencial químico do solvente:



Solvente puro: μ_A^*

Solvente em solução: $\mu_A^* + RT \ln x_A \ (< \mu_A^*)$

 \rightarrow Abaixamento de μ_A é devido ao aumento de entropia do solvente quando misturado ao soluto, o que o estabiliza em relação à passagem para vapor.

- \rightarrow Temperatura de transição varia. Procurar temperatura na qual μ_A na fase pura (vapor na ebulição ou sólido na fusão) é igual a μ_A na solução.
- Aumento da temperatura de ebulição

Procurar *T* para a qual $\mu_A^*(g) = \mu_A$

$$\rightarrow \mu_A^*(g) = \mu_A^* + RT \ln x_A$$
Rearranjando:
$$\ln(1 - x_B) = \frac{\mu_A^*(g) - \mu_A^*}{RT} = \frac{\Delta G_{m,vap}(T)}{RT}$$

$$\ln(1 - x_B) = \frac{\Delta H_{m,vap}(T)}{RT} - \frac{\Delta S_{m,vap}(T)}{R}$$

Embora T seja diferente da temperatura de ebulição do líquido puro T^* , a diferença é sempre muito pequena. Podemos relacionar aproximadamente $\Delta S(T)$ a $\Delta H(T^*)$ na forma

$$\Delta S(T) \approx \Delta S(T^*) = \Delta H_{m,vap}(T^*)/T^*$$

$$\rightarrow \ln(1-x_B) \approx \frac{\Delta H_{m,vap}(T)}{RT} - \frac{\Delta H_{m,vap}(T^*)}{RT^*} \approx \frac{\Delta H_{m,vap}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*}\right)$$
Se $x_B \ll 1$, $\ln(1-x_B) \approx -x_B$ $\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*} = \frac{T^* - T}{TT^*} \approx -\frac{T - T^*}{T^{*2}} = -\frac{\Delta T}{T^{*2}}$

$$\rightarrow -x_B = \frac{\Delta H_{m,vap}}{R} \left(-\frac{\Delta T}{T^{*2}}\right) \rightarrow \Delta T = \left(\frac{RT^{*2}}{\Delta H_{m,vap}}\right) x_B$$
Também se $x_B \ll 1$, $x_B \approx b_B M_{solv}$ $\rightarrow \Delta T = \left(\frac{RT^{*2} M_{solv}}{\Delta H_{m,vap}}\right) b_B$

$$\Delta T = K_{eb} b_B$$

Exemplo: para o benzeno, $T^* = 353,2$ K, M = 78,11 u, $\Delta H_{m,vap} = 30,8$ kJ mol⁻¹ $\rightarrow K_{eb} = 2,63$ K mol⁻¹ kg (valor experimental 2,53 K mol⁻¹ kg)

• Abaixamento da temperatura de fusão

Crioscopia: determinação da massa molar de um soluto pela medida de ΔT .

Propriedades coligativas em soluções de eletrólitos:

→ Cada íon tem o efeito de uma partícula isolada. Colocar a concentração total de íons nas equações:

$$b_{B} = (v_{+} + v_{-})b$$

 \mathbf{v} é o número de íons por íon-fórmula do eletrólito em concentração b.

Exemplo: ferrocianeto de potássio 0,10 mol kg⁻¹ (K₄[Fe(CN)₆])

$$b_B = (4+1) \cdot 0.10 = 0.50 \,\text{mol kg}^{-1}$$

Atkins e de Paula, 7ª edição, problema numérico 7.7:

Num estudo das propriedades de uma solução aquosa de Th(NO₃)₄, observou-se um abaixamento crioscópico de 0,0703 K para uma solução aquosa de molalidade 9,6 mmol kg⁻¹. Qual é o número aparente de íons por fórmula unitária?

Solubilidade

Assumindo-se que o soluto também siga a lei de Raoult (o soluto segue na verdade a **lei de Henry**), pode-se determinar sua concentração numa dada temperatura pela condição de igualdade de seu potencial químico como sólido puro e como componente da solução:

$$\mu_{B}^{*}(s) = \mu_{B}^{*} + RT \ln x_{B}$$
Rearranjando,
$$\ln(x_{B}) = \frac{\mu_{B}^{*}(s) - \mu_{B}^{*}}{RT} = -\frac{\Delta G_{m,f}(T)}{RT}$$

$$\ln(x_{B}) = -\frac{\Delta H_{m,f}(T)}{RT} + \frac{\Delta S_{m,f}(T)}{R}$$


A temperatura T em que queremos saber a solubilidade pode ser bastante diferente da temperatura de fusão do soluto T^* . Mesmo assim, relacionaremos aproximadamente $\Delta S(T)$ a $\Delta H(T^*)$ na forma

$$\Delta S(T) \approx \frac{\Delta H_{m,f}(T^*)}{T^*}$$

$$\rightarrow \ln x_B \approx -\frac{\Delta H_{m,f}(T)}{RT} + \frac{\Delta H_{m,f}(T^*)}{RT^*}$$

Assumindo também que $\Delta H_{m,f}(T) \approx \Delta H_{m,f}(T^*) = \Delta H_{m,f}$

$$\ln x_B = -\frac{\Delta H_{m,f}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*} \right)$$




Solubilidade em função de T. Curvas para vários valores de $\Delta H_{mf}/RT^*$.

- \rightarrow Solubilidade decresce exponencialmente com o decréscimo de T a partir da temperatura de fusão.
- \rightarrow Solubilidade decresce mais rápido para solutos com maiores $\Delta H_{m,f}$ e mais baixas T^* .


Equação é muito aproximada. Não prevê que a solubilidade dependa do solvente.

Osmose

Pressão osmótica Π: pressão que deve ser aplicada a uma solução para parar o fluxo natural de solvente para dentro da solução através de uma membrana semipermeável.



→ No equilíbrio, a pressão da coluna hidrostática de solução acima do nível original é igual à pressão osmótica. Problema: entrada de solvente diluiu a solução, que não tem mais a concentração original.



→ Aumentando-se pressão à direita, impede-se o fluxo de solvente. O excesso de pressão corresponde à pressão osmótica.

 $\mu_A^* > \mu_A \rightarrow$ solvente flui para a solução, onde fica com potencial químico mais baixo. Força motriz do processo é a entropia, que aumenta com o processo de mistura.

No equilíbrio,
$$\mu_A*(P) = \mu_A(x_A, P + \Pi)$$
 (I)

Mas
$$\mu_{A}(x_{A}, p + \Pi) = \mu_{A}^{*}(p + \Pi) + RT \ln x_{A}$$

Influência da pressão em μ : dG = Vd $P \rightarrow dG_m = d\mu = V_m$ dP

$$\rightarrow \int_p^{p+\Pi} d\mu = \int_p^{p+\Pi} V_m dp \quad \rightarrow \quad \mu_{\mathrm{A}}^*(p+\Pi) = \mu_{\mathrm{A}}^*(p) + \int_p^{p+\Pi} V_{\mathrm{m}} \mathrm{d}p$$

Faixa de integração é pequena \rightarrow integral = $V_m \Delta P = \Pi V_m$

$$\rightarrow$$
 Eq. (I): $\mu_A^*(P) = \mu_A^*(P) + \Pi V_m + RT \ln x_A$

Solução diluída: $\ln x_A = \ln(1 - x_B) \approx -x_B$

$$\rightarrow \mu_A^*(P) = \mu_A^*(P) + \Pi V_m - RTx_B \rightarrow \Pi V_m = RTx_B$$

Solução diluída: $x_{\rm B} = n_{\rm B}/(n_{\rm A} + n_{\rm B}) \approx n_{\rm B}/n_{\rm A}$

$$\rightarrow \Pi V_m = RT \frac{n_B}{n_A} \rightarrow \Pi V = n_B RT$$
 ou $\Pi = [B]RT$

(Eq. de van't Hoff)

Osmometria: determinação de massas molares pela medida da pressão osmótica.

Considerando que as soluções não sejam ideais, assume-se que a eq. de van't Hoff é apenas o primeiro termo de uma expansão do tipo virial (usando J para o soluto):

$$\Pi = [J]RT\{1 + B[J] + \cdots\}$$

O **coeficiente virial osmótico** *B* deve ser determinado empiricamente.

Exemplo: alturas de coluna hidrostática de soluções de PVC (cloreto de polivinila) em ciclohexano a 298 K. Soluções com ρ = 0,980 g cm⁻³.


$$\Pi = \rho g h$$
 e $[J] = c/M$

$$\rightarrow \rho g h = RT \frac{c}{M} \left(1 + B \frac{c}{M} + \dots \right)$$

$$\rightarrow \frac{h}{c} = \frac{RT}{\rho gM} \left(1 + \frac{Bc}{M} + \cdots \right) = \frac{RT}{\rho gM} + \left(\frac{RTB}{\rho gM^2} \right) c + \cdots$$

 \rightarrow Graficando h/c contra c, deve-se obter uma relação linear com coeficiente linear $RT/(\rho gM)$.

$$c/(g \,dm^{-3})$$
 1.00 2.00 4.00 7.00 9.00 $(h/c)/(cm \,g^{-1} \,dm^{3})$ 0.28 0.36 0.503 0.729 0.889



Coef. linear: 0,21 cm g⁻¹ dm³

$$M = \frac{RT}{\rho g} \times \frac{1}{0.21 \text{ cm g}^{-1} \text{ dm}^{3}}$$

$$= \frac{(8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \times (298 \text{ K})}{(980 \text{ kg m}^{-3}) \times (9.81 \text{ m s}^{-2})} \times \frac{1}{2.1 \times 10^{-3} \text{ m}^{4} \text{ kg}^{-1}}$$

$$= 1.2 \times 10^{2} \text{ kg mol}^{-1}$$

Osmose em seres vivos

Membranas celulares são semipermeáveis → água, moléculas pequenas e íons solvatados podem atravessá-la, mas não as macromoléculas sintetizadas no seu interior.

Para alimentação intravenosa ou transfusão, é necessário usar líquidos *isotônicos* (de mesma pressão osmótica) com o interior dos glóbulos vermelhos. Se o líquido for muito diluído (hipotônico), a água forçará entrada nos glóbulos, estourando-os (hemólise). Se o líquido for muito concentrado (hipertônico), a água sairá dos glóbulos, que murcham e morrem.

