XOX 公會系統規則與技術需求整合版

1. 功能定位

XOX 公會系統是一個交易所內的社群化、遊戲化和競賽化功能，核心目的是提升用戶黏性、競爭心理、平台趣味性，並最終帶動平台有效交易量增長。

用戶可以加入公會，與其他成員一起完成任務、累積個人與公會貢獻、參與公會內排行榜、全平台公會排行榜、公會戰、公會晉級賽和保級戰。

公會系統的核心閉環為：

用戶加入公會 → 交易提升個人排名 → 個人交易量貢獻提升公會排名 → 公會完成任務 / 參與公會戰 → 獲得獎池、稱號、Badge 和更高曝光 → 公會升級 → 解鎖更多權益 → 促進更多交易量和活躍度。

---

2. 核心設計原則

所有公會排名、公會等級、公會戰勝負、晉級、保級、獎池解鎖和成員分獎，核心標準均應以 Valid Trading Volume，即有效交易量為基礎。

Trading Volume 是公會系統的唯一主標準。

GLP / 公會積分如果保留，只作為任務積分、稱號、Badge、活動積分或 UI 展示數據，不作為主排行榜、等級門檻、晉級門檻或保級門檻的核心計算依據。

核心原則如下：

1. Guild Ranking = 按指定時間窗口內的 Valid Trading Volume 排名。
2. Guild Level = 按 Season Valid Trading Volume 決定。
3. Guild War Winner = 按 Battle Period Valid Trading Volume 決定。
4. Promotion = 達到下一等級 Season Valid Trading Volume 門檻後觸發。

5. Relegation = 未達當前等級 Season 保級 Valid Trading Volume 門檻後觸發。
6. Prize Pool = 根據公會戰期間雙方 Total Valid Trading Volume / Net Fee Revenue / Milestone 解鎖。
7. Member Reward Distribution = 按勝方公會內成員 Battle Period Valid Trading Volume 貢獻比例分配。

公會戰主要決定短期獎池和短期榮耀。

普通公會戰勝利不應直接提高主排行榜排名，也不應直接讓公會升級。

普通公會戰失敗不應立即導致降級。

降級應主要發生在 Season 結算、保級戰失敗、長期不活躍或長期交易量不足的情況下。

Win = 獲得獎池、勝場、連勝紀錄、Badge / Title、短期榮耀。

Lose = 失去獎池，但不立即掉級。

Demotion = 長期交易量不足、Season 未達標、保級戰失敗或嚴重違規才發生。

每個用戶最多只能加入一個公會。

---

3. Valid Trading Volume 定義

Valid Trading Volume 指經過平台風控過濾後的有效交易量。

以下行為不應計入 Valid Trading Volume：

1. 同一實體控制帳戶之間的對敲。
2. 明顯 wash trading。
3. 自成交。
4. 關聯帳戶之間異常刷量。
5. 異常低風險循環交易。

6. 利用 maker rebate 套利。
7. 使用多帳號拆單規避限制。
8. 任何不產生真實市場風險的交易。
9. 平台判定為濫用活動的行為。
10. 平台風控系統標記為無效或可疑的交易。

對外文案可寫為：

Only valid trading volume counts. XOX reserves the right to exclude abusive, manipulative, or wash trading activities from guild rankings, guild wars, rewards, and promotion calculations.

中文文案可寫為：

只有有效交易量會被計入公會排名、公會戰、獎勵、晉級和保級計算。XOX 保留排除任何濫用、操縱、對敲、刷量或可疑交易行為的權利。

---

4. 公會角色架構

每個公會包含以下角色：

角色	數量	說明
公會會長 Guild Leader	1 人	公會最高管理者
副會長 Vice Leader	最多 2 人	協助會長管理公會
普通成員 Member	多人	根據公會等級決定人數上限

Guild Level	成員數量上限
Bronze	9
Silver	12
Gold	15
Platinum	20

Guild Level	成員數量上限
Diamond	25
Legend	30

每個用戶最多只能加入一個公會。

普通成員主要負責參與任務、累積交易量、參與公會戰和提升公會排名，不應擁有管理權限。

---

5. 會長權限

會長是公會最高管理者，應擁有完整管理權限。

會長可管理以下內容：

1. 修改公會名稱。
2. 修改公會 Logo。
3. 修改公會簡介。
4. 修改公會公告。
5. 修改公會社群連結。
6. 修改公會標籤。
7. 設定加入門檻。
8. 設定最低 7 日交易量要求。
9. 設定最低 30 日交易量要求。
10. 設定最低資產 / 保證金要求。
11. 設定最低 VIP / Account Level。
12. 設定是否需要審批。
13. 審核申請者。
14. 拒絕申請者。
15. 剔除普通成員。
16. 任命副會長。

17. 移除副會長。
18. 查看公會戰匹配結果。
19. 查看晉級資格。
20. 查看保級風險。
21. 查看公會任務進度。
22. 發布公告。
23. Pin forum / chatroom message。
24. 查看獎池。
25. 查看成員貢獻。
26. 查看獎池分配記錄。
27. Phase 2 後可設定獎池分配模板。
28. Phase 3 後可管理公會 Vault。
29. 解散公會。
30. 轉讓會長。

會長手動調整獎池分配不建議在 MVP 開放，應放到 Phase 2 或 Phase 3，並配合風控、透明記錄和成員可見的分配明細。

---

6. 副會長權限

副會長定位為協助日常營運，不完全等同會長。

副會長可以：

1. 修改公告。
2. 修改公會簡介。
3. 修改部分公會標籤。
4. 審核申請者。
5. 拒絕申請者。
6. 剔除普通成員。
7. 查看成員詳情。

8. 標記重點成員。
9. 查看公會戰狀態。
10. 查看獎池。
11. 查看成員貢獻比例。
12. 查看 Vault。
13. 發送任務提醒。
14. 管理部分公會稱號或 Badge，具體需看權限配置。

副會長不可以：

1. 修改公會名稱。
2. 任命副會長。
3. 移除副會長。
4. 剔除會長。
5. 剔除其他副會長。
6. 修改獎池分配比例。
7. 操作 Vault 資金。
8. 解散公會。
9. 轉讓會長。
10. 最終確認晉級戰 / 保級戰報名。
11. 修改核心公會等級、排名或獎勵規則。

---

7. 普通成員權限

普通成員可以：

1. 查看公會資料。
2. 查看公會內排行榜。
3. 查看全平台公會排行榜。
4. 參與公會任務。
5. 參與公會戰貢獻。

6. 累積個人 Valid Trading Volume。
7. 累積公會貢獻。
8. 設定自己的公會稱號 / Badge，前提是達成解鎖條件。
9. Copy 邀請碼邀請新成員。
10. 查看獎池分配記錄。
11. 查看自己的獎勵。
12. 查看自己的公會戰貢獻。

普通成員不可以：

1. 審核申請者。
2. 拒絕申請者。
3. 剔除成員。
4. 修改公會設定。
5. 管理獎池。
6. 管理 Vault。
7. 任命或移除副會長。

---

8. 公會加入與申請機制

公會可以設定以下加入模式：

模式	說明
Open	達標用戶可直接加入
Approval Required	用戶申請後需會長 / 副會長審批
Closed	暫停新成員加入

公會可設定以下加入門檻：

1. 最低 7 日 Valid Trading Volume，例如 ≥ 10,000 USDT。
2. 最低 30 日 Valid Trading Volume，例如 ≥ 100,000 USDT。

3. 最低 VIP / Account Level。
4. 最低資產 / 保證金。
5. 是否需要人工審批。
6. 是否符合平台風控要求。

申請者列表字段應包括：

字段	說明
用戶地址 / UID	申請者身份
申請時間	方便排序
最近 7 日 Valid Trading Volume	判斷短期價值
最近 30 日 Valid Trading Volume	判斷長期貢獻
當前 VIP 等級	判斷用戶質量
是否已有其他公會	一人最多一個公會
申請留言	可選
View Profile	查看用戶交易貢獻資料

申請審核規則：

1. 如果公會已滿員，不能 approve。
2. 如果用戶已加入其他公會，不能 approve。
3. 如果用戶未達加入門檻，approve 按鈕 disabled。
4. 副會長可 approve / reject，但操作需記錄 log。
5. 如果用戶已加入其他公會，該申請應自動失效或刪除。
6. 所有審批操作需記錄 admin log。

---

9. 成員管理機制

會長 / 副會長最常用的管理功能是 Member Management。

成員列表字段應包括：

字段	說明
成員 地址	基本身份
角色	會長 / 副會長 / 成員
加入時間	成員資歷
今日 Valid Trading Volume	短期貢獻
最近 7 日 Valid Trading Volume	活躍判斷
Season Valid Trading Volume	分獎、排名和公會貢獻依據
貢獻佔比	該成員佔公會總交易量比例
任務完成數	公會任務貢獻
公會戰貢獻	對公會戰是否有幫助
狀態	Active / Inactive
稱號 / Badge	社群榮譽

成員操作權限：

操作	會長	副會長
剔除普通成員	可以	可以
任命副會長	可以	不可以
移除副會長	可以	不可以
查看成員詳情	可以	可以
標記重點成員	可以	可以

剔除成員規則：

1. 不能剔除會長自己。
2. 副會長不能剔除會長。
3. 副會長不能剔除其他副會長。
4. 公會戰進行中可限制剔除成員，避免戰鬥期間惡意踢人。

5. 被剔除成員在剔除前已產生的有效貢獻仍然保留，不應被抹掉。
6. 剔除操作需要二次確認。
7. 所有剔除記錄進入 admin log。

---

10. 公會等級系統

公會等級分為：

1. Bronze
2. Silver
3. Gold
4. Platinum
5. Diamond
6. Legend

公會等級由公會在指定 Season 內累積的 Valid Trading Volume 決定。

Valid Trading Volume 指經過平台風控過濾後的有效交易量，不包括 wash trading、自成交、關聯帳戶對敲、異常刷量或平台判定為濫用活動的交易。

公會等級門檻示例：

公會等級	14-Day Total Valid Trading Volume Threshold
Bronze	0 USDT
Silver	≥ 3,000,000 USDT
Gold	≥ 7,500,000 USDT
Platinum	≥ 25,000,000 USDT
Diamond	≥ 100,000,000USDT
Legend	≥ 250,000,000 USDT

公會達到下一等級所需的 Season Valid Trading Volume 後，可以進入升級流程或 Promotion Challenge。

GLP 不作為公會等級升級的主要門檻。若平台保留 GLP，GLP 僅作為任務、稱號、活動或 UI 展示積分，不影響公會等級的核心判定。

---

11. 公會等級影響

公會等級會影響：

等級影響	說明
成員上限	等級越高，可容納更多成員
UI / UX 外觀	等級越高，徽章、邊框、動畫、背景越精美
特殊權益	高等級可解鎖 NFT、抽獎、特殊稱號等
公會戰 / 晉級賽權限	高等級公會可參與更高級別競賽
官方曝光	高等級公會可獲得專屬展示入口
Custom Guild Page	高等級公會後續可解鎖
獎池比例上限	高等級公會可解鎖更高獎池比例
活動資格	高等級公會可參與官方邀請賽、季度錦標賽等

如果保留公會積分倍數，該倍數只應用於任務積分、Badge 經驗值或活動積分，不應放大 Valid Trading Volume，也不應影響主排行榜、公會等級門檻或公會戰勝負。

示例：

公會等級	任務積分倍數
Bronze	1.0x
Silver	1.1x
Gold	1.3x
Platinum	1.6x
Diamond	2.0x
Legend	3.0x

注意：上述倍數不應用於 Valid Trading Volume。

---

12. 公會積分 / GLP 的處理方式

為避免規則混亂，本版本不使用 GLP 作為主排名、升級、保級或公會戰勝負標準。

如果產品仍希望保留 GLP / 公會積分，建議定位為：

1. 任務積分。
2. 活動積分。
3. Badge / Title 經驗值。
4. UI 展示分。
5. 公會活躍度參考。
6. 非核心遊戲化數據。

GLP / 公會積分不得用於：

1. 主公會排行榜排序。
2. 公會等級門檻。
3. 晉級門檻。
4. 保級門檻。
5. 公會戰勝負判斷。
6. 獎池歸屬判斷。
7. 成員交易量貢獻分獎。

主邏輯應統一為：

公會等級 = Season Valid Trading Volume。

公會排名 = 指定時間窗口內 Valid Trading Volume。

公會戰勝負 = Battle Period Valid Trading Volume。

晉級 = 達到下一級 Season Valid Trading Volume 門檻。

保級 = 達到當前等級 Season 保級 Valid Trading Volume 門檻。

---

13. 公會排名計算

公會排行榜應以 Valid Trading Volume 作為唯一核心排名標準。

不同排行榜按照不同時間窗口計算：

排行榜	計算方式
Daily Guild Ranking	當日 Valid Trading Volume
Weekly Guild Ranking	本週 Valid Trading Volume
Seasonal Guild Ranking	當前 Season Valid Trading Volume
Guild War Ranking	公會戰期間 Battle Period Valid Trading Volume / 勝場 / 勝率等獨立展示

主公會排行榜不應混合 GLP、公會戰勝率、任務完成數、DAU 或公會等級作為排名權重。

原因是：

1. Trading Volume 最直接對應平台收入。
2. 用戶最容易理解。
3. 排名爭議最低。
4. 避免公會靠非交易行為提升主排名。
5. 避免公會戰結果過度影響長期排名。
6. 避免高等級公會因等級倍數持續壓制低等級公會。

因此：

公會主排名 = 指定時間內的 Valid Trading Volume 排名。

如果兩個公會 Valid Trading Volume 相同，可以使用以下 tie-breaker：

1. 較高 Battle Period / Season Net Fee Revenue。
2. 較多 Active Traders。
3. 較早達成該交易量的公會。
4. 較高公會等級。

14. 公會內排行榜

公會內排行榜展示成員個人表現。

公會內排行榜核心排序應以個人 Valid Trading Volume 為主。

可展示：

1. 成員名稱。
2. 成員角色。
3. 個人 Valid Trading Volume。
4. 個人貢獻比例。
5. 個人任務積分。
6. 排名。
7. 稱號 / Badge。
8. 任務完成數。
9. 公會戰貢獻。
10. 獎池分配預估。

建議公會內排行榜分為：

1. Today Ranking。
2. 7D Ranking。
3. Season Ranking。
4. Guild War Contribution Ranking。

公會戰分獎應使用 Guild War Contribution Ranking，即該場公會戰期間的有效交易量貢獻，而不是 Season Ranking。

---

15. Guild War Ranking

Guild War Ranking 專門展示公會戰表現，不等同於主排行榜。

可展示：

1. Wins。
2. Losses。
3. Win Rate。
4. Win Streak。
5. War Volume。
6. Total Prize Won。
7. Promotion War Record。
8. Relegation War Record。

Guild War Ranking 可以作為遊戲化榮譽榜，但不應直接改變主公會排行榜排名。

---

16. 公會戰與公會排名的關係

普通公會戰結果不直接改變主排行榜排名。

主排行榜仍然 100% 按指定時間內的 Valid Trading Volume 計算。

公會戰會影響：

1. 單場公會戰勝負。
2. 單場獎池歸屬。
3. Guild War Ranking。
4. 公會戰勝率。
5. 連勝紀錄。
6. Badge / Title / 榮譽展示。
7. 晉級戰或保級戰結果。

普通公會戰勝利不應額外給主排行榜加分。

原因是：

如果公會戰勝利直接加到主排行榜，會導致兩個問題：

1. 排名不再等於真實交易量。
2. 用戶會難以理解為什麼交易量更高的公會排名反而更低。

因此，公會戰應作為獨立競賽層，而不是主排行榜權重。

---

17. 公會任務系統

平台負責設置公會任務，會長 / 副會長負責動員成員完成。

任務例子：

1. 公會單日總交易量達到指定數字。
2. 公會本週 DAU 達到指定人數。
3. 公會完成指定幣對交易量。
4. 公會成員邀請新用戶。
5. 公會參與指定活動。
6. 公會完成連續活躍任務。
7. 公會指定期間內完成交易人數要求。

完成任務後，公會可獲得：

1. 任務積分。
2. Badge。
3. 稱號。
4. NFT。
5. 獎池解鎖資格。
6. 活動參與資格。
7. UI 展示獎勵。
8. 特殊活動入口。

任務積分不應替代 Valid Trading Volume，也不應直接影響公會主排行榜、等級門檻、晉級門檻或保級門檻。

任務頁面應展示：

1. 當前任務。
2. 任務進度。
3. 任務獎勵預覽。
4. 任務截止時間。
5. 成員貢獻排行。
6. 是否已完成。
7. 是否已領取獎勵。

---

18. 公會戰類型

系統分為三種公會戰：

類型	目的	是否影響段位
普通公會戰	日常刺激交易量、製造 FOMO	不直接影響段位
升級戰 / Promotion Challenge	達到升級門檻後爭取升級	勝方可升級
保級戰 / Relegation Defense	未達保級門檻時防止降級	輸方可能降級或進入 Probation

---

19. 普通公會戰規則

普通公會戰主要目的：

1. 爭奪獎池。
2. 刺激短期交易量。
3. 製造 FOMO。

4. 創造 rival story。
5. 增加社群動員。
6. 增加 Guild War Ranking 數據。
7. 產生 Badge / Title / 連勝紀錄。

普通公會戰期間，雙方比較 Battle Period Valid Trading Volume。

交易量高者勝。

例如：

Guild A 戰鬥期間有效交易量 = 8M USDT。

Guild B 戰鬥期間有效交易量 = 6M USDT。

Guild A 勝出。

普通公會戰結果：

結果	處理
勝方	拿獎池，增加勝場、連勝紀錄、Guild War Ranking 數據
敗方	不拿獎池，但交易量仍計入 Daily / Weekly / Seasonal Guild Ranking
是否升級	不直接升級
是否降級	不直接降級

普通公會戰可設計為 24 小時，也可以在後續推出 6 小時 flash battle。

---

20. 普通公會戰參與條件

公會滿足以下條件即可進入普通公會戰匹配池：

條件	說明
公會狀態正常	沒有被風控限制
最近 7 日有交易量	避免 inactive guild 參戰
不在升級戰 / 保級戰中	避免同時多場戰鬥
不在冷卻期	避免短時間連續匹配同一公會
不在風控限制中	避免刷量公會參與

---

21. 普通公會戰匹配機制

普通公會戰按以下優先級匹配。

Priority 1：同段位匹配

優先匹配相同段位公會。

例如：

Gold vs Gold。

Platinum vs Platinum。

Diamond vs Diamond。

Priority 2：最近 7 日交易量接近

在同段位內，按最近 7 日 Valid Trading Volume 接近程度匹配。

建議允許差距：

段位	交易量差距範圍
Bronze / Silver	±50%
Gold	±40%
Platinum	±30%
Diamond / Legend	±20%

例如：

Guild A 最近 7 日交易量 = 10M USDT。

Gold 段位允許 ±40%。

可匹配範圍 = 6M - 14M USDT。

Priority 3：避免重複對手

同兩個公會在一定時間內不要重複匹配。

建議同一對手 7 日內最多匹配 1 次。

---

22. 公會戰獎池機制

公會戰獎池可以有兩種設計方式。

方案 ：Trading Volume Milestone 固定獎池制

可以按雙方合計 Battle Period Valid Trading Volume 解鎖固定獎池。

假設兩個公會合計完成 10,000,000 USDT 交易量，則獎池解鎖 500 USDT。

建議

MVP 可以使用固定獎池 milestone，因為 UI 更好理解。

Phase 2 可以升級為 Net Fee Revenue × Reward Ratio，因為平台 payout 更可控。

---

23. 公會戰 Milestone 設計

公會戰獎池可以用 milestone 形式展示，但建議採用「最高已解鎖 milestone 一次性結算」，而不是累積疊加。

示例：

雙方總交易量	解鎖獎池 / Reward Ratio
100k	50
1M	100
2.5M	150
5M	500
7.5 M	750
10M	1.25K
25M	3.25K
50M	7.25K
75M	12K
100M	17.5K
125M	25K
150M	32.5K
175M	40K
200M	47.5K
225M	60K
250M	100K
500M	225K

如果兩個公會合計完成 10,000,000 USDT 交易量，則只按照 10,000,000 USDT 對應的最高已解鎖 milestone 結算，不再額外疊加 1,000,000 和 5,000,000 的獎勵。

UI / UX 文案應明確：

獎勵將按公會戰結束時達成的最高里程碑結算，各里程碑獎勵不會重複疊加。

英文：

Only the highest unlocked milestone will be applied at settlement. Rewards are not cumulative across milestones.

24. 公會戰獎勵分配

MVP 建議採用自動分配，避免會長濫用權限。

最簡單的分配方式：

成員分成 = 該成員在戰鬥期間的 Valid Trading Volume / 勝方公會總 Valid Trading Volume。

示例：

勝方 Guild A 獎池 = 7,500 USDT。

成員	個人交易量	佔勝方公會比例	分到
User 1	10M USDT	33.3%	2,500 USDT
User 2	5M USDT	16.7%	1,250 USDT
User 3	1M USDT	3.3%	250 USDT

MVP 建議：

功能	權限
查看公會戰獎池	會長 / 副會長 / 成員都可看
查看成員貢獻比例	會長 / 副會長 / 成員都可看
自動按貢獻分配	系統執行
會長手動調整分配	暫不開放
獎池分配記錄	所有人可看

Phase 2 可加入分配模板：

分配對象	比例示例
成員貢獻分配	80%
會長 / 副會長管理獎勵	10%
公會金庫	10%

另一個可選版本：

獎池部分	分配方式
70%	按 volume 貢獻分
20%	Top contributors bonus
10%	Lucky draw，小戶抽獎池

Lucky draw 可設最低門檻，例如戰鬥期間交易量 ≥ 5,000 USDT 才有資格參與。

MVP 建議先採用「100% 按成員 Battle Period Valid Trading Volume 自動分配」或「80% 成員貢獻 + 10% 會長/副會長管理獎勵 + 10% 公會金庫」。不要同時上多套模板，避免用戶理解成本過高。

---

25. 公會升級邏輯

公會升級以 Season Valid Trading Volume 作為核心門檻。

當公會在當前 Season 內達到下一等級所需的 Valid Trading Volume 後，進入升級流程。

例如：

升級方向	Season Valid Trading Volume 門檻
Bronze → Silver	≥ 3,000,000 USDT
Silver → Gold	≥ 7,500,000 USDT
Gold → Platinum	≥ 25,000,000 USDT
Platinum → Diamond	≥ 100,000,000USDT
Diamond → Legend	≥ 250,000,000 USDT

升級方式可以分為兩種：

1. 自動升級：達到交易量門檻後直接升級。
2. Promotion Challenge：達到交易量門檻後進入晉級戰，勝出後升級。

若採用 Promotion Challenge，達標公會不應因為沒有合適對手而被長期卡住。

建議：

如果公會達到升級門檻後 24 - 72 小時內沒有合適對手，系統應自動升級該公會。

---

26. 晉級戰 / Promotion Challenge

Promotion Challenge 是公會達到下一段位 Season Valid Trading Volume 門檻後觸發的升級挑戰。

晉級戰：

條件	規則
戰鬥時間	24 小時
勝負標準	Valid Trading Volume
勝方	升級
敗方	保留原段位，不掉級
獎池	雙方 trading fee net revenue 的一定比例

MVP 可先使用 24 小時決戰，Phase 2 或高段位晉級戰再使用 Best of 3。

---

27. 晉級戰匹配機制

每個段位升級都應該有獨立 queue。

例如：

1. Silver → Gold Promotion Queue。

2. Gold → Platinum Promotion Queue。
3. Platinum → Diamond Promotion Queue。
4. Diamond → Legend Promotion Queue。

晉級戰匹配優先級：

Priority 1：同級升級候選公會互打

優先匹配同樣達到升級門檻的同段位公會。

例如：

Guild A：Gold，已達到 Platinum 升級門檻。

Guild B：Gold，已達到 Platinum 升級門檻。

匹配：

Guild A vs Guild B。

勝方升級至 Platinum。

敗方留在 Gold。

Priority 2：若沒有同級升級候選公會，等待下一個匹配窗口

如果目前只有一個公會達到升級門檻，不應立刻強行匹配普通公會。

建議等待 24 - 72 小時。

Priority 3：等待窗口結束後，自動升級

如果等待 24 - 72 小時後仍沒有合適對手，建議直接自動升級。

原因是如果 Trading Volume 是絕對標準，達標公會不應因為沒有對手而被系統卡住。

Priority 4：只有在有保級公會時，才可匹配跨級升級 / 保級戰

如果上一段位剛好有公會進入保級狀態，可以安排：

低一級 Promotion Candidate vs 高一級 Relegation Candidate。

例如：

Guild A：Gold，已達到 Platinum 升級門檻。

Guild B：Platinum，未達 Platinum 保級門檻。

匹配：

Guild A vs Guild B。

結果：

結果	Gold 挑戰者	Platinum 防守者
Gold 勝	升級至 Platinum	進入降級處理
Platinum 勝	留在 Gold	保級成功

---

28. 晉級戰失敗處理

晉級戰失敗不應導致公會掉級。

同級候選公會互打時，敗方保留原段位。

MVP 建議晉級戰失敗後不扣交易量、不扣等級進度，只進入 cooldown。

建議 cooldown：

24 - 72 小時。

如果 Phase 2 想增加刺激，可以加入「重新挑戰等待期」或「需要再次達成一定近期交易量」的要求，但不建議扣減已累積的 Season Valid Trading Volume，因為交易量是真實發生過的，不應被系統扣掉。

29. 公會保級與降級邏輯

公會保級與降級以 Season Valid Trading Volume 作為核心標準。

每個等級應設定保級交易量門檻。

示例：

公會等級	14-Day Total Valid Trading Volume Threshold
Bronze	0 USDT
Silver	≥ 3,000,000 USDT
Gold	≥ 7,500,000 USDT
Platinum	≥ 25,000,000 USDT
Diamond	≥ 100,000,000USDT
Legend	≥ 250,000,000 USDT

如果公會達到當前等級的保級交易量，則不應被降級。

即使該公會位於同段位 bottom 20%，只要達到保級交易量，也不應直接進入降級戰。

Bottom 20% 可以作為 danger zone、曝光下降或提醒機制，但不應直接決定降級。

如果公會未達保級交易量，則可進入 Relegation Candidate 狀態，並在 Season 結算時進入保級戰或 Probation。

---

30. 保級戰觸發條件

公會只有在沒有達到當前段位保級交易量門檻時，才進入保級戰。

例如：

Platinum 保級門檻 = 100M USDT Season Valid Trading Volume。

Guild B 本季只有 80M USDT。

Guild B 進入 Platinum Relegation Queue。

如果公會已經達到保級交易量，即使它是同段位 bottom 20%，也不應該進入降級保級戰。

---

31. 保級戰匹配機制

保級戰匹配優先級：

Priority 1：匹配低一段位的升級候選公會

例如：

Platinum 保級公會優先匹配 Gold → Platinum 升級候選公會。

完整例子：

Guild A：Gold，已達到 Platinum 升級門檻。

Guild B：Platinum，未達 Platinum 保級門檻。

匹配：

Guild A vs Guild B。

Priority 2：如果沒有升級候選公會，匹配同段位保級公會

例如：

Guild B：Platinum，未達保級門檻。

Guild C：Platinum，未達保級門檻。

匹配：

Guild B vs Guild C。

結果：

勝方保級。

敗方進入降級處理或 Probation。

Priority 3：如果沒有任何對手，進入 Probation，不立即降級

如果保級公會沒有合適對手，不建議直接降級。

建議進入 Probation 狀態。

下個 Season 必須達到保級門檻，否則直接降級。

原因是不應該因為系統沒有安排到對手，就直接讓公會降級。

---

32. 保級戰結果處理

升級候選 vs 保級公會

結果	Gold 挑戰者	Platinum 防守者
Gold 勝	升級至 Platinum	進入降級處理
Platinum 勝	留在 Gold	保級成功

同段位保級公會互打

結果	處理
勝方	保級
敗方第一次失敗	進入 Probation，不立即降級
敗方連續第二次失敗	降一級

---

33. Cooldown 設計

為了避免重複刷戰鬥，建議設置 cooldown。

戰鬥類型	Cooldown
普通公會戰	24 小時
升級戰失敗	24 - 72 小時
保級戰失敗	72 小時
同一對手重複匹配	7 日內不可重複

---

34. 公會狀態機

每個公會可以有以下狀態：

狀態	說明
Normal	正常狀態，可參加普通公會戰
Promotion Candidate	已達升級交易量門檻，等待升級戰
Relegation Candidate	未達保級交易量門檻，等待保級戰
In Battle	正在公會戰中
Cooldown	戰鬥結束後冷卻中
Probation	保級風險狀態，下季需達標
Promoted	已升級
Relegated	已降級
Risk Restricted	被平台風控限制

---

35. 匹配算法簡化版

Step 1：每日 / 每個匹配窗口開始。

Step 2：更新所有公會狀態：

1. Normal。
2. Promotion Candidate。
3. Relegation Candidate。
4. In Battle。
5. Cooldown。
6. Probation。
7. Risk Restricted。

Step 3：先處理升級 / 保級特殊匹配。

Step 3.1：對每個 Promotion Queue，優先匹配同級 Promotion Candidate vs Promotion Candidate。

Step 3.2：若有 Relegation Candidate，匹配低一級 Promotion Candidate vs 高一級 Relegation Candidate。

Step 3.3：若 Relegation Candidate 沒有 Promotion 對手，匹配 Relegation Candidate vs 同級 Relegation Candidate。

Step 3.4：若 Promotion Candidate 等待超過指定時間仍無對手，自動升級。

Step 3.5：若 Relegation Candidate 等待超過指定時間仍無對手，進入 Probation，不立即降級。

Step 4：剩餘公會進入普通公會戰池。

Step 5：普通公會戰按以下排序匹配：

1. 同段位。
2. 最近 7 日交易量接近。
3. 活躍交易人數接近。
4. 過去 7 日未交手。

Step 6：生成 battle_id，鎖定雙方參賽狀態。

Step 7：戰鬥結束後按 Battle Period Valid Trading Volume 判斷勝負。

Step 8：發放獎勵 / 更新 Guild War Record / 更新段位狀態。

---

36. 公會戰活動節奏

公會戰不應只有單一活動，而應形成完整節奏。

Daily Battle

項目	設計
時長	6 小時或 24 小時
對象	volume 接近公會
獎勵	小獎池 + Badge / Title / Guild War record
目的	每天都有事做

Weekly Guild War

項目	設計
時長	週五至週日
對象	同段位 / 近 volume 公會
獎勵	較大獎池
目的	週末集中爆量

Monthly Promotion Week

項目	設計
時間	每月最後一週
對象	達到晉級門檻的公會

項目	設計
獎勵	升段 + 大獎池 + badge
目的	月底 FOMO

Quarterly Championship

項目	設計
對象	各段位 top guilds
賽制	淘汰賽 / 小組賽
獎勵	現金、points、特殊稱號、NFT badge、fee rebate
目的	打造平台級大事件

---

37. 段位權益

段位不應只是一個 badge，必須有實際權益。

示例：

段位	權益
Bronze	基礎公會功能
Silver	解鎖公會戰
Gold	解鎖 lucky draw / 更高成員上限
Platinum	解鎖專屬 fee pass
Diamond	解鎖更高獎池比例 / 專屬 leaderboard
Legend	專屬活動入口、官方曝光、custom guild page、KOL 合作資格

高等級公會在 UI 上應有更強視覺差異，例如徽章、邊框、動畫、背景、NFT 展示區等。

---

38. 公會 Vault

公會 Vault 是 optional 功能，初期不建議 MVP 上線。

可能用途包括：

1. 公會共同獎池。
2. 公會戰獎金存放。
3. 公會活動基金。
4. 會長 / 副會長管理資金。
5. 未來與收益型產品結合。
6. Copy Trading Leader。
7. 公會資產管理。

Vault 涉及資金安全、權限、提款規則和風控邏輯，建議 Phase 3 再開放。

會長可在 Phase 3 後開 Vault 權限和管理 Vault。

副會長初期只可查看 Vault，不可操作資金。

普通成員不可管理 Vault。

---

39. 稱號 / Badge 系統

普通成員可以設定自己的公會稱號 / Badge，但需要達成條件。

稱號 / Badge 可根據以下條件解鎖：

1. 個人 Valid Trading Volume。
2. 活躍天數。
3. 任務完成數。
4. 公會貢獻排名。
5. 公會戰貢獻。

6. 連勝參與。
7. 晉級戰貢獻。
8. Top Contributor。
9. Lucky Draw Winner。
10. Season MVP。

會長 / 副會長可在高級權限下管理部分公會稱號，但平台應保留核心 badge 的發放規則。

---

40. Guild Detail Page 頁面結構

Guild Detail Page 建議分成以下 tab：

Tab	所有人可見	會長 / 副會長額外功能
Overview	公會等級、排名、交易量、公告	編輯公告、編輯介紹
Members	成員列表、成員排名	審核、剔除、任命副會長
Leaderboard	公會內排名、全平台排名	查看更完整成員數據
Tasks	任務列表、任務進度	發送任務提醒
Guild War	戰鬥狀態、對手、比分	查看獎池
Level / Benefits	段位、升級進度、權益	查看晉級資格
Rewards	已獲獎勵、分配記錄	查看獎池分配明細
Badges / Titles	稱號、徽章	管理部分公會稱號
Manage	不可見	管理後台
Vault	Phase 3 可見	高權限查看 / 管理

---

41. Manage / 管理後台

Guild 頁面內應新增 Manage / 管理 tab。

只有會長和副會長看得到。

41.1 Overview 管理首頁

展示：

功能	說明
公會等級	Bronze / Silver / Gold / Platinum / Diamond / Legend
目前成員數	例如 38 / 50
今日交易量	今日公會 Valid Trading Volume
本週交易量	Weekly Valid Trading Volume
Season Valid Trading Volume	顯示距離下一級還差多少交易量
公會排名	全平台排名
公會戰狀態	是否正在匹配 / 戰鬥中 / 冷卻中

這個頁面目的是讓會長一進來就知道：

1. 今天要不要拉人交易。
2. 要不要打公會戰。
3. 還差多少交易量升級。
4. 哪些成員值得重點動員。

注意：此處應顯示 Season Valid Trading Volume，而不是 Season GLP。

41.2 Applicant Review 申請者審核

MVP 必做。

功能包括：

1. 申請者列表。
2. Approve。
3. Reject。
4. View Profile。

5. 申請者交易數據。
6. 申請者是否已加入其他公會。
7. 操作 log。

41.3 Member Management 成員管理

功能包括：

1. 成員列表。
2. 角色顯示。
3. 成員交易量。
4. Season 貢獻。
5. 任務完成數。
6. 公會戰貢獻。
7. 剔除成員。
8. 任命副會長。
9. 移除副會長。
10. 標記重點成員。

41.4 Join Requirement 加入門檻設定

可設定：

1. Open / Approval Required / Invite Only / Closed。
2. 最低 7 日 Valid Trading Volume。
3. 最低 30 日 Valid Trading Volume。
4. 最低 VIP / Account Level。
5. 最低資產 / 保證金。
6. 自動通過或人工審批。

41.5 Guild Profile 公會資料設定

可管理：

1. 公會名稱。
2. 公會 Logo。
3. 公會描述。
4. Telegram / Discord / X 社群連結。
5. 公會標籤，例如 BTC scalping、RWA traders、High leverage。

公會名稱建議只有會長可改。

公會描述和公告可由會長 / 副會長修改。

41.6 Reward / Prize Pool 獎池管理

MVP 不開放手動分配，只展示。

可展示：

1. 公會戰獎池。
2. 成員貢獻比例。
3. 自動分配記錄。
4. 已領取 / 未領取狀態。
5. 歷史獎池。

Phase 2 可開放會長設定分配模板。

41.7 Role & Permission 角色權限設定

只給會長。

功能包括：

1. 查看當前角色。
2. 任命副會長。
3. 移除副會長。
4. 設定副會長是否可審批。
5. 設定副會長是否可剔除普通成員。

6. 設定副會長是否可修改公告。

---

42. UI / UX 需求清單

產品和 UI / UX 需要設計以下頁面 / 元件：

1. 公會首頁。
2. 創建公會頁面。
3. 加入公會頁面。
4. 公會詳情頁。
5. 公會成員列表。
6. 公會內部排行榜。
7. 公會之間排行榜。
8. Guild War Ranking。
9. 公會任務頁。
10. 公會戰頁面。
11. 公會晉級 / 降級頁面。
12. 公會等級與權益展示。
13. 公會稱號 / Badge 系統。
14. 會長 / 副會長管理後台。
15. 公會 Vault 頁面，若後續開啟。
16. 公會戰獎池 milestone progress bar。
17. 公會戰比分 / volume difference。
18. 公會戰倒計時。
19. 公會戰獎池預估。
20. 公會戰成員貢獻榜。
21. 晉級 / 保級狀態提示。

---

43. 後端 / 前端開發需求

後端 / 前端需要支持以下核心邏輯：

1. 用戶與公會的綁定關係。
2. 一個用戶最多加入一個公會。
3. 公會創建 / 加入 / 退出。
4. 公會角色權限管理。
5. 成員加入 / 移除 / 審批。
6. 公會等級與人數上限。
7. Valid Trading Volume 計算。
8. Daily / Weekly / Seasonal Valid Trading Volume 聚合。
9. 公會等級門檻計算。
10. 公會升級狀態計算。
11. 公會保級狀態計算。
12. 任務積分 / Badge 積分計算。
13. 公會任務進度追蹤。
14. 公會內成員排行榜。
15. 全平台公會排行榜。
16. Guild War Ranking。
17. 公會戰匹配邏輯。
18. 公會戰交易量統計。
19. 公會戰獎池 milestone 解鎖。
20. 公會戰獎池計算。
21. 公會戰獎池分配。
22. 公會晉級邏輯。
23. 公會保級 / 降級邏輯。
24. 公會狀態機。
25. Cooldown。
26. Probation。
27. 公會稱號 / Badge 解鎖條件。
28. Admin log。
29. 風控過濾。
30. 後續 Vault 權限與資金管理邏輯。

44. MVP 優先級

MVP 第一階段必做

1. 創建 / 加入 / 退出公會。
2. 會長 / 副會長 / 成員角色。
3. 一人最多加入一個公會。
4. 公會等級。
5. 公會人數上限。
6. 公會資料 / Logo / 公告管理。
7. 加入門檻設定。
8. 申請者審核。
9. 剔除成員。
10. 成員列表。
11. 成員貢獻數據。
12. 公會內交易量排行榜。
13. 公會之間交易量排行榜。
14. Season Valid Trading Volume 計算。
15. 公會等級門檻。
16. 基礎公會任務。
17. 基礎 Badge / Title 展示。
18. 管理後台 Manage tab。

Phase 2 再做

1. 公會戰。
2. 公會戰匹配機制。
3. 公會戰獎池。
4. 公會戰 milestone。
5. 公會晉級賽。
6. 保級戰。

7. 降級機制。
8. 獎池分配頁。
9. Lucky Draw。
10. Badge / 稱號管理。
11. 公會戰提醒 / Notification。
12. 高等級 UI / UX 特效。
13. NFT 抽獎 / 解鎖。

Phase 3 再做

1. 公會 Vault。
2. 會長手動獎池分配。
3. 公會治理。
4. 公會專屬活動。
5. 公會資產管理。
6. 更複雜的跨賽季公會系統。
7. Custom Guild Page。
8. Copy Trading Leader。
9. Vault-based strategy / revenue product。

---

45. 最重要的 PM 判斷

如果 Trading Volume 是絕對標準，那麼匹配、升級、保級規則必須遵守三點：

1. 達標就應該能升級。
   如果沒有對手，等待 24 - 72 小時後應該自動升級，不應讓公會因為匹配不到對手而卡住。
2. 達到保級 volume 就不應該降級。
   即使它是同段位 bottom 20%，也只能給 danger zone / 權益下降 / 警示，不應直接打降級戰。

3. 升級戰和保級戰只有在雙方狀態自然匹配時才合併。
   也就是低一級 Promotion Candidate vs 高一級 Relegation Candidate，不要強行把普通公會拉去當升級 / 保級對手。

---

46. 最終簡化版規則

公會主排名：指定時間內 Valid Trading Volume 最高者排名最高。

公會等級：由 Season Valid Trading Volume 決定。

普通公會戰：同段位 + 近 7 日交易量接近 + 活躍人數接近 + 過去 7 日未交手。

普通公會戰勝負：Battle Period Valid Trading Volume 高者勝。

普通公會戰結果：勝方拿獎池 + 勝場 + 連勝紀錄 + Badge / Title；敗方不拿獎池，但交易量仍計入 Daily / Weekly / Seasonal Guild Ranking；普通公會戰不直接升級或降級。

升級戰：公會達到下一等級 Season Valid Trading Volume 門檻後，優先匹配同級升級候選公會；如果沒有對手，等待 24 - 72 小時後自動升級；如高一級有保級公會，則可匹配成升級 / 保級戰。

保級戰：只有未達保級交易量的公會才進入保級池；優先匹配低一級升級候選公會；若沒有，匹配同級保級公會；若仍沒有，進入 Probation，不立即降級。

獎池：可用雙方 Battle Period Net Fee Revenue × Reward Ratio，或最高 unlocked volume milestone 計算。

分配：MVP 自動按成員戰鬥期間 Valid Trading Volume 貢獻分配；Phase 2 可加入會長 / 副會長管理獎勵、公會金庫和 Lucky Draw。

GLP / 公會積分：不作為核心等級或排名指標；如保留，只作為任務、稱號、Badge、活動或 UI 展示積分。

MVP：先完成公會基礎結構、角色權限、成員管理、排行榜、有效交易量計算、等級門檻、任務；公會戰、晉級賽、保級戰和 Vault 放到後續階段。

用户可以更換公會，更換公會需要等待 24 小時的等待期才能夠加入新的公會。

47. 公會積分金庫補充規則

公會積分金庫，英文名稱為：

Guild Point Treasury

Guild Point Treasury 用於存放仍然屬於公會共同持有、尚未直接派發至會員個人帳戶的 Guild Points。

Guild Point Treasury 中的積分可用於：

1. Guild Arena Stake。
2. 公會活動。
3. 會員退出 Claim。
4. 會員被踢時的補償。
5. 平台批准的其他公會用途。
6. TGE 時向公會會員進行最終分配。

Guild Point Treasury 不影響：

- Guild Level
- Guild Ranking
- Promotion
- Relegation
- Guild Battle Winner 判定

上述核心系統仍然以 Valid Trading Volume 為判定標準。

---

48. Weekly Guild Battle 積分分配

每週固定的 Weekly Guild Battle 結束後，勝方及敗方各自於該場 Battle 獲得的 Guild Points，均需要按照以下方式分配：

分配部分	比例	去向
Member Distribution	75%	直接派發至該公會會員的 Personal Guild Points Balance
Guild Treasury Reserve	25%	強制進入該公會的 Guild Point Treasury

核心規則為：

無論公會最終勝出或落敗，其於該場 Weekly Guild Battle 獲得的 Guild Points，均有 25%強制進入自己的 Guild Point Treasury。

此規則只適用於 Guild Points，不代表敗方可以獲得 Winner Prize Pool、USDT 獎池或其他只屬於勝方的獎勵。

48.1 公會層分配公式

假設某公會在 Weekly Guild Battle 中獲得的總 Guild Points 為：

Guild Battle Points Earned

則：

Guild Treasury Inflow
= Guild Battle Points Earned × 25%

Member Distribution Pool
= Guild Battle Points Earned × 75%

例子：

公會	該場獲得的 Guild Points	進入會員帳戶 75%	進入公會金庫 25%
勝方 Guild A	4,000	3,000	1,000
敗方 Guild B	2,000	1,500	500

勝方及敗方獲得多少 Guild Points，仍按照平台既定的 Weekly Guild Battle 積分生成規則計算。本節只規定積分生成後的 75% / 25%分流。

48.2 會員直接分配

會員直接分配部分按照該會員在 Weekly Guild Battle 期間的 Valid Trading Volume 貢獻比例計算：

Member Direct Guild Points
= Member Distribution Pool
× Member Battle Period Valid Trading Volume
÷ Guild Total Battle Period Valid Trading Volume

會員沒有產生 Valid Trading Volume，則不獲得該場的直接積分分配。

48.3 金庫流入的會員貢獻記錄

雖然 25%積分進入公會共同金庫，而非立即派發至會員帳戶，系統仍需要記錄每位會員對該筆金庫流入的貢獻。

會員對該筆金庫流入的歸因金額為：

Member-attributable Treasury Contribution
= Guild Treasury Inflow
× Member Battle Period Valid Trading Volume
÷ Guild Total Battle Period Valid Trading Volume

該金額不會立即轉入會員的 Personal Guild Points Balance，而是用於計算會員的 Treasury Share Units。

---

49. Treasury Share Units

為計算會員退出公會、被踢出公會及 TGE 時的金庫 Claim 權益，系統需要記錄：

Treasury Share Units

Treasury Share Units 是公會金庫的內部會計單位，不是會員可以直接使用的 Guild Points。

Treasury Share Units 代表會員過往對 Guild Point Treasury 的累積貢獻權益。

49.1 Treasury NAV

Guild Point Treasury 的每單位價值為：

Treasury NAV per Unit
= Total Guild Points
÷ Total Outstanding Treasury Share Units

其中：

Total Guild Points
= Available Balance + Locked in Arena Battles

Total Guild Points 只包括仍然屬於公會金庫的積分，不包括：

- 已派發至會員 Personal Guild Points Balance 的積分。
- Weekly Guild Battle 中已直接派給會員的 75%。
- Arena Battle 中已直接派給參賽會員的積分。
- 已完成 Exit Claim 或 Kick Claim 的積分。

49.2 新增 Treasury Share Units

每次有新的會員可歸因積分進入 Guild Point Treasury 時：

New Treasury Share Units
= New Treasury Inflow
÷ Current Treasury NAV per Unit

再按照該次活動的會員貢獻比例分配 Units。

例如：

- Treasury Inflow：1,000 Points
- 當前 NAV：1 Point per Unit

- 產生的新 Units：1,000 Units

如會員 A、B、C 的貢獻比例分別為 50%、30%及 20%：

- 會員 A：500 Units
- 會員 B：300 Units
- 會員 C：200 Units

如果公會金庫因 Arena Stake 或其他用途損失積分：

- Treasury Balance 下降。
- 會員 Units 不變。
- NAV per Unit 下降。
- 全體會員共同承擔公會金庫損失。

如果公會金庫獲得額外收益：

- Treasury Balance 上升。
- NAV per Unit 上升。
- 全體會員的基礎 Claim 價值同步上升。

---

50. Member Base Claim

會員在退出、被踢或其他需要結算的情況下，首先計算 Member Base Claim。

Member Base Claim
= Member Treasury Share Units
× Current Treasury NAV per Unit

或者：

Member Base Claim
= Total Guild Points
× Member Treasury Share Units
÷ Total Outstanding Treasury Share Units

Member Base Claim 本身不包含：

- Tenure Factor
- Voluntary Exit Multiplier
- Kick Compensation Multiplier

上述 Factor 會在後續結算時另外套用，避免重複計算。

---

51. Tenure Factor

會員加入公會的時間需要納入 Claim 權重，以鼓勵會員長期留在同一個公會。

連續加入公會時間	Tenure Factor
少於 7 日	70%
7–30 日	80%
31–90 日	90%
91–180 日	95%
180 日以上	100%

Tenure Factor 按照會員當前連續加入該公會的時間計算。

Tenure Factor 適用於：

1. 會員自行退出公會。
2. 會員被會長或副會長踢出。
3. TGE 時的 Guild Point Treasury 分配。

---

52. 會員自行退出公會

會員自行退出公會時，可以 Claim 其在 Guild Point Treasury 中的部分權益。

自行退出的 Claim 公式為：

Voluntary Exit Claim
= Member Base Claim

× **Tenure Factor**
× **Voluntary Exit Multiplier**

其中：

Voluntary Exit Multiplier = 0.8

例子：

- Member Base Claim：1,000 Points
- Tenure Factor：90%
- Voluntary Exit Multiplier：0.8

則：

Voluntary Exit Claim
= 1,000 × 0.9 × 0.8
= 720 Points

會員最終取得 720 Points。

剩餘 280 Points 不會派發給該會員，而是留在 Guild Point Treasury。

52.1 退出後處理

完成 Voluntary Exit Claim 後：

1. Claim 積分進入會員的 Personal Guild Points Balance。
2. 會員的全部 Treasury Share Units 被註銷。
3. Guild Point Treasury 只扣除實際派發的 Claim 金額。
4. 未派發部分繼續留在公會金庫。
5. 退出會員不再參與該公會之後的金庫收益。
6. 退出會員不再參與該公會的 TGE Treasury 分配。
7. 會員需要等待 24 小時後，才可加入新的公會。

原文件已規定更換公會需要 24 小時等待期，此規則繼續保留。

---

53. 會員被踢出公會

如會長或副會長主動將普通會員踢出公會，會員可以取得額外補償。

Kick Claim 公式為：

Kick Claim
= Member Base Claim
× Tenure Factor
× Kick Compensation Multiplier

其中：

Kick Compensation Multiplier = 1.2

例子：

- Member Base Claim：1,000 Points
- Tenure Factor：90%
- Kick Compensation Multiplier：1.2

則：

Kick Claim
= 1,000 × 0.9 × 1.2
= 1,080 Points

會員最終取得 1,080 Points。

其中：

- 900 Points 為 Tenure-adjusted Claim。
- 額外 180 Points 為 Kick Compensation。
- 額外補償由 Guild Point Treasury 支付。

53.1 自行退出與被踢出的差異

情況	公式	例子
會員自行退出	Base Claim × Tenure × 0.8	720
被管理層踢出	Base Claim × Tenure × 1.2	1,080

此設計目的為：

1. 降低會員頻繁轉換公會的誘因。
2. 增加會長及副會長隨意踢人的成本。
3. 保護長期為公會作出貢獻的會員。
4. 讓公會管理決定對金庫產生實際影響。

53.2 Kick Claim 處理

完成 Kick Claim 後：

1. Claim 積分進入會員的 Personal Guild Points Balance。
2. 會員全部 Treasury Share Units 被註銷。
3. Guild Point Treasury 扣除實際派發的 Kick Claim。
4. 剔除操作需要二次確認。
5. 剔除原因、Multiplier 及 Claim 金額需要寫入 Admin Log。
6. Available Balance 不足以支付 Kick Claim 時，普通踢人操作不能完成。

原文件已要求剔除操作二次確認、保留會員過往貢獻並將操作寫入 Admin Log，本補充在此基礎上加入積分補償。

53.3 風控及違規個案

如會員因以下原因被平台移除：

- Wash Trading
- Self-trading
- 關聯帳戶對敲
- 多帳戶刷量
- 嚴重違反平台規則

- 其他經平台風控確認的濫用行為

則不自動適用 1.2 倍 Kick Compensation。

此類個案的 Claim 及補償由平台風控或 Admin 另行判定。

會長及副會長不可自行將會員標記為風控違規，以規避 Kick Compensation。

---

54. Active Battle 期間的會員管理限制

當公會正在參與 Active Battle 時：

- 會員不得退出公會。
- 會長及副會長不得踢出會員。
- 不得轉讓會長。
- 不得修改已鎖定的參賽 Lineup。
- 不得修改 Battle Snapshot 中的會員關係。
- 不得進行 Exit Claim 或 Kick Claim 結算。

Active Battle 包括：

1. Weekly Guild Battle。
2. Promotion Challenge。
3. Relegation Defense。
4. Guild Arena Battle。
5. 其他涉及公會共同積分或獎勵的正式比賽。

限制適用的 Battle 狀態包括：

- Countdown
- Live
- Settling

限制持續至：

Battle Settlement Completed

前端提示：

Guild membership changes are unavailable while the guild is participating in an active battle.

如 Guild Point Treasury 仍有未完成的 Locked Balance 或 Pending Settlement，Exit Claim 及 Kick Claim 亦需等待相關結算完成。

---

55. TGE 時 Guild Point Treasury 分配

TGE 時，Guild Point Treasury 內仍然屬於公會的 Collective Reserve 需要全部釋放，並轉化為當時公會會員可 Claim 的 Personal Guild Points。

TGE 分配完成後：

- 積分進入會員的 Personal Guild Points Balance。
- 該部分不再屬於 Guild Point Treasury。
- 原 Collective Reserve 歸零。
- 對應的 Treasury Share Units 完成結算並註銷。

TGE 後新產生的 Guild Point Treasury 積分，進入新的 Post-TGE Treasury Pool。

55.1 TGE Snapshot 資格

只有在 TGE Snapshot 時仍然屬於該公會的有效會員，才可以參與該公會的 Treasury 分配。

以下會員不參與：

- 已自行退出並完成 Voluntary Exit Claim 的會員。
- 已被踢出並完成 Kick Claim 的會員。
- 已被平台確認為違規並移除的會員。
- Snapshot 前已完成公會關係解除的會員。

55.2 TGE Weight

每位會員的 TGE 分配權重為：

Member TGE Weight
= Member Treasury Share Units
× Tenure Factor

Treasury Share Units 反映會員過往對公會金庫的累積貢獻。

Tenure Factor 反映會員在公會內的持續時間。

55.3 TGE Distribution 公式

Member TGE Distribution
= Collective Reserve at TGE
× Member TGE Weight
÷ Sum of All Eligible Members' TGE Weights

例子：

Member	Treasury Share Units	Tenure Factor	TGE Weight
Member A	1,000	100%	1,000
Member B	800	90%	720
Member C	500	80%	400

總權重：

1,000 + 720 + 400 = 2,120

如 TGE 時 Collective Reserve 為 21,200 Points：

Member	TGE Distribution
Member A	10,000 Points
Member B	7,200 Points
Member C	4,000 Points

55.4 已派發的個人積分

以下積分不會再次計入 Collective Reserve 的 TGE 分配：

- Weekly Guild Battle 已派發至會員帳戶的 75%。
- Arena Battle 已直接派發至參賽會員的積分。
- 任務中直接派發至會員的積分。
- 已完成 Voluntary Exit Claim 的積分。
- 已完成 Kick Claim 的積分。
- 其他已經進入 Personal Guild Points Balance 的積分。

上述積分已經屬於會員個人，後續按照平台對 Personal Guild Points 的 TGE 規則處理。

55.5 TGE Settlement Window

TGE Snapshot 前，系統需要：

1. 暫停建立新的 Guild Arena Battle。
2. 暫停新的 Guild Point Stake。
3. 等待所有 Weekly Guild Battle 結束。
4. 等待所有 Arena Battle 結束。
5. 完成所有 Reward 及 Stake Settlement。
6. 確認 Locked in Arena Battles 為 0。
7. 確認所有 Pending Exit 及 Kick Claim 已完成。
8. 執行最終 Snapshot。
9. 按 TGE Weight 完成全部 Collective Reserve 分配。

---

56. Guild Point Treasury Dashboard

Guild Detail Page 需要增加：

Guild Point Treasury

第一階段展示以下內容。

56.1 Total Guild Points

Total Guild Points 只代表仍然屬於公會 Collective Reserve 的積分。

Total Guild Points
= Available Balance + Locked in Arena Battles

不包括已經派發到會員個人帳戶的部分。

56.2 Available Balance

目前可以用於：

- Arena Stake
- Kick Compensation
- 公會活動
- 其他平台批准用途

的 Guild Points。

56.3 Locked in Arena Battles

已鎖定於：

- Pending Arena Challenge
- Accepted Arena Battle
- Countdown
- Live Battle
- Settling

的 Guild Points。

Challenge 被 Reject、Expired 或 Cancelled 後，積分返回 Available Balance。

56.4 History

History 展示所有金庫加減記錄。

欄位	說明
Date / Time	發生時間
Type	Transaction Type
Amount	增加或扣除的 Guild Points
Balance After	操作後的金庫餘額

欄位	說明
Related Battle	關聯的 Weekly Battle 或 Arena Battle
Operator	會長、副會長、平台或系統
Status	Pending / Completed / Reversed

Transaction Type 至少包括：

- Weekly Guild Battle Treasury Inflow
- Arena Stake Locked
- Arena Stake Unlocked
- Arena Stake Won
- Arena Stake Lost
- Guild Task Reward
- Voluntary Exit Claim
- Kick Compensation
- TGE Distribution
- Admin Adjustment

---

57. 會員個人 Claim 展示

會員可以在自己的 Guild Profile 或退出確認彈窗中查看：

- Treasury Share Units
- Current Treasury NAV
- Member Base Claim
- Join Date
- Tenure Factor
- Voluntary Exit Multiplier
- Estimated Voluntary Exit Claim
- Kick Compensation Multiplier
- Estimated Kick Claim

57.1 自行退出確認彈窗

退出前顯示：

- Member Base Claim
- Tenure Factor
- Voluntary Exit Multiplier：0.8

- Estimated Claim
- 留在 Guild Treasury 的積分
- 24 小時新公會等待期

57.2 踢人確認彈窗

會長或副會長操作前顯示：

- Member Base Claim
- Tenure Factor
- Kick Compensation Multiplier：1.2
- Total Kick Claim
- Treasury Balance Before
- Treasury Balance After
- Removal Reason
- 二次確認按鈕

---

58. 後端數據需求

58.1 Guild Point Treasury

記錄：

- guild_id
- total_balance
- available_balance
- locked_balance
- updated_at

其中：

total_balance = available_balance + locked_balance

58.2 Guild Point Ledger

每次積分變動需要記錄：

- ledger_id
- guild_id

- amount
- transaction_type
- related_battle_id
- related_user_id
- operator_id
- balance_before
- balance_after
- status
- created_at

58.3 Member Treasury Units

記錄：

- guild_id
- user_id
- treasury_share_units
- joined_at
- tenure_factor
- estimated_base_claim
- updated_at

58.4 Member Exit Claim

記錄：

- guild_id
- user_id
- exit_type
- member_base_claim
- tenure_factor
- claim_multiplier
- final_claim
- treasury_units_redeemed
- settlement_status
- settlement_time

Exit Type 包括：

- Voluntary Exit
- Management Kick
- Risk Removal
- Other Admin Removal

58.5 Weekly Guild Battle Points Distribution

記錄：

- battle_id
- guild_id
- battle_result
- total_guild_points_earned
- member_distribution_pool
- guild_treasury_inflow
- member_valid_volume
- member_contribution_ratio
- member_direct_points
- member_treasury_attribution
- treasury_units_issued

---

59. 最終簡化版規則

1. Weekly Guild Battle 中，勝方及敗方各自獲得的 Guild Points 均按照 75% / 25% 分流。
2. 75%直接按照會員 Battle Period Valid Trading Volume 貢獻派發至會員個人帳戶。
3. 25%強制進入該公會的 Guild Point Treasury。
4. 進入金庫的 25%仍按照會員貢獻記錄 Treasury Share Units，但不立即派發。
5. Member Base Claim：

Member Treasury Share Units × Current Treasury NAV

6. 會員自行退出：

Member Base Claim × Tenure Factor × 0.8

7. 會員被管理層踢出：

Member Base Claim × Tenure Factor × 1.2

8. Active Battle 期間禁止退出公會、踢人及進行 Claim 結算。
9. 退出或被踢後，會員全部 Treasury Share Units 註銷。
10. 已完成退出或踢人結算的會員，不再參與該公會 TGE Treasury 分配。
11. TGE 時：

Member TGE Weight
= Treasury Share Units × Tenure Factor

12. TGE 時 Collective Reserve 全部按照會員 TGE Weight 派發，不保留剩餘公會金庫積分。
13. 已經進入會員 Personal Guild Points Balance 的積分，不會在 TGE Treasury 分配中重複計算。