量子力学应用 (3) 激光原理

> 激光原理

> 激光器工作原理


▶ 激光器应用

> 激光原理

激光是20世纪以来人类的又一重大发明,1960年世界上第一台激光器红宝石激光器诞生。

一、原子在能级上的统计分布

由大量原子组成的系统,在温度不太低的平衡态,原子数目按能级的分布服从玻耳兹曼统计分布:



$$N_n \propto e^{-\frac{E_n}{k_B T}}$$

若 $E_2 > E_1$,则两能级上的原子数目之比

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}} < 1$$

$$\mathbf{E_3}$$
 $\mathbf{E_2}$

$$\mathbf{E_1}$$

[例] 对于氢原子, $E_n = -E_1/n^2$,求在常温下(T = 300K),处在第一激发态的氢原子数与处在基态的原子数比

解:

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}}$$

$$E_1 = -13.6eV$$
 $E_2 = -\frac{13.6}{4} = -3.4eV$ $k_B T = 0.025eV$

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-408} << 1$$

几乎所有电子都处于基态上

二、自发辐射、受激辐射和受激吸收


按照原子的量子理论,光和原子相互作用可能产生下列三种跃迁过程

处于激发态的原子可自发从高能态跃迁到 $\frac{1}{h\nu}$ $\frac{h\nu}{h\nu}$ $\frac{h\nu}{E_1}$ 低能态而发光,称为自发辐射 $\frac{1}{h\nu}$ $\frac{h\nu}{E_1}$ $\frac{h\nu}{E_1}$

受到频率为v的光照下原子吸收光子后可从 低能态跃迁到高能态(受激吸收)

处于激发态的原子在外来光(v)的诱发作用 下也可从高能态跃迁到低能态(受激辐射)

光与原子作用上述三种过程同时发生。



爱因斯坦辐射理论

1. 自发辐射(spontaneous radiation)



设 N_1 、 N_2 为处于 E_1 、 E_2 能级的原子数,单位时间内从 $E_2 \rightarrow E_1$ 自发辐射的原子数应与初始原子数成正比:


$$-\left(\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right)_{\hat{\mathbf{l}}\hat{\mathbf{g}}} = A_{21}N_2$$

A21 称为爱因斯坦自发发射系数,为单个原子在单位时间内发生自发辐射概率

各原子自发辐射的光是独立的、无关的非相干光。

2. 受激辐射 (stimulated radiation)

当频率为 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的外来光入射时,会引起高能态的原子跃迁到低能态



单位时间内,从 $E_2 \rightarrow E_1$ 受激辐射的原子数:


$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{受激辐射}} = B_{21}u(v)N_2 \qquad u(v) \quad \text{辐射场的能谱密度 J/m³Hz}$$

 B_{21} u(v)为单个原子在单位时间内发生受激辐射过程的概率。

受激辐射光与外来光的频率、偏振方向、相位及传播方向均相同(全同光子)的相干光,有光放大作用。

3. 受激吸收(stimulated absorption)

当频率为 $v=(E_2-E_1)/h$ 的外来光入射时,也会引起低能态的原子跃迁到高能态。



单位时间内因吸收外来光而从 $E_1 \rightarrow E_2$ 的原子数:

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{\text{受激吸收}} = B_{12}u(v)N_1 \qquad u(v) \quad 辐射场的能谱密度 J/m3Hz$$

 B_{12} **u**(v)为单个原子在单位时间内发生吸收过程的概率。 A_{21} , B_{21} , B_{12} 是原子能级的特征量,不同原子或不同能级爱因斯坦系数不同。

 A_{12} 、 B_{21} 和 B_{12} 并不独立

爱因斯坦给出了

$$B_{21} = B_{12}$$

$$A_{21} = \frac{8\pi h \, v^3}{c^3} B_{21}$$

为激光的发明(受激辐射的光放大)奠定了理论基础。

三、粒子数反转和光放大

实际的发光媒质由大量原子构成,在热平衡时遵从玻耳兹曼分布,大部分原子处在基态上。

$$E_2$$

$$E_1$$

少数原子处在激发态上,当一束光射入媒质后,可同时引起受激吸收和受激辐射。因为 $N_1 > N_2$,所以

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{\text{受激吸收}} > \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{受激辐射}}$$

$$\frac{\# \mathcal{J}}{\# \mathcal{J}}$$


宏观上表现为对光的吸收,达不到对光的放大目的

三、粒子数反转和光放大

如果原子的分布是 $N_2 > N_1$,称为粒子数分布反转,则

$$\left(rac{\mathrm{d}N_{12}}{\mathrm{d}t}
ight)$$
 \geq 激吸收 $<\left(rac{\mathrm{d}N_{21}}{\mathrm{d}t}
ight)$ \geq 激辐射 E_1

受激辐射占主导地位,宏观上表现为辐射,可实现光的放大



处于粒子数反转分布的介质称为激活介质。

产生激光的前提条件


它正是激光器的工作物质。

> 激光器工作原理

- 普通光源: 蜡烛、太阳、白炽灯等, 光是自发辐射的。
- 激光光源:如红宝石激光器,光是受激发而辐射的。
 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Laser)
- 激光的特点:方向性好(发散角 \sim 10-4 rad);单色性好($\Delta\lambda\sim$ 10-8 Å);强度大(脉冲瞬时功率可达 \sim 10¹⁴W)
- 激光器的种类(工作物质) 固体(如红宝石Al₂O₃)激光器 气体(如He-Ne, CO₂)激光器 半导体激光器(激光二极管)液体(如某些染料......) 自由电子激光器


1. 激光器的结构

一台激光器主要由三部分组成:工作物质、光学谐振腔和激励能源



1. 激光器的结构

以红宝石激光器为例




2. 工作物质粒子数反转的实现

不同种类的激光器实现激活介质粒子数反转分布方式不同。

对于He-Ne气体激光器主要是利用Ne原子的亚稳态实现的(一般原子激发态的寿命为10-8 s, 但也有些激发态的寿命长达10-3 s甚至长达1s, 称这种长寿命的激发态为亚稳态)

为简单,假设原子只有三个能级 E_1 、 E_2 和 E_3 , E_2 为亚稳态


三能级模式 非弹性碰撞: 激发态原子和其它原子或器壁碰撞而将自己的内能变为 其它原子的动能或给予器壁,而自己回到下一个能级,称作无辐射跃迁




实际工作物质原子能级结构要复杂的多,可能存在几对能级之间的粒子数分布反转,相应有发射几种波长的激光。例如,氦氖激光器可以发射0.6328μm, 1.15 μm, 3.39 μm 等波长的激光。

3. 光学谐振腔(optical harmonic oscillator)的作用

(1) 谐振腔的定向作用



若无谐振腔,激活介质初始自发辐射的 光是传播方向各向同性的非相干光




抑制了传播方向与轴线不平行的光,放大了沿轴线方向传播的光。

(2) 谐振腔的选频作用

图示为氦氖激光器 Ne 原子的 0.6328 μm受激辐射光的谱线自然 展宽示意图,自然宽度高达

Δv ≈1.3×109 Hz




通过调节谐振腔的作用还可对沿轴向传播的光进一步选频,只让某几种满足共振条件的单色光得到放大,共振条件就是如下驻波条件:

(2) 谐振腔的选频作用

驻波条件
$$nL = k \frac{\lambda_k}{2}$$
 ($k=1, 2, 3, \dots$)

n —谐振腔内媒质的折射率, λ_k —真空中的波长

$$\lambda_k = \frac{2nL}{k}$$



因此,在光学谐振腔内只有某些确定波长的光才能形成稳定的驻波——波长与腔的纵向长度有关——这样的每一个振动模式称为一个"纵模"。

可以存在的纵模频率为

$$v_k = \frac{c}{\lambda_k} = k \frac{c}{2nL}$$

相邻两个纵模频率的间隔为

$$\Delta v_k = \frac{c}{2nL}$$

例在氦氖激光器 0.6328μm L=1m n=1

$$\Delta v_k = 1.5 \times 10^{-8} Hz$$

例在氦氖激光器 0.6328 μm 谱线宽度Δν=1.3×10° Hz内可以存在的纵模个数为


$$N = \frac{\Delta v}{\Delta v_k} = \frac{1.3 \times 10^9}{1.5 \times 10^8} \cong 8$$

利用加大纵模频率间隔 Δv_k 的方法,可以使 Δv 区间中只存在一个纵模频率。

比如缩短管长 $L \rightarrow L/10$,则 $\Delta \nu_k \rightarrow 10 \Delta \nu_k$


在 $\Delta \nu$ 区间中,只可能存在的纵模个数为 N=1。

最后使激光具有极好的单色性




(3) 谐振腔内布儒斯特窗口的作用

在气体激光器中,由于谐振腔的结构不同可分为内腔式和外腔式激光器。



内腔式激光器两个端面上的反射镜是放电管的一部分。其结构简单,但由于谐振腔长度不可调节,产生激光的频率是固定的,而且是非偏振的。



外腔式激光器的两个反射镜安放在放电管的外侧。其优点是谐振腔长度可调节。但因为增加了两个放电管的封口,会增加激光器的反射损耗。但若每个封口倾斜角正好等于布儒斯特角时,两个封口对于偏振方向平行于入射面的光是透明的,减少了反射损耗,这种偏振光可被放大而形成激光。

外腔式激光器产生的激光频率是可调的,而且是偏振的。

总之,光学谐振腔主要有如下三个作用

- (1) 使激光具有极好的方向性(沿轴线);
- (2) 增强光放大作用("延长"了工作物质);
- (3) 使激光具有极好的单色性(选频)。

> 激光器应用

- 1. 激光的特性
 - (1) 方向性好(发散角小)
 - (2) 单色性好(Δv小)
- (3) 高亮度
- (4) 相干性好 相干长度 $\frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$

2. 应用

激光的应用主要是利用其如上特点,包括:测距、准直、定向;焊接、钻孔、切割;全息存储...

2018年美国物理学家阿什金(Arthur Ashkin)获得诺贝尔物理学奖,表彰他所发明的光镊技术,并将此技术应用于生物体系。另一半被法国籍科学家莫卢(Gérard Mourou)和加拿大科学家斯特里克兰(Donna Strickland)所分享。他们提出的啁啾脉冲放大技术(Chirped Pulse Amplification,简称 CPA)是产生超强超短脉冲激光的独创性方法。

光镊

光镊是以激光的力学效应为基础的一种物理工具,是利用强会聚的光场与微粒相


互作用时形成的光学势阱来俘获、操纵粒子的。

光子与物质作用就有能量、动量的传递 当光照射到透明介质小球(n>1),在几何光学近似下 (λ<<d)

由于光的折射,在不均匀光场下,小球受到沿着光场强度增长方向的梯度力,被约束在光强最强处。

考虑到小球对光的反射、散射、吸收等,小球还会受到沿光的对称轴方向的力,使小球逃逸势阱--散射力。

当梯度力大于散射力,小球就会被捕获在光强最强的地方。



光镊

光镊捕获微粒子的条件

- 光束的强聚焦
- 微粒相对折射率大于1
- 微粒通光性好

光镊操纵具有精确控制、非接触、无损伤的特点被广泛应用于物理、生物医学领域,并取得很大成果。

> 激光原理

20-3 -5

> 激光器工作原理

> 激光器应用