
9. 怎么判断大端小端

什么是大端序,小端序? 其实就是字节的存储顺序,如果数据都是单字节的,那怎么存储无所谓了,但是对于多字节数据,比如int,double等,就要考虑存储的顺序了。举个例子:一个32位 int型变量 0x11223344 占用四个字节,11 占用一个,22占用一个,33占用一个,44占用一个;存储的地址为 0x100 0x101 0x102 0x103;那么问题是,11 占用的是哪个字节呢?11 占用 0x100这个字节还是,0x103这个字节呢?这时便有了两种方式排序:


1.大端序:

大端序即数字的高位占用低地址,低位占用高地址,这种也是最符合直觉的



2. 小端序:

小端序即数字的低位占用低地址, 高位占用高地址



判断方法1:

实现思想:

- 1. 定义一个 32 位的 int 型变量, 0x11223344
- 2. 将这个 int 型变量的低地址开始的 8 位存储的值取出来,取出来的方法就是利用强制类型转换
- 3. 如果这个值是 0x11 那么说明低地址存储了值的高位,所以为大端序
- 4. 如果这个值是 0x44 那么说明低地址存储了值的低位, 所以为小端序

```
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
// 判断大端还是小端??
// 如果是大端序函数返回 1
// 如果是小端序函数返回 0
int Judge_BS(int n) {
  // 如果是大端序, 数字 n 的低位存储在高地址中
  // 即 44 存储在高地址中, 11 存储在低地址中
  // 地址: 0x100 0x101 0x102 0x103
  // 数字:
           11 22 33 44
  // 如果是小端序, 数字 n 的低位存储在低地址中
  // 即 11 存储在高地址中, 44 存储再低地址中
  // 地址: 0x100 0x101 0x102 0x103
  // 数字:
                       22
          44
                 33
  // 所以我们可以将32位数字 n 的 低 8 位取出来
  // 如果低 8 位是 11 则为大端序
  // 如果低 8 位是 44 则为小端序
```

```
//此处的地址存储的是低地址
   char* p = &n;
   printf("%x\n", *p);
   printf("%x\n", *(p + 1));
   printf("%x\n", *(p + 2));
   printf("%x\n", *(p + 3));
   // 用 p 获得 32 的低地址, 每 8 位打印一次数字, 打印结果为
   // 44 33 22 11
   // 低地址对应着低位, 是小端序
   char t = *p;
   if (t == 11) {
      return 1;
   }
   return 0;
}
int main() {
   int n = 0x11223344;
   if (Judge_BS(n)) {
      printf("是大端序!");
   } else {
      printf("是小端序!");
   system("pause");
   return 0;
}
```

判断方法2:

• 实现思想:思想基本与第一种方法相同,区别在于这次使用了联合体,利用联合体的共用内存的特点实现。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    union Un {
        int a;
        char b;
    } Un;
    Un.a = 0x11223344;
    if (Un.b == 0x11) {
        printf("大端\n");
    } else {
        printf("小端\n");
    }
    system("pause");
    return 0;
}
```

参考资料: 判断 机器是大端还是小端 (两种方法) _z7436-CSDN博客_你的机器是大端方式还是小端方式