C021 智能指针.md 2022/3/1 11:29

# 21.智能指针

#### C++11 引入了 3 个智能指针类型:

```
    std::unique_ptr<T>: 独占资源所有权的指针。
    std::shared_ptr<T>: 共享资源所有权的指针。
    std::weak_ptr<T>: 共享资源的观察者,需要和 std::shared_ptr 一起使用,不影响资源的生命周期。std::auto_ptr已被废弃。
```

# std::unique\_ptr

简单说,当我们独占资源的所有权的时候,可以使用 std::unique\_ptr 对资源进行管理——离开 unique\_ptr 对象的作用域时,会自动释放资源。这是很基本的 RAII 思想。

std::unique\_ptr 的使用比较简单,也是用得比较多的智能指针。这里直接看例子。

1. 使用裸指针时,要记得释放内存。

```
{
    int* p = new int(100);
    // ...
    delete p; // 要记得释放内存
}
```

1. 使用 std::unique\_ptr 自动管理内存。

```
{
    std::unique_ptr<int> uptr = std::make_unique<int>(200);
    //...
    // 离开 uptr 的作用域的时候自动释放内存
}
```

1. std::unique\_ptr 是 move-only 的。

```
{
    std::unique_ptr<int> uptr = std::make_unique<int>(200);
    std::unique_ptr<int> uptr1 = uptr; // 编译错误, std::unique_ptr<T> 是 move-
only 的
    std::unique_ptr<int> uptr2 = std::move(uptr);
    assert(uptr == nullptr);
}
```

# std::shared\_ptr

C021 智能指针.md 2022/3/1 11:29

std::shared\_ptr 其实就是对资源做引用计数——当引用计数为 0 的时候,自动释放资源。

# std::shared ptr 的实现原理

一个 shared\_ptr 对象的内存开销要比裸指针和无自定义 deleter 的 unique\_ptr 对象略大。

shared\_ptr 需要维护的信息有两部分:

- 1. 指向共享资源的指针。
- 2. 引用计数等共享资源的控制信息——实现上是维护一个指向控制信息的指针。

### std::weak\_ptr

std::weak\_ptr 要与 std::shared\_ptr 一起使用。 一个 std::weak\_ptr 对象看做是 std::shared\_ptr 对象管理的资源的观察者,它不影响共享资源的生命周期:

- 1. 如果需要使用 weak\_ptr 正在观察的资源,可以将 weak\_ptr 提升为 shared\_ptr。
- 2. 当 shared\_ptr 管理的资源被释放时, weak\_ptr 会自动变成 nullptr。

当 shared\_ptr 析构并释放共享资源的时候,只要 weak\_ptr 对象还存在,控制块就会保留,weak\_ptr 可以通过控制块观察到对象是否存活。

## enable\_shared\_from\_this

一个类的成员函数如何获得指向自身(this)的 shared\_ptr 成员函数获取 this 的 shared\_ptr 的正确的做法是继承 std::enable\_shared\_from\_this。

## 小结

智能指针,本质上是对资源所有权和生命周期管理的抽象:

- 1. 当资源是被独占时,使用 std::unique\_ptr 对资源进行管理。
- 2. 当资源会被共享时,使用 std::shared\_ptr 对资源进行管理。
- 3. 使用 std::weak\_ptr 作为 std::shared\_ptr 管理对象的观察者。
- 4. 通过继承 std::enable\_shared\_from\_this 来获取 this 的 std::shared\_ptr 对象。

#### 参考资料:

- 1. 现代 C++: 一文读懂智能指针 知乎 (zhihu.com)
- 2. 详解C++11智能指针 孤独的猫 博客园 (cnblogs.com)