

ЗАДАНИЕ СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ · РЕДАКЦИЯ 2

Права КТО на Synology

Шесть групп и стандартные права на папки отдела один раз — без делегирования и без прав администратора NAS

Кому	системному администратору, обслуживающему сетевые диски Z: и Y:.
От кого	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.
Дата	15 сентября 2026 г. Редакция 2 (заменяет редакцию от 14.09.2026: делегирование администрирования отменено — только стандартные права групп).
Время	около 40 минут.

Сделать

Группы, права по таблице, архив, снимки — около 40 минут

Не делать

Не включать в administrators, не делегировать

Проверить

Семь проверок с Начальником КТО

Ответить

Таблица из 10 вопросов

Что нужно

Стандартные права на папки отдела группами, один раз. Никакого делегирования администрирования, никаких прав администратора NAS Начальнику КТО. Дальше права меняются только по его письменной просьбе (новый сотрудник, закрытый заказ).

Ниже «папка КТО» — общая папка, подключённая сотрудникам как диск Z:; «архив» — общая папка, подключённая Начальнику КТО как диск Y:.

1. Группы

Панель управления → Пользователь и группа → Группа. Создать (если нет) и включить сотрудников по списку Начальника КТО:

Группа	Кто
kto_head	Начальник КТО
kto_tech	технолог, нормоконтроль
kto_curator	куратор баз
kto_design	инженеры-конструкторы (металл, корпус)
kto_toolkit	администратор инструментария (кто публикует 00_ИНСТРУМЕНТЫ; сейчас — Начальник КТО)
prod_view	мастера, операторы ЧПУ, склад, ОМТС, начальник производства

Личная учётная запись у каждого; общих учёток нет. У всех снять флажок «Запретить пользователю изменять пароль», чтобы выданный пароль сменили на свой.

2. Права на папку КТО (z:)

Панель управления → Общая папка → папка КТО → Изменить → Разрешения: группам КТО — «Чтение/запись», prod_view — «Только чтение». Затем File Station → папка КТО → подпапка → ПКМ → Свойства → Разрешение — по таблице (применять к папке, дочерним папкам и файлам):

Подпапка	Чтение/запись	Только чтение	Нет доступа
00_ИНСТРУМЕНТЫ	kto_toolkit	все остальные группы КТО	prod_view
01_БИБЛИОТЕКА	kto_curator	kto_head, kto_tech, kto_design	prod_view
02_БАЗА	kto_curator	kto_head, kto_tech, kto_design, prod_view	—
03_ЗАКАЗЫ	kto_head, kto_tech, kto_design	kto_curator	prod_view
04_ПРОИЗВОДСТВО	kto_head, kto_tech	kto_design, kto_curator, prod_view	—

Тип разрешений везде «Разрешить». Тип «Запретить» не использовать. «Нет доступа» — просто не давать группе запись в разрешения подпапки.

3. Права на архив (Y:)

Отдельная общая папка «архив» (не подпапка папки КТО). Разрешения: `kto_head` — «Чтение/запись» (в том числе удаление — это обычное право записи, отдельно ничего не отнимать); остальные группы — без доступа. Защита от удаления (WriteOnce / WORM) **не включается**: защита архива — снимки и резервная копия (раздел 4).

4. Снимки, резервная копия, SMB

№	Где в DSM	Что сделать
1	Snapshot Replication → Снимки → папка КТО и архив	каждый час; хранить не менее 48 часовых и 30 суточных; «Сделать снимки видимыми» — да
2	Hyper Backup	папка КТО и архив — на отдельный носитель по расписанию (ежедневно ночью); проверить восстановление одного файла
3	Панель управления → Файловые службы → SMB → Дополнительно	SMB3 включён; opportunistic locking включён; «Enable Windows ACL» для папок КТО и архива — включено
4	Панель управления → Привилегии приложений	<code>prod_view</code> — File Station «Разрешить» (для просмотра через браузер); группам КТО — File Station «Разрешить»
5	Synology Drive, Cloud Sync и любые синхронизаторы	на папках КТО и архива не включать — SolidWorks с ними не работает

5. Не делать

- Не включать Начальника КТО в группу `administrators`; не делегировать ему роли администрирования.
- Не включать «Расширенные разрешения общего доступа» (Общая папка → Изменить → Расширенные разрешения): второй слой прав, с ним каждую выдачу пришлось бы делать дважды.
- Не менять права по просьбе конструкторов — только по письму Начальника КТО.
- Не давать `prod_view` доступ к `03_ЗАКАЗЫ`: там черновики.

6. Проверить вместе с Начальником КТО (10 минут)

1. Конструктор под своей учёткой создаёт файл в `03_ЗАКАЗЫ\_тест\` — можно; в `02_БАЗА` — нельзя; `04_ПРОИЗВОДСТВО` видит, записать не может.
2. Куратор пишет в `02_БАЗА` и `01_БИБЛИОТЕКА`; в `04_ПРОИЗВОДСТВО` — нет.
3. Технолог пишет в `04_ПРОИЗВОДСТВО`.
4. Начальник КТО создаёт и удаляет папку в архиве Y:; конструктор архив не видит.
5. Мастер под учёткой из `prod_view` открывает `04_ПРОИЗВОДСТВО` и `02_БАЗА` только на чтение (и по SMB, и в File Station); `03_ЗАКАЗЫ` не видит.
6. Удалённый тестовый файл возвращается из снимка часовой давности.
7. Тестовую папку удалить.

7. Ответить Начальнику КТО

Вопрос	Ответ
Адрес NAS (имя или IP)	
Модель NAS и версия DSM	
Имена общих папок КТО и архива; файловая система тома (Btrfs или ext4)	
NAS в домене (Active Directory) или в рабочей группе	
Снимки: включены? расписание и хранение	
Резервное копирование: куда и как часто; дата проверки восстановления	
Внешний доступ (QuickConnect, проброс портов): есть?	
У всех ли сотрудников КТО и цеха личные учётные записи; состав групп	
Кто входит в группу <code>administrators</code>	
Пункты разделов 1–4 выполнены (какие не выполнены и почему)	

Выполнил

Ф.И.О.	Подпись	Дата