

本科生实验报告

实验课程: 操作系统原理实验

任课教师: 刘宁

实验题目:保护模式进入内核以及保护模式下的中断

专业名称: 信息与计算科学

学生姓名:罗弘杰

学生学号: 22336173

实验地点: 实验中心D503

实验时间: 2024/4/27

Section 1 实验概述

在本章中,我们首先介绍一份C代码是如何通过预编译、编译、汇编和链接生成最终的可执行文件。接着,为了更加有条理地管理我们操作系统的代码,我们提出了一种C/C++项目管理方案。在做了上面的准备工作后,我们开始介绍C和汇编混合编程方法,即如何在C代码中调用汇编代码编写的函数和如何在汇编代码中调用使用C编写的函数。介绍完混合编程后,我们来到了本章的主体内容——中断。我们介绍了保护模式下的中断处理机制和可编程中断部件8259A芯片。最后,我们通过编写实时钟中断处理函数来将本章的所有内容串联起来。

通过本章的学习,同学们将掌握使用C语言来编写内核的方法,理解保护模式的中断处理机制和处理 时钟中断,为后面的二级分页机制和多线程/进程打下基础。

预备知识:保护模式下汇编函数编程;

C语言和汇编函数混合编程;

makefile工具使用和gdb调试;

• 实验环境:

○ 虚拟机版本/处理器型号: ubuntu-18.0.4, 阿里云服务器 通用cpu

o 代码编辑环境: vim

。 代码编译工具: gcc, nasm

○ 重要三方库信息: 无

实验任务1:

复现汇编和C/C++混合编程的例子

实验任务2:

使用C/C++编写内核: 复现网址中"内核的加载"部分,在进入 setup_kernel 函数后,将输出 Hello World 改为输出 你的学号+姓名首字母,保存结果截图并说说你是怎么做的。

实验任务3:

复现网址中"初始化IDT"部分,你可以更改默认的中断处理函数为你编写的函数,然后触发 之,结果截图并说说你是怎么做的。要求:调用处理函数时输出包含个人学号或姓名信息。

实验任务4:

实现一个字符弹射程序

Section 4 实验步骤与实验结果

该节描述每个实验任务的具体的完成过程,包括思路分析、代码实现与执行、结果展示三个部分,实验任务之间的划分应当清晰明了,实验思路分析做到有逻辑、有条理。

------ 实验任务1-----

任务要求:

复现汇编和C/C++混合编程的例子

思路分析:

C/C++和汇编混合编程包含两个方面。

- 在C/C++代码中使用汇编代码实现的函数。
- 在汇编代码中使用C/C++中的函数。

对于第一点,**需要在C/C++中声明使用的汇编函数来自外界extern--**,并在汇编文件中,将函数声明为global;

对于第二点,需要在汇编文件中将使用函数声明为extern来自外界, 然后对于C++函数要使用extern "C" 前缀声明,避免c++的重载机制;对于带有参数的函数,要注意:

- 如果函数有参数,那么参数从右向左依次入栈。
- 如果函数有返回值,返回值放在eax中。
- 放置于栈的参数一般使用ebp来获取

```
//main.cpp
#include <iostream>

extern "C" void function_from_asm(); //声明使用的函数来自外界

int main() {
    std::cout << "Call function from assembly." << std::endl;
    function_from_asm();
    std::cout << "Done by 22336173 Luo Hongjie" << std::endl;
}</pre>
```

```
gcc -o c_func.o -m32 -c c_func.c
g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp
g++ -o main.o -m32 -c main.cpp
nasm -o asm_func.o -f elf32 asm_func.asm
g++ -o main.out main.o c_func.o cpp_func.o asm_func.o -m32
```

实验结果:

```
root@ubuntu:/home/rogers2/os/lab4/task1# ls
Makefile asm_func.o c_func.o cpp_func.o main.o
asm_func.asm c_func.c cpp_func.cpp main.cpp main.out
root@ubuntu:/home/rogers2/os/lab4/task1# main.out
WARNING:root:could not open file '/etc/apt/sources.list'
main.out: command not found
root@ubuntu:/home/rogers2/os/lab4/task1# ./main.out
Call function from assembly.
This is a function from C
This is a function from C++.
Done by 22336173 Luo Hongjie
root@ubuntu:/home/rogers2/os/lab4/task1#
```

------ 实验任务2------

仟务要求:

使用C/C++编写内核: 复现网址中"内核的加载"部分,在进入 setup_kernel 函数后,将输出 Hello World 改为输出 你的学号+姓名首字母,保存结果截图并说说你是怎么做的

思路分析:

前面我们已经实现了进入保护模式的方式,然后在32位下需要设定内核的地址和大小,规定在保护模式下跳转的位置,在编写内核的时候使用C语言会加快效率。

例如本节的文件目录如下。

```
├─ build
├─ include
├─ boot.inc
└─ setup.h
⊢— run
 ├─ gdbinit
 └─ hd.img
∟ src
  -- boot
   ├── bootloader.asm
  └─ mbr.asm
  ├─ kernel
   └─ setup.cpp
  └─ utils
    └─ asm_utils.asm
```

代码分析:

常量的定义放置在 5/include/boot.inc 下,新增的内容如下。

```
; _____kernel____

KERNEL_START_SECTOR equ 6

KERNEL_SECTOR_COUNT equ 200

KERNEL_START_ADDRESS equ 0x20000
```

我们在 src/boot/entry.asm 下定义内核进入点。

```
extern setup_kernel
enter_kernel:
   jmp setup_kernel
```

我们会在链接阶段巧妙地将entry.asm的代码放在内核代码的最开始部份,使得bootloader在执行跳转到 0x20000 后,即内核代码的起始指令,执行的第一条指令是 jmp setup_kernel。在 jmp 指令执行后,我们便跳转到使用C++编写的函数 setup_kernel。此后,我们便可以使用C++来写内核了。

setup_kernel 的定义在文件 src/kernel/setup.cpp 中,内容如下。

```
#include "asm_utils.h"

extern "C" void setup_kernel()
{
   asm_hello_world();
   while(1) {
   }
}
```

为了方便汇编代码的管理,我们将汇编函数放置在 src/utils/asm_utils.h 下,如下所示。

```
[bits 32]
global asm_hello_world
asm_hello_world:
   push eax
   xor eax, eax
   mov ah, 0x03 ;ÇàÉ«
    mov al, 'K'
    mov [gs:2 * 0], ax
    mov al, 'E'
    mov [gs:2 * 1], ax
    mov al, 'R'
    mov [gs:2 * 2], ax
    mov al, 'N'
    mov [gs:2 * 3], ax
    mov al, 'E'
    mov [gs:2 * 4], ax
    mov al, 'L'
    mov [gs:2 * 5], ax
    mov al, ''
    mov [gs:2 * 6], ax
    mov al, '2'
    mov [gs:2 * 7], ax
    mov al, '2'
    mov [gs:2 * 8], ax
    mov al, '3'
    mov [gs:2 * 9], ax
    mov al, '3'
    mov [gs:2 * 10], ax
```

```
mov al, '6'
mov [gs:2 * 11], ax
mov al, '1'
mov [gs:2 * 12], ax
mov al, '7'
mov [gs:2 * 13], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 14], ax
mov al, '_'
mov [gs:2 * 15], ax
mov al, 'L'
mov [gs:2 * 16], ax
mov al, 'H'
mov [gs:2 * 17], ax
mov al, 'J'
mov [gs:2 * 18], ax
pop eax
ret
```

然后我们统一在文件 include/asm_utils.h 中声明所有的汇编函数,这样我们就不用单独地使用 extern 来声明了,只需要 #include "asm_utils.h" 即可,如下所示。

```
#ifndef ASM_UTILS_H
#define ASM_UTILS_H
extern "C" void asm_hello_world();
#endif
```

修改bootloader.asm添加进入内核的地址跳转:

```
mov eax, KERNEL_START_SECTOR
mov ebx, KERNEL_START_ADDRESS
mov ecx, KERNEL_SECTOR_COUNT

load_kernel:
    push eax
    push ebx
    call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
    add esp, 8
    inc eax
    add ebx, 512
    loop load_kernel

jmp dword CODE_SELECTOR:KERNEL_START_ADDRESS ; 姚转到kernel
```

```
jmp $ ; 死循环
asm_read_hard_disk: ;32位函数
  push ebp
   mov ebp, esp
   push eax
   push ebx
   push ecx
   push edx
   mov eax, [ebp + 4 * 3] ; 逻辑扇区低16位
   mov edx, 0x1f3
   out dx, al ; LBA地址7~0
   inc edx ; 0x1f4
   mov al, ah
   out dx, al ; LBA地址15~8
   xor eax, eax
   inc edx ; 0x1f5 out dx, al ; LBA地址23~16 = 0
   inc edx ; 0x1f6
   mov al, ah
   and al, 0x0f
   or al, 0xe0 ; LBA地址27~24 = 0
   out dx, al
   mov edx, 0x1f2
   mov al, 1
   out dx, al ; 读取1个扇区
   mov edx, 0x1f7; 0x1f7
   mov al, 0x20 ;读命令
   out dx,al
   ; 等待处理其他操作
  .waits:
   in al, dx; dx = 0x1f7
   and a1,0x88
   cmp a1,0x08
   jnz .waits
   ; 读取512字节到地址ds:bx
   mov ebx, [ebp + 4 * 2]
   mov ecx, 256 ; 每次读取一个字, 2个字节, 因此读取256次即可
   mov edx, 0x1f0
  .readw:
   in ax, dx
   mov [ebx], eax
   add ebx, 2
   loop .readw
```

```
pop edx
pop ecx
pop ebx
pop eax
pop ebp

ret

pgdt dw 0
dd GDT_START_ADDRESS
```

注意在32位的保护模式下相应的寄存器要使用32位才能正常发生内核跳转。

使用makefile来批次编译和链接可执行文件


```
ASM_COMPILER = nasm
C\_COMPLIER = gcc
CXX\_COMPLIER = g++
CXX_COMPLIER_FLAGS = -g -Wall -march=i386 -m32 -nostdlib -fno-builtin -
ffreestanding -fno-pic
LINKER = 1d
SRCDIR = ../src
RUNDIR = .../run
BUILDDIR = build
INCLUDE_PATH = ../include
CXX_SOURCE += $(wildcard $(SRCDIR)/kernel/*.cpp)
CXX_OBJ += $(CXX_SOURCE:$(SRCDIR)/kernel/%.cpp=%.o)
ASM_SOURCE += $(wildcard $(SRCDIR)/utils/*.asm)
ASM_OBJ += $(ASM_SOURCE:$(SRCDIR)/utils/%.asm=%.o)
OBJ += $(CXX_OBJ)
OBJ += $(ASM_OBJ)
build : mbr.bin bootloader.bin kernel.bin kernel.o
    qemu-img create $(RUNDIR)/hd.img 10m
    dd if=mbr.bin of=$(RUNDIR)/hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc
    dd if=bootloader.bin of=$(RUNDIR)/hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc
    dd if=kernel.bin of=$(RUNDIR)/hd.img bs=512 count=145 seek=6 conv=notrunc
# nasm的include path有一个尾随/
mbr.bin : $(SRCDIR)/boot/mbr.asm
    $(ASM_COMPILER) -o mbr.bin -f bin -I$(INCLUDE_PATH)/ $(SRCDIR)/boot/mbr.asm
bootloader.bin : $(SRCDIR)/boot/bootloader.asm
    $(ASM_COMPILER) -o bootloader.bin -f bin -I$(INCLUDE_PATH)/
$(SRCDIR)/boot/bootloader.asm
entry.obj : $(SRCDIR)/boot/entry.asm
    $(ASM_COMPILER) -o entry.obj -f elf32 $(SRCDIR)/boot/entry.asm
kernel.bin : kernel.o
    objcopy -O binary kernel.o kernel.bin
```

```
kernel.o : entry.obj $(OBJ)
    $(LINKER) -o kernel.o -melf_i386 -N entry.obj $(OBJ) -e enter_kernel -Ttext
0x00020000
$(CXX_OBJ):
    $(CXX_COMPLIER) $(CXX_COMPLIER_FLAGS) -I$(INCLUDE_PATH) -C $(CXX_SOURCE)
asm_utils.o : $(SRCDIR)/utils/asm_utils.asm
    $(ASM_COMPILER) -o asm_utils.o -f elf32 $(SRCDIR)/utils/asm_utils.asm
clean:
    rm -f *.o* *.bin
run:
    qemu-system-i386 -hda $(RUNDIR)/hd.img -serial null -parallel stdio -no-
reboot
debug:
    qemu-system-i386 -S -s -parallel stdio -hda $(RUNDIR)/hd.img -serial null&
    @sleep 1
    gnome-terminal -- "gdb -q -tui -x $(RUNDIR)/gdbinit"
```

注意,如果不想手动在run下生成hd.img的话,**需要在build目录下规定生成hd.img这一步。**这是源文件没有的。

修改汇编代码,输出内核模式下进入的标志:

"KERNEL 22336173_LHJ"



#####

------ 实验任务3------

任务要求:

实验任务3:中断的处理:复现网址中"初始化IDT"部分,你可以更改默认的中断处理函数为你编写的函数,然后触发之,结果截图并说说你是怎么做的。要求:调用处理函数时输出包含个人学号或姓名信息。

思路分析:

在任务二的基础上,添加了保护模式中断向量的设定和加载,要使用C语言编写函数,但是由于中断向量表寄存器只能用汇编函数lidt指令才能改变,所以要配合汇编函数来混合编程。

中断有两种类型,外部中断和内部中断。外部中断由硬件产生,因此又被称为硬中断。内部中断通过在程序中使用 int 指令调用,因此又被称为软中断。为了处理中断,OS需要预先建立中断和中断向量号的对应关系。这里,中断向量号是用来标识不同中断程序的序号。例如,我们可以使用 int 10h 来调用10h中断,10h就是中断向量号。

外部中断有屏蔽中断和不可屏蔽中断两种类型,屏蔽中断由INTR引脚产生,通过8259A芯片建立。 不可屏蔽中断通过NMI引脚产生,例如除零错误。

内部中断就是程序中通过汇编指令调用的中断,如 int 10h,10h (16进制)是中断向量号,调用的10h中断就被称为内部中断。在实模式下,BIOS中集成了一些中断程序,在BIOS加电启动后这些中断程序便被放置在内存中。当我们需要调用某个中断时,我们直接在 int 指令中给出中断向量号即可。但是,BIOS内置的中断程序是16位的。所以,在保护模式下这些代码便不再适用。不仅如此,保护模式重新对中断向量号进行编号,也就是说,即使是相同的中断向量号,其在实模式和保护模式中的意义不再相同。

代码分析:

```
task3

✓ build

M makefile

✓ include

 C asm_utils.h
 C interrupt.h
 C os_constant.h
 C os_modules.h
 C os_type.h
 C setup.h
∨ run

    Holimg

✓ src

 ∨ boot
 ASM bootloader.asm
  ASM entry.asm
  ASM mbr.asm

✓ kernel

  interrupt.cpp
  🕒 setup.cpp

✓ utils
```

setup.cpp:

```
#include "asm_utils.h"
#include "interrupt.h"

// 中断管理器
InterruptManager interruptManager;

extern "C" void setup_kernel()
{

    // 声明进入了内核
    asm_hello_world();
    // 中断处理部件
    interruptManager.initialize();

    // 尝试触发除0错误
    int a = 1 / 0;

    // 死循环
    asm_halt();
}
```

interrupt.h

```
#ifndef INTERRUPT_H
#define INTERRUPT_H
#include "os_type.h"
class InterruptManager
{
private:
   // IDT起始地址
   uint32 *IDT;
public:
   InterruptManager();
   // 初始化
   void initialize();
   // 设置中断描述符
   // index 第index个描述符, index=0, 1, ..., 255
   // address 中断处理程序的起始地址
            中断描述符的特权级
   // DPL
   void setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 address, byte DPL);
};
#endif
```

interrupt.cpp

```
#include "interrupt.h"
#include "os_type.h"
```

```
#include "os_constant.h"
#include "asm_utils.h"
InterruptManager::InterruptManager()
{
    IDT = nullptr;
}
void InterruptManager::initialize()
{
    IDT = (uint32 *)IDT_START_ADDRESS;
    asm_lidt(IDT_START_ADDRESS, 256 * 8 - 1);
   for (uint i = 0; i < 256; ++i)
       setInterruptDescriptor(i, (uint32)asm_unhandled_interrupt, 0);
    }
}
// 设置中断描述符
// index 第index个描述符, index=0, 1, ..., 255
// address 中断处理程序的起始地址
// DPL
         中断描述符的特权级
void InterruptManager::setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 address, byte
DPL)
{
    IDT[index * 2] = (CODE_SELECTOR << 16) | (address & 0xffff);</pre>
    IDT[index * 2 + 1] = (address & 0xffff0000) | (0x1 << 15) | (DPL << 13) |
(0xe << 8);
}
```

汇编函数:


```
mov ah, 0x03
.output_information:
   cmp byte[esi], 0
   je .end
   mov al, byte[esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
   add ebx, 2
   jmp .output_information
.end:
    jmp $
; void asm_lidt(uint32 start, uint16 limit)
asm_lidt:
   push ebp
   mov ebp, esp
   push eax
   mov eax, [ebp + 4 * 3]
   mov [ASM_IDTR], ax
   mov eax, [ebp + 4 * 2]
   mov [ASM\_IDTR + 2], eax
   lidt [ASM_IDTR]
    pop eax
    pop ebp
    ret
asm_hello_world:
   push eax
   xor eax, eax
   mov ah, 0x03 ;ÇàÉ«
    mov al, 'K'
    mov [gs:2 * 0], ax
   mov al, 'E'
    mov [gs:2 * 1], ax
   mov al, 'R'
    mov [gs:2 * 2], ax
    mov al, 'N'
    mov [gs:2 * 3], ax
    mov al, 'E'
    mov [gs:2 * 4], ax
    mov al, 'L'
    mov [gs:2 * 5], ax
    mov al, ''
    mov [gs:2 * 6], ax
    mov al, '2'
    mov [gs:2 * 7], ax
```

```
mov al, '2'
    mov [gs:2 * 8], ax
    mov al, '3'
    mov [gs:2 * 9], ax
   mov al, '3'
    mov [gs:2 * 10], ax
    mov al, '6'
    mov [gs:2 * 11], ax
   mov al, '1'
    mov [gs:2 * 12], ax
   mov al, '7'
    mov [gs:2 * 13], ax
   mov al, '3'
    mov [gs:2 * 14], ax
    mov al, '_'
   mov [gs:2 * 15], ax
   mov al, 'L'
   mov [gs:2 * 16], ax
   mov al, 'H'
   mov [gs:2 * 17], ax
   mov al, 'j'
   mov [gs:2 * 18], ax
   pop eax
    ret
asm_halt:
    jmp $
```

makefile 不需要改变:因为我们之前在makefile中写了可以自动找到项目文件夹下的所有.cpp 文件的语句,因此在本节中,我们虽然增加了src/kernel/interrupt.cpp 文件,我们也不需要修改makefile也可以编译

结果展示:

由于在内核函数中计算了0作为除数的计算所以发生了除以0的中断,调用了中断处理函数。



------- *实验任务*4 -------

仟务要求:

复现网址中"8259A编程——实时钟中断的处理"部分,要求: 仿照该章节中使用C语言来实现时钟中断的例子,利用 C/C++ 、 InterruptManager 、 STDIO 和你自己封装的类来实现你的时钟中断处理过程(例如,通过时钟中断,你可以在屏幕的第一行实现一个跑马灯。跑马灯显示自己学号和英文名,即类似于LED屏幕显示的效果),保存结果截图并说说你的思路和做法。

思路分析:

在interrupt.cpp中编写中断处理函数,在每一次中断发生的时候,显示自己的学号名字和中断次数,维护跑马灯的位置和跑马灯颜色的变化;

代码分析:

其他函数和实验资料给出的一致,只需要在中断处理函数中改写就可以

interrupt.cpp

```
int time = 0;
int count = 0; //位置
uint8 color =0; //颜色
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
   // 清空屏幕
   for (int i = 0; i < 80; ++i)
       stdio.print(0, i, ' ', 0x07);
   }
   // 输出中断发生的次数
   ++times;
   ++count;
   char str[] = "22336173 LHJ maked the interrupt happend: ";
   char number[10];
   int temp = times;
   // 将数字转换为字符串表示
   for(int i = 0; i < 10; ++i) {
       if(temp) {
           number[i] = temp % 10 + '0';
       } else {
           number[i] = '0';
       temp /= 10;
   }
   // 移动光标到(0,0)输出字符
   stdio.moveCursor(0);
   for(int i = 0; str[i]; ++i ) {
       //跑马灯设计
       if (i == count){
           stdio.print(str[i], color); //0x0e为黄色 //一次显示三个字符
           stdio.print(str[i+1], ++color %= 16); //
           stdio.print(str[i+2], ++color %= 16); //color为递增的颜色
           i += 2;
       }
       else{
           stdio.print(str[i]);
       }
   }
   ++count; //跑马灯
```

```
count %= 37;

// 输出中断发生的次数
for( int i = 9; i > 0; --i ) {
    stdio.print(number[i]);
}
```

成果展示:

```
QEMU

22336173 LHJ maked the interrupt happend: 0000000085

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
```



QEMU	
22336173 LHJ maked the interrupt happend: 000000034_	
iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD6	C980
Booting from Hard Disk	