
六、Docker安装Nacos

1) 查看可用的 Nacos 版本

官网: https://hub.docker.com/

nacos历史版本: https://hub.docker.com/r/nacos/nacos-server/tags



2) 拉取 Nacos 镜像

1 docker pull nacos/nacos-server:1.4.0 #下载1.4.0版本

备注:如果config_info表中没有encrypted_data_key字段,高版本会报错: Unknown column 'encrypted_data_key' in 'field list'。1.4.0版本不会报错。

3) 查看本地镜像

1 docker images

4) 创建本地数据卷

- 1 mkdir -p /docker/nacos
- 2 mkdir -p /docker/nacos/conf
- 3 mkdir -p /docker/nacos/logs

目录设置权限。3种不同类型:文件所有者、群组用户、其他用户的权限制都设为7。

- 1 chmod 777 /docker/nacos/conf
- 2 chmod 777 /docker/nacos/logs

5) 运行容器

这里创建容器不能直接挂载,需要先创建一个临时容器,把目录复制到宿主机。 删除容器后第二次创建容器,才可以挂在到宿主机目录。

1】创建临时容器

```
docker run --restart=always -d -p 8848:8848 --privileged=true -e JVM_XMS=512m -e JVM_XMX=2048m -e MODE=standalone -e PREFER_HOST_MODE=hostna me --name nacos nacos/nacos-server:1.4.0
```

2】将配置文件复制出来

```
docker cp nacos:/home/nacos/logs/ /docker/nacos/
docker cp nacos:/home/nacos/conf/ /docker/nacos/
```

3】删除临时容器

- 1 docker stop nacos
- 2 docker rm -f nacos

4】正式创建容器, 挂载目录

```
docker run --restart=always -d -p 8848:8848 --privileged=true -e
JVM_XMS=512m -e JVM_XMX=2048m -e MODE=standalone -e PREFER_HOST_MODE=hostna
me --name nacos -v /docker/nacos/conf:/home/nacos/conf -v /docker/nacos/log
s:/home/nacos/logs nacos/nacos-server:1.4.0
```

参数说明:


run 运行一个容器

- --restart=always 开机启动,失败也会一直重启
 - -restart具体参数值详细信息:
 - no 容器退出时, 不重启容器;
 - on-failure 只有在非0状态退出时才从新启动容器;
 - always 无论退出状态是如何,都重启容器;
- -d 后台运行
- -p 8848:8848 端口映射, 服务器的8848端口映射到容器的8848端口
- --privileged=true 设置特权,否则外部不能使用root用户登录
- -e JVM XMS=512m
- -e JVM XMX=2048m
- -e MODE=standalone 使用 standalone模式(单机模式)
- -e PREFER HOST MODE=hostname
- --name nacos 设置容器的名称为nacos
- -v /docker/nacos/conf:/home/nacos/conf 宿主机目录映射到容器
- -v /docker/nacos/data:/home/nacos/data 宿主机目录映射到容器
- -v /docker/nacos/logs:/home/nacos/logs 宿主机目录映射到容器
- nacos/nacos-server 从docker镜像nacos/nacos-server启动一个容器

6) 宿主机开放端口

开启宿主机防火墙8848端口

- firewall-cmd --zone=public --add-port=8848/tcp --permanent
 firewall-cmd --reload #配置立即生效
- 登录测试,通过宿主机ip+端口/nacos访问,默认帐号密码都是nacos。




8) 配置数据库

访问nacos,发现配置列表是空的,是因为没有配置数据库。



1】创建数据库

在第五步创建的容器数据库,创建供nacos使用的数据库和表



2】nacos容器的数据库配置 可以通过XFtp修改,也可以进入容器去修改

- 1 docker exec -it nacos bash #进入nacos容器,也可以用容器id进入
- 2 vi /home/nacos/conf/application.properties #修改配置文件
- 3 source /home/nacos/conf/application.properties

修改以下标红内容(修改前,可以先备份)

```
# spring
server.contextPath=/nacos
server.port=${NACOS_APPLICATION_PORT:8848}
spring.datasource.platform=${SPRING_DATASOURCE_PLATFORM:mysql}
nacos.cmdb.dumpTaskInterval=3600
nacos.cmdb.labelTaskInterval=300
db.num=${MYSQL_DATABASE_NUM:1}
SQL\_SERVICE\_DB\_PARAM: characterEncoding=utf8\&connectTimeout=1000\&socketTimeout=3000\&autoReconnect=true\&useSSL=false\}
#(b.url.l=jdbc:mysql://${MYSQL_SERVICE_HOST}:${MYSQL_SERVICE_PORT:3306}/${MYSQL_SERVICE_DB_NAME}?${MYSQL_SERVICE_DB_PARAM:charac
terEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=true&useSSL=false}
db.user=$[MYSQL_SERVICE_USER:admin]
db.password=$\[MYSQL_SERVICE_PASSWORD:Admin123.\]
### The auth system to use, currently only 'nacos' is supported:
nacos.core.auth.system.type=${NACOS_AUTH_SYSTEM_TYPE:nacos}
### The token expiration in seconds:
nacos.core.auth.default.token.expire.seconds=${NACOS_AUTH_TOKEN_EXPIRE_SECONDS:18000}
### The default token:
### Turn on/off caching of auth information. By turning on this switch, the update of auth information would have a 15 seconds d
```

3】重启容器

- 1 exit #退出容器
- 2 docker restart nacos #重启容器

4】查看容器日志

1 docker logs -f nacos

2022-05-07 16:38:10,870 INFO Nacos Log files: /home/nacos/data
2022-05-07 16:38:10,871 INFO Nacos started successfully in stand alone mode. use external storage

这里是启动成功了, 如果启动失败也可以这样看错误日志。

5】再次访问nacos,配置列表有数据了

