

Luomo VPN 新人上手手册

Windows × Android / 两端统一使用 FIClash

从第一次安装，到自己更新、备份和排障

按“安装 FIClash → 导入自己的订阅 → 选择规则和节点 → 启动并验证”完成第一次连接。软件只需安装一次；日常主要使用启动、选择节点、停止和同步。



操作示意 · 每一步完成后进入下一步

Windows 电脑

安装与日常使用：第 4-8 页。

Android 安卓

安装与日常使用：第 9-12 页。

两端维护

同步、换链接、升级、备份：第 13-16 页。

需要准备：设备、能正常联网的网络、适配的 FIClash 安装文件，以及管理员发给你的**个人 Mihomo 订阅链接**。安装客户端不会自动开通服务。


文档 t001 · 核对日期 2026-10-09

22 页 · 16 张操作示意 / 官方示例 · 不含真实个人订阅与节点凭据

开始前：准备文件，认清界面

首次使用只需要 FIClash 与个人订阅，无需进入服务管理后台

准备项目	Windows	Android 安卓
官方安装文件	windows-amd64-setup.exe ; ARM 电脑另选 arm64	android-arm64-v8a.apk ; 其他架构另行确认
个人订阅	向管理员领取 Mihomo / Clash Verge（完整）格式	与 Windows 使用同类格式；设备限制按服务约定式
开始前	下载文件并保留原配置；切换连接时避免代理冲突	下载文件并保留原配置；切换前停止其他 VPN
首次成功标准	已选配置 + 规则模式 + 有效节点 + 实际网页可用	已选配置 + 规则模式 + VPN 权限 + 实际网页可用



官方 v0.8.99 标签下的 preview.png：桌面示例为 macOS，手机是布局展示；用于认识 FIClash，不是本次 Windows 或手机实拍。

主要入口：**仪表盘**看模式和运行状态；**代理**选节点；**配置**管理订阅；**工具**找更新与备份。图标、入口位置随版本和窗口宽度变化，优先按文字寻找。

新安装统一按正文使用 FIClash。依赖旧代理联网时，先记下原系统代理地址、下载离线材料与备份并准备恢复入口；旧内核保持运行。新 FIClash 使用不同且未占用的混合端口，单独验证后再切系统代理，失败恢复原地址，详见第 20 页。首次打开新客户端也可能改变代理设置，不能保证无缝迁移。

领取订阅：复制哪一条链接

链接提供你的节点和规则；FI Clash 负责使用这份配置

1. 向管理员说明你使用 **FI Clash (Windows / Android)**，领取属于你的**完整 HTTPS 个人订阅链接**。选择 **Mihomo / Clash Verge (完整)** 格式。
2. 使用管理员“按客户端复制订阅”生成的链接。不要复制管理后台、登录页、分享网页地址，也不要把他客户端的节点文本直接填入 URL。
3. 复制整条链接。粘贴后检查 `https://` 开头、结尾参数是否齐全；避免空格、换行、引号、句号与聊天软件折叠后遗漏的字符。
4. 管理员提示“同步中”时，等其确认签发完成。链接过期、撤销、限额或设备限制需要管理员确认；重新安装软件不会自动恢复服务。

格式	本教程怎么处理
默认 Mihomo YAML / <code>format=mihomo</code>	FI Clash 使用这类完整格式，直接粘贴管理员提供的链接
<code>format=clash</code>	原版旧内核 CFW 的兼容格式；不作为本教程 FI Clash 首选
v2rayN / v2rayNG / sing-box 等	各有对应内容格式；需要管理员重新复制 FI Clash 适配链接

不可用占位示例，请勿照抄：

`https://example.invalid/个人订阅占位?format=mihomo`

不需要自己拼接参数或修改授权字段。

订阅链接、个人配置文件、二维码和备份都可能含凭据。通用教程可以转发，个人材料请单独保管。无需给普通新人分配管理后台账号。

Windows: 下载并安装 FIClash

普通 Intel / AMD 64 位电脑选 amd64 安装版



Windows 安装操作示意 · 在官方 Assets 中选择对应 setup.exe

当前依赖旧代理联网：先按第 20 页下载离线文件、备份，记下 `127.0.0.1:原端口` 并准备恢复入口，保留旧内核。首次打开 FIClash 也可能改变系统代理；会恢复原设置后再迁移，新客户端须用不同未占用端口独立验证。

1. 先打开 FIClash 官方最新发布页，展开 **Assets**，下载并保留原配置。当前联网不依赖旧代理时，在安装前停止并退出其他代理；网络打不开时向管理员领取官方原始文件。
2. 普通 Intel / AMD 电脑选 `FIClash-版本号-windows-amd64-setup.exe`。ARM 电脑选 `windows-arm64-setup.exe`；不会判断时看“设置 → 系统 → 系统信息 / 关于 → 系统类型”。
3. 双击安装器，核对文件名和来源，按向导确认安装位置、快捷方式并安装。官方 Windows setup 安装器需要管理员权限；系统弹出权限确认时，核对是否为刚运行的可信安装器，再允许。不确定的文件先交管理员确认。
4. 完成后打开 FIClash。首次出现“免责声明”等说明时，先阅读并接受后再继续。Windows v0.8.99 的语言入口是**工具 / Tools** → **语言 / Language** → **中文简体**；不同版本布局可能变化。
5. 进入主界面后继续下一页导入自己的订阅。没有配置和节点是正常的首次状态，安装完成并不等于连接已就绪。

初学者选 **setup.exe**；ZIP 为便携版，Source code 为源码。本次核对 **v0.8.99** (2026-10-03)。依赖旧代理的迁移按第 20 页操作；不会恢复原连接时，请管理员协助。

Windows: 导入并选中个人订阅

操作顺序: 配置 → + → URL → 提交



桌面导入操作示意 · URL 框只粘贴自己的完整链接

1. 在聊天或私人文件中复制自己的完整 **Mihomo 订阅链接**。返回 FI Clash，进入左侧**配置**；窄窗口中的导航位置可能不同。
2. 点击添加按钮 +，在添加方式中选择 **URL**。在“从 URL 导入”窗口粘贴链接；如果版本提供名称字段，可填 **Luomo**，否则用下载后显示的名称即可。
3. 核对链接完整，点击**提交**，等待获取完成。出现错误先记录文字；不要不断点击提交、创建多条重复配置。
4. 回到配置列表，点击刚导入的配置，让它成为**当前选中的配置**。按版本提供的高亮、选中标记或仪表盘配置名称确认。
5. 进入**代理**，确认能看到代理组 / 节点，再继续第 6 页。导入成功但没选中，仍可能使用旧配置或无法启动。

成功标志：列表有配置、当前配置已选中、代理页有节点 / 代理组。出现 403、404、超时、解析错误时，按第 18 页处理并向管理员确认链接状态。

用文件或二维码导入：只使用管理员明确发给你的个人文件 / 二维码。文件可能是一次性快照，没有订阅 URL 就不能像远程订阅一样同步；新人优先使用 URL。

Windows: 选择规则模式和节点

先设置分流方式，再选择代理组中的可用线路



模式与代理组操作示意 · 组名与节点名由实际订阅决定

1. 进入**仪表盘**，找到**出站模式**，选择**规则 / Rule**。它按订阅中的规则决定直连或走代理，是日常默认选择。
2. 进入**代理**。先找到承担日常出站的主要代理组，再在组内选择**自动选择 / 可用公网节点**。有的组会指向另一个组；沿着实际组名查看最终使用的线路。
3. 可点击延迟测试 / 刷新图标辅助判断节点；测试期间等它完成。无结果、超时的节点先换一个试。数字小只表示测试请求延迟，不能保证下载快或所有网站可用。
4. 如果列表有 **Public / CF / AUTO-PUBLIC** 等名称，按管理员说明选择。普通设备先不要选标明 **ZeroTier / 私网** 的线路，它们可能需要额外内部网络条件。
5. 记住当前可用的组与节点。节点切换后打开实际网站验证；已有长连接可能仍走原节点，必要时关闭并重新目标应用。

节点名不是永久固定标准。规则模式下的直连流量可能不经过你选的节点，这是配置的正常分流；一个应用是否被接管，还取决于系统代理 / 虚拟网卡等入口。

不要为“全都走代理”随意切到全局；全局也需要给全局代理组选择有效节点，并且不会自动接管所有不读取系统代理的应用。第 17 页解释这些区别。

Windows: 启动、验证和停止

系统代理是普通浏览器使用的入门方式

▶ 启动

仪表盘运行按钮

Windows 开系统代理

■ 暂停 / 停止

再次点击运行按钮

确认系统代理已关闭

↺ 同步订阅

配置 → : → 同步

刷新节点，不升级软件

FiClash 日常入口操作示意 · 运行按钮图标 / 文字随版本变化

首次迁移且依赖旧代理联网时，先按第 20 页设置不同未占用端口，保留旧内核并独立测试新连接；不要直接按下面的日常步骤抢占系统代理。

1. 确认已选自己的配置、规则模式和可用节点。回到**仪表盘**，在快捷选项中打开**系统代理**；先保留虚拟网卡 / TUN 的默认关闭状态。
2. 点击**启动 / 播放运行按钮**，等待完成。界面出现运行计时、流量或暂停图标，只说明客户端正在运行。
3. 先用浏览器打开一个普通网页，再打开你实际需要的网站。若后者失败，换另一条公网节点后重试；同时确认系统代理仍开启。
4. 不用时，点击**同一个运行按钮暂停 / 停止**。确认运行计时结束，并检查**系统代理已关闭**；如果仍开启，手动关掉。
5. 需要完全退出时，检查系统托盘，使用 FiClash 的退出口。关闭主窗口可能只是缩到托盘；不能仅凭窗口消失判断连接已停止。

需要虚拟网卡 / TUN 时：它用于更广泛的流量接管，现行 Windows 文字说明要求管理员模式。仅当目标应用确实不使用系统代理、且管理员指导需要时，再按软件要求启用并验证。

停止后普通网页仍打不开，先确认没有其他客户端运行，再检查 Windows “设置 → 网络和 Internet → 代理”是否残留属于已停止客户端的手动代理。企业网络的代理配置先请其管理员处理。

Windows：以后每天这样用

已经导入过的有效订阅无需每天重新添加

每天的 4 个动作

- 1. 打开 FIClash，确认当前个人配置。
- 2. 检查规则模式与常用公网 / 自动节点。
- 3. 打开系统代理并启动，实际检查目标网页。
- 4. 用完暂停 / 停止，确认系统代理关闭；需要时从托盘退出。

开机后没连上，先看两个不同选项

选项	含义	建议
自启动	跟随系统打开 FIClash	熟悉手动使用后，确有需要再开启
自动运行	应用打开后自动运行连接	不等于自启动；仍需有效配置和网络
最小化到托盘 / 关闭行为	决定关窗口是退出还是后台保留	以运行状态、系统代理与托盘为准

这些选项在工具的“启动与后台”等设置中，路径可能随版本调整。先确认手动流程稳定，再改一项并在下次启动时验证。机器重启、休眠恢复或网络切换后，也要检查状态。

新增节点、链接换发与升级

管理员通知节点变化：第 13 页同步。换发个人链接：第 14 页替换 URL。升级软件：先第 16 页备份，再按第 15 页操作。服务到期或限制：联系管理员确认。

第一次成功后保留稳定设置。网络、DNS、覆写和虚拟网卡等高级选项无需为了日常连接全部开启；遇到问题按第 18 页逐项排查。

Android: 下载并安装 FIClash

先选兼容的 APK，再只给当前安装来源所需权限

GitHub 官方 Releases → Assets (资源文件)

Windows 普通 Intel / AMD 电脑: **windows-amd64-setup.exe**

Windows ARM 电脑: **windows-arm64-setup.exe**

安卓多数手机: **android-arm64-v8a.apk**

不要选 Source code (源码)；版本号随官方更新变化。

官方下载文件选择操作示意 · Android 多数新手机选 arm64-v8a.apk

1. 用手机浏览器打开 [FIClash 官方最新发布页](#)，展开 **Assets**。多数近年手机选 `FIClash-版本号-android-arm64-v8a.apk`；不是 Windows 安装器。
2. 旧 32 位手机可能需要 `armeabi-v7a.apk`，部分模拟器需要 `x86_64.apk`。不确定时向管理员提供手机型号、Android 版本，先确认架构与兼容性。
3. 下载后打开 APK。系统提示允许“此来源安装应用”时，只为当前浏览器 / 文件管理器临时允许，然后返回安装。安装完成后可关闭这项授权；不同品牌的路径和文字不同。
4. 点“打开”，处理首次显示的说明后进入 FIClash。需要中文时在工具 / 视图的语言选项中选择简体中文，位置以该版本为准。
5. 先停止其他 VPN，保留默认网络与 DNS 设置，继续下一页导入。普通安装无需 root，也无需另装根证书。

本次核对官方版本为 **v0.8.99**。教程中手机官方界面帧来自 **v0.8.94**，只帮助认识布局；不是当前手机实拍。已安装旧版时按第 15 页先备份再覆盖升级，不要直接卸载。

Android: 导入个人订阅

操作顺序同电脑：配置 → + → URL → 提交



手机导入操作示意 · 添加按钮位置随布局变化，提交使用真实个人 URL

1. 在聊天中复制自己的**完整 Mihomo 订阅链接**。返回 FIClash，点击底部**配置**。
2. 点击添加按钮 +，再选 **URL**（通过 URL 获取配置）。按钮可能位于页角或浮动操作区，以实际界面为准。
3. 粘贴链接。出现名称字段时可填 `Luomo`；没有该字段时不用额外寻找。核对 URL 后点击**提交**，等待获取完成。
4. 回到配置列表，点击新配置使它被选中。核对高亮 / 选中标记，或仪表盘里的当前配置名称。
5. 进入**代理**，确认存在节点 / 代理组。继续第 11 页选择规则与节点，再启动 VPN。

导入成功只完成配置步骤，VPN 尚未自动获得访问权限。出现 404、超时或解析错误时先看第 19 页，不要反复新增同一 URL。

只有个人二维码 / 文件怎么办

用配置页提供的二维码 / 文件方式导入管理员明确发给你的材料。同一手机不方便扫描屏幕上的二维码时，请先请管理员给复制 URL。一次性文件不一定包含可同步的订阅地址。不要复用别人的二维码或历史共享链接。

Android：规则、节点和 VPN 连接

首次启动需系统允许 FIClash 建立 VPN



手机启动与权限操作示意 · 系统弹窗以手机实际文字为准

1. 进入**仪表盘**，将**出站模式**设为**规则**。进入**代理**，在主要代理组中选择自动 / 可用公网节点。普通设备不直接选择 ZeroTier / 私网节点。
2. 回到仪表盘，点击**启动 / 播放运行按钮**。首次弹出“连接请求 / VPN 连接”时，确认请求来自 **FIClash**，点击**确定 / 允许**。
3. 等待完成。运行计时、暂停图标、系统 VPN / 钥匙标识等用于观察状态；不同手机可能只显示其中一部分。
4. 用浏览器打开一个普通网页，再打开实际目标网页。失败时换另一个公网节点；必要时停止再启动、关闭并重开目标应用。
5. 不用时点击**同一个运行按钮暂停 / 停止**，确认运行状态结束。返回桌面、关掉教程或切到其他应用，不会自动停止 VPN。

系统通常只允许一个主要 VPN 通道。其他 VPN、过滤器或企业网络软件可能与 FIClash 冲突；先在原应用中停止，再切换。企业 VPN 按其管理要求使用。

VPN 标识和低延迟不等于所有网站都能访问。规则、节点地区、目标网站限制与手机网络都可能影响结果；以你实际需要的网站 / 应用为验证对象。

Android：日常使用与后台掉线

保留稳定设置，锁屏断开时检查应用电池 / 后台管理

每天的 4 个动作

1. 打开 FIClash，确认个人配置。
2. 规则模式，选择自动 / 常用公网节点。
3. 点启动，实际检查目标应用。
4. 用完点暂停 / 停止，下次无需重复导入。

锁屏几分钟就断开

在手机“设置 → 应用 → FIClash”寻找电池、后台活动 / 后台运行选项，允许此应用按需要运行。有品牌自启动管理时，再检查 FIClash 是否被拦截。仅调整需要保留的应用。

不同手机路径不同。重启、网络切换或系统清理后台后，重新打开 FIClash 检查运行状态，必要时停止后再启动。



官方 v0.8.94 mobile.gif 原尺寸帧：认识仪表盘和右下运行按钮；不是本次手机实拍，不代表当前服务状态。

只有一个应用不走代理：查看“工具 → 访问控制”。“只允许选中应用”时必须选中目标应用；“排除选中应用”时目标应用不能在排除列表。不熟悉时先关闭额外访问控制，再实际验证。

同步与自动更新看第 13 页，软件升级看第 15 页。不要把清空数据、反复卸载或随意改 DNS 作为后台问题的第一步。

同步订阅：更新节点和规则

两端入口相同：配置 → 当前配置：→ 同步



同步与自动更新操作示意 · Windows 使用同名菜单，间隔单位为分钟

- 1. 手动同步：**进入配置，找到正在使用的个人配置，点其旁的：**/ 更多**，选择**同步**，等待结束。它重新获取远程订阅，不是升级 FIClash。
- 2. 同步后核对：**确认此配置仍被选中、代理组和节点正常。节点名称改变后，原选择可能不再适用；重选有效公网 / 自动组，启动并验证真实网页。
- 3. 设置自动更新：**配置 → ： → 编辑，打开**自动更新**，在间隔中按**分钟**填写，例如 **1440** 分钟 = 24 小时，再保存。不要把分钟误填成秒或小时。
- 4. 理解执行条件：**自动同步会受客户端是否运行、后台限制、网络以及链接状态影响。关机 / 离线时不能保证到点更新；需要时仍用手动同步。

管理员通知节点 / 规则变更、较久未使用，或多条节点持续失败时同步一次。无需每几分钟反复刷新；失败时先查看报错和个人链接状态。

本地文件导入的配置可能没有 URL，不能自动从服务拉取变化；请领取个人远程订阅或按管理员说明替换文件。同步不能续期服务，也不能让被撤销的链接重新生效。

管理员换发链接：替换个人 URL

仅在链接换发或确认填错时做，不需要每天改链接

FiClash — 配置 → : → 编辑

URL：替换为管理员换发的完整个人订阅

https://example.invalid/个人订阅占位?format=mihome

1 完整替换 URL

2 保存并核对新节点

操作示意 · 请勿照抄

替换 URL 操作示意 · example.invalid 是不可用占位域名

1. 先保留现有个人链接与第 16 页的本地备份。确认管理员给你的新链接属于你，并且仍是 **Mihomo / Clash Verge (完整)** 格式。
2. FiClash → 配置 → 当前配置旁 : → 编辑。找到 URL，将旧内容**整条替换**为新链接；不用自己保留或拼接旧授权参数。
3. 核对没有空格、换行和多余标点，点击**保存**。现行 v0.8.99 在 URL 改变后会重新获取配置；等待完成。
4. 回到配置页确认当前选中项，进入代理页检查新节点。若该版本没有立即重新获取，可再使用**同步**；不要同时创建很多重复配置。
5. 检查规则模式与节点，重新启动，实际打开目标网页。确认新链接可用后，按管理员要求处理旧链接；撤销的链接不能用于恢复服务。

如果找不到可编辑 URL，可能导入的是本地文件。可使用“配置 → + → URL”新增远程配置，成功后选中它；先保留旧配置作为排查证据，避免误删唯一可用项。

同步、换链接、续期的边界

节点和规则变了：同步原链接。个人 URL 换发：替换 URL。授权到期 / 额度 / 设备限制：联系管理员确认。客户端安装与软件更新都不会自动购买、续期或解除服务限制。

升级 FIClash：先备份再安装

工具 → 关于 → 检查更新；更新节点仍用“同步”



更新类型操作示意 · 软件安装完成后重新验证连接

升级前，两端都先做

记录现用 FIClash 版本和安装来源，按第 16 页导出本地备份，另外保留个人订阅链接。进入**工具** → **关于** → **检查更新**，核对官方新版本说明与设备兼容性；也可访问官方 Releases。

平台	安装新版	完成后
Windows	暂停连接，确认系统代理关闭并退出旧程序。下载同架构、同来源的新版 setup.exe，按安装向导更新。	打开软件，检查原配置和选中项；缺失时恢复个人备份 / 重新导入 URL。
Android	停止 VPN。下载与原安装同来源、同签名、兼容架构的新版 APK，打开后覆盖安装。	正常覆盖通常保留数据，仍需核对配置、VPN 权限、规则和节点。

每次升级的最后 4 个检查

- 1. 关于页版本已变为预期版本。
- 2. 自己的配置仍在并被选中，必要时同步一次。
- 3. 规则模式与有效公网 / 自动节点正常。
- 4. 重新启动，普通网页与目标网站实际可用；用完能停止。

安卓提示“应用未安装 / 签名冲突”时，先核对来源、架构和文件完整性。不要立即卸载旧应用或清空数据。更高版本备份可能无法恢复到低版本，降级前请管理员判断。

备份与恢复：保存自己的配置

两端入口：工具 → 备份与恢复 → 本地

FI Clash → 工具 → 备份与恢复

本地 → 备份 → 保存到自己找得到的位置

本地 → 恢复 → 选择自己的备份文件

备份可能含订阅与节点凭据，按私人文件保管。

本地备份 / 恢复操作示意 · 不要求设置 WebDAV

做一次能找到的本地备份

1. 进入**工具 → 备份与恢复 → 本地 → 备份**。按平台的保存 / 导出窗口选择位置；手机可能需要选择保存文件或分享至个人文件管理器。
2. 记录文件位置、日期与 FI Clash 版本。Windows 可放个人文档文件夹；手机放自己能找到的私人目录。核对文件确已保存，不要只看到“成功”就忘记它在哪里。
3. 另外保留自己的完整订阅 URL。升级、换手机、重装或大幅调整前再做一次备份；备份不能替代有效服务授权。

恢复时，先保护当前数据

1. 先停止连接，给现有状态也做一份备份。进入**本地 → 恢复**，按提示选**仅恢复配置文件**或**恢复所有数据**，再选择自己的备份文件。
2. 只需找回订阅时优先考虑“仅恢复配置文件”；需要完整设置才选“恢复所有数据”。读取恢复策略 / 覆盖提示，确认会影响的范围后再继续。不同设备的后台、代理 / VPN 权限需重新检查。
3. 完成后检查个人配置、选中状态、规则模式、节点和同步；再启动验证真实网页。来自更高版本的备份先升级到兼容版本再恢复。

备份可能含订阅与节点凭据，只在私人位置保存。恢复不续期、不解除设备限制，也不保证不同平台的系统设置完全通用；个人 URL 可用于在新设备重新导入。

规则、全局、直连与流量入口

分清 “怎么分流” 与 “哪些应用进入客户端”

名称	作用	新人怎么选
规则 / Rule	按订阅规则决定直连或代理组	日常默认；规则内容取决于你的配置
全局 / Global	进入客户端的流量主要使用全局代理组	临时排查时用，仍要选有效全局节点
直连 / Direct	进入客户端的流量直接连接目标	不会通过代理节点；不是更快的代理
自动选择 / AUTO	代理组按自身测试策略选节点	有可用公网自动组时优先；不保证每个目标最优
系统代理	让读取系统代理的 Windows 应用进入客户端	浏览器入门方式；不会自动接管所有应用
虚拟网卡 / TUN	使用虚拟网卡进行更广的流量接管	Windows 按权限和管理员指导使用
Android VPN	通过系统许可的 VPN 通道接管流量	首次允许 FIClash；访问控制可影响应用范围
ZeroTier / 私网节点	线路需要额外内部网络条件	普通新人先选公网，不必为它另装 ZeroTier

怎么判断是真的可用

基础网络：停止代理后，普通网页能打开。**使用效果：**选对配置和节点后，目标网页 / 应用能工作。运行计时、延迟数字、流量计数只能辅助观察。


切换 “全局” 不能自动接管不读取系统代理的 Windows 应用。客户端显示已用流量也不一定等于服务端计费；额度、设备数、并发和访问范围按服务管理员说明确认。

代理不代表匿名，也不能保证所有网站都接受该地区或出口 IP。单一网站失败时，先判断其他网页是否正常，再换节点验证，不要立刻改动全部网络设置。

Windows 排障：先按现象处理

每次只改相关的一项，保留配置与脱敏报错

现象	依次检查
导入超时 / DNS 错误	检查现有联网和完整 URL；依赖旧代理时保留连接。必要时更换正常网络，勿乱改 DNS / 证书验证。
403 / 404 / 解析失败	核对链接与 Mihomo 格式；让管理员确认签发、过期 / 撤销状态。网页地址或错误格式不能作为配置导入。
无节点 / 无法启动	检查配置是否导入并被选中；代理组是否存在。保留报错，同步有效 URL；不要重复创建很多配置。
端口占用 / 内核启动失败	给新 FIClash 换不同且未占用的混合端口。依赖旧代理时保留旧内核，按第 20 页迁移；没有联网依赖才停止其他代理。
运行中，浏览器打不开	确认系统代理开启、规则模式、有效公网节点；换节点再试，停止后检查原网络是否可用。
浏览器可用，其他程序不行	该程序可能不读取系统代理；确认应用自身网络设置，需要 TUN 时按管理员指导配置。
关闭窗口后仍在连接	查看托盘和运行状态；点暂停 / 停止，确认系统代理关闭，再按需要退出程序。
停止后普通网页仍失败	确认其他客户端未运行，检查基础网络与残留手动代理；企业代理先找企业管理员。



排障操作示意 · 先现有联网，再配置与节点，最后真实网页；依赖旧代理时保留回退连接

升级后配置消失：先检查选中项和旧数据，再按第 16 页恢复 / 重新导入 URL。求助时按第 21 页模板提供版本、时间、网络与脱敏报错。

Android 排障：安装到后台连接

手机菜单按品牌变化，避免反复卸载或清空数据

现象	依次检查
APK 无法安装 / 不兼容	核对手机架构、系统兼容性、来源与文件完整性；重新下载正确 APK。
签名冲突 / 应用未安装	核对是否跨渠道安装，使用原渠道新版；先导出备份，不要立即卸载旧应用。
导入超时 / DNS 错误	浏览器检查基础网络，核对完整链接；必要时换 Wi-Fi / 移动数据。
403 / 404 / 解析失败	确认个人 URL 和 Mihomo 格式；管理员核对授权、签发与换发状态。
点击启动没连上	检查已选配置、系统 VPN 许可；停止其他 VPN，再查看报错、节点和网页。
有 VPN 标识但网页打不开	检查规则模式与有效公网节点；换节点，停止再启动，重开目标应用。
锁屏就断 / 重启后未运行	检查应用电池 / 后台与品牌自启动管理；重启后先打开软件检查状态。
只有一个应用不能用	检查访问控制是否排除它，或允许列表中遗漏它；也可能是网站地区 / 账号限制。
节点延迟低，下载很慢	延迟不是带宽。换公网节点、检查信号与网络时段，以真实访问判断。

求助前记录

手机型号、Android 版本、FIClash 版本、发生时间、Wi-Fi / 移动数据、失败步骤、报错文字、停止代理后普通网页是否可用，以及已尝试的处理。

截图遮住个人 URL、二维码、节点凭据和个人信息。不要公开上传完整配置 / 日志包。按管理员指定私人渠道进一步检查授权。



官方 v0.8.94 mobile.gif 工具页原尺寸帧示例；不同版本入口可能改变。

修改前记录原设置，一次只改一项。成功后保留这套配置；仍失败时提供证据，不继续随意改 DNS、覆写和网络高级选项。

附录：旧客户端与保留联网迁移

依赖旧代理时保留旧内核，新旧端口不同，先独立测试再切换

已有 Luomo Windows Mihomo 一键包

20260731 包由 `Install-Mihomo.cmd` 安装；桌面 **Luomo Mihomo** 启动、**Stop** 停止、**Update** 更新订阅。个人 URL 在 `subscription.url` 中保存，改后 Update。升级包须管理员确认；这些脚本入口不适用于 FIClash。

已有原版旧内核 Clash for Windows

领取“**Clash for Windows (旧版)**”格式（通常 `format=clash`）；**Profiles** → **URL** → **Download** → **选中**，**Proxies** → **Rule** 选节点，**General** → **System Proxy** 控制代理。旧格式筛选后节点可能更少；不提供未核实的新安装来源。

依赖旧代理联网：保留回退连接

1. 先下载离线安装文件、保存个人 URL 与备份；记录原系统代理 `127.0.0.1:原端口` 和恢复方法。**旧内核保持运行**，首次打开新软件也可能改变系统代理，须具备恢复能力。
2. 保持 FIClash 的**系统代理**、**虚拟网卡关闭**；若原代理被改变，先恢复原地址。进入**工具** → **常规** → **端口** → **混合端口** → **提交**，选择与旧不同且未占用的端口，如 `7892`。先用下方 PowerShell 命令检查：有输出行表示已占用，无输出才是候选。
3. 导入有效 Mihomo 配置，选规则和公网节点，启动新内核。用明确指定**新端口**的工具单独检查 HTTPS；直接开读取系统代理的浏览器，可能测到旧连接。
4. 新端口测试成功后，再开启 FIClash 系统代理，核对 Windows 代理地址已改为新端口，实际检查普通网页与目标网站。
5. 切换失败：先停止新连接，再按下方入口恢复原系统代理地址；旧内核继续运行。成功后旧内核仍保留作回退，不要把旧配置目录直接复制为 FIClash 数据。

PowerShell：先检查端口（示例 7892）：

```
Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 7892 -ErrorAction SilentlyContinue
```

启动新内核后独立测试（7892 换成实际新端口）：

```
curl.exe -x http://127.0.0.1:7892 --max-time 20 -sS -o NUL -w "HTTP %{http_code}" `
https://cp.cloudflare.com/generate_204
```

预期最终输出 HTTP 204；CONNECT 的 200 不代表此项通过。

恢复原地址：Windows 设置 → 网络和 Internet → 代理 → 手动设置代理（Windows 11 点“编辑”）→ 开启“使用代理服务器”，地址填原地址（本地客户端通常为 `127.0.0.1`），端口填记录的原端口，再保存。公司网络 / PAC 请管理员处理。

端口提示：新旧客户端可能都默认用 7890；允许 1024-49151。软件仅检查本配置内重复，不检测其他程序占用；7892 只是示例，勿盲目结束进程。

一页速查与首次上手自查

可以单独截图给已经完成配置的人

操作	Windows FIClash	Android FIClash
导入订阅	配置 → + → URL → 提交 → 选中	配置 → + → URL → 提交 → 选中
模式 / 节点	仪表盘规则 → 代理页选有效节点	仪表盘规则 → 代理页选有效节点
启动 / 停止	系统代理开启 → 启动；结束暂停并确认代理关闭	启动 → 首次允许 VPN；同一按钮暂停 / 停止
更新节点	配置 → 当前配置：→ 同步	配置 → 当前配置：→ 同步
换个人 URL	配置 → : → 编辑 → URL → 保存	配置 → : → 编辑 → URL → 保存
更新软件	先备份；工具 → 关于 → 检查更新	先备份；工具 → 关于 → 检查更新
备份 / 恢复	工具 → 备份与恢复 → 本地	工具 → 备份与恢复 → 本地

首次完成自查

- ☐ 安装来源可信、架构兼容；导入并选中自己的 Mihomo 订阅
- ☐ 规则模式与有效公网 / 自动节点，实际目标网页可用
- ☐ 会启动和停止；Windows 系统代理 / Android VPN 状态正确
- ☐ 会同步、换链接；知道升级前备份、备份保存在哪里

脱敏求助模板

设备型号 / 系统 / FIClash 版本：
发生时间 / Wi-Fi 或移动数据：
停止代理后普通网页是否正常：
失败步骤与脱敏报错：
已尝试的处理：

网页自查勾选只保存到当前浏览器本地，可取消；不是连接自动检测。求助不填完整个人 URL、不附未遮挡二维码或凭据。

版本、配图与验证范围

编写核对日期：2026-10-09；菜单变化时生成后续版本

核对项	来源与范围
FI Clash 当前发布	官方 v0.8.99 发布（2026-10-03）；安装来源是官方 Releases。
Windows 菜单现场核对	v0.8.99 实际导航含仪表盘、代理、配置、实时连接、工具；语言入口为“工具 → 语言 → 中文简体”，工具页可见备份与恢复。
导入、同步、编辑	v0.8.99 配置页源码与中文文字；自动更新 Duration 使用分钟。
升级、备份与恢复	关于页、备份页及工具 / 仪表盘官方源码。
服务格式与旧包附录	工作区 FileHub 的格式实现及旧 20260731 安装 / 启动 / 停止 / 更新脚本；个人材料由管理员现行签发。
13 张操作图	本教程原创 SVG 操作示意，未填真实授权、延迟或成功连接结果；示意位置不是实机截图。
3 张官方示例	v0.8.99 preview.png；v0.8.94 mobile.gif 原尺寸帧。来源项目标示 GPL-3.0。

验证边界

已按上述来源核对操作文字，并检查离线 HTML 的桌面 / 手机宽度、筛选、放大、自查功能与 A4 PDF 排版。此类文档检查不是用户授权、套餐或每条节点连通性验收。本次没有完成 Android 手机实机安装 / 联网验证。Windows v0.8.99 已用官方校验 ZIP 便携版核对菜单，并以本地有效配置检查基本 HTTPS 访问；没有完成本机远程订阅同步验收。正文图中仍只放占位内容。详细出处见同包“资料来源与限界_t001.md”。

管理员发给新人前

单独提供有效个人订阅与兼容安装文件，说明设备 / 配额限制。通用 PDF / HTML 可转发；个人链接、二维码、配置与备份分开保管。客户端版本或服务规则变化时，修改相应章节并生成下一个文档版本。

Luomo VPN 新人教程 t001 · Windows / Android FI Clash
官方软件入口：github.com/ch08209/FI Clash/releases/latest