

操作系统结构分析 第5章设备管理

南京邮电大学 计算机学院 信息安全系 曹晓梅 陈丹伟

手机: 189-0518-4599

QQ: 757375652

email: caoxm@njupt.edu.cn

引言

第五章 设备管理》》

- □设备管理是指操作系统对计算机系统中除CPU和内存以 外的设备的管理,它与其他功能联系密切,特别是文件 系统。
- □设备不但种类繁多,而且它们的特性和操作方式相差很大,因此,设备管理是操作系统资源管理中最为复杂、最多样化,且与硬件密切相关的部分。
 - 为了提升系统性能,使用了I/O中断、通道、缓冲区管理、 磁盘驱动调度等技术;效率
 - 为了屏蔽不同设备的物理细节和操作过程,为I/O子系统 提供统一的设备访问接口,配置了设备驱动程序;
 - 为了<u>统一设备和文件的处理</u>,将设备文件和普通文件纳入同一保护机制,OS将所有设备抽象为文件。 通用性

- □I/O设备的基本要素
- □4种I/O控制方式(主机和设备的交互方式)
- □用户如何向设备发起操作? OS充当什么角色?
- □设备如何分配?
- □什么是假脱机技术?如何实现?
- □磁盘管理与调度




内容纲要

Contents Page



- 1. I/O硬件原理
- 2. I/O软件系统
- 3. 磁盘管理



纲要

1. I/O硬件原理 »



1.1 I/O系统的硬件组成

- 设备分类 1.
- Ⅱ. 总线
- Ⅲ. 端口
- V. 控制器

1.2 I/O控制方式



1.1 I/O硬件组成

1. I/O硬件原理 »

设备分类

□存储型设备 磁盘

- 如磁盘、磁带、DVD-ROM等;
- 存储持久性信息,以大容量存储和快速检索为目标;
- 相关调用有 open(), read(), write(), seek()等。

□I/O型设备 终端

- 如显示器、打印机、键盘、鼠标、通信设备等;
- 将外界信息输入计算机,把计算结果从计算机输出,完成人机交互或计算机间通信;
- 相关调用有 get(), put()等。

设备连接计算机的基本要素

总线(bus)

端口(port)

控制器(controller)

 $\langle 7 \rangle$

1.1 I/O硬件组成

总线

□一组线路和一组定义在线 路上传输数据的协议


- 并行总线(Parallel Bus)
- 串行总线(Serial Bus)

端口

- □设备与计算机的连接点
 - 并行端口 (Parallel Port)
 - 串行端口(Serial Port)

PCIe、SAS、USB、VGA、HDMI、DVI、Thunder Blot等

1. I/O硬件原理 »







1.1 I/O硬件组成

1. I/O硬件原理 »

设备控制器

- □定义 用于操作端口、总线或设备的<mark>一组电子器件</mark>。
 - 有些控制器较为简单,是计算机内的单个芯片(或芯片的一部分),可以集成在主板上,以控制串口线路的信号,如串口控制器。
 - 有些控制器实现功能复杂,包含处理器、微代码和一些专用内存, 需要做成一块独立的集成电路板并与计算机相连,通常称为适配器, 如图形适配器、SCSI总线适配器。
 - 有的设备有内置控制器,如SATA硬盘控制器板就在硬盘的一侧。

□功能

接收和识别命令、数据交换、标识和报告设备状态、地址识别、数据缓冲、差错控制。

9

纲要

1. I/O硬件原理 》

1.1 I/O系统的硬件组成

1.2 I/O控制方式

1. 轮询

Ⅱ. 中断

CPU对I/O操作的控制方式

III. DMA

Ⅳ. 通道

(10)

1. I/O硬件原理》

总述

- □轮询 又称:程序I/O控制方式
- 简单的忙-等待方式
- □中断驱动I/O控制方式
- 中断机制的引入
- □直接存储器访问控制方式
- DMA控制器、数据传输单位扩大
- □I/O通道控制方式
- 通道、I/O操作和数据传送的独立




I/O控制方式发展过程中贯穿着这样的宗旨:尽量减少CPU 对外设的干预,把CPU从繁杂的I/O控制中解脱出来,以便 有更多的时间进行输出处理。

1.2 I/O控制方式

1. I/O硬件原理》》

轮询(Polling) 读操作为例

□工作流程



□问题

• CPU和外设串行工作

效率低下



中断!


(12)

中断(Interrupt)

□工作流程

□问题

 中断方式实现了 一定程度上的并 行操作,但CPU仍 全程参与数据传 输操作。





能否直接让内存与设备直接交换数据而不占用CPU呢?

DMA

(13)


1.2 I/O控制方式

1. I/O硬件原理》

DMA(Direct Memory Access)(1/3)

□设计思想

- 在DMA方式中,内存和外设之间有一条数据通路,在内存和外设之间成块传送数据过程中,由DMA控制器取代CPU来控制数据传输,直接执行到数据块传输完成。
- 特点:
 - ▶数据传输单位 数据块
 - >数据传输途径 设备⇔内存
 - ➤CPU干预 限于数据块传送开始与结束






用于数据块传输的DMA控制器是涵盖从智能手机到大型机的所有现代计算机的标准组件。

(14)

- ① 命令寄存器(Command Register, CR)
- ② 内存地址寄存器(Memory Address Register, MAR)
- ③ 数据寄存器(Data Register, DR)
- ④ 数据计数器(Data Counter, DC)

DMA(2/3)

- □ DMA控制器中的寄存器
- □基于DMA控制器的磁盘数据读入流程



1.2 I/O控制方式

DMA(3/3)

□讨论

• 周期窃取(cycle stealing)


DMA在主存和设备之间交换数据时需要占用内存总线,如果此时CPU也要使用总线则总是将占有权让给DMA,这种现象被称为"周期窃取"。

· DMA方式的问题:

问题一:以数据块为周期访问设备,每一个数据块传输的开始和结束需要CPU干预

问题二: 大型计算机系统中高速设备共享DMA接口的问题。





1. I/O硬件原理 冰

1. I/O硬件原理》

通道(1/2)

□定义

- 通道又称输入输出处理器,是独立于CPU的专门实现输入输出工作的处理器。
- 通道以内存为中心,控制设备和内存之间进行数据传送,把CPU从琐碎的输入输出操作中解放出来。
- I/O通道可以控制若干个控制器工作,控制器又可以连接若干台同类型的外部设备并控制这些I/O设备工作。
- 通道一般用于具有较多高速外设的大型计算机系统。




1.2 I/O控制方式

1. I/O硬件原理》》

通道(2/2)

□工作流程



18)

8. 进程i 进入就绪状态, 等候进程调度

CQ1.1 以下不使用中断机构的I/O控制方式是()。

- A 中断控制方式
- B DMA控制方式
- 程序I/O方式
- D 通道控制方式

单选题 2.5分

CQ1.2 DMA控制方式是在()之间建立一条直接数据通路。

- A I/O设备和内存
- B 两个I/O设备
- I/O设备和CPU
- D CPU和内存

CQ1.3 在以下I/O控制方式中,需要CPU干预最少的是()。

- A 程序I/O方式
- B 中断控制方式
- C DMA控制方式
- D 通道控制方式

单选题 2.5分

CQ1.4 以下叙述中正确的是()。

- I. 在DMA控制方式下,外部设备和CPU之间直接进行成批的数据交换。
- II. 通道执行CPU指令构成的程序,与设备控制器一起共同实现I/O设备的控制。
- III. I/O通道控制方式是一种以内存为中心,实现设备和内存直接交互数据的控制方式
- A 仅I、III B 仅II、III C 仅III D 仅I、II

内容纲要

Contents Page



- 1. I/O硬件原理
- 2. I/O软件系统
- 3. 磁盘管理



纲要

2. I/O软件系统 》

2.1 概述

- 1. 功能
- Ⅱ. 设计目标
- III. I/O软件系统层次
- 2.2 内核I/O子系统
- 2.3 I/O请求生命周期



2.1 概述

2. I/O软件系统》

功能

- □提供使用设备的用户接口
- 命令接口和编程接口
- □设备分配和释放
- 设备、设备控制器、通道等
- □设备的访问和控制
- 并发访问及差错处理
- □I/O缓冲和调度
- 提高I/O访问效率,缓解CPU与外设速度上的矛盾



2.1 概述

2. I/O软件系统 >>>

设计目标

I/O系统 = 硬件 + 软件

□高效率(efficiency)

I/O中断、DMA、通道、缓冲区管理、虚拟机、磁盘驱动调度......

核心效率问题: 磁盘I/O的效率

□通用性(generality)

屏蔽硬件细节,对各种硬件提供一个统一使用接口。


采用层次化的方法设计I/O软件系统功能,屏蔽低层硬件细节。

(26)

2.1 概述

2. I/O软件系统 >>>

I/O软件系统层次(1/4) ____参见课本P260



(27)

2.1 概述

2. I/O软件系统 >>>

1/0软件系统层次(2/4)

□用户空间I/O请求层

• 实现与用户交互的接口,用户可以直接调用在用户层提供 的、与I/O操作有关的库函数,如I/O系统调用、I/O格式化、 SPOOLing等。2.2.3

□设备独立性软件层

执行适用于所有设备的常用I/O功能,并向用户层软件提供 一致性接口。

Ì 要 功能 设备命名和设备保护

提供独立于设备的块大小

缓冲区管理 2.2.1

设备分配和; 2.2.2

错误报告

28


2.1 概述

2. I/O软件系统 >>>

I/O软件系统层次(3/4)

□ 设备驱动程序

- 该层包含了与设备密切相关的代码,每种设备类型都应该有 对应的设备驱动程序。
- 设备驱动负责I/O设备的初始化,执行I/O设备的驱动例程,执 行中断处理例程。




2.1 概述

2. I/O软件系统 **》**

I/O软件系统层次(4/4)

□ 中断处理程序

- I/O中断处理程序是设备驱动程序 的组成部分,位于操作系统底层, 是与硬件设备密切相关的软件, 它与系统的其余部分尽可能少地 发生联系。
- 功能: 处理I/O中断, 报告错误, 唤醒驱动程序等



纲要

2.1 概述

2.2 内核I/O子系统

- I. 缓冲技术
- Ⅱ. 设备分配及调度
- III. SPOOLing技术
- 2.3 I/O请求生命周期



2.2 内核I/O子系统



2. I/O软件系统 >>>

缓冲区的定义和用途


buffer vs cache

□缓冲区(buffer)

- 系统在内存中开辟的一个专门的区域,用于临时存放I/O操作的数据。
- □ 缓冲区的主要用途
- 处理生产者设备和消费者设备之间数据流速度不匹配的问题。

设备速度:

 $S_A >> S_B$



Buffer VS Cache


□用途上的区别

2.2 内核I/O子系统 Buffer is a segment of memory in which items are pl aced while waiting to be transferred from an input device or to an output device.

> Cache speeds up processing time because it stores f requ-ently used instructions and data.

Buffer引入的主要目的是在输入、输出过程中进行流量整形,把突发的大数 量较小规模的I/O整理成平稳的小数量较大规模的I/O,以减少响应次数。

基于程序局部性原理,Cache保存着CPU刚用过的数据或循环使用的部分 数据,在命中时从Cache中读取数据会更快,减少了CPU等待的时间,提 高了系统的性能。



□物理上的差异

Buffer一般位于传统的DRAM中:

Cache的位置不绝对,一般位于专门的SRAM(也可能在DRAM,或者硬盘 板载),其速度相对更快。 33

2.2 内核I/O子系统

2. I/O软件系统 >>>

设备分配及调度(1/2)

- □设备分配方式 依赖于设备的物理特性
- 独占分配方式 大多数低速设备都适合采用这种分配方式 将一个设备分配给某个进程后便一直由该进程独占, 直至该进程 完成或释放该设备,系统才能将该设备分配给其他进程使用。
- 共享分配方式 对于高速共享设备(如磁盘)一般不进行分配,主要工作是 驱动调度。
- 虚拟分配方式 如 SPOOLing技术 在分配时并不是真实的物理设备,而只是在高速磁盘中为进 程分配的存储区,实现对慢速独占设备的模拟分配和共享。


34

2.2 内核I/O子系统

2. I/O软件系统 >>

设备分配及调度(2/2)

□设备状态表(device-status table)



□I/O调度算法

- 先来先服务
- 优先级高者优先

(35)

2.2 内核I/O子系统

2. I/O软件系统 >>

SPOOLing技术(1/3)

Simultaneous Peripheral Operations On-Line, SPOOLing 外围设备同时联机操作

□概念

- 操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。
- 借助SPLOOLing同时处理多个进程对独占设备的请求,让每个 进程都感觉自已拥有设备,我们称这种设备为"虚拟设备"
- SPOOLing技术借助于高速随机外存(磁盘)的支持。

2.2 内核I/O子系统

2. I/O软件系统 >>>

SPOOLing技术 (2/3)



磁 输入井:模拟脱机输入时的磁盘缓冲区,用于收容I/O设备输入的数据 输出井:模拟脱机输出时的磁盘缓冲区,用于收容用户进程的输出数据

为 输入缓冲区:用于暂存由输入设备送来的数据,以后再传送到输入并 输出缓冲区:用于暂存从输出井送来的数据,以后再传送给输出设备

2.2 内核I/O子系统

2. I/O软件系统 >>>

SPOOLing技术的实现(3/3)

- 预输入程序 模拟脱机输入时的外围控制机,将用户要求的数据 从输入设备通过输入缓冲区再送到输入井。
- 缓输出程序 模拟脱机输出时的外围控制机,把用户要求输出的数据先从内存送到输出井,待输出设备空闲时,再将输出井中的数据经过输出缓冲区送到输出设备上。

□优点

- 从对低速I/O设备进行I/O操作变为对对输入井/输出井的操作, 提升了I/O速度。
- CPU数据处理与设备I/O操作的并行化,提升了系统资源的使用效率。


(38)

2. I/O软件系统 >>

纲要

- 2.1 概述
- 2.2 内核I/O子系统
- 2.3 I/O请求生命周期





1/0操作过程举例

count=read(fd, buffer, n);

- 1. 执行用户层软件的用户进程,对已打开文件的文件描述符fd执行read函数;
- 2. 设备独立性软件检查参数是否正确,若正确,检查cache中有无要读的信息块;若有,就将该数据返回给用户进程并完成I/O请求;
- 3. 若数据不在cache,就需要执行物理I/O操作,设备独立性软件将设备的逻辑名转换成物理名,检查对设备操作的许可权,该用户进程会从运行队列移到设备的等待队列,并调度I/O请求;
- 4. 内核启动设备驱动程序,分配存放读出块的缓冲区,准备接收数据,并向设备控制状态寄存器发送启动命令,或建立DMA传输,启动I/O;
- 5. 设<mark>备控制器</mark>控制设备硬件以执行 数据传输;

- 6. 设备驱动程序可以轮询检测状态 和数据,或通过DMA控制器控制 数据传输,一旦传输完成后产生 I/O结束中断;
- 7. CPU响应中断,转向<mark>磁盘中断处</mark> 理程序,保存必要的数据,并向 设备驱动程序发送信号,然后从 中断返回;
- 8. 设备驱动程序接收到信号,确定 I/O请求是否完成,并向设备独立 性软件发送信号,通知请求已完成;
- 内核将数据或返回代码传递给用户进程的地址空间,将该用户进程从等待队列移动到就绪队列;
- 10. 将该用户进程移到就绪队列会使 其不再阻塞,当CPU调度该用户 进程时,该进程继续执行read系 统调用之后的语句。

(41)

单选题 2分

CQ2.1 与设备相关的中断处理过程是由()完成的。

- A 用户层I/O软件
- B 设备无关的操作系统软件
- (硬件
- 设备驱动程序

单选题 2分

CQ2.2 调制解调器正在接受一个文件,并且保存在 硬盘。调制解调器大约比硬盘慢1000倍。为解决这一问题,可采用的技术是()。

- A 并行技术
- B 通道技术
- **②** 缓冲技术
- D 虚存技术

单选题 2分

CQ2.3 缓冲技术中的缓冲池在()中。

- A 内存
- B 外存
- ROM
- D cache

单选题 2分

CQ2.4 通过硬件和软件的功能扩充,把原来独占的设备改造成若干用户共享的设备,这种设备称为()。

- A 虚拟设备
- B 存储设备
- 系统设备
- D 用户设备

单选题 2分

CQ2.5 假脱机输入输出利用()作为缓冲区来实现虚拟设备,以提升独占设备的利用率。

- A 打印机
- B) 内存
- 磁盘 磁盘
- D 磁带

内容纲要

Contents Page



- 1. I/O硬件原理
- 2. I/O软件系统
- 3. 磁盘管理 secondary storage

Hard Disk Drives
Solid State Disk



纲要

3. 磁盘管理 》

3.1 基础知识

- 1. 磁盘构造
- Ⅱ. 磁盘参数
- III. 磁盘格式化
- IV. 磁盘性能指标
- V. 固态硬盘 SSD
- 3.2 移臂调度策略
- 3.3 独立磁盘冗余阵列



HDD





磁盘构造(2/3)

□磁盘结构图(续)



3. 磁盘管理》》


磁盘构造(3/3)

□磁道(track)

能被磁头访问的一组同心圆

□柱面(cylinder)

磁头位置下所有磁道组成的柱体



□扇区(sector)

数据存放的基本单位,通常为512B

磁盘逻辑块 Logic Blocks

信息读写、传输的最小单位,一般为512B,每个逻辑块映射到一个物理扇区。

磁盘容量=磁头数×磁道数×每道扇区数×每扇区字节数

(51)

3.1 基础知识

3. 磁盘管理》》

磁盘参数(1/3)

磁盘块定位三要素

柱面号、磁头号、扇区号

□ 柱面号(C)


指盘面上的磁道号,磁道号从0开始由外向里编号,不同盘面上具有相同编号的磁道属于同一柱面:

□ 磁头号(H)

指出读写磁头所在的盘面,磁头号按从上到下的盘面次序从 0开始编号。

□ 扇区号(R)

按磁盘旋转方向从0开始给各扇区编的号。



(52)

3. 磁盘管理》》

扇区

磁盘参数(2/3)

- □ 磁盘块号 Logic Block Address(LBA)
- 磁盘块0是第0号柱面、第0号磁头的第0个扇区。
- 先按磁道内扇区顺序,再按柱面内磁头顺序,再按从外到内的柱面顺序进行编号。
- □ 参数间的转换 磁盘块块号⟨⇒⇒⟩ (柱面号, 磁头号, 扇区号)

例6-1 设t为每个柱面的磁头数,s为每个磁道的扇区数,某个块号的定位参数为(i,j,k),其中i,j,k分别表示该块的柱面号、磁头号和扇区号,则对应的块号x为: x=i*t*s+j*s+k

由块号求它在磁盘上的位置,则: 每个柱面的扇区数

i= x DIV (t * s)

j= (x MOD (t*s)) DIV s

k=(x MOD(t*s)) MODs

前提:柱面号、磁头号、扇区号、物理块号均从0开始编号!




3.1 基础知识


3. 磁盘管理》》

磁盘参数(3/3)

- □恒定角速度(Constant Angular Velocity, CAV)
- 所有磁道的扇区数相等,内部磁道到外部 磁道的比特密度不断降低
- 磁盘转速恒定
- 用于硬盘
- □恒定线速度 (Constant Linear Velocity, CLV)
- 每个磁道的比特密度均匀
- 外磁道扇区比内磁道的多,可存放更多数据
- 为保持传输数据率的恒定,转速要不断变化
- 用于CD-ROM和DVD-ROM驱动器



每条磁道上的扇区数相等



每条磁道上的数据密度相等



3. 磁盘管理》》

磁盘格式化

- 低级格式化(low-levelformatting)
 - 又称物理格式化(physical formatting)
 - 将盘片划分出磁道、扇区
 - 为每个扇区使用特殊的数据结构进行填充,包括一个头部、 数据区域和一个尾部
- □ 高级格式化(high-level formatting)
 - 又称逻辑格式化(logical formatting)
 - · 划分由相邻柱面组成的多个分区(partition)
 - 为分区构建文件系统,在磁盘上初始化文件系统数据结构, 如空闲、已分配分区表、一个空目录等。

55)

3.1 基础知识

查找一个物理块的顺序 3. 磁盘管理》》

磁盘的性能指标(1/2) 柱面号、磁头号、扇区号

确定磁道

- □ 寻道时间(seektime) T。
 - 将磁头定位到正确磁道(柱面)上所花的时间,与盘片直径和传 动臂速度相关;平均20ms
- □ 旋转延迟(rotational latency) T_r
 - 指定扇区旋转到磁头下面所经历的平均延迟时间Tr=1/(2*r), r为磁盘的旋转速度。
 - 典型的旋转速度大多为5400r/min, 每转需时11.1 ms, 平均旋 转延迟时间Tτ为5.55ms

- □ 传输时间(transfer time) T_t
- 传输扇区内的数据的时间,同样取决于磁盘的旋转速度。

Tt = b/(r*N) , b为要传送的字节数,N为一个磁道中的字节数,r为转速

磁盘完成一次I/O的平均访问时间: $I_a = I_c + I_c + I_c$

56

3. 磁盘管理》》

磁盘的性能指标(2/2)

常见题型

例6-2 某软盘有40个磁道,磁头从一个磁道移到另一个磁道需要6ms。 文件在磁盘上非连续存放,逻辑上相邻的数据块的平均距离为13磁 道,每块的旋转延迟时间及传输时间分别为100ms、25ms,问读取 一个100块的文件需要多长时间?

如果系统对磁盘进行整理,使逻辑上相邻的数据块的平均距离降为2 磁道,这时读取一个100块的文件需要多长时间?

磁盘访问时间=寻道时间+旋转延迟时间+传输时间

整理前: 寻道时间Ts=13*6=78ms,则Ta=78+100+25=203ms,所以读取100个块的文件需要时间为20300ms

整理后: 寻道时间Ts=2*6=12ms,则Ta=12+100+25=137ms,所以读取100个块的文件需要时间为13700ms


寻道时间和旋转延迟时间与信息在<mark>磁盘上的位置</mark>有关,可以通过相关 调度来减少访问时间,而传输时间是硬件设计时就固定的。

3.1 基础知识

3. 磁盘管理》》

固态硬盘(1/2)

□结构



页的大小: 512B~4KB 🗪 读写基本单位

块包含 32~128个页

块的大小: 16KB~512KB

3. 磁盘管理》》

固态硬盘(2/2)

□性能特性

表 Intel SSD 730性能特性

先擦除再写

读		与	
顺序读吞吐量	550MB/s	顺序写吞吐量	470MB/s
随机读吞吐量	365MB/s	随机写吞吐量	303MB/s
平均顺序读访问时间	50μs	平均顺序写访问时间	60μs

SSD vs HDD

- 优点 更可靠、更快、更节能
- 缺点 易损耗、更昂贵



3. 磁盘管理 》》

纲要

- 3.1 基础知识
- 3.2 移臂调度策略
- 1. 概述
- II. FCFS
- III. SSTF
- IV. SCAN
- V. C-SCAN
- VI. LOOK
- 3.3 独立磁盘冗余阵列



3. 磁盘管理 》》

概述(1/2)

□引入

具有多个进程的系统,磁盘队列可能有多个待处理的请求。
 当一个请求完成时,这时OS可以决定谁下一个访问磁盘,这种调度技术被称为磁盘调度技术,或驱动调度技术。

□目标

通过管理磁盘I/O请求的处理次序,缩短I/O请求的平均访问时间。

★移臂调度:根据访问者指定的柱面位置来决定执行次序的调度, 力求减少寻道时间。

旋转调度:根据旋转延迟时间来决定执行次序的调度,力求减少旋转延迟时间。

难以实现

(61)

3.2 移臂调度策略

3. 磁盘管理 》

概述(2/2)

- □经典移臂调度算法
- 先来先服务(First-Come First Served, FCFS)调度
- 最短寻道时间优先(Shortest-Seek-Time-First , SSTF)调度
- 扫描(SCAN)调度
- 电梯调度(LOOK)
- 循环扫描(Circular SCAN, C-SCAN)调度

衡量标准: (平均)寻道长度




3. 磁盘管理 》》



□ 工作原理 按请求访问者的先后次序启动磁盘驱动器,而不 考虑它们要访问的物理位置。

□ 举例 200个柱面,编号0~199

IO请求队列=98、183、37、122、14、124、65、67 磁头开始于53



优点: 公平简单

缺点: 未对寻道进行优化, 平均寻道时间较长, 仅适合磁盘请求较少的场合。

3.2 移臂调度策略


3. 磁盘管理 》》



SSTE

□ 工作原理 选择所访问磁道与磁头当前所在磁道距离最近的I/O 请求优先调度。

10请求队列=98、183、37、122、14、124、65、67 □ 举例 磁头开始于53号柱面



优缺点: 具有较好的寻道性能, 但可能导致进程饥饿现象。

64

3. 磁盘管理 >>


SCAN

□工作原理

移动臂每次沿一个方向移动, 扫过所有柱面, 遇 到最近的I/O请求便进行处理,直到磁盘的最后一 个柱面后, 再向相反方向移动回来。

□ 举例

IO请求队列 = 98、183、37、122、14、124、65、67 磁头开始于53号柱面,方向是向外。



优缺点: 既能获得较好的寻道性能, 又能防止进程饥饿; 存在一个请求刚好被 错过而需要等待很长时间的问题。

3.2 移臂调度策略

3. 磁盘管理 》》




LOOK(电梯调度)

□工作原理

电梯调度不像扫描算法那样一直扫到底, 如果沿着目前的方 向无请求的话则立即折返。

□ 举例 IO请求队列=98、183、37、122、14、124、65、67 磁头开始于53号柱面,方向是向内. 如果方向向外呢?




3. 磁盘管理 >>

C-SCAN_

□工作原理

与SCAN相似,只是C-SCAN在扫描到最大柱面后直接返回0号柱面 重复讲行,归途中不再服务,构成了一个循环。

IO请求队列 = 98、183、37、122、14、124、65、67 □ 举例 磁头开始于53号柱面,方向总是向内。



3.2 移臂调度策略

3. 磁盘管理 》》



□常见题型

例6-3 假定一磁盘有200个柱面,编号为0~199,当前存取臂的位置 在143号柱面上,并刚刚完成125号柱面的服务请求,如果请求队列 的先后顺序为86、147、91、177、94、150、102、175、130。则为 完成上述请求:

FCFS算法移动臂移动的总量是(1), 其移动臂移动的顺序是(2)

SSTF算法移动臂移动的总量是(3), 其移动臂移动的顺序是(4)

SCAN算法移动臂移动的总量是(5),其移动臂移动的顺序是(6)

LOOK算法移动臂移动的总量是(7), 其移动臂移动的顺序是(8)

68

3. 磁盘管理 >>

□常见题型

例6-3 假定一磁盘有200个柱面,编号为0~199,当前存取臂的位置 在143号柱面上,并刚刚完成125号柱面的服务请求,如果请求队列 的先后顺序为86、147、91、177、94、150、102、175、130。则为 完成上述请求:

FCFS算法移动臂移动的总量是(1), 其移动臂移动的顺序是(2) SSTF算法移动臂移动的总量是(3), 其移动臂移动的顺序是(4) SCAN算法移动臂移动的总量是(5), 其移动臂移动的顺序是(6) LOOK算法移动臂移动的总量是(7), 其移动臂移动的顺序是(8)

FCFS: 143->86->147->91->177->94->150->102->175->130

565

SSTF: 143->147->150->130->102->94->91->86->175->177

162

SCAN: 143->147->150->175->177->199->130->102->94->91->86

169

LOOK: 143->147->150->175->177->130->102->94->91->86

125



3.2 移臂调度策略

3. 磁盘管理 》》



□移臂调度算法的选择

- SSTF算法性能较好,但可能发生饥饿现象。
- SCAN和C-SCAN不会发生饥饿,很适合磁盘负荷较大的系统, 因为此种系统各柱面的请求比较平均。
- LOOK调度是扫描算法的另一种实现。
- 通常SSTF和LOOK是比较合理的缺省算法。



因为固态硬盘没有移动部件,所以算法的性能差 异很小并且经常使用简单的FCFS策略。

磁盘的I/O请求效率很大程度受文件分配方法的影响,如果程序所读 的文件是连续分配的,则会产生在磁盘上相近区域的请求,从而减 少磁头移动次数。

单选题 1分

CQ3.1 磁盘是可共享设备,每一时刻()进程启动它。

- A 可以由任意多个
- B 能限定多个
- 至少能由一个
- 至多能由一个

单选题 1分

CQ3.2 磁盘上的文件以()单位读写。

- A 盘块
- B)记录
- 住面 柱面
- D 磁道

CQ3.3 在磁盘输入输出的操作中,需要做的工作可以不包括()。

- A 确定磁盘的存储容量
- B 移动磁臂使磁头移到指定的柱面上
- 旋转磁盘使指定的扇区处于磁头位置下
- D 让指定的磁头读写信息,完成信息的传送操作

单选题 1分

CQ3.4 启动磁盘执行一次输入输出操作时,()是硬件设计时就固定的。

- A 寻道时间
- B 延迟时间
- (传输时间
- D 一次I/O操作的总时间

单选题 1分

CQ3.5 一个磁盘的转速为7200转/分,每个磁道 有160个扇区,每扇区有512字节,那么理想情况 下,其数据传输率为().

- A 7200*160KB/s
- B 7200KB/s
- 9600KB/s
- D 19200KB/s

单选题 1分

CQ3.6 磁盘旋转调度的目的是为了缩短()时间。

- A 寻道
- B 延迟
- (传输
- D 启动

CQ3.7 下列算法中,用于磁盘调度的是()。

- A 时间片轮转法
- B LRU算法
- 最短寻道时间优先算法
- D 优先级高者优先算法

单选题 1分

CQ3.8 对磁盘进行移臂调度时,既考虑了减少寻找时间,又不频繁变动臂的移动方向的调度算法是()。

- A 先来先服务
- B 最短寻道时间优先
- 电梯调度
- D 优先级高者优先

单选题 1分

CQ3.9 在以下调度中,() 算法可能出现饥饿现象。

- A 电梯调度
- B 最短寻道时间优先
- () 循环扫描算法
- D 先来先服务

单选题 1分

CQ3.10 如果当前磁头正在53号柱面上执行输入输出操作,依次有4个等待者分别要访问的柱面为98、37、124、65,当采用()调度算法时,下一次读写磁头才可能达到37号柱面。

- A 先来先服务
- B 最短寻道时间优先
- 电梯调度(磁头移动方向向着小磁道方向)
- D 循环扫描算法(磁头移动方向向着大磁道方向)

3. 磁盘管理 》》

纲要

- 3.1 基础知识
- 3.2 移臂调度策略

3.3 独立磁盘冗余阵列

1. 概述

II. RAID常用级别

Redundant Arrays of Independent Disk, RAID

mamony



3.3 独立磁盘冗余阵列

3. 磁盘管理 》



概述(1/2)

		register	Cuciic	memory	330	HDD	
□引入	Access time (ns)	0.25-0.5	0.5-25	80-250	25,000-50,000	5,000,000	

- 磁盘存储系统是提高整个计算机系统性能的关键。
- 如果使用一个组件对性能的影响有限,可以并行使用多个组 件获得额外的性能提高。

□实现思想

RAID方案用多个小容量磁盘驱动器代替大容量磁盘驱动器, 并以能同时从多个驱动器访问数据的方式来分布数据, 因此 提高了I/O性能,并能更容易地增加容量。



3.3 独立磁盘冗余阵列

3. 磁盘管理 》

概述(2/2)

□目标及实现技术

高数据传输率 • 通过并行处理提高性能

将数据分条后分散的存储在多个磁盘上,以提高存储系统的吞吐量。

位级分条(bit-level striping): 每个字节的位i存在磁盘i上 块级分条(block-level striping): 每个文件的块i存在磁盘i上

高可靠性 通过冗余提高可靠性

加入冗余数据以提供较为完备的相互校验/恢复的措施。

镜像(mirroring): 重复每个磁盘

奇偶校验(parity):加入奇偶校验信息,保证在一个磁盘失效时,

数据具有可恢复性

XOR校验原理(位级分条为例):对于存储在多个磁盘上的某 字节,计算其纠错位P并存放在其他磁盘上。如果一个磁盘故 障,则可从其他磁盘中读取字节的其余位和相关的奇偶校验 位,以重构损坏的数据。

	A值	B值	XOR结果
Ì	0	0	0
	1	0	1
	0	1	1
	1	1	0

3.3 独立磁盘冗余阵列

RAIDO: 非冗余条带



(a) RAID 0: non-redundant striping.

RAID常用级别(1/5)

C: 数据的备份

RAID1: 镜像磁盘



(b) RAID 1: mirrored disks.

P: 纠错位

RAID2: 内存式纠错码



(c) RAID 2: memory-style error-correcting codes.

RAID3:位交错奇偶校验



(d) RAID 3: bit-interleaved parity.

RAID4: 块交错奇偶校验



(e) RAID 4: block-interleaved parity.

RAID5: 块交错分布式奇偶校验



(f) RAID 5: block-interleaved distributed parity.

RAID6: P+Q 双重冗余




3.3 独立磁盘冗余阵列

3. 磁盘管理 》》

RAID常用级别(2/5)

□ RAID 0 无冗余的磁盘阵列



- 在存储数据时由RAID控制器将数据分割成大小相同的数据条, 同时写入阵列中的磁盘。
- 数据并行的写入和读取,提升了存储系统的性能。
- 无容错能力,系统可靠性较差,适用于数据损失并不重要的 高性能应用程序。


85

3.3 独立磁盘冗余阵列

3. 磁盘管理 》

RAID常用级别(3/5)

□ RAID1磁盘镜像



- 两个硬盘的内容完全一样,内容彼此备份。
- 系统可靠性好,重建简单,但硬件开销大,效率低。
- 适用于需要高可靠性和快速恢复的应用程序。




3.3 独立磁盘冗余阵列

3. 磁盘管理 >>

RAID常用级别(4/5)

□ RAID 5 块交错分布式奇偶结构 最常见的奇偶校验RAID系统




- 对于每个数据磁盘中相应的条带逐位计算一个奇偶检验(parity code), 奇偶校验条带分布在所有驱动器上。Ap=A1⊕A2 ⊕A3 ⊕A4
- 数据以块为单位和奇偶校验码分散存储在N+1个硬盘上,每当写操作时,阵列管理软件不仅须更新用户数据,而且须更新相应的奇偶校验位。

3.3 独立磁盘冗余阵列

3. 磁盘管理 》》

RAID常用级别(5/5)

□ RAID 6 P+Q双重冗余



- 进一步提升容错性,同时使用奇偶校验码和差错纠正码(Reed-Solomon code),并保存在不同磁盘的不同块中,防范多个磁盘故障。
- 每次写操作都会影响两个校验块,导致严重的写性能损失。

单选题 1分

CQ3.11 在磁盘冗余阵列中,以下不具有容错技术的是()。

- A RAID0
- B RAID1
- RAID3
- D RAID5

Thank You

Have A Nice Day

南京邮电大学计算机学院、软件学院、网络空间安全学院