

작업계획서

2026-07-06 | 213am | 레이어 관리 기능 개발

원본 문서: docs/plan/20260706_0755_레이어 관리.md

개발 목표

개발자 모드의 데이터관리 그룹에 «레이어 관리» 화면이 통합 허브로 자리한다. 한 화면에서 레이어 전체 목록·업로드·갱신 이력·레이어·필드·코드 설정·인프라 오류 복구를 본다.

본 문서는 위 기능의 현행 구조와 동작을 코드·화면 기준으로 기록하는 독립 스냅샷이다. 화면별 확인사항에 미완·의심 구간을 함께 적어 이후 점검·개선의 기준으로 쓴다.

기타기능 메뉴의 SHP·Excel 전용 업로더는 별도로 남아 있으며, 화면 구성과 절차가 레이어 관리의 업로드와 다르다.

2026-07-06 점검 갱신: «테이블» 열 동작·목록-설정 연동·좌표계 범위는 코드 확인으로 정리했다. 아래 화면별 설명·확인 사항이 최신 미완·점검 기준이다.

플로우차트

개발자 모드 → 데이터관리 → 레이어 관리 → (탭) 목록·SHP이력·Excel이력·설정·오류수정 / (상단) SHP·Excel 업로드

목차

- DEV-LM-01 · 레이어 목록
- DEV-LM-02 · SHP 업데이트 이력
- DEV-LM-03 · Excel 업데이트 이력
- DEV-LM-04 · 레이어 설정 (Layer)
- DEV-LM-05 · 레이어 설정 (Field)
- DEV-LM-06 · 레이어 설정 (Code)
- DEV-LM-07 · 오류수정
- DEV-LM-08-1 · SHP 업로드 — 폴더 선택 (1/4)
- DEV-LM-08-2 · SHP 업로드 — 레이어 구성요소 검사 (2/4)
- DEV-LM-08-3 · SHP 업로드 — 정합성 검증 (3/4)
- DEV-LM-08-4 · SHP 업로드 — 결과 (4/4)
- DEV-LM-09 · Excel 업로드

WIREFRAME	
개발자 모드	[테마변경] [로그아웃] [메인으로]
> 시스템관리	레이어 관리
> 데이터관리	[SHP 업로드] [Excel 업로드]
v 데이터관리	
* 레이어 관리	[x] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [] Code [] 오류수정
정사영상관리	
첨부파일 관리	
시스템 연계	[그룹명 · 테이블명 · 한글명 검색] [x] public_layer [] 오류 120 / 150
File Manager	
File Converter	스키마 출처 그룹 테이블명 한글명 갱신일 스타일 순서 도형 읽기 쓰기 테이블 레이어 스타일 버튼들
> 기타기능	layer SHP 도로 road 도로대장 26.07.18 범례 1 POLYGON 전체 부서 v v v [SHP↓][Excel↓][이력]
> 버전관리	layer SHP 하천 river 하천망 26.07.18 범례 2 POLYGON 전체 부서 v v v [SHP↓][Excel↓][이력]

설명

- 1. 데이터관리에서 «레이어 관리»를 선택하면 기본 탭은 «레이어 목록»이다.
- 2. 상단 우측 «SHP 업로드»·«Excel 업로드»로 업로드 모달을 연다.
- 3. 목록은 저장소 테이블과 레이어 정의 설정을 합쳐 스키마·출처·그룹·테이블명·한글명·갱신일·스타일 범례·테이블·레이어·스타일 상태·행 액션을 표시한다.
- 4. 검색·public_layer 표시·오류만 보기 필터와 스크롤 더 불러오기가 있다.
- 5. 행 끝 «버튼들» 열에는 아이콘 세 개가 왼쪽부터 나열된다. 화면에는 아이콘만 보이고 마우스를 올리면 툴팁으로 구분한다. 와이어프레임은 툴팁 명칭을 [SHP↓][Excel↓][이력] 약어로 표기한다.
- 6. «SHP↓» — SHP 다운로드. 해당 행 테이블의 geometry를 SHP 파일로 내려받는다.
- 7. «Excel↓» — Excel 다운로드. 해당 행 테이블 데이터를 Excel 파일로 내려받는다. Excel 출처가 아니거나 저장 경로가 없으면 기본 경로로 시도한다.
- 8. «이력» — 수정 이력 조회. 해당 테이블의 수정 이력 조회 모달을 연다.
- 9. «테이블» 상태 열은 항상 통과로 표시된다. 목록 행은 저장소 geometry 테이블만 포함하므로, 행이 보이면 테이블은 이미 존재한다는 전제다. 업로드 중 테이블 생성 전에 실패한 건은 목록에 나오지 않는다.
- 0. «레이어»·«스타일» 열만 게시·스타일 보유 여부를 조회하며, «오류만» 필터도 이 둘 기준이다.
- 1. 목록과 설정 탭은 역할이 달라 행에서 설정 탭으로 바로 이동하는 동선은 없으며, 당분간 추가하지 않는다.

설명

- 1. «SHP 업데이트 이력» 탭에서 배치 단위 업로드·후처리 기록을 페이지로 본다.
- 2. 상단 톨바는 «총 N건»이 왼쪽, «새로고침»이 오른쪽에 정렬된다.
- 3. 배치 행의 [v] · [>] 로 펼침·접힘을 표시한다. 한 배치만 펼칠 수 있으며, 펼친 행 아래에 레이어별 하위 이력이 들어 쓰기된 표로 붙는다.
- 4. 배치 행을 펼치면 레이어별 결과·건수·업데이트 내용·«동기화» 액션이 하위 표로 보인다.
- 5. «동기화»는 변경 대기 상세 모달을 연다.
- 6. 동기화 호출 시 파일명 기준 식별과 저장소 테이블명이 어긋나면 상세 건수가 비어 보일 수 있다.

확인사항

- 1. SHP 업로드 완료 후 이 탭으로 전환되면 방금 작업 배치가 보여야 한다.
- 2. 배치 행을 클릭하면 [>] 가 [v] 로 바뀌며 하위 레이어 이력이 보이고, 다른 배치는 접혀야 한다.
- 3. 변경·동기화 대기 행에서 «동기화» 시 상세 건수가 0만 나오면 안 된다.
- 4. 동기화 처리 후 목록의 결과·내용 문구가 갱신되어야 한다.

Excel 업데이트 이력

DEV-LM-03

WIREFRAME

개발자 모드		[테마변경] [로그아웃] [메인으로]					
> 시스템관리		레이어 관리		[SHP 업로드] [Excel 업로드]			
> 데이터관리							
v 데이터관리							
* 레이어 관리		[] 레이어 목록 [] SHP [x] Excel 업데이트 이력 [] Layer [] Field [] Code [] 오류수정					
정사영상관리							
첨부파일 관리		총 18건		[새로고침]			
시스템 연계							
File Manager		업로드 날짜	테이블명	한글명	행수	결과	파일 경로
File Converter		2026-07-05 오후 02:13:45	road_as	도로대장	1200	성공	excel_data/20260705/road.xlsx
> 기타기능		2026-07-04 오전 11:46:01	river_as	하천망	850	성공	excel_data/20260704/river.xlsx
> 버전관리							

설명

1. «Excel 업데이트 이력» 탭에서 엑셀 반영 배치 기록을 본다.
2. 상단 톨바는 «총 N건»이 왼쪽, «새로고침»이 오른쪽에 정렬된다.
3. 표 열은 업로드 날짜·테이블명·한글명·행 수·결과·파일 경로이다.
4. Excel 업로드 완료 시 이 탭으로 자동 전환된다.

확인 사항

1. Excel 업로드 완료 후 이 탭에 이번 작업이 남아야 한다.
2. 표의 날짜.테이블명.행 수.결과.파일 경로가 실제 반영과 맞아야 한다.

레이어 설정 (Layer)

DEV-LM-04

WIREFRAME												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
개발자 모드 [테마변경] [로그아웃] [메인으로]												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
> 시스템관리 [SHP 업로드] [Excel 업로드]												
> 데이터관리												
v 데이터관리 -----												
* 레이어 관리 [] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [x] 레이어 설정 (Layer) [] Field [] Code [] 오류수정												
정사영상관리												
첨부파일 관리 -----												
시스템 연계 [그룹명 · 테이블명 · 한글명 검색] [x] public_layer 120/150 [저장] [초기화] [엑셀 다운로드]												
File Manager +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
File Converter 스키마 출처 그룹 테이블명 한글명 스타일 순서 도형 읽기 쓰기 삭제												
> 기타기능 layer SHP 도로 rdl_pakp_as 주차장 범례 1 POLYGON 전체 부서 x												
> 버전관리 layer Excel 하천기본계획 river_plan_as 하천기본계획 범례 2 POLYGON 전체 부서 x												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

설 명

1. «레이어 설정 (Layer)» 탭에서 defineLayer 테이블 단위 메타를 한 표에서 편집한다.
2. 상단에 검색·public_layer 체크·건수 표시·저장·초기화·엑셀 다운로드가 있다.
3. 표 열은 스키마·출처·그룹·테이블명·한글명·스타일 범례·순서·도형·읽기·쓰기·삭제이다. 테이블명은 읽기 전용이다.
4. 스타일 범례 클릭 시 스타일 추가·편집 모달이 열린다.

확인사항

- 1. 저장 후 레이어 목록 탭의 한글명·공유·스타일 표시와 맞아야 한다.
- 2. public_layer 체크·검색·스크롤 더 불러오기가 동작해야 한다.
- 3. 엑셀 다운로드로 defineLayer 내보내기가 되어야 한다.

레이어 설정 (Field)

DEV-LM-05

WIREFRAME

[개발자 모드]		[테마변경] [로그아웃] [메인으로]														
> 시스템관리	레이어 관리	[SHP 업로드] [Excel 업로드]														
> 데이터관리																
v 데이터관리																
* 레이어 관리	[[] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [x] 레이어 설정 (Field) [] Code [] 오류수정															
정사영상관리																
첨부파일 관리																
시스템 연계																
File Manager	[x] public_layer [저장] [상세보기 전체 해제] [초기화] 24/24 [필드명/한글명 검색]															
File Converter	[레이어 검색]															
> 기타기능		이름		정렬		데이터 속성						보기				
> 버전관리	도로 - 점용시설															
	* 도로 - 도로대장 영문명 한글명 순서 데이터 방식 자료형 키 필수 읽기전용 최대길이 기본값 검색 . . . 상세보기															
	하천 - 하천망 n_name 노선명 1 1 내림차순 TEXT v v 254 v v															
	하천 - 색인도 r_code 하천코드 2 1 내림차순 TEXT v v 254 v v															

설명

- 1. «레이어 설정 (Field)» 탭 본문은 좌측 레이어 목록·우측 필드 편집의 2단 구조이다. 좌·우 패널 높이는 맞추고, 우측 상단 버튼·필드 검색은 우측 영역에만 있다.
- 2. 좌측에는 public_layer 포함 체크.«레이어 검색» 입력·그룹-한글명 목록이 있고, 선택한 레이어의 필드를 우측에 표시한다.
- 3. 우측 상단에 저장·상세보기 전체 해제·초기화·건수·필드명/한글명 검색이 있다. 그 아래 필드 표는 바깥 상단 테두리·«이름»·«정렬»·«데이터 속성»·«보기» 분류 행·열 구분 테두리·영문명·한글명 등 열 이름 행 순으로 헤더가 이어진다.
- 4. 필드 표 본문은 영문명·한글명·순서·자료형·키·필수·검색·목록·상세 등을 셀 단위로 편집한다.

확인 사항

1. 레이어 선택 시 해당 필드 목록이 로드되어야 한다.
2. 필드 저장 후 지도 속성 표시·조회에 반영되어야 한다.
3. 상세보기 전체 해제 후 저장 시 모든 필드 상세보기가 꺼져야 한다.

레이어 설정 (Code)

DEV-LM-06

WIREFRAME

개발자 모드										[테마변경]										[로그아웃]										[메인으로]									
> 시스템관리		레이어 관리										[SHP 업로드]										[Excel 업로드]																	
> 데이터관리																																							
v 데이터관리																																							
* 레이어 관리		[[] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [x] 레이어 설정 (Code) [] 오류수정																																					
정사영상관리																																							
첨부파일 관리																																							
시스템 연계																																							
File Manager		[x] public_layer [필드 검색] [저장] [초기화] 12개																																					
File Converter		[레이어 검색] [코드명 ____][한글명 ____][추가]																																					
> 기타기능		지형지물부호																																					
> 버전관리		도로 - 도로대장 * 관재질 코드명 한글명 삭제 코드명 한글명 삭제 코드명 한글명 삭제																																					
		* 하수 - 하수관거 하천유형 MOP000 미분류 x MOP001 닥타일주철관 x MOP002 강관 x																																					
		하수 - 하수맨홀 법정동 MOP003 아연도강관 x MOP004 염화비닐관 x MOP011 연관 x																																					

설명

1. «레이어 설정 (Code)» 탭 본문은 좌측 레이어·가운데 CODE 필드·우측 코드 편집의 3단 구조이다. 세 패널 높이는 맞춘다.
2. 좌측에는 public_layer 포함 체크·«레이어 검색»·CODE 필드가 있는 레이어 목록이 있다.
3. 가운데에는 «필드 검색»·선택 레이어의 CODE 유형 필드 목록이 있다.
4. 우측 상단 첫 줄에 저장·초기화·건수가 있고, 다음 줄에 코드명·한글명 입력·«추가»가 있다. 그 아래 코드 표는 상단 테두리·«코드명»·«한글명»·«삭제» 열 이름 행(가로 3세트)·본문·하단 테두리 순이다.
5. 코드 본문은 가로 3열씩 코드명·한글명·삭제를 편집한다.

확인사항

- 1. CODE 필드가 없는 레이어는 좌측 목록에 나오지 않아야 한다.
- 2. 필드 선택 후 코드 추가·한글명 수정·삭제·저장이 동작해야 한다.
- 3. 코드 저장 후 속성 조회·표시 코드가 맞아야 한다.

오류수정

DEV-LM-07

WIREFRAME

개발자 모드										[테마변경] [로그아웃] [메인으로]									
> 시스템관리		레이어 관리								[SHP 업로드] [Excel 업로드]									
> 데이터관리																			
v 데이터관리																			
* 레이어 관리		[] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [] Code [x] 오류수정 (3)																	
정사영상관리																			
첨부파일 관리		[그룹명 · 테이블명 · 한글명 검색] [] public_layer 2/3 [새로고침] [전체 자동 수정]																	
시스템 연계																			
File Manager		스키마 출처 그룹 테이블명 한글명 오류 수정																	
> 기타기능		layer SHP 도로 rd1_pave_as 도로대장 레이어 설정(Layer) 누락 / GeoServer Style 없음 [[자동수정]																	
> 버전관리		layer Excel 하천 river_d_index 하천색인도 레이어 설정(Field) 누락 [[자동수정]																	

설명

- 1. «오류수정» 탭은 레이어 정의·필드·코드·게시·스타일 누락을 스캔해 목록으로 보여 준다.
- 2. 탭 제목 옆 배지에 미해결 건수가 표시된다.
- 3. 상단 툴바는 검색·public_layer·건수가 왼쪽, «새로고침»·«전체 자동 수정»이 오른쪽에 정렬된다.
- 4. 행별 «자동수정»·«전체 자동 수정»으로 정의 생성·코드 보강·게시·기본 스타일 적용을 시도한다.
- 5. 데이터 동기화·스키마 불일치·SHP 재업로드는 이 탭 범위가 아니다.

확인 사항

1. 누락이 있으면 오류수정 탭 배지 건수가 0보다 커야 한다.
2. 복구 후 같은 항목이 목록에서 사라지거나 배지 건수가 줄어야 한다.
3. 복구 실패 시 오류 메시지가 보여야 한다.

SHP 업로드 — 폴더 선택 (1/4)

DEV-LM-08-1

WIREFRAME

개발자 모드		[테마변경] [로그아웃] [메인으로]
> 시스템관리	레이어 관리	[SHP 업로드] [Excel 업로드]
> 데이터관리		
v 데이터관리		
* 레이어 관리	[] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [] Code [] 오류수정	
정사영상관리		
첨부파일 관리		
시스템 연계	(뒤 화면 어둡게)	
File Manager		
File Converter	SHP 폴더 업로드 - 폴더 선택 (1/4)	[닫기]
> 기타기능		
> 버전관리	v 폴더 선택	
	[폴더 선택] [서버에서 선택] shp_data/20260706_5181_도로 · 6개 SHP	
	v 작업명 · 좌표계	
	작업명 [20260706_도로] 좌표계 (EPSG) [5181] EPSG:5181	
	v 레이어 목록 (6개)	
	# 레이어 (SHP) 정확성 검증 비교	크기 수정일
	1 road v -	1.2 MB 2026.7.6.오후 2:33:43
	2 river v -	850 KB 2026.7.6.오후 2:33:43
		[취소] [다음 >]

설명

1. «SHP 업로드»로 열리는 마법사 1단계이다. 모달 제목은 «SHP 폴더 업로드 — 폴더 선택 (1/4)»이다.
 2. «폴더 선택»에서 로컬 «폴더 선택»·«서버에서 선택», 선택 경로·SHP 개수, 업로드 진행률이 보인다.
 3. «작업명·좌표계»에 작업 메모·EPSG 입력(폴더명에서 초기값, 표시용·API 미전달).
 4. «레이어 목록»에 SHP별 정합성 검증 아이콘·비고·크기·수정일(서버 선택 시)이 표시된다.
 5. 하단은 «취소»·«다음»이다.
-

확인사항

1. 폴더 선택 후 레이어 목록과 정합성 검증 아이콘이 채워져야 한다.
 2. 업로드 중에는 «다음»이 비활성이어야 한다.
 3. 구조 불일치 SHP는 비고에 오류가 보여야 한다.
-

WIREFRAME

개발자 모드		[테마변경] [로그아웃] [메인으로]	
> 시스템관리	레이어 관리	[SHP 업로드] [Excel 업로드]	
> 데이터관리			
v 데이터관리	-----		
* 레이어 관리	[] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [] Code [] 오류수정		
정사영상관리			
첨부파일 관리	-----		
시스템 연계	(뒤 화면 어둡게)		
File Manager	+-----+		
File Converter	SHP 폴더 업로드 - 레이어 구성요소 검사 (2/4)	[닫기]	
> 기타기능	+-----+		
> 버전관리	v DB · GeoServer · 레이어 정의 상태		
	각 SHP의 Table · Layer · Style · Define 존재 여부. 누락 시 시작, 모두 있으면 다음.		
	전체 6개 · 생성 · 구성 필요 2개		
	+-----+		
	파일 Table Layer Style Define		
	road.shp v v v v		
	river.shp v x x v		
	+-----+		
	[취소] [< 이전] [시작]		
	+-----+		
+-----+			
+-----+			

설명

- 1. 2단계 «레이어 구성요소 검사»에서 파일별 Table·Layer·Style·Define 존재 여부를 본다.
- 2. 상단 안내와 «전체 N개»«생성·구성 필요 N개»(또는 «구성요소 모두 존재») 요약이 있다.
- 3. 누락이 있으면 하단 «시작»으로 구성요소를 생성한다. 모두 있으면 «다음»으로 바뀐다.
- 4. 하단은 «취소»«이전»«시작» 또는 «다음»이다.

확인사항

- 1. Table·Layer·Style·Define 누락 행이 표에 맞게 표시되어야 한다.
- 2. «시작» 후 누락 항목이 생성·체크 갱신되어야 한다.
- 3. 모두 존재할 때만 «다음»으로 3단계에 진입해야 한다.

WIREFRAME

개발자 모드		[테마변경] [로그아웃] [메인으로]	
> 시스템관리	레이어 관리	[SHP 업로드] [Excel 업로드]	
> 데이터관리			
v 데이터관리			
* 레이어 관리	[] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [] Code [] 오류수정		
정사영상관리			
첨부파일 관리			
시스템 연계		(뒤 화면 어둡게)	
File Manager			
File Converter		SHP 폴더 업로드 - 정합성 검증 (3/4)	[닫기]
> 기타기능			
> 버전관리		v SHP · DB 데이터 정합성	
		Key 기준 비교 결과. 비교에서 검토 · 반영.	
		전체 6개 · 반영 · 검토 필요 1개 · 미해결 시 완료 불가	
		파일 구분 추가 변경 삭제 동일 비교	
		road.shp 신규 - - - - -	
		river.shp 기존 0 5 0 120 총돌5/삭제0/신규0 [클릭]	
		[취소] [< 이전] [다음 >]	

설명

- 1. 3단계 «정합성 검증»에서 기존 layer 테이블과 SHP를 Key 기준으로 비교한다.
- 2. 진입 시 자동 검증하며, 표 열은 파일·구분(신규/기존)·추가·변경·삭제·동일·비고이다.
- 3. 비교의 검토 링크를 누르면 동기화 상세 모달이 열린다. 미해결 건이 있으면 4단계 진입이 막힌다.
- 4. 하단은 «취소»«이전»«다음»이다.

확인사항

- 1. 3단계 진입 시 정합성 검증이 자동으로 돌아야 한다.
- 2. 변경·총돌 행의 비교 링크로 상세 모달이 열려야 한다.
- 3. 미해결 건이 남으면 «다음»이 비활성이거나 4단계로 넘어가지 않아야 한다.

DEV-LM-08-4

```

[개발자 모드] [테마변경] [로그아웃] [메인으로]

|> 시스템관리 |레이어 관리 | [SHP 업로드] [Excel 업로드]
|> 데이터관리 |
|v 데이터관리 |-----
| * 레이어 관리 | [ ] 레이어 목록 | [ ] SHP | [ ] Excel | [ ] Layer | [ ] Field | [ ] Code | [ ] 오류수정
| 정사영상관리 |
| 첨부파일 관리 |-----
| 시스템 연계 | (뒤 화면 어둡게)
| File Manager | +-----+
| File Converter | | SHP 폴더 업로드 - 결과 (4/4) | [닫기] |
|> 기타기능 | +-----+
|> 버전관리 | | v 업로드 · 정합성 검증 결과
| | 작업명 20260706_도로 좌표계 EPSG:5181
| | 경로 shp_data/20260706_5181_도로
| | 레이어 6개 · 성공 5 · 실패 1 · 정합성 추가0 · 변경반영5 · DB유지120 · 삭제0
| | +-----+
| | |레이어|구분|Table| Layer | Style |Define| DB행 | 정합성 처리 | 결과 | 비교 |
| | | road |신규| v | v | v | v | 850 | 신규 반영 | 성공 | - |
| | | river |기존| v | v | v | v | 125 | 변경반영 5 | 성공 | - |
| | +-----+
| | | [취소] [< 이전] [완료]
| | +-----+

```

1. 4단계 «결과»에서 작업명·좌표계·경로 요약과 레이어별 최종 결과 표를 본다.
2. 요약에 레이어 수·성공·실패·정합성 처리 건수가 표시된다.
3. 표 열은 레이어·구분·Table·Layer·Style·Define·DB행·정합성 처리·결과·비고이다.
4. «완료» 시 모달이 닫히고 SHP 업데이트 이력 탭으로 전환된다.
5. 좌표계는 서버가 .prj·파일명·폴더명 순으로 결정해 DB 적재 시 5181로 변환한다. 정사영상 관리식 좌표계 선택 모달은 미구현이다.

확인사항

- 1. 4단계 진입 시 결과 집계.표가 로드되어야 한다.
- 2. 성공·실패·정합성 요약이 실제 처리와 맞아야 한다.
- 3. «완료» 후 SHP 업데이트 이력 탭에 이번 배치가 보여야 한다.
- 4. .prj.파일명·폴더명으로 좌표계가 정해지는 SHP는 모달 없이 적재되어야 한다.

Excel 업로드

DEV-LM-09

WIREFRAME

개발자 모드		[테마변경] [로그아웃] [메인으로]	
> 시스템관리	레이어 관리	[SHP 업로드] [Excel 업로드]	
> 데이터관리			
v 데이터관리	-----		
* 레이어 관리	[x] 레이어 목록 [] SHP [] Excel [] Layer [] Field [] Code [] 오류수정		
정사영상관리			
첨부파일 관리	-----		
시스템 연계		(뒤 화면 어둡게)	
File Manager	+-----+		
File Converter	Excel 파일 업로드 - 01. 파일 업로드 (1/4)	[닫기]	
> 기타기능	+-----+		
> 버전관리	v 파일 선택		
	[파일 선택] [서버에서 선택] road_ledger.xlsx · 245760 bytes		
	v 테이블 한글명 · 영문명		
	테이블 한글명 [도로대장_____] 테이블 영문명(layer) [road_ledger_as_____]		
	v 동일 테이블 존재 여부		
	[layer 테이블 확인] 기존 테이블 있음		
	v 업로드 처리 방식	4 개 중 선택	
	(x) 일반 업로드 - 엑셀 헤더 · 데이터를 그대로 반영하여 레이어를 구성합니다.		
	() 개발행위대장 - 4단계에서 행을 나누고 행키를 부여합니다.		
	() 점용대장 - 개발행위대장과 동일하게 4단계에서 행을 나눕니다.		
	() 안동 도로점용대장 - 점용 · 부과 · 물건지 구조로 전산화합니다.		
		[취소] [다음 >]	
	+-----+		

설명

1. «Excel 업로드»를 누르면 네 단계 마법사 모달이 열리고 뒤 화면은 어둡게 보인다. 제목은 «Excel 파일 업로드 - 단계명 (n/4)» 형식이다.
 2. 1단계 «01. 파일 업로드»: «파일 선택»·«서버에서 선택», 파싱·검사 중 안내. «테이블 한글명·영문명» 입력. «동일 테이블 존재 여부»에서 «layer 테이블 확인». «업로드 처리 방식» 라디오(일반·개발·행위대장·점용대장·안동 도로점용대장).
 3. 2단계 «02. 지도에 표현할 값 선택»: 타이틀 행 수, 폴리곤/포인트, 필지 주소 열(통합 또는 시도·시군구·읍면동·리·지번 구분), 별도 지적·물건지 테이블 생성 옵션. 처리 방식에 따라 일부 고정.
 4. 3단계 «03. 영문·한글 파일명 및 필드명»: 기존 테이블 DIFF, Key 설정, 필드별 영문·한글명·목록·검색·Key 표 편집.
 5. 4단계 «04. 데이터 처리»: 진행률·처리 로그. 완료·오류 시 «닫기»로 종료 후 Excel 이력 탭 전환.
 6. SHP 업로드와 화면 구성·단계 이름·입력 항목이 다르다.
-

확인사항

1. 파일·서버 선택 후 파싱 오류가 있으면 1단계에서 안내가 나와야 한다.
2. «layer 테이블 확인» 결과가 신규/기존에 맞게 표시되어야 한다.
3. 처리 방식별로 2~4단계 필수 항목이 달라지며, 미충족 시 «다음»이 비활성이어야 한다.
4. 4단계 처리 완료 후 Excel 업데이트 이력 탭에 이번 작업이 남아야 한다.
5. 완료 후 레이어 목록 갱신일·오류수정 배지가 갱신되어야 한다.

레이어관리 와이어프레임 전체 문서 · 와이어프레임을 PNG로 캡처해 임베드 (화면·인쇄 동일하게 보임)