《计算机网络》讲义要点 第六章 数据链路层

赵增华

天津大学智能与计算学部

2023 年春季

参考教材:

"Computer networking: a top-down approach", by Jim Kurose, Keith Ross, Pearson, 8th Edition, 2021年。

辅助教材: "Computer Networks", 第 5 版英文影印版, A. Tanenbaum, 清华大学出版社, 2011年。

教学目标:

通过对 Internet 经典协议的学习和剖析,让学生理解网络系统设计、网络协议设计所面临的问题和常用的解决方法。课程结束后学生能够根据工作/科研的需要设计、实现相应的网络系统和协议,并进行性能评价。授课过程中强调对问题的描述(why),然后是解决方案(how)。

学习方法:

学而不思则罔, 思而不学则殆。

多读,多思,多实践。

多读:通过大量阅读理解网络、协议的基本概念,原理。阅读推荐的教材、参考书、自行在网上查找的相关内容。

多思:思考为什么。网络系统/每层(个)协议设计面临什么问题?如何解决?为什么?

- 多实践: 1)通过网络协议分析软件(如 Wireshark)深入理解各层协议的执行过程。(WiresharkLab)
 - 2) 通过设计、实现网络协议,掌握协议的设计方法和实现技术。(Socket programming, RDT, routing protocol)
 - 3) 通过网络构建、配置,理解网络的实际部署和管理。(Lab Practice)

第六章 数据链路层

1. 理解链路层的功能。(6.1)

数据包到达网络层后,网络层根据数据包的目的 IP 地址查找转发表,找到对应的下一跳(next hop)节点的 IP 地址和输出端口(输出网卡)。把数据包转发到输出端口,传给相应数据链路层处理。

数据链路层收到网络层下发的数据包后,负责竞争到信道,以便能够把数据包传给下一跳节点。为此主要完成如下功能:

- 1) 链路访问(link access):发送数据包前节点需要获得链路的访问权,即竞争使用信道。链路是相邻两个节点(点到点链路 point-to-point link)或多个节点(广播链路 broadcast link)共享的资源,需要链路访问协议来确定节点间共享链路的方式。在点到点的链路中只有两个节点共享链路,因此链路访问功能相对简单。在广播链路中,共享链路的节点通常较多,负责链路访问的是 MAC (multiple access control)协议,即"多址接入协议"。
- 2) 封装成帧(framing): 增加帧的头部信息,把数据包封装成数据帧(frame)。其中包括源 MAC 地址和目的 MAC 地址。
- 3) 差错检测 (error detection)。
- 4) 纠错 (error correction)。
- 5) 流量控制(flow control)。
- 6) 可靠传输。

上述这些功能并不是每个链路层都会提供。

数据链路层和物理层实现在网卡 NIC(Network Interface Card)上。对路由器和交换机来说,每个端口都有自己独立的数据链路层和物理层。不同的网络,数据链路层和物理层协议不同。数据链路层实现的功能也不尽相同,比如以太网Ethernet 的数据链路层不提供可靠传输服务;而无线网络如 IEEE 802.11 WLAN 则提供一定程度的可靠传输(不是 100%可靠)。相应地有多种数据链路层协议,如PPP,CSMA/CD,CSMA/CA等。但是到网络层就都统一起来了,都支持 IP 协议,具有相同的数据包格式。

2. 理解多址接入协议(MAC, multiple access control)的功能及设计原则。
(6.1)

MAC 协议是针对广播链路设计的多节点共享(竞争使用)链路的协议。链路是节点间共享的资源。和其它资源共享不同,网络环境下链路共享有以下特点:

(1) 广播链路具有独占性。即同时只能有一个节点发送数据,否则如果两

个及以上节点同时发送数据,信号就会在信道(channel)上叠加,导致接收端无法解析出来,即发生了"碰撞/冲突(collision)"。MAC协议的主要内容就是如何减少或者避免冲突的发生,让共享链路的节点能够协作使用信道。

(2) 没有带外信道(out-of-band channel)。节点间协作共享链路需要交互的信息只能通过该链路来传输。

MAC 协议的设计原则:

- 1) 充分利用链路资源: 当只有一个节点使用链路时,它的发送速率能达到 链路带宽 R。
- 2) 公平性: N(N>1) 个节点共享链路时,每个节点的发送速率为(1/N) R。
- 3) 分布式。尽量减少节点间的信息交互。
- 4) 简单。
- 3. 理解 MAC 协议的分类,每类协议的基本思想。(6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 7.3) 按照信道使用的方式不同,大致分成 3 类:信道划分(channel partitioning), 随机接入(random access)和轮流协议(taking turns)。每类协议都有适合的应用场景,可以满足不同的需求。因此在协议设计时要根据需求进行相应设计。
 - (1) 信道划分 (channel partitioning)

把信道分成不相交的子信道,每个节点使用一个子信道。这类协议有: TDMA,FDMA等。

优点:没有冲突。可以保证每个节点的传输质量(带宽、延迟等)。

缺点:不能充分利用信道资源。只有一个节点使用时,也只能占用 1/N 的带宽。

应用实例: 传统电话通信网络(telecommunication network)的链路。

(2) 随机接入 (random access)

节点如果有数据包要发送,就随机接入信道。这类协议主要有两个系列: ALOHA; CSMA。链路利用率和协议有关。

优点:可以充分利用链路资源,一个节点使用时,可以占用整个链路。 节点公平共享链路。方便分布式实现。

缺点: 有冲突。

应用实例: 以太网 Ethernet 的链路协议 (CSMA/CD); IEEE 802.11 WLAN 链路协议 (CSMA/CA)

(3) 轮流协议 (taking turns)

是上述两种协议的折衷。既没有冲突,又能充分利用链路资源。这类协议有: polling (轮询), token ring (令牌环)等。

应用实例: Bluetooth (polling);

FDDI (token ring)。FDDI 已经很少使用了。

4. 了解 ALOHA, Slotted ALOHA。熟练掌握 CSMA/CD, 理解载波侦听后要冲突 检测的原因。(6.3.2)

ALOHA: 是第一个无线网络的链路访问协议,具有重要的历史地位。但是链路利用率低,已经很少使用了。

CSMA:链路利用率很高,广泛应用在局域网中。

CSMA 协议设计面临的问题:

- (1) 如何检测冲突。
- (2) 冲突后如何恢复。

不同的协议,由于应用的网络场景(通信介质、信道特点等)不同,解决方法各异。比如应用于 Ethernet 的 CSMA/CD; 应用于 WLAN 的 CSMA/CA。

CSMA/CD:工作流程图如图 4-1 所示。能够在帧的发送过程中检测出冲突,因而采用持续帧听信道状态的方式。一旦检测到信道闲就立即发送数据。冲突恢复采用著名的二进制退避(binary backoff)算法。该算法巧妙地把冲突次数和退避时长关联起来,不需要参与的节点间交互协作信息,可以分布式实现,降低了实现成本。




图 4-1 CSMA/CD 工作流程图

5. 理解 Ethernet。(6.4)

- (1) 熟练掌握 CSMA/CD, 深入理解冲突检测和二进制指数退避机制。
- (2) Ethernet 中设备的互联。




图 4-2 Ethernet 中设备的互联方式示意图

Ethernet 中设备的互联方式如图 4-2 所示。路由器的一个接口连接一个子网,交换机用于扩展路由器的接口。交换机也可以级联,进一步增加可接入的主机数量。

如图 4-3 所示,路由器是三层互联设备,交换机是二层互联设备。




图 4-3 Router 和 Switch 对数据包的处理过程

(3) 掌握 ARP 的工作机制。

1) ARP 解决的问题

ARP 实现 IP 地址到 MAC 地址到转换。这里的 IP 地址是下一跳节点(next hop)的 IP 地址。如图 5-1 所示,该 IP 地址是网络层根据收到的数据包的目的 IP 地址,通过查找转发表所给出的。链路层把数据包封装成帧则需要知道链路层目的节点(下一跳节点)的 MAC 地址,因此 ARP 协议需要把下一跳节点的 IP 地址转换成 MAC 地址。

2) 熟悉 ARP 的工作过程,如图 5-1 所示。体会如何做到即插即用(plug-and-play)。




图 5-1 ARP 协议工作原理示意图

3) 协议设计小技巧: ARP 表中的 TTL。

ARP 表中的 TTL 用于保持 IP 地址-MAC 地址映射的时效性。IP 地址可能会随时间发生改变,比如使用笔记本电脑在教室上网所分配到的 IP 地址为 IP1,下课后回到宿舍,在宿舍上网所分配到的 IP 地址为 IP2,则 IP1 和 IP2 可能会不同(二者所在的子网可能不同)。但是笔记本电脑的 MAC 地址通常是固定的。有了TTL 就可以把一段时间内没有使用过的表项删除掉,以保持映射的时效性。

- 4) ARP 协议是数据链路层的协议,只在邻居节点间(同一个子网内)广播控制包,这些控制包不会传到子网外面。即 ARP 的作用范围:一个子网内部。
 - (4) 理解教材图 6.19 Two subnets interconnected by a router 的例子,要能独自分析数据包的传输过程。(6.4.1)




图 5-2 数据包跨子网传输过程中,在路由器的处理过程示意图

数据包跨子网传输过程中,在路由器的处理过程如图 5-2 所示。数据包到达路由器 R 的端口 1 后,从端口 1 经由物理层、数据链路层上传到网络层。网络层根据数据包目的 IP 地址查找转发表,获取其下一跳(next hop)IP 地址222.222.222.222 和端口号 2。把数据包转发到端口 2,传入端口 2 的数据链路层。数据链路层调用 ARP 协议获得下一跳 IP 地址所对应的 MAC 地址 49-BD-D2-C7-56-2A; 封装数据包成帧(frame);执行 MAC 协议竞争到信道;把数据帧下传到物理层;物理层把数字信号转换成模拟信号发送到链路上。

注意:

- 1) IP 地址是属于网络层的。数据包产生时就携带了源 IP 地址和目的 IP 地址,这两个地址在数据包传输过程中是不改变的。路由器需要根据数据包的目的 IP 地址为其选路。
- 2)MAC 地址是属于数据链路层的。数据包在不同链路中传输,链路两端的设备具有不同的 MAC 地址。数据包在跨子网传输过程中会经过不同的链路,从链路的一端(源)传到另一端(目的)。因此目的 MAC 地址和源 MAC 地址是不断变化的。

(5) 理解并掌握交换机的交换表自学习机制。(6.4.3)

这里的交换机指二层交换机,即工作在数据链路层的交换机。区别于市面 上的三层交换机。




图 5-3 交换机的交换表自学习机制示意图

交换表的自学习机制:

交换机有个交换表,用于保存端口和设备的映射关系,即哪个设备(用 MAC 地址标识)接插在哪个端口上。交换机用自学习的方式维护交换表,非常巧妙地实现了即插即用。基本思想是只要设备发送数据包,交换机就能在其所连接

的端口收到,记录下该设备和端口的映射关系。如图 5-3 所示,节点 A 发送数据包给节点 A'。交换机在端口 1 上收到了 A 的数据包,因此知道 A 接插在端口 1 上,在交换表中记录这一条目。交换表中没有 A'的端口信息,因此采用洪泛(flooding)方法把该数据包发给所有其他节点。A'收到该数据包后回复 A,于是交换机在端口 4 收到 A'的数据包,把这一映射信息记录到交换表中。

交换表中 TTL 的作用:

交换机上接插的设备或许会更换,比如把设备从一个接口换到另一个接口; 新的设备接入到交换机,或者已有的接入设备被拆除了。因此,交换机需要不 断维护交换表中的条目,以确保其有效性。交换表中每个条目都有一个 TTL 域, 用于记录该条目的更新时长。新增加的条目 TTL 设置为最大值,根据在端口上 接收到的数据包情况不断更新 TTL。当某条目的 TTL 为 0 时,表明对应端口长 时间没有收到所接插设备的数据包,就将该条目删除,以确保交换表的时效性。

ARP 协议和交换机自学习机制的比较:

交换机用自学习的方式维护交换表,ARP 用广播的方式维护 ARP 表。交换机的自学习方式是被动的获取映射关系,而 ARP 是主动的获取映射关系。要理解它们的不同实现方式,并体会其实现的巧妙之处。

- (6) 了解 VLANs 的工作原理。(6.4.4)
- 6. 理解 WLAN (7.3.1-7.3.3)
 - (1) 掌握 CSMA/CA 协议的基本工作原理。

WLAN 使用 CA (Collision Avoidance) 的原因:


无线介质检测冲突很难实现。

IEEE 802.11 MAC Protocol: CSMA/CA

802.11 sender

- 1 if sense channel idle for **DIFS** then transmit entire frame (no CD)
- 2 if sense channel busy then start random backoff time timer counts down while channel idle transmit when timer expires

if no ACK, increase random backoff interval, repeat 2



802.11 receiver

if frame received OK
return ACK after SIFS (ACK needed due to hidden
terminal problem)

图 6-1 CSMA/CA 的基本原理

CA:

- 1)如果发送节点侦听到信道空闲,要持续侦听一段时间 DIFS,在这段时间内信道都是空闲的才发数据帧。因此,如果有其它节点发送数据帧,在这段时间内信号传播过来就可以被发送节点侦听到,从而避免冲突。
- 2)如果发送节点侦听到信道忙,则随机退避一段时间。退避后如果信道空闲,则发送数据帧,如果没有收到应答帧(ACK),则增加随机退避间隔。继续侦听信道。这种侦听到信道忙就退避的方式能有效避免冲突。例如,如果有两个以上节点同时侦听到信道忙,则都随机退避一段时间。由于随机退避的时长可能不同,当一个节点 A 侦听信道时另一个节点 B 可能已经发送数据帧了,如果 A 能侦听到 B 的信号就能避免冲突。

CSMA/CA 使用 stop-and-wait 方式 RDT 的原因:

- a) 无线信道传输丢包率较高,多种因素会导致丢包,如信道冲突、外部干扰等。
- b) WLAN 的传播延迟很短(bandwidth×delay 和数据包长度相当),使用 stop-and-wait 也能获得较高的信道利用率。

CSMA/CA 中 RDT 不会确保可靠传输(100%可靠)的原因:

- a) stop-and-wait 是用延迟换可靠,如果确保可靠,可能会导致链路延迟太大。
- b)有的网络应用对延迟敏感,却可以容忍一定程度的丢包,如实时多媒体传输业务。如果在链路层确保可靠,对这类业务会有很大影响。

- c)对可靠传输有需求的业务,可以在上层采用 RDT 确保数据传输的可靠性,比如使用 TCP 协议。
 - (2) 深入理解隐藏终端(hidden terminal)问题和其解决方法。

隐藏终端问题:

如下图所示, B 在 A 和 C 的通信范围内, 但是 A 和 C 不在彼此的通信范围内(A 和 C 不能听到对方), A 和 C 会同时向 B 发送数据导致在 B 处冲突。 A 和 C 互为隐藏终端。





Figure 7.4 • Hidden terminal problem caused by obstacle (a) and fading (b)

隐藏终端问题产生的原因:由于多径衰落,受干扰、遮挡等原因,无线信号在传输过程中信号强度会衰减。

可能的解决方法: 802.11 采用的 RTS/CTS。基本思想: 使用短包预约信道,减少冲突的代价。需要注意: 802.11 标准中 RTS/CTS 是可选的,不要求必须使用。主要原因是代价高(预约时间)。另外,不使用 RTS/CTS 也能在一定程度上解决隐藏终端问题。假设 A 和 B 互为隐藏终端。如果 A 和 B 发送数据在 AP 处冲突,则 A 和 B 就不能收到 ACK,于是两个节点随机退避。退避之后再发送数据就有可能发送成功。

Collision Avoidance: RTS-CTS exchange



7. 深刻理解教材 6.7 节。(6.7)

这是对网络软件体系结构(TCP/IP 协议栈)工作过程的总结。

A day in the life: scenario

