

Biên soạn: HUỲNH THANH TÂM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NEWSTAR



Quản trị hệ thống LINUX

(LPI 2)

Biên soạn: Huỳnh Thanh Tâm



Mục Lục

B. LBI 2

Chương 14: WEBMIN	 2
Chương 15: VNC SERVER	 4
Chương 16: DHCP SERVER	 7
Chương 17: SAMBA	
Chương 18: NFS SERVER	 13
Chương 19: DNS	 15
Chương 20: MAIL SERVER	23
Chương 21: SQUID PROXY	28
Chương 22: APACHE WEB SERVER	 33
Chương 23: IPTABLES	35




Chương 14: WEBMIN

1) Giới thiệu WebMin

Webmin là phần mềm quản trị server linux qua giao diện đồ họa. Cho phép người người quản trị dễ dàng quản lý tài nguyên và cấu hình các dịch vu thông qua dao diện web như: User management, Disk managemet, Network, Iptables (Firewall), Cron, Apache, DNS....

Mặc định Web min sử dụng cổng 10000 để giao tiếp.

2) Mô hình triển khai:



3) Cài đặt

❖ Cài trực tiếp từ internet

Chú ý: Linux Server phải đi được internet. Tắt Firewall (sẽ học ở chương sau)

Bước 1: Tạo file webmin.repo tại thư mục /etc/yum.repos.d/

#vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo

[Webmin] name=Webmin Distribution Neutral #baseurl=http://download.webmin.com/download/yum mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist enabled=1

Bước 2: Import PGP Key của webmin

#rpm --import http://www.webmin.com/jcameron-key.asc

Bước 3: Cài đặt Webmin




#yum -y install webmin

Bước 4: khởi động dịch vụ Webmin và cho khởi động cùng HĐH

#service webmin start

#chkconfig webmin on

Bước 5: kiểm tra truy cập từ Admin



❖ Cài đặt từ rpm:

Bước 1: Download webmin

 $\#wget\ \underline{http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.840-1.noarch.rpm}$

Bước 2: Cài dặt các gói thư viện cần thiết

 $\#yum\ -y\ install\ perl\ perl-Net-SSLeay\ openssl\ perl\ -IO-Tty\ perl\ -Encode-Detect$

Bước 3: Cài đặt webmin

#rpm -ivh webmin-1.840-1.noarch.rpm

Bài tập:

- Chỉ cho phép lớp 192.168.1.0/24 truy cập đến webmin. Cấm tất cả các IP khác
- Phân quyền truy cập các chức năng của Wemin cho từng user quản trị



Churong 15: VNC SERVER

1) Giới thiệu VNC

VNC – Virtual Network Computing là một công cụ phổ biến để cung cấp truy cập Server từ xa thông qua giao diện đồ họa..

2) Mô hình



3) Cài đặt và cấu hình

Bước 1: Cài dặt tigervnc-server từ internet

#yum install tigervnc-server

Bước 2: Cấu hình cho phép 2 user root và nam truy cập vào VNC-Server

✓ Tạo file cấu hình vnc cho user **root** bằng cách copy file cấu hình mẫu của dịch vụ #cp /lib/system/system/vncserver@.service

/etc/systemd/system/vncserver@:1.service

✓ Mở file và chỉnh sửa tên user thành **root** và đổi đường thư mục home của user root #vi /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

(chính sửa theo nội dung bên dướis)

ExecStart=/sbin/runuser -1 root -c "/usr/bin/vncserver %i"

PIDFile=/root/.vnc/%H%i.pid

✓ Tạo file cấu hình vnc cho user nam

#cp /lib/systemd/system/vncserver@.service

/etc/systemd/system/vncserver@:2.service

✓ Mở file và chỉnh sửa tên user thành nam và đổi đường thư mục home của user nam



#vi /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

(chỉnh sửa theo nội dung bên dướis)

ExecStart=/sbin/runuser -l nam -c "/usr/bin/vncserver %i"

PIDFile=/home/nam/.vnc/%H%i.pid

✓ Tạo user nam

#useradd nam

✓ Đặt password VNC cho user root

#vncpasswd

✓ Đặt password VNC cho user nam

#su nam

#vncpasswd

✓ Reload lại dịch vụ

#systemctl daemon-reload

✓ Khởi động dịch vụ vnc cho user nam và root

#systemctl start vncserver@:1.service

#systemctl start vncserver@:2.service

✓ Khởi động khi hệ thống starup


#systemctl enable vncserver@:1.service

#systemctl enable vncserver@:2.service

Bước 3: Kiểm tra hoat động của VNC. Máy admin download VNC-Viewer và truy cập bằng user: root (192.168.1.7:1)









Churong 16: DHCP SERVER

1) Giới thiệu:

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL) là dịch vụ cấp phát địa chỉ IP tự động cho các máy tính hoạt động theo mô hình server-client, máy cấu hình DHCP Server phải được gán IP tĩnh. Thông tin mà client nhận được từ DHCP server gồm: IP, subnet mask, default gateway, DNS server, ...


Các địa chỉ IP trong mạng LAN được đặt theo RFC 1918:

Class A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10/8 prefix)

Class B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)

Class C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

2) Mô hình triển khai



(Chú ý: tắt dhợp trên VMWare)

- 3) Cài đặt
- Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho DHCP Server: 192.168.1.254/24
- Cài từ internet:

#yum install dhcp

Cài từ CDROM:

#rpm -ivh dhcp-4.1.1-25P1.el6.i686.rpm

4) Cấu hình

A. DHCP-Server

Bước 1:copy file cấu hình



```
#cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

cp: overwrite `/etc/dhcp/dhcpd.conf'? Chọn y

Bước 2:Tùy chỉnh các thông số

#vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Bước 3: Xóa nội dung từ dòng 23 đến cuối file

Bước 4: Thêm nội dung sau vào cuối file
```

Khởi động lại dịch vụ

#systemctl start dhcpd

Cho dịch vụ khởi động cùng với HĐH

systemctl enable dhcpd

B. DHCP Client

Windows OS

- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- ipconfig

Linux OS

- dhclient eth0
- dhclient -r
- ifconfig

Thực hiện cấp ip theo Mac-Address:



```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    host nsshare
    {
        hardware ethernet 00:50:56:c0:00:01;
        fixed-address 192.168.1.151;
    }
}
```



Chuong 17: SAMBA

1) Giới thiệu

Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho phép chia sẻ file hệ thống, máy in với các máy chạy hệ điều hành Windows

Samba Server port numbers: 137/tcp; 137/udp; 138/tcp; 138/udp; 139/udp; 139/udp; 445/tcp; 445/udp

2) Mô hình



3) Cài đặt SAMBA Server

- ✓ Cài từ internet:
 - #yum install samba
- ✓ Cài từ đĩa CD:

#rpm -ivh samba-3.5.10-114.el6.i686.rpm

4) Cấu hình SAMBA Server

Trường hợp 1: Không cần username/password để truy cập dữ liệu chia sẻ

- Tạo một thư mục để thực hiện share dữ liệu.
 - Ví dụ: Tạo thư mục có tên là "soft". Trong thư mục soft, tạo thư mục có tên linux1

#mkdir/soft

#mkdir/soft/linux2

Phân quyền thư mục soft:

#chmod 777 -R /soft/

- Cấu hình Server:



#vi /etc/samba/smb.conf

Thêm vào dòng sau vào vị trí dòng số 125

map to guest = bad user

Di chuyển cuối file và thêm nội dung sau

```
[Soft Newstar]

comment = Ung dung van phong

path = /soft

writable = yes

read only = yes

create mode = 0600

directory mode = 0700

guest ok = yes
```

Các options:

guest ok: cho phép clients kết nối tới thu mục file được chia sẻ mà không cần password.

create mode: Quyền hạn của file khi được tạo file

directory mode: Quyền hạn của thư mục khi được tạo

Kiểm tra cấu hình vừa thiết lập

#testparm


Khởi động dịch vụ samba

#systemctl restart smb.service

Kiểm tra trạng thái samba

#smbstatus

A. Client Test (Windows):





Trường hợp 2: cần chứng thực để truy cập dữ liệu chia sẻ

Tạo thư mục chia sẻ#mkdir /ketoan

Tạo group kế toán, và thêm user kt1 vào nhóm này
 #groupadd ketoan

#useradd -g ketoan kt1

- Tao password samba cho user kt1 #smbpasswd -a kt1

- Chỉnh sửa file cấu hình

 $\#vi\/etc/samba/smb.conf$

[Phong Ke Toan]

comment = tai lieu p.ketoan

path = /ketoan

valid users = @*ketoan*

writable = yes

 $guest \ ok = no$

(chú ý: xóa cache user/pass truy cập trên windows : net use */delete)



Churong 18: NFS SERVER

1) Giới thiệu

NFS (Network File System) là dịch vụ chia sẻ file trên các hệ thống Unix/Linux. Dịch vụ NFS cho phép chia sẻ tập tin cho nhiều người dùng trên cùng mạng và người dùng có thể thao tác như với tập tin trên chính đĩa cứng của mình

2) Mô hình



3) Cài đặt và cấu hình

A. Server

Bước 1: Cài các gói sau từ internet

#yum install nfs-utils nfs-utils-lib portmap

Bước 2: Tạo thư mục chia sẻ

#mkdir/soft

#mkdir/giaitri

#mkdir/data

Bước 3: Cấu hình thư mục chia sẽ /soft

#vi /etc/exports

Cấu trúc file exports như sau:

/Thư mục chia sẻ host1(options) host2(option)

Các tùy chọn thông dụng:

- ✓ ro:thuộc tính chỉ đọc
- ✓ rw:thuộc tính đọc và ghi
- ✓ sync: đồng bộ dữ liệu



- ✓ root_squash: không cho phép sử dụng hệ thống với quyền hạn root
- ✓ no root squash:ngược lại với root_squash
- **√** ...

(Dùng #man exports để xem các options khác)

Nội dung file /etc/exports với mục đích chỉ cho phép các ip thuộc lớp mạng 192.168.1.0/24 có quyền đọc.

/soft 192.168.1.0/24(rw,sync)

/data 192.168.1.5(rw,sync)

/giaitri 192.168.1.5(ro,root_squash,sync)

Bước 4: Khởi động dịch vụ

#service nfs start

Reload lại toàn bộ cấu hình cho nfs

#exportfs -a

(Nếu chỉ muốn cập nhật các entry vừa thêm ta dùng lệnh

#exportfs -r)

B. Client (Linux)

Bước 1: kiểm tra thông tin dịch vụ NFS và danh sách các thư mục được export trên

NFS Server

#showmount -e 192.168.1.5

Bước 2: Tạo thư mục để làm mount point

#mkdir/mnt/a1

#mkdir/mnt/a2

#mkdir/mnt/a3

Bước 2: thực hiện mount thư mục share về máy

#mount -t nfs 192.168.1.5:/soft /mnt/a1

#mount -t nfs 192.168.1.5:/data /mnt/a2

#mount -t nfs 192.168.1.5:/giaitri /mnt/a3




Chuong 19: DNS

1) Giới thiệu

DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền.

2) Mô hình

sử dụng 1 Server DNS dùng để phân giải tên miền của 1 WebServer



Chuẩn bị hệ thống:

Server	OS
DNS Server (192.168.1.1)	Centos 7.X
WebServer (192.168.1.10)	Centos 7.X
client	Win 7 or Win 8 (test)

Cài đặt và cấu hình DNS (192.168.1.1):

Buốc 1: Đặt hostname cho Server DNS là: dns1.newstar.vn và restart lại Server #vi /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=dns1.newstar.vn

#init 6



Bước 2: Cài đặt các gói bind*

#yum install bind*

Bước 3: Cấu hình file named.conf

#vi /etc/named.conf

Bước 4: Cấu hình các Zone cho DNS Server

#vi /etc/named.rfc1912.zones

(Xuống cuối file cấu hình zone phân giải thuận và phân giải nghịch)

Bước 5: Tạo các file CSDL cho zone thuận và zone nghịch vừa khai báo (copy file mẫu từ chương trình cài đặt và sửa lại nội dung cho phù hợp) #cp/var/named/named.localhost /var/named/newstar.vn.zone #cp/var/named/named.loopback /var/named/newstar.vn.rr.zone #vi/var/named/newstar.vn.zone



```
$TTL 1D
        IN SOA
                dns1.newstar.vn. root.newstar.vn.
                                          0
                                          1D
                                          1H
                                          1W
                                          3H )
                IN NS
                         dns1.newstar.vn.
newstar.vn.
                IN A
                         192.168.1.10
dns1
                IN A
                         192.168.1.1
                IN A
                         192.168.1.10
```

#vi /var/named/newstar.vn.rr.zone

Bước 6: Gán quyền trên 2 file zone vừa tạo

#cd /var/named/

#chown named:named newstar.vn.zone

#chown named:named newstar.vn.rr.zone

Bước 7: Restart dịch vụ named

#service named restart

#systemctl enable named

Cài đặt Web Server (192.168.1.10)

Bước 1: Cài đặt gói httpd

#yum install httpd

Bước 2: Chỉnh sửa file httpd.conf

#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

(Thêm vào cuối file nội dung sau)

<VirtualHost *:80>



DocumentRoot /var/www/newstar

ServerName newstar.vn

ServerAlias www.newstar.vn

</VirtualHost>

Bước 3: Tạo file index.htm có nội dung tùy ý trong /var/www/newstar

Bước 4: Restart dịch vụ

service httpd restart

Bước 5: Trỏ DNS về ip Server DNS

#vi /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.1.1

TEST DNS trên máy Client

Vào terminal

#nslookup newstar.vn

#nslookup dns1.newstar.vn

Truy cập web newstar.vn



B-Mô hình sử dụng 2 Server DNS (primary secondary)

- ✓ DNS Primary (192.168.1.1)
- ✓ DNS Secondary (192.168.1.2)
- ✓ Web Server (192.168.1.10)

Cài đặt gói bind cho 2 máy Primary và secondary:

Cài từ Internet:

#yum install bind*

Cấu hình cho DNS cho primary:

```
Bước 1: Xem nội dung file named.conf
#vi /etc/named.conf
Bước 2: thêm nội dung vào file named.rfc1912.zones
#vi /etc/named.rfc1912.zones
Thêm vào cuối file
zone "newstar.vn" IN {
    type master;
    file "newstar.vn.zone";
    allow-transfer {192.168.1.2;};
    allow-update {192.168.1.2;};
    allow-query {any;};
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "newstar.vn.rr.zone";
    allow-transfer {192.168.1.2;};
    allow-update {192.168.1.2;};
    allow-query {any;};
};
```



Bước 3: Copy và dổi tên 2 file sau:

#cp/var/named/named.localhost/var/named/newstar.vn.zone

#cp/var/named/named.loopback/var/named/newstar.vn.rr.zone

Bước 4: Chỉnh sửa file cấu hình cho file phân giải thuận newstar.vn.zone

#vi /var/named/newstar.vn.zone

(NS dùng để khai báo máy chủ DNS của 1 tên miền)

(A: ánh xạ tên host vào 1 ip)

\$TTL 1D

@ IN SOA dns1.newstar.vn. root.newstar.vn. (

0; serial

1D ; refresh

1H ; retry

1W; expire

3H); minimum

IN NS dns1.newstar.com.

IN NS dns2.newstar.com.

newstar.vn. IN A 192.168.1.10

www IN CNAME newstar.vn

dns1 INA 192.168.1.1

dns2 IN A 192.168.1.2

Bước 5: Cấu hình file phân giải nghịch

vi /var/named/newstar.vn.rr.zone

\$TTL 1D

@ IN SOA dns1.newstar.vn. root.newstar.vn. (

0; serial

1D ; refresh

1H; retry

1W ; expire



```
3H)
                                ; minimum
        IN NS dns1.newstar.vn.
        IN NS dns2. newstar.vn.
   1
        IN PTR dns1. newstar.vn.
   2
        IN PTR dns2. newstar.vn.
       IN PTR newstar.vn.
   10
   Bước 6: Khởi động dịch vụ named khi boot Server
   # chkconfig named on
   Bước 7: gán nhóm sở hữu cho user named vào các file vừa tạo
   #chgrp named newstar*
   Bước 8: Khởi động deamon named cho quá trình làm việc
   #/etc/init.d/named start
   Bước 9: Cấu hình file phân giải domain
   #vi /etc/resolv.conf
   (thêm vào dòng sau)
   nameserver 192.168.1.1
   Bước 10: Kiểm tra phân giải DNS
   #nslookup newstar.vn
Cấu hình Secondary DNS Server
   Khai báo zone thuận và zone nghịch từ dns1.newstar.vn
   Bước 1: cấu hình file dns
   #vi /etc/named.rfc1912.zones
   (Thêm vào cuối file dòng sau)
   zone "newstar.vn" IN {
        type slave;
```

file "slaves/newstar.vn.zone.bk";

masters {192.168.1.1;};

};



```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type slave;
    file "slaves/newstar.vn.rr.zone.bk";
    masters {192.168.1.1;};
};
zone "newstar.vn" IN {
         type slave;
         file "slaves/newstar.vn.zone.bk";
         masters {192.168.1.1;};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
         file "slaves/newstar.vn.rr.zone.bk";
         masters {192.168.1.1;};
Bước 2: Kiểm tra lai
#ls -l /var/named/slaves/
Bước 3: Restart dịch vu
# /etc/init.d/named restart
Bước 4:Kiểm tra lại nội dung thư mục slaves
#ls -l /var/named/slaves/
Bước 5: Xem nôi dung zone thuận transfer từ master dns
#vi /var/named/slaves/ newstar.vn.zone.bk
Bước 6: Cấu hình nameserver
# vi /etc/resolv.conf
(Thêm vào)
nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.1.2
Bước 7: Thực hiện kiểm tra dns
# nslookup newstar.vn
```

Bước 8: tắt máy dns1 và thực hiện kiểm tra lại dns (nslookup)



Chuong 20: MAIL SERVER

(Postfix, Dovecot and SquirrelMail)

1) Giới thiệu

Mail server cho phép user gửi nhận thư điện tử. Mail server sẽ quản lý toàn bộ các tài khoản email trong hệ thống nội bộ.

2) Cài đặt

```
Bước 1: Đặt hostname cho Server Mail là: mail.newstar.vn
#nmtui
Update repository
#yum install epel-release
Bước 2: Cài đặt gói postfix
#yum install postfix
Bước 3: cấu hình file postfix
# vi /etc/postfix/main.cf
(dòng 76)
myhostname = mail.newstar.vn
(dòng83)
mydomain = newstar.vn
(dòng 99)
myorigin = $mydomain
(dòng 113)
inet\_interfaces = all
(dòng 119)
inet\_protocols = all
(dòng 164 – comment)
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
```

(dòng 165 - uncomment)



mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost, newstar.vn

(dòng 264)

mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8, 0.0.0.0/0

(dòng 419 – bỏ dấu #)

home_mailbox = Maildir/

Bước 4: start dịch vụ postfix

#systemctl enable postfix

#systemctl restart postfix

Buóc 5: Test postfix



Bước 6: Cài đặt gói dovecot

yum install dovecot

Bước 7: cấu hình dovecot

#vi /etc/dovecot/dovecot.conf

(dòng 24)

protocols = imap pop3 lmtp

vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

(dòng 24 – bỏ dấu #)

mail_location = maildir:~/Maildir

#vi /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

(dòng 10)

disable_plaintext_auth = yes

(dòng 100)

auth_mechanisms = plain login

vi /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

(dòng 91,92)

user = postfix

group = postfix



Bước 8: Start dịch vụ dovecot

systemctl restart dovecot

systemctl enable dovecot

Bước 9: install squirrelmail

yum install squirrelmail

service httpd start

#chkconfig httpd on

Bước 10: cấu hình Squirrelmail

cd /usr/share/squirrelmail/config/

./conf.pl

```
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
Main Menu --
  Organization Preferences
Server Settings
   Folder Defaults
  General Options
  Themes
6. Address Books
   Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
   Turn color off
   Save data
   Quit
Command >>
```

Chon 1

Thiết lập các thông số



Sau khi thiết lập xong –chọn R để quay lại menu

Chọn 2 – thiết lập các thông số

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)

Server Settings

General

Domain : newstar.vn
 Invert Time : false
 Sendmail or SMTP : SMTP

A. Update IMAP Settings : localhost:143 (uw)

B. Update SMTP Settings : localhost:25

- R Return to Main Menu
- C Turn color off
- S Save data
- Q Quit

Command >>

Chọn S để lưu

Chọn Q để thoát

Bước 11: cấu hình http cho mail server

#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

(Thêm vào cuối file nội dung sau)



Alias /squirrelmail /usr/share/squirrelmail

<Directory /usr/share/squirrelmail>

Options Indexes FollowSymLinks

RewriteEngine On

AllowOverride All

DirectoryIndex index.php

Order allow, deny

Allow from all

</Directory>

Bước 12: Restart dịch vụ http

service httpd restart

3) Cấu hình DNS cho Mail Server

a. File forward.zone

b. File reverse.zone




Chuong 21: SQUID PROXY

1) Giới thiệu:

Squid là một proxy server, khả năng của squid là tiết kiệm băng thông (bandwidth), cải tiến việc bảo mật, tăng tốc độ truy cập web cho người sử dụng.

2) Mô hình



3) Chuẩn bị hệ thống

Loại	OS	Ghi chú
Squid Proxy Server	Centos 6.x	2 card mạng. Kết nối được internet
		eth0: dhcp
		eth1: 192.168.1.1
Client	XP or Centos	192.168.1.5,20

4) Cài đặt và cấu hình Proxy Server

Bước 1: Cài đặt Squid từ internet

#yum install squid

Bước 2: File cấu hình

#vi /etc/squid/squid.conf

(Mặc định Squid Proxy cho phép tất cả các host trong LAN truy cập internet.)

Start squid

#services squid start



Bước 3: Cấu hình phía client.

Trên client ta cấu hình proxy như sau:

Mở IE, chọn Tools → Internet Opitions, từ tab Connections chọn LAN Settings...



Thông số trong file squid.conf

• http_port 3128: Squid lắng nghe trên port 3128

Yêu cầu:

- 1) Thay đổi port squid lắng nghe là 8080
- 2) IP của sếp CNTT: 192.168.1.2
 - Được phép truy cập vào tất cả các trang web ngoại trừ trang nghe nhạc, xem phim trong thời gian làm việc (sáng từ 8h:12h; buổi chiều từ 13h:17h30 từ thứ 2 -> thứ
 6). Thời gian nghỉ trưa được phép truy cập tất cả.
 - Cho phép số kết nối tối đa là 10
 - Dung lượng download tối đa 30M
 - Dung lượng upload tối đa 30kb

3) IP phòng CNTT 192.168.1.10-100

- Chỉ được truy cập vào các trang web: newstar.vn. dantri.com, 24h.com.vn.
- Thời gian truy cập buồi sáng từ 8h:12h; buổi chiều từ 13h:17h30.
- Thời gian nghỉ trưa cho phép thêm quyền vào trang chiasenhac.com để giải trí



- Trong thời gian làm việc nếu truy cập vào các trang nghe nhạc (chiasenhac.com; nhacso.net) thì tự động redirect đến website newstar.vn

Thực hiện cấu hình:

1) #vi /etc/squid/squid.conf

http_port 8080

#squid -k reconf

Thay đổi port trên trình duyệt web proxy setting của client và truy cập lại internet

Từ yêu cầu 2 và 3: thực hiện viết các access-list sau:

```
#các acl định nghĩa các website có keyword trên url

acl deny-nhac dstdom_regex "/etc/squid/web/denynhac.txt"

#các acl định nghĩa các dạng file

acl deny-file-video-nhac url_regex -i /.mp3$/ .mp4$ /.avi$ /.flv$ /.wmv$/ .mp4$

#định các acl và action cấm xem các video

acl deny_rep_mime_flashvideo rep_mime_type video/flv

acl deny_rep_mime_shockwave rep_mime_type ^application/x-shockwave-flash$

http_reply_access deny deny_rep_mime_flashvideo

http_reply_access deny deny_rep_mime_shockwave

#Acl định nghĩa các trang được phép truy cập

acl allow-web-CNTT dstdomain "/etc/squid/web/webcntt.txt"
```

#ACL cho phép vào trang chia se nhac acl allow-mp3-cntt dstdomain "etc/squid/web/giaitricntt.txt"

#ACL thiết lập thời gian làm việc acl time-lam-viec time M T W H F 08:00-11:59 acl time-lam-viec-chieu time M T W H F 13:00-17:30



#ACL thiết lập thời gian nghỉ trưa acl time-nghi-trua time M T W H F 12:00-12:59

#ACL cho phép số kết nối tối đa là 10 acl sep-max maxconn 10

#ACL định nghĩa IP của Sếp phòng CNTT acl ip-sep src "/etc/squid/danhsachip/ip-sep.txt"

#ACL định nghĩa IP phòng CNTT acl ip-cntt src "/etc/squid/danhsachip/ip-cntt.txt"

#Thực hiện yêu cầu quản lý truy cập

#Chính sách cho sếp

http_access deny ip-sep time-lam-viec deny-nhac

http_access deny ip-sep time-lam-viec deny-file-video-nhac

http_access deny ip-sep time-lam-viec-chieu deny-nhac

http_access deny ip-sep time-lam-viec-chieu deny-file-video-nhac

http_access deny ip-sep sep-max

reply_body_max_size 30 MB ip-sep

request_body_max_size 30 kb ip-sep

http_access allow ip-sep

#chính sách cho phòng CNTT

http_access allow ip-cntt time-nghi-trua allow-giaitri-cntt

http_access deny deny-nhac

http_access deny deny-file-video-nhac

http_access deny ip-cntt !allow-web-cntt

http_access allow ip-cntt



#cấu hình redirect

deny_info http://newstar.vn deny-nhac

http_access deny all

#cấu hình cache theo RAM và theo HDD;

#Cache RAM chiếm 32 MB;

#Cache đĩa sử dụng định lưu trữ theo kiểu ufs chiếm 512 MB với 16 thư mục cấp 1 #và 256 thư mục cho mỗi thư mục cấp 1 đó.

cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

cache_mem 50 MB

#Thuật toán cache đĩa là heap LFUDA (Least Frequently Used with Dynamic Aging).

#Thuật toán cache ram là heap GDSF (Greedy-Dual Size Frequency)
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap GDSF


Nội dung các file .txt đã định nghĩa trong squid.conf

Tên file	Nội dung
denynhac.txt	nhac
	music
	mp3
giaitricntt.txt	.chiasenhac.com
webcntt.txt	.newstar.vn
	.24h.com.vn
	.dantri.com.vn
ip-cntt.txt	192.168.1.0/24
ip-sep.txt	192.168.1.5



Chương 22: APACHE WEB SERVER

1) Mô hình triển khai



192.168.1.7

2) Cài đặt

Bước 1: cài đặt các gói httpd

#yum install httpd


Bước 2: Khởi động dịch vụ

#systemctl start httpd

#chkconfig httpd on

Bước 3: Kiểm tra apache

Truy cập http://192.168.1.7




Thay đổi trang mặc định của apache

Bước 4: download template website và copy vào thư mục /var/www/html



Bước 5: Truy cập http://192.168.1.7







Churong 23: IPTABLES

1) Giới thiệu


IPTABLES là hệ thống firewall tiêu chuẩn được tích hợp trong hầu hết hệ điều hành Linux. IPTABLES theo dõi luồng dữ liệu vào ra các interface, lọc gói dựa vào các thông tin của header tại các tầng của Data link, Network, Transport của mô hình OSI



Cấu trúc Iptables gồm 3 **Table**, mỗi table có các **Chain**, mỗi chain chứa các **Rule** do người quản trị cấu hình







- ✓ FILTER TABLE: dùng để lọc các gói tin, gồm các chain
- INPUT: lọc những gói tin đi vào hệ thống
- OUTPUT: lọc những gói tin đi ra từ hệ thống
- FORWARD: Lọc gói dữ liệu đi đến các server khác kết nối trên các NIC khác của firewall
- ✓ NAT: sửa địa chỉ gói tin gồm các chain
- PRE-ROUTING: Sửa địa chỉ đích của gói tin trước khi định tuyến
- POST-ROUTING: Sửa địa chỉ nguồn của gói tin sau khi gói tin đã được định tuyến
- OUTPUT: NAT địa chỉ local để đi ra ngoài.
- ✓ MANGLE: dùng để chỉnh sửa QOS bit trong phần TCP Header của gói tin

Gồm các chain: PREROUTING, OUTPUT, FORWARD, INPUT, POSTROUTING.

Cấu trúc tổng quát của rule

iptables [-t <table-name>] <command><chain-name> \ <parameter-1><option-1> \ <parameter-n><option-n> $\$

Trong đó:

Iptables: là từ khóa bắt buộc phải có.

-t: là tùy chọn để chọn tên table sử dụng, thường kết hợp với <table-name>



Nếu không dùng tùy chọn -t thì mặc định iptables sẽ sử dụng Filter table <command>:

-A	Nối 1 rule vào chain
-D	Xóa 1 rule ra khỏi chain
-I	Chèn 1 rule vào chain
-R	Thay thế rule
-L	Xem các rule đã được load
-N	Tạo một chain mới
-X	Xóa 1 chain
-E	Đổi tên chain

<chain-name>: lựa chọn các chain tương ứng với các table

<Parameters>:

PARAMETERS	Mô tả
-р	Protocol (tcp, udp, icmp
-S	Source address [/mask]
-d	Destination address [/mask]
-i	Tên interface mà packet nhận vào
-0	Tên interface mà packet sẽ gửi ra



-j	Chuyển packet đến target khi thỏa điều kiện của rule
	Target có sẵn:
	- ACCEPT: iptables chấp nhận chuyển data đến đích.
	- DROP: iptables khóa những packet.
	- LOG: thông tin của packet sẽ gởi vào syslog
	- REJECT : ngăn chặn packet và gởi thông báo cho sender
	- DNAT : thay đổi địa chỉ đích (to-destination)
	- SNAT : Thay đổi địa chỉ source (to-source)


<Options (match)>

parameters	Match options	Mô tả
	dport	Thiết lập destination port
	sport	Thiết lập source port
-p tcp	syn	Gói TCP với cờ SYN bật lên
	tcp-flags	thiết lập flags
		(SYN,ACK,FIN,RST)
-p udp	dport	
	sport	
	icmp-type	Thiết lập loại icmp (echo-request,
-р істр		echo-reply,)
		#iptable –p icmp –h
		(để xem thêm)



m multiport	sport <port, port=""></port,>	Lựa chọn nhiều port
-m multiport	dport <port,port></port,port>	

2) Mô hình



3) Yêu cầu và cấu hình

- Cho phép tất cả client truy cập đến Server thông qua port 80
 #iptables –A FORWARD –i eth0 –d 172.16.1.10 –dport 80 –j ACCEPT
- Chỉ phép PC 192.168.1.2 telnet đến Web Server
 #iptables –I FORWARD –I eth0 –s 192.168.1.2 –d 172.16.1.10 –dport 23 –j
 ACCEPT