
Introducción a Bochs Organización del Computador II


David Alejandro González Márquez


Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

> 1er Cuatrimestre 2014 22-05-14










Programación a nivel de Usuario



HELL

Programación de S. O.



¿Porque usar bochs?


El procesador posee intrucciones que no se pueden usar a nivel de usuario.

Por lo tanto, si queremos acceder a estos mecanismos debemos estar en lugar del sistema operativo.

- Utilizar instrucciones de nivel privilegiado
- Acceder a los mecanismos de manejo de memoria
- Cambiar modos del procesador
- Controlar interrupciones

VM con Debugger

Un debugger como gdb es un proceso más. No puede monitorear el sistema operativo.



Bochs + Debugger

Necesitamos un debugger en la Virtual Machine.

Problemas del bochs

Bochs es un simulador de una computadora por esto nos permite correr instrucción por instrucción.

Pero su versión oficial no esta compilada con esta posibilidad. Manos a la obra!

- bajar de: http://sourceforge.net/projects/bochs/files/bochs/2.6.2/ el archivo bochs-2.6.2.tar.gz
- descomprimir: tar -xvvzf bochs-2.6.2.tar.gz
- en la carpeta descomprimida hacer:
 - ./configure --enable-debugger --enable-disasm --disable-docbook --prefix=/home/< usuario >/bochs-2.6.2/
 - make
 - make install



Bochs

Bochs Configuration: Main Menu

This is the Bochs Configuration Interface, where you can describe the machine that you want to simulate. Bochs has already searched for a configuration file (typically called bochsrc.txt) and loaded it if it could be found. When you are satisfied with the configuration, go ahead and start the simulation.

You can also start bochs with the -q option to skip these menus.

- 1. Restore factory default configuration
- 2. Read options from...
- 3. Edit options
- 4. Save options to...
- 5. Restore the Bochs state from...
- 6. Begin simulation
- 7. Quit now

Please choose one: [6]



Bochs: Config file

 Una imagen de linux de ejemplo: http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html

```
bochsrc
megs: 32
romimage: file=$BXSHARE/BIOS-bochs-latest
vgaromimage: file=$BXSHARE/VGABIOS-lgpl-latest
vga: extension=vbe
floppya: 1_44=a.img, status=inserted
floppyb: 1_44=b.img, status=inserted
ata0-master: type=disk, path=boot.img, cylinders=900, heads=15, spt=17
boot: c
log: bochsout.txt
mouse: enabled=0
clock: sync=slowdown
vga_update_interval: 150000
display_library: x, options="gui_debug" # use GTK debugger gui
# This enables the "magic breakpoint" feature when using the debugger.
# The instruction XCHG BX, BX causes Bochs to enter the debugger mode.
magic_break: enabled=1
```

¿Y el BIOS juega en primera?

- Cuando una computadora arranca solo existe el BIOS (Basic Input/Output system).
- El proceso de booteo comienza ejecutando el código del BIOS, ubicado en la posición 0xFFFFO, en modo real.
- El BIOS tiene el código en ROM, que realiza la inicialización (por ejemplo, la placa de video) y una verificación de la máquina (POST).
- Luego busca algún dispositivo de booteo: Disco Rígido, Floppy, USB, etc...

¿Y el BIOS juega en primera?

- Una vez localizado el dispositivo de arranque, carga el primer sector de 512 bytes (CDROM 2048 bytes) en la posición de memoria 0x07C00 y salta a esa dirección.
- Ahora la imagen de arranque es la encargada de cargar el kernel y luego pasarle el control.
- Para que una imagen sea de arranque debe ocupar exactamente 512 bytes (excepto en el CDROM), y estar firmada en los últimos dos bytes con 0x55AA.
- Una imagen de linux de ejemplo: http://bochs.sourceforge.net/diskimages.html



¿Qué podemos hacer?

 Creamos un breakpoint en la posición de memoria física donde comenzará a cargar el bootloader

```
<bochs:1> break 0x07C00
```

 Leemos la posición de memoria donde debería estar la firma del bootloader una vez que carga en memoria principal

```
<bochs:2> x/1x 0x07C00+510
```

[bochs]:

0x00007dfe <bogus+ 0>: 0x00000000

¿Qué podemos hacer?

Continuamos la ejecución, hasta que llegamos al breakpoint

```
<bochs:3> c
(0) Breakpoint 1, 0x00007c00 in ?? ()
Next at t=49462126
(0) [0x00007c00] 0000:7c00 (unk. ctxt): cli ; fa
```

 Nuevamente, podemos leer y notar que el BIOS cargo los 512bytes pertenecientes al bootloader, primer sector de la unidad

```
<bochs:4> x/1x 0x07C00+510
[bochs]:
0x00007dfe <bogus+ 0>: 0x00000aa55
```



Next y Step

Opciones de debuging

- s | step | stepi [count] ejecuta [count] instrucciones
- n | next | p ejecuta instrucciones sin entrar a las subrutinas
- c | cont | continue continua la ejecución
- q | quit | exit sale del debugger y del emulador
- Ctrl-C Detiene la ejecución y retorna al promt

Registros de uso general

 r | reg | regs | registers - Lista los registros del CPU y sus contenidos

```
<bochs:12> registers
eax: 0x00000000 0
ecx: 0x00000000 0
edx: 0x00000543 1347
ebx: 0x00000000 0
esp: 0x00000000 0
ebp: 0x00000000 0
ebi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
edi: 0x00000000 0
edi: 0x00000006
di vip vif ac vm rf nt IOPL=0 of df if tf sf ZF af PF cf
```

FPU (deprecated)

• fp | fpu - Muestra el estado de la FPU

```
<books:13> fpu
status word: 0x0000: b c3 TOSO c2 c1 c0 es sf pe ue oe ze de ie
control word: 0x0040: inf RC\_NEAREST PC\_32 pm um om zm dm im
              0x5555
tag word:
operand:
              0x0000
              0x00000000
fip:
fcs:
              0.0000
fdp:
              0x0000000
fds:
              0x0000
=>FP0 ST0(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP1 ST1(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP2 ST2(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP3 ST3(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP4 ST4(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP5 ST5(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP6 ST6(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
 FP7 ST7(0):
                     raw 0x0000:000000000000000 (0.000000000)
                                                                 (ZERO)
```

MMX

mmx - Muesta el estado de los registros de MMX

```
<bochs:3> mmx
MM[0]: 0000000:0000000
MM[1]: 0000000:0000000
MM[2]: 0000000:0000000
MM[3]: 0000000:0000000
MM[4]: 0000000:0000000
MM[5]: 0000000:0000000
MM[6]: 0000000:0000000
MM[7]: 0000000:0000000
```

Memory Dump

- x /nuf [addr] Muestra el contenido de la dirección [addr]
- xp /nuf [addr] Muestra el contenido de la dirección fisica [addr] nuf es número que indica cuantos valores se mostrarán, seguido de uno o más de los indicadores de formato.
 - x : hex
 - d : decimal
 - u : sin signo
 - o : octal
 - t : binario
 - c : char
 - s : ascii
 - i : instrucción

select the size:

- b : byte
- h : word = half-word
- w : dobleword = word



Memory Disassemble

- u | disasm | disassemble [count] [start] [end] desensambla intrucciones desde la dirección lineal [start] hasta [end] exclusive.
- u | disasm | disassemble switch-mode Selecciona la sintaxis
 Intel o AT&T de asembler
- ullet u | disasm | disassemble size = n Setea el tamaño del segmento a desensamblar

Breakpoints

- p | pb | break | pbreak [addr] Crea un breakpoint en la dirección física [addr]
- vb | vbreak [seg:offset] Crea un breakpoint en la dirección virtual [addr]
- Ib | Ibreak [addr] Crea un breakpoint en la dirección lineal [addr]
- d | del | delete [n] Borra el breakpoint número [n]
- bpe [n] Activa el breakpoint número [n]
- bpd [n] Desactiva el breakpoint número [n]



Watchs

- watch Muestra el estado actual de los watchs
- watch stop Detiene la simulación cuando un watch es encontrado
- watch continue No detiene la simulación si un wath es encontrado
- watch r | read [addr] Agrega un watch de lectura en la dirección física [addr]
- watch w | write [addr] Agrega un watch de escritura en la dirección física [addr]

Infos

- info break Muestra los Breakpoint creados
- info eflags Muestra el registro EEFLAGS
- info idt Muestra el descriptor de interrupciones (idt)
- info ivt Muestra la tabla de vectores de interrupción
- info gdt Muestra la tabla global de descriptores (gdt)
- info tss Muestra el segmento de estado de tarea actual (tss)
- info tab Muestra la tabla de paginas



Registros de Segmento

• sreg - Muestra los registros de segmento

Registros de Control

creg - Muestra los registros de control

```
<bochs:10> creg
CR0=0x60000010: pg CD NW ac wp ne ET ts em mp pe
CR2=page fault laddr=0x00000000
CR3=0x00000000
   PCD=page-level cache disable=0
   PWT=page-level writes transparent=0
CR4=0x00000000: osxsave smx vmx osxmmexcpt osfxsr pce pge mce pae pse de tsd pv
```

Gracias!!!

¿Preguntas?