

拼读简并 —— 入门指南

拼读并击的简单版、有序版，简称拼读简并，是 zhz 拼读并击的修改版本，追求最低的并击入门成本。

核心理念：双手并击，一击对应一个音，实现高速盲打。水文理论码长约为 0.8。

本方案极大降低了传统并击的记忆负担，记忆量低于大多数串击，是目前最易学的并击输入法。

拼读简并

Q g	W j	E zh	R r #	T z	Y	U #4 èr	I #3 ěr	O #2 ér	P #1 ēr
A k	S q b	D ch m	F y d	G c n	H é	J è	K ě	L é	; ē
Z h	X x p	C sh f	V w t	B s l	N á	M à	, ǎ	- á	/ ā

+ü

+u

+i

ai

ao

ei

i

ou

u

+u

2本身/
+i

声母
1本身

a

an

ang

e

o

en

n

eng

ng

非黑色边框内的内容需要与黑色边框同时按下打出 灰色内容为飞键 ong/iong = ung

各种方案性能比较

	小鹤双拼	拼读简并	拼读并击	五笔86	虎码	蓝宝石新
无序元素量	29	/	95	200	241	>400
2码/1击信息量[2]	410	1280	1280	625	676	625
6万词语动态选重率	11.06%	2.17%	2.17%	7.31%	2.78%	2.00%

一、先建立一个心智模型

记住三句话，后面的规则就都能自己推出来：

- 1. 左手声介，右手韵调：每个汉字的读音拆成两半，左手打"声介"，右手打"韵调"，双手同时按下（并击），一击就是一个音节。
- 2. 每个键位住两个声母：左手区的键大多一蓝一绿两个声母共处一键（见键位图）。蓝的直按即得，绿的要带上它左边的键。
- 3. 组合键全看方位，不靠死记：所有组合按键都是在基准键的固定方位上取键。全文只用这一套方位词：

方位词	含义
左1、左2	同一排向左数第 1、2 个键
上左1、上左2、上左3	上一排中，从"正上方"的左边开始数第 1、2、3 个键（正上方本身不算）
右1、右2	同一排向右数第 1、2 个键
上右1、上右2	上一排中，从"正上方"的右边开始数第 1、2 个键（正上方本身不算）

"正上方"按标准指法的列确定，例如 G 的正上方是 T，M 的正上方是 J。

越界环绕：向左数超出键盘左缘，绕到该排最右继续数；向右数超出右缘，绕到该排最左。例如：G 的上左 1/2/3 依次是 R、E、W；X 的左1 是 Z，左2 越界环绕到同行最右的 B。

注意：本方案中的"组合按键"全部是同时按下，不是先后按。

二、基本拆分规则

每个汉字的拼音被拆分为两个部分：

- 声介：声母 + 介音（i、u、ü）
- 韵调：剩下的部分——带声调的韵腹 + 韵尾（n、ng）

两半都可以为空，空的记作 #，# 后面的数字表示声调（#3 = 无韵调、第三声）。为什么要占位？因为并击要求每一击都是"声介 + 韵调"的固定两拍，缺的一半用 # 填上，格式就永远统一。

示例：

读音	声介	韵调
bǎ	b	ǎ
zài	z	ài
bié	bi	é
jiā	ji	ā
yuān	yu	ān
zhuāng	zhu	āng
lǜè	lǜ	è
gāo	g	āo
bǐ	bi	#3
dú	du	#2
lù	lǜ	#4
yú	yu	#2
ào	#	ào
éi	#	éi

特殊情况：ong / iong 改按 ung 拆分，例如 xiōng 拆为 xu + ōng，打的时候 ōng 用 ēng 的键位。这样 ong 不必单独占键——tu + eng键 = tōng，t + eng键 = tēng，声介不同，自动区分。

三、键位设计

声介（左手）

左手区每个键位住两个声母，一蓝一绿。两组声母都按拼音顺序、从 Q/S 列向 B 列纵向排列：

蓝组（b p m f / d t n l，还有零声母 #）：

声母	B、P	M、F	D、T	N、L
键位（中排/下排）	S、X	D、C	F、V	G、B

绿组（g k h / j q x / zh ch sh / r y w / z c s）：

声母	G、K、H	J、Q、X	ZH、CH、SH	R、Y、W	Z、C、S
键位（上/中/下排）	Q、A、Z	W、S、X	E、D、C	R、F、V	T、G、B

注意 S D F G X C V B 这些键上蓝绿共处（如 S 上有 q 和 b），靠下面的规则区分：

- 蓝组：
 - 直接 = 声母本身（如 S = b、X = p）。
 - 声母键 + 上左1 / 上左2 / 上左3 = 加介音 i / u / ü（如 bi、bu、nü）。
- 绿组：
 - 声母键 + 左1 = 声母本身。对 j、q、x、y 得到的是 ji、qi、xi、yi 的音，对 z、c、s、zh、ch、sh、r 得到的是 zi、ci、si、zhi.....的音——你不用区分"声母"和"声母+i"，输入法会根据后面的韵调自动判断。
 - 声母键 + 左2 = 加介音 u（如 xu）。对 j、q、x、y，这个 u 读作 ü（如 ju、qu、yu）。
- 零声母 #：R 键直接（它的绿伙伴 r = R+左1）。啊、哦、儿等没有声母的音节用它开头。


以 G 键为例，G 上住着 n（蓝）和 c（绿）：

按键	声介
G	n
GR	ni
GE	nu
GW	nü
GF	c
GD	cu

越界环绕的例子（向左越界，绕到该排最右）：

按键	声介
WT	ju

按键	声介
SG	qu



韵调（右手）

无韵腹（#）和 **er**：用 U、I、O、P 四键，从左到右依次是 #4、#3、#2、#1（ér = R + O）。去声最高频，所以放在最有力的食指上——下面韵腹键的声调排序也是同一个道理。

有韵腹：韵腹占右手两排键，a 在下排，e 在中排，每排从食指到小指都是 4→3→2→1 声：

声调	去（4）	上（3）	阳平（2）	阴平（1）
a 排	M = à	, = ǎ	. = á	/ = ā
e 排	J = è	K = ě	L = é	; = ē

i、o、u 作韵腹时，以及有韵尾无韵腹时（in、ing、un 等），都用 e 排键位——介音在声介那半边已经交代了，输入法自动区分（如 J 既是 è 也是 ò）。

韵尾和复合韵腹用方位扩展，全部规律就是一张 2×2 的表：

	近（右1 / 上右1）	远（右2 / 上右2）
同排向右	+n（an、en）	+ng（ang、eng）
上排向右	+i 尾（ai、ei）	+u 尾（ao、ou）


一句话：同排往右加鼻音，上排往右加元音尾；近的轻（n、i），远的重（ng、u）。

以 J 键（è）为例：

按键	韵调
J	è、ò
JK	èn（右1 = n）
JL	èng（右2 = ng）
JI	èi（上右1 = i 尾）
JO	òu（上右2 = u 尾）

向右越界时绕到该排最左，以；键（ē）为例：

按键	韵调
；	ē
；H	ēn（右1 越界 → H）
；J	ēng（右2 越界 → J）
；Y	ēi（上右1 越界 → Y）
；U	ōu（上右2 越界 → U）



1. 单字输入

- 一击字：只打声介即可上屏。每个声介键位对应一个最高频字，共 51 个，如：的、了、在、是、和、一、这、他、我、等。
- 其余字：打出声介 + 韵调，再进行选重；与空格同时按下可以一击直接上屏首选。

2. 词输入

- 二字词：第一击（字1 声介+韵调）+ 第二击（字2 声介+韵调）
- 多字词：第一击 + 第二击（带空格）+ 第三击（末字 声介+韵调）

3. 标点输入

按键	首选	次选（按键+空格）
J	,	~
K	。	.
L	?	!
;	:	;
H	、	·
O	“	‘
P	”	,’
U	「	『
I	」	』
M		
N	——	—
Y	¥	\$（€、£ 在同键候选中）
,	《	〈
.	》	〉
/	/	
UI 或 UO	（	【
OP 或 IP	）	】
JO	: “	: 「
JP	: ”	: 」

五、选重与翻页

- 空格：首选
- J K：次选
- J L：三选

- J: 四选
- KL: 五选
- {}: 翻页

六、进阶功能（选学）

辅助码

与拼读并击一样，打出读音后，可加打部首的声介进行筛选。以下是部首的读音参考。

声介	部首	声介	部首
#	儿而耳二	gu	弓工骨谷瓜广鬼
i	牙言羊业衣音九酉又	k	口
u	瓦王韦文	ku	口匚冂凵
v	用羽雨聿月	h	禾黑一
b	丿八白勺贝卜不	hu	虎户火灬
bi	鼻匕鬱疒	ji	几己见角尸巾金斤臼
p	父爻	qi	气欠
pi	皮片丿	qv	豸犬
m	马毛矛门母目	xi	夕酉香小艹心辛行
mi	米宀皿	xv	穴㐁血
f	方非风缶阜父	zh	冫支止豕舟
d	大歹 𠂔 刀斗豆	zhu	竹爪佳
di	丶	ch	厂车齿彳赤
t	宀	chu	虫𧈧
ti	田	sh	彡舌身尸十食矢豕衤士示手首
tu	土	shu	殳鼠丨水
ni	鸟牛	r	人日肉
nv	女	z	子辵走辵
l	老耒	zu	足
li	力立	c	艹升
lu	龙鹿	cu	寸

声介	部首	声介	部首
g	𠂇戈革鬲艮	s	三糸幺皿

同时设置了一些无理部首，分布在右半键盘上，增强离散。

6	7	8	9	0
页 (ye4)	扌 (shou3)	亻 (ren2)	讠 (yan2)	亻 (xin1)
钅 (jin1)	木 (mu4)	氵 (shui3)	石 (shi2)	山 (shan1)
邑 (yi4)	纟 (si1)	礻 (shi4)	鱼 (yu2)	讠 (shi2)

声介合并

b、p、m、f 与 bu、pu、mu、fu 共用键位，不用区分：后面跟了韵调时读 b、p、m、f（如 bā、bō、bān），没有韵调时自动补 u（如 bù、pū、mù、fù）。y、w 同理：无韵调时自动是 yi、wu。

飞键优化

部分组合不太好按，为此设置了额外的替代按法，称为飞键。飞键与原键并存，用哪个都可以。

声介飞键

组一（建议使用）

声介	飞键	原键
bi	QF	QS
pi	AV	AX

组二（建议使用）：绿组声母可以直接，不必带左1。

声介	飞键	原键
g	Q	QT
j ji	W	WQ
zh zhi	E	EW

声介	飞键	原键
h	Z	ZB
sh shi	A	CX
x xi	T	ZX

组三（按需使用）：B、G、T 三键并击时食指要横向大跳，这组飞键把任务交给其他手指。

声介	飞键	原按键
l	AR	B
li	AE	BF
lu	AW	BD
z zi	ZF	TR
zu	ZD	TE
c ci	CD	GF
cu	CS	GD
xu	XF	BX
s si	SR	VB
su	SE	CB

韵调飞键

组一（建议使用）：越界环绕时上下排互换，改善小拇指指法。

韵调	飞键	原键
ei1	PH	;Y
ou1	PJ	;U
ai1	;N	/H
ao1	;M	/J

组二（建议使用）：阳平（第二声）与韵尾相拼时，H 可作 é 键、N 可作 á 键，方位规则不变。

韵调	飞键	原键
én	HJ	L;
éng	HK	LH
éi	HU	LP
óu	HI	LY
án	NM	./
áng	N,	.N
ái	NJ	.;
áo	NK	.H

组三（按需使用）：H 键直接表示 ǒu，N 键直接表示 ǎo。

韵调	飞键	原键
ǒu	H	KP
ǎo	N	,;

612 一击词

左手打第一字的声介，右手同时打末字的首笔，一键打出常用词，共 612 个。末字若含人、口、日，则优先用部首键代替首笔键。

上屏后可以直接输入下文，自动上屏。空格同时按下则上屏次选。

右手笔画键如下：

笔	按键
撇ノ	UI
竖丨	IO
点丶	OP
人日口	UO
折乚	IP
横一	UP

例如：

词	按键
不过	S + UP
不是	S + UO
并且	QF + IO

七、安装说明

1. 安装【小狼毫（RIME）输入法引擎】
2. 右键右下角「中」图标将配置文件复制到用户文件夹
3. 重新部署即可使用

如有疑问，可加交流群：37497172358cb8da5c8418915.png)