## 一、计算机系统知识 00:09

1. 本章学习建议 00:45



•

● **章节对应**:本章内容对应本科《计算机组成原理》课程

● 考试重点:预计考察6道单选题,总分值约6分

● **学习难点**:知识点较多,平均正确率约50%,需系统复习

● **学习方法**:建议跟随老师讲解顺序逐步理解掌握

2. 计算机系统基础知识

# 1) 硬件基本组成

■ 冯诺依曼结构: 计算机硬件由五大部件组成(运算器、控制器、存储器、输入设备、 输出设备)

### ● CPU组成:

o 核心组件: 运算器、控制器、寄存器组

o 功能要求: 需掌握各组件的具体功能和协作关系

2) 数据表示与校验

### ● 数值表示:

o 四大编码:定点数、浮点数表示方法

码制转换:原码、反码、补码和移码的相互转换

### ● 校验机制:

o 常见校验码: 奇偶校验码、海明码等

o 应用场景:数据传输中的错误检测与纠正

3. 计算机体系结构

# 1) 存储系统

### ● 存储层次:

o 多级存储:寄存器→Cache→主存→磁盘

o 工作原理: 各级存储器的访问特性和协同机制

## ● I/O技术:

o 四种方式:程序查询、中断、DMA、通道方式

对比要点:原理差异、适用场景及性能特点

# 2) 总线结构

## ● 分类标准:

o 按功能分:数据总线、地址总线、控制总线

o 按位置分:片内总线、系统总线、通信总线

● 典型总线: 需掌握常见总线标准及其技术参数

- 4. 安全与可靠性
- 1) 加密认证技术
- 加密体系:

o 对称加密: 加解密使用相同密钥

o 非对称加密:公钥/私钥配对机制

- 认证技术:数字签名、数字证书等验证手段
- 2) 可靠性计算
- 系统模型:
  - o 串行系统:可靠性为各部件可靠度乘积
  - o 并行系统:可靠性为1减去各部件同时失效概率
- **性能评价**:响应时间、吞吐量等关键指标分析方法
- 5. 计算机系统基础知识 03:11
- 1) 计算机系统硬件基本组成 03:15



#### 1.1 计算机系统基础知识-1.1.1 计算机系统硬件基本组成

- 计算机的基本硬性系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。(冯·诺依曼结构)
- 运算器、控制器等部件被集成在一起统称为中央处理单元(CPU)。
- 存储器是计算机系统中的记忆设备,分为内部存储器和外部存储器。前者速度快、容量小,一般用于临时存放程序、数据及中间结果;而后者速度慢、容量大,可长期保存程序和数据。
- 輸入设备和輸出设备合称为外部设备(简称外设),輸入设备用于输入原始数据及各种命令,而 输出设备则用于输出处理结果。

2

- **五大核心部件**:运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备构成计算机基本硬件系统(冯·诺依曼结构)
- **CPU集成**:运算器与控制器集成后称为中央处理单元(CPU),是计算机的"大脑"
- 存储器分类:
  - o 内部存储器:速度快容量小(如内存),临时存放程序、数据及中间结果
  - 外部存储器:速度慢容量大(如硬盘),可长期保存程序和数据
- 外设定义: 输入设备(如键盘鼠标)和输出设备(如显示器)合称外部设备
- 2) 中央处理单元 05:42
- 运算器 06:16



# 1.1.2 中央处理单元

- CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等部件组成。
- 1 法質界



- 核心功能:
  - 算术运算:执行加减乘除等基本运算
  - **逻辑运算**:处理与、或、非等逻辑操作及逻辑测试

- 核心组件:
  - **ALU单元**: 算术逻辑单元, 实际执行运算的核心部件
  - AC寄存器: 累加器,为ALU提供工作区并暂存运算结果
  - **DR寄存器**:数据缓冲,协调CPU与内存/外设的速度差异
  - **PSW寄存器**:保存运算状态(如进位、溢出标志)
- 控制器 09:03



## 1.1.2 中央处理单元



- - 操作码指示功能(如加减法)
  - 地址码指定操作数位置
- 核心组件:
  - **IR寄存器**:保存当前正在执行的指令
  - **PC计数器**:具有双重功能:
    - 指向下一条指令地址
    - 执行后自动递增(增加量为指令长度)
  - AR寄存器:存储CPU当前访问的内存地址
  - **指令译码器**:翻译指令操作码确定操作类型
- 寄存器组 12:07



# 1.1.2 中央处理单元

■ 3. 寄存器组

寄存器组分为专用寄存器和通用寄存器。运算器和控制器中的寄存器是专用寄存器。通用寄存器 的用途由程序员来决定。

通用寄存器: 当ALU执行算术或逻辑运算时,为ALU提供一个工作区。

分类	寄存器		
程序员可见	通用寄存器组、程序状态字寄存器 (PSW)、 程序计数器 (PC)、累加寄存器 (AC)		
程序员不可见	指令寄存器(IR)、数据缓冲寄存器(DR)、地址寄存器(AR)		

0

。 ○ 分类标准:

■ 专用寄存器:运算器/控制器中的固定功能寄存器


■ 通用寄存器: 功能由程序员决定, 主要为ALU提供工作区

可见性分类:

■ 程序员可见:通用寄存器组、PSW、PC、AC ■ 程序员不可见: IR、DR、AR等控制用寄存器

● CPU模型 13:32





O 2024年7月11日星期日

- 取指阶段:
  - PC提供指令地址(如103)
  - 指令通过总线存入IR
  - PC自动递增指向下条指令
- 执行阶段:
  - 译码器解析操作码
  - AR获取操作数地址
  - DR缓冲内存数据
  - ALU执行运算并更新PSW
- 应用案例 18:21
  - o 例题:CPU组成部件



# 本节练习

- (1)CPU(中央处理单元)的基本组成部件不包括\_\_\_\_\_
  - · A.算逻运算单元
  - B.系统总线
  - C.控制单元
  - D.寄存器组

3

- ■ 题目解析
  - 关键区分:系统总线(外部总线)不属于CPU内部组件
  - 排除法: ALU(A)、控制单元(C)、寄存器组(D)均为CPU标准组件
  - 答案: B (系统总线)
- o 例题:给出下一条指令地址 20:09



# 本节练习

- (2)在 CPU 中,用\_\_\_\_\_给出将要执行的下一条指令在内存中的地址。
  - A.程序计数器
  - B.指令寄存器
  - C.主存地址寄存器
  - D.状态条件寄存器

3

- ■ 题目解析
  - 核心考点: PC寄存器的双重功能
  - 干扰项分析:
    - o IR存储当前指令(非地址)
    - o AR存储数据地址(非指令地址)
    - o PSW存储状态标志

- 答案: A(程序计数器)
- 3) 数据表示 21:45
- 进制转换 21:52
  - o 进制转换的重要性 21:58
    - **计算机存储基础**: 计算机内部仅存储二进制数据(0和1), 其他进制需转换 为二进制才能被计算机处理
    - **理解计算机原理**: 掌握进制转换有助于理解计算机的存储和表示原理
  - o 二进制与十进制转换 22:32
    - **二进制表示**: 由0、1组成,逢2进1,可表示为10111B或*(*10111*)*<sub>2</sub>
    - **转换方法**: 按权展开法,从最低位开始,每位系数乘以2<sup>n</sup>(n从0开始)
    - **■** 示例: $(10111)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 23$
    - 十进制类比: 如136=1 ×  $10^2$  + 3 ×  $10^1$  + 6 ×  $10^0$ ,说明不同进制转换原理相同
  - o 二进制与八进制转换 25:35
    - **八进制表示**: 由0-7组成,逢8进1,可表示为27Q或*(*27*)*<sub>8</sub>
    - 转换示例: $(27)_8 = 2 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 16 + 7 = 23$
  - 二进制与16进制转换 26:08
    - **16进制表示**: 由0-9和A-F组成(A=10,...,F=15),逢16进1,可表示为17H或 (17)<sub>16</sub>
    - 转换示例:(17)<sub>16</sub> = 1 × 16<sup>1</sup> + 7 × 16<sup>0</sup> = 16 + 7 = 23
- 单位换算 27:20



### 1.1.3 数据表示

1. 进制转换(复习)

二进制: 由0、1表示的数, 逢2进1。如: 10111B或者(10111)2

八进制: 由0.....7表示的数, 逢8进1。如: 27Q或者(27)8

十六进制:由0.....9和A.....F表示的数,逢16进1。如:17H或者(17)<sub>16</sub>

2. 单位换算(复习)

	单位	表示	换算
	位	bit, b	1b=二进制的一位
	字节	Byte, B	1B=8bit
8	千字节	KB	1KB=2 <sup>10</sup> B
	兆字节	MB	1MB=2 <sup>10</sup> KB
	占字节	GB	1 GB=2 <sup>10</sup> MB
	太字节	ТВ	1TB=2 <sup>10</sup> GB

基本单位:

■ **位(bit)**: 二进制的一位,最小单位

■ 字节(Byte): 1B=8bit

○ 扩展单位:

■ 1KB=2<sup>10</sup>B=1024B

- 1MB=2<sup>10</sup>KB=1024KB
- 1GB=2<sup>10</sup>MB=1024MB
- 1TB=2<sup>10</sup>GB=1024GB
- o **换算规律**: 相邻单位间都是乘以2<sup>10</sup>(1024)
- 定点数 28:48
  - o **定义**: 小数点位置固定不变的数,包括定点整数和定点小数
  - o 表示形式:原码、反码、补码、移码
  - o 结构组成:
    - 符号位: 最高位, 0表示正, 1表示负
    - **数值位**: 其余位表示数值大小
  - o 编码转换方法
    - **原码**: 直接二进制表示,符号位+绝对值

示例: +19=(00010011)<sub>2</sub>, -19=(10010011)<sub>2</sub>

■ 反码:

● 正数:与原码相同

负数:符号位不变,其他位取反示例:-19的反码=(11101100)<sub>2</sub>

■ 补码:

正数:与原码相同负数:反码末位+1

● 快速求法:从最低位开始找到第一个1,该位及右边不变,左边取反

● 示例: -19的补码=(11101101)<sub>2</sub>

■ 移码: 补码符号位取反, 主要用于浮点数阶码

● 示例: -19的移码=(01101101)<sub>2</sub>

o 例题:十进制数负19的原码、反码、补码和移码表示 32:30



## 1.1.3 数据表示



■ 题目解析:

● 机器字长:8位

● 转换步骤:

o 求19的二进制: (10011)<sub>2</sub> (通过除2取余法)

o 补全8位: (00010011)<sub>2</sub>

o 原码: 符号位1+数值位→(10010011)<sub>2</sub>

反码:符号位不变,数值位取反→(11101100)<sub>2</sub>

补码:反码末位+1→(11101101)<sub>2</sub>

移码: 补码符号位取反→(01101101)<sub>2</sub>

- **计算机应用:** 计算机内部使用补码进行运算,因其能统一加减法处理
- 定点数的加减运算 40:00



## 1.1.3 数据表示

■ 补充: 定点数的加减运算			
表示方式	加减运算的特点		
原码	零的表示不唯一; 真值与机器码易转换; 加减法运算复杂。		
反码	零的表示不唯一;加减法运算稍复杂。		
补码	零的表示唯一;加减法运算简单。(可以将减法运算转化为加法运算; 符号位当做数值位直接参与运算;如高位溢出,则直接合弃)		
移码	符号位0为负,1为正;相同真值的移码和补码数值位相同,符号位相反; 移码进行加减法运算时得到的结果是真值的补码形式。		

3

- o 原码的加减运算特点 40:25
  - **零表示缺陷**:存在+0 (0000)和-0 (1000)两种表示形式,实际运算中应视为同一数值但编码不同
  - **真值转换优势**:直接对应二进制真值,如十进制5转换为0101(最高位为符号位)
  - 运算复杂性:

- 异号数相加需先比较绝对值大小确定结果符号
- 实际运算需转换为减法操作(如3+(-2)需计算3-2)
- 溢出处理机制复杂,需单独判断符号位和数值位溢出情况
- o 反码的加减运算特点 42:01
  - **零表示问题**: 仍保留+0(0000)和-0(1111)两种形式
  - 运算改进:
    - 符号位可直接参与运算(如1010+1100可直接相加)
    - 减法可转换为加法(A-B = A+(-B)的反码)
  - 溢出处理:运算产生进位时需将溢出位循环加到最低位(称为"循环进位")
- o 补码的加减运算特点 42:44
  - **零表示唯一性**: 0000表示唯一零值,解决原码/反码的双零问题
  - 运算简化机制:
    - 统一加减法: 所有减法A B可转换为A + (-B)的补码加法
    - 符号位融合:符号位与数值位同等参与运算(如1011+1101直接相加)
    - 溢出处理:高位溢出直接舍弃(如8位补码相加产生第9位则丢弃)
  - **硬件优势**:只需加法器即可完成所有算术运算,极大简化CPU设计
- 浮点数 43:51



### 1.1.3 数据表示

- 4 测占料

小数点位置不固定的数。例如:

- •十进制的科学计数法:  $83.125 = 8.3125 \times 10^{1}$ ;
- ●二进制的规格化: 1011.10101 = 1.01110101 × 23。
- □二进制数N的一般形式:

 $N=2^{E}\times M$ ,

其中E为阶码,决定二进制数的 $\overline{\mathbf{z}}$ 示范围;M为尾数,决定二进制数的精度。

E

- o **核心特征**:小数点位置动态浮动,类似科学计数法的二进制实现
- 规格化表示:
  - 十进制示例: 83.125 = 8.3125 × 10<sup>1</sup>
  - 二进制示例: 1011.10101 = 1.01110101 × 2<sup>3</sup>
- o **通用形式**:  $N = 2^E \times M$  (基数固定为2)
  - **阶码(E)**:决定数值范围,采用移码表示(如8位阶码可表示2<sup>-128</sup>~2<sup>127</sup>)
  - 尾数(M): 决定精度,采用规格化形式(1≤M<2),隐含最高位1</p>
- 组件分工:
  - 阶码控制"量级"(类似显微镜的放大倍数)
  - 尾数存储"有效数字"(类似显微镜下的观测细节)
- IEEE754标准 46:42



## 1.1.3 数据表示


	5. IEEE 7	/54标准			
	S	E	M		
	1	8	2.3	32位浮点数	
	1	11	52	64位浮点数	
	其中, 32	2 位的浮点数	中:		
	<ul><li>S 是浮。</li></ul>	点数的符号位	,占1位,安排在最高位,	S=0 表示正数, S=1表示负数。	
	●E 是 <mark>阶</mark>	码, 占8位,	将浮点数的指数真值 c 变	成阶码 E 时,应将指数 c 加上一个固定的偏置常数 127, [	il)
E =	e + 127	(64位浮点	$y_i: E = e + 1023$		
	●M 是尾	数,放在低位	京部分,占23位,小数点位	位置放在尾数域最左(最高)有效位的右边。	

■ 例题:利用IEEE 754标准将十进制数176.0625表示为单精度浮点数的二进制存储格式。

○ 存储结构:


■ 32位浮点数: 1位符号位(S) + 8位阶码(E) + 23位尾数(M)

- 64位浮点数: 1位符号位(S) + 11位阶码(E) + 52位尾数(M)
- o 符号位(S):
  - 最高位,占1位
    - S=0表示正数, S=1表示负数
- o 阶码(E)∶
  - 32位: *E* = *e* + 127 (指数真值e加固定偏置常数127)
  - 64位: *E* = *e* + 1023
  - 优势:保证阶码始终为非负数;使数值分布更对称美观
- 尾数(M):
  - 23位 (32位) 或52位 (64位)
  - 小数点位置在最高有效位右侧
  - 存储规格化后的小数部分(即1.xxx中的xxx)
- o 例题: 十进制数转浮点数二进制 49:44



- 题目解析:
  - 整数部分转换:
    - $\circ$  176 = 128(2<sup>7</sup>) + 32(2<sup>5</sup>) + 16(2<sup>4</sup>)
    - o 二进制: 10110000
  - 小数部分转换:
    - o 0.0625 × 2 = 0.125 → 取0
    - o 0.125 × 2 = 0.25 → 取0
    - o 0.25 × 2 = 0.5 → 取0
    - o 0.5 × 2 = 1.0 → 取1
    - 二进制: 0001
  - 合并结果:
    - o 完整二进制: 10110000.0001
  - 规格化处理:
    - o 移动小数点: 1.01100000001 × 27
  - 提取三部分:
    - o S=0 (正数)
    - o E=7+127=134→二进制: 10000110
    - o M=01100000001(补零至23位)
- 规格化 53:06
  - o **定义**:将浮点数表示为 $1.xxx \times 2^E$ 的标准形式
  - 十进制示例:
    - $\blacksquare$  83.125 = 8.3125 × 10<sup>1</sup>
  - 二进制示例:
    - $\blacksquare 1011.1010101 = 1.01110101 \times 2^3$
  - 通用形式:
    - $N = 2^E \times M$  (E决定范围, M决定精度)
  - o 例题: 小数点规格化移动

- 关键步骤:
  - 确定小数点移动位数(例中移动7位)
  - 保证移动后整数部分为1
  - 指数部分记录移动方向(左移为正,右移为负)
- 数值还原公式:
  - $32 \stackrel{\frown}{\boxtimes} : x = (-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$ 
    - 64 $(\underline{\dot{u}})$ :  $x = (-1)^S \times 1.M \times 2^{E-1023}$
- 特殊说明:
  - 尾数M非零时,最高有效位必为1 (隐含前导1)
  - 实际存储时省略前导1(节省1位存储空间)
- IEEE 754浮点数表示 55:54
  - o 32位浮点数结构



- 1
- 符号位(S): 占1位最高位, S=0表示正数, S=1表示负数
- **阶码(E)**: 占8位,存储时需将指数真值e加上偏置常数127,即E = e + 127 (64 位浮点数偏置为1023)
- **尾数(M)**: 占23位低位,采用隐含最高位1的表示法,实际值为1.*M*
- o 数值转换公式
  - **32位转换**: $x = (-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$
  - **64位转换**:x = (-1)<sup>S</sup> × 1.M × 2<sup>E-1023</sup>
  - **隐含位处理**: 尾数域最高有效位固定为1但不存储,计算时必须补回该位
- o 例题: 浮点数二进制转十进制
  - 题目解析
    - 将16进制(43301000)<sub>16</sub>转为32位二进制
    - ◆ 分段解析:符号位0→正数;阶码10000110→十进制134→指数7;尾数 011000000000000000000
    - 计算过程: 1.011000...×2<sup>7</sup> = 10110000.0001。
    - 结果: 176 + 0.0625 = 176.0625<sub>10</sub>
- 浮点数的加减法 01:01:00



## 1.1.3 数据表示

6. 浮点數的加碱法
①零操作数处理;
②求阶差并对阶。小阶向大阶看齐;
③尾数求和;
①規格化处理;

⑤舍入处理。在对结果右规时,超过尾数的低位部分要进行舍入处理;

⑧溢出判断。判断阶码是否溢出。对于32位浮点数,除去全0和全1的特殊情况,阶码 $E \in [1,254]$ 。

○ ○ 操作流程:

■ 零操作数检查

- 求阶差并对阶 (小阶向大阶对齐)
- 尾数求和
- 规格化处理(调整为 $1.M \times 2^E$ 形式)
- 舍入处理(超过23位部分按规则舍入)
- 溢出判断(阶码 $E \in [1,254]$ 为有效范围)
- 关键原则: 对阶时小阶向大阶看齐可避免精度损失
- 应用案例 01:03:03
  - 例题: 补码特点



- (3)计算机系统中,定点数常采用补码表示,以下关于补码表示的叙述中,错误的是\_\_\_\_。
  - A.补码零的表示是唯一的
  - B.可以将减法运算转化为加法运算
  - C.符号位可以与数值位一起参加运算
  - D.与真值的对应关系简单且直观

- 题目解析
  - A选项正确(补码零唯一表示)
  - B选项正确(减法转加法特性)
  - C选项正确 (符号位参与运算)
  - D选项错误(原码对应关系更直观)
  - 答案: D
- 例题: 浮点数格式比较



# 本节练习

- (4)对于长度相同但格式不同的两种浮点数,假设前者阶码长、尾数短,后者阶码短、尾数长,其 它规定都相同,则二者可以表示数值的范围和精度情况为\_\_
  - A.二者可表示的数的范围和精度相同
  - B.前者所表示的数的范围更大且精度更高
  - C.前者所表示的数的范围更大但精度更低
  - D.前者所表示的数的范围更小但精度更高

- 题目解析
  - 阶码长度决定表示范围, 尾数长度决定精度
  - 前者阶码长→范围大; 尾数短→精度低
  - 答案: C(范围更大但精度更低)
- 例题: 海明码校验位计算



### 本节练习

(5)设信息位是8位,用海明码来发现并纠正1位出错的情况,则校验位的位数至少为\_\_\_\_。

C.4

题目解析

2

- 应用公式 $n+k+1 \le 2^k$ , n=8时最小k=4
- 答案: C(至少需要4位校验位)

## 校验码

奇偶校验码 0



## 1.1.4 校验码

1. 奇偶校验码

奇偶校验码通过在编码中增加一位校验位,使编码中1的个数为奇数(奇校验)或偶数(偶校验)。

原理: 增加1位使1的个数为奇数(奇校验)或偶数(偶校验)

- 数据10101010→奇校验101010101, 偶校验101010100
- 数据01111111→奇校验011111110,偶校验011111111
- 海明码 0



## 1.1.4 校验码

1. 奇偶校验码

奇偶校验码通过在编码中增加。位校验位,使编码中1的个数为查数(畲校验)或偶数(偶校验)。 10101010 1 101010100 011111111

海明码是一种多重奇偶校验码,具体检错和纠错的功能。数据位n,校验位k的关系应满足: (n+k+1≤2k) 例題: 给出二进制数据101101的海明码长度(n+k)。 たり 3 無な写金粉粉 (n+k) 。 たり 6410H12 -7- +182h

■ 3.循环冗余校验码

是一种多项式编码,由左边数据位和右边校验位组成。广泛应用于数据链路层的错误检测。

- 特性: 多重奇偶校验,具备检错纠错功能
- **位数关系**: 满足 $n + k + 1 \le 2^k$  (数据位n, 校验位k)
- **示例**: 数据101101 (6位) → k = 4 → 海明码长度10位
- 循环冗余校验码 0
  - 组成: 数据位+校验位构成的多元式编码
  - 应用: 主要应用于数据链路层错误检测

### 一、知识小结

— M M/1/20			
知识点	核心内容	考试重点/易	难度系数
		混淆点	
计算机系统硬	冯诺依曼型五大	CPU核心部件	**
件组成	部件(运算器、	(运算器+控	
	控制器、存储	<b>制器)</b> , 存储	
	器、输入设备、	器分类(内存	
	输出设备)	vs 外存)	
CPU结构与功	运算器(ALU、累	程序计数器(	***
能	加寄存器、数据	PC)功能(自	
	缓冲寄存器、状	增+指向下条	
	态条件寄存	指令地址)	
	器)、控制器		
	(指令寄存器、		
	程序计数器、地		
	址寄存器、指令		
	译码器)		

数据表示(定	原码、反码、补	负数补码快速	***
点数)	码、移码的转换	<b>计算法</b> (从低	
	规则	位到首个1不	
		变,其余取	
		反), <b>计算机</b>	
		存储采用补码	
		<b>原因</b> (加减运	
		算统一性)	
浮点数表示(	32位单精度格式	阶码=指数	***
IEEE 754)	(1符号位+8阶码	+127,隐含最	
	+23尾数),规格	<b>高位1</b> (尾数	
	化处理(1.xxx×2^	解析时需补	
	e)	回)	
校验码	奇偶校验(奇/偶	海明码校验位	**
	校验位添加规	最小位数计算	
	则)、海明码	(如8位数据	
	(数据位n与校验	需4位校验)	
	位k关系:		
	n+k+1≤2^k)		
浮点数加减运	1. 对阶(小阶向大	对阶原则(避	***
算流程	阶对齐) 2. 尾数	免精度损	
	求和 3. 规格化 4.	失) , <b>阶码溢</b>	
	舍入处理 5. 溢出	出范围(1 <del>254</del>	
	判断	对应指数-	
		<del>126</del> 127)	