
# J.U.C 之并发工具类: CountDownLatch

## 1. 简介

用给定的计数初始化 CountDownLatch。

在当前计数到达零之前, #await() 方法会一直受阻塞。当前计数到达零时,会释放所有等待的线程, #await() 的 所有后续调用都将立即返回。

这种现象只出现一次——计数无法被重置。如果需要重置计数,请考虑使用 CyclicBarrier。



CountDownLatch 是通过一个计数器来实现的,当我们在 new 一个 CountDownLatch 对象的时候,需要带入该计数器值, 该值可对应线程的数量。


- 1) 每当一个线程完成自己的任务后, 计数器的值就会减 1
- 2) 当计数器的值变为0时,表示所有的线程均已经完成了任务,然后就可以resume等待的线程。

CountDownLatch 与 CyclicBarrier 区别:

- 1) CountDownLatch 的作用是允许 1 或 N 个线程等待其他线程完成执行;而 CyclicBarrier则是允许 N 个线程相互等待。
- 2) CountDownLatch 的计数器无法被重置; CyclicBarrier 的计数器可以被重置后使用,因此它被称为是循环的 barrier 。

## 2. 实现分析

java.util.concurrent.CountDownLatch 结构如下图:



通过上面的结构图我们可以看到,CountDownLatch 内部依赖 Sync 实现,而 Sync 继承 AQS。

CountDownLatch 仅提供了一个构造方法,代码如下:

```
public CountDownLatch(int count) {
   if (count < 0) throw new IllegalArgumentException("count < 0");
   this.sync = new Sync(count);
}</pre>
```

构造一个用给定计数初始化的 CountDownLatch 。

## 2.1 Sync

sync 变量,为 CountDownLatch 的一个内部类 Sync,其定义如下:

```
private static final class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer {

private static final long serialVersionUID = 4982264981922014374L;

Sync(int count) {
    setState(count);
}

// 获取同步状态
int getCount() {
    return getState();
}

// 获取同步状态
@override
protected int tryAcquireShared(int acquires) {
    return (getState() == 0) ? 1 : -1;
}
```

```
// 释放同步状态
@override
protected boolean tryReleaseShared(int releases) {
    for (;;) {
        int c = getState();
        if (c == 0)
            return false;
        int nextc = c-1;
        if (compareAndSetState(c, nextc))
            return nextc == 0;
    }
}
```

- 通过这个内部类 Sync 实现类,我们可以清楚地看到, CountDownLatch 是采用**共享锁**来实现的。
- #tryAcquireShared(int acquires) 和 #tryReleaseShared(int releases) 方法,结合下文一起理解。

#### 2.2 await

CountDownLatch 提供 #await() 方法,来使当前线程在锁存器倒计数至零之前一直等待,除非线程被中断,定义如下:

```
public void await() throws InterruptedException {
   sync.acquireSharedInterruptibly(1);
}
```

该方法内部使用 AQS 的 #acquireSharedInterruptibly(int arg) 方法,代码如下:

在内部类 Sync 中重写了 #tryAcquireShared(int arg) 方法, 代码如下:

```
// Sync.java
@override
protected int tryAcquireShared(int acquires) {
   return (getState() == 0) ? 1 : -1;
}
```

getState() 方法,获取同步状态,其值等于计数器的值。从这里我们可以看到,如果计数器值**不等于** 0,则会调用 #doAcquireSharedInterruptibly(int arg) 方法。

```
// AQS.java
private void doAcquireSharedInterruptibly(int arg)
       throws InterruptedException {
    final Node node = addwaiter(Node.SHARED);
   boolean failed = true:
   try {
        for (;;) {
            final Node p = node.predecessor();
            if (p == head) {
               /**
                 * 对于CountDownLatch而言,如果计数器值不等于0,那么r 会一直小于0
                int r = tryAcquireShared(arg);
               if (r >= 0) {
                    setHeadAndPropagate(node, r);
                    p.next = null; // help GC
                    failed = false;
                    return;
               }
            }
            //等待
            if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&
                    parkAndCheckInterrupt())
                throw new InterruptedException();
       }
   } finally {
       if (failed)
            cancelAcquire(node);
   }
}
```

#### 2.3 await

CountDownLatch 提供 [#await(long timeout, TimeUnit unit)] 方法,来使当前线程在锁存器倒计数至零之前一直等待,除非线程被中断,**或者等待超时**,定义如下:

```
public boolean await(long timeout, TimeUnit unit)
    throws InterruptedException {
    return sync.tryAcquireSharedNanos(1, unit.toNanos(timeout));
}
```

调用 AQS 的 tryAcquireSharedNanos(int acquires, long nanosTimeout) 方法.

### 2.4 countDown

CountDownLatch 提供 #countDown() 方法, 递减锁存器的计数。如果计数到达零,则唤醒所有等待的线程。

```
public void countDown() {
    sync.releaseShared(1);
}
```

内部调用 AQS 的 #releaseShared(int arg) 方法,来释放共享锁同步状态:

```
// AQS.java
public final boolean releaseShared(int arg) {
    if (tryReleaseShared(arg)) {
        doReleaseShared();
        return true;
    }
    return false;
}
```

#tryReleaseShared(int arg) 方法,被 CountDownLatch 的内部类 Sync 重写,代码如下:

```
// Sync.java
@overrride
protected boolean tryReleaseShared(int releases) {
   for (;;) {
       //获取锁状态
       int c = getState();
       //c == 0 直接返回, 释放锁成功
       if (c == 0)
           return false;
       //计算新"锁计数器"
       int nextc = c-1;
       //更新锁状态 (计数器)
       if (compareAndSetState(c, nextc))
           return nextc == 0;
   }
}
```

### 2.5 getCount

```
public long getCount() {
   return sync.getCount();
}
```

# 3. 总结

CountDownLatch 内部通过共享锁实现。

- 在创建 Count DownLatch 实例时,需要传递一个int型的参数: count ,该参数为计数器的初始值,也可以理解为该共享锁可以获取的总次数。
- 当某个线程调用 #await() 方法,程序首先判断 count 的值是否为 0 ,如果不为 0 的话,则会一直等待直到 为 0 为止。
- 当其他线程调用 #countDown() 方法时,则执行释放共享锁状态,使 count 值-1。
- 当在创建 Count DownLatch 时初始化的 count 参数,必须要有 count 线程调用 #count Down() 方法,才会使计数器 count 等于 0,锁才会释放,前面等待的线程才会继续运行。
- 注意 CountDownLatch 不能回滚重置。