第9章 电磁感应 电磁场

- 9-1 法拉第电磁感应定律
 - 一 电磁感应现象1
 - 二 电磁感应定律2

当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电动势,且感应电动势正比于磁通量对时间变化率的负值.

$$\varepsilon = -k \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad \boxed{\mathbf{国际单位制}} \quad \begin{cases} \varepsilon \longrightarrow \text{ 伏特} \\ \Phi \longrightarrow \text{ 韦伯} \end{cases} \quad k = 1$$

讨论: 1) 闭合回路由N 匝密绕线圈组成

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$$
 磁通匝数(磁链) $\psi = N\Phi$


 $\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$ 磁通匝数(磁链) $\psi = N\Phi$ 2)若闭合回路的电阻为 R,感应电流为 $I = -\frac{1}{D}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$

 $\Delta t = t_2 - t_1$ 时间内,流过回路的电荷

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{1}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$$

3) 感应电动势的方向

$$= -\frac{\mathrm{d}\,\Phi}{\mathrm{d}\,t}$$




三 楞次定律


闭合的导线回路中所 出现的感应电流,总是使 它自己所激发的磁场反抗 任何引发电磁感应的原因 (反抗相对运动、磁场变 化或线圈变形等).


楞次定律是能量 守恒定律的一种表现

机械能 二 焦耳热



用 楞 次 定 律 判 断 感 应 电 流方 向





12-2 动生电动势和感生电动势

引起磁通量变化的原因

- 1) 稳恒磁场中的导体运动,或者回路面积变化、 取向变化等 □□□> 动生电动势

 - 电动势 $\vec{E}_{\mathbf{k}} : 非静电的电场强度.$ $\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_{\mathbf{k}} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$
- ◈ 闭合电路的总电动势

$$\varepsilon = \oint_{l} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$

动生电动势

动生电动势的非静电力场来源



洛伦兹力

$$\begin{split} \vec{F}_{\rm m} &= (-e)\vec{v} \times \vec{B} \\ \mathbf{ 平衡时} \quad \vec{F}_{\rm m} &= -\vec{F}_{\rm e} = -e\vec{E}_{\rm k} \\ \vec{E}_{\rm k} &= \frac{\vec{F}_{\rm m}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B} \end{split}$$

$$\varepsilon = \int_{OP} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} = \int_{OP} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$
设杆长为 $l \quad \varepsilon_{1} = \int_{0}^{l} vBdl = vBl$

$$< 0: \quad U_{P} > U_{O}$$

例1. 金属棒 L在均匀磁场中绕 O点转动,求 $\varepsilon=?$


解法二:取OCAO扇形回路

棒转过
$$\theta$$
时, $\Phi = BS = B(\frac{1}{2}L^2\theta)$

$$\varepsilon = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = \frac{1}{2}BL^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}B\omega L^2 = \varepsilon_{\Box}$$


 $m{\varepsilon}$ OC和 CA 不动, \therefore $m{\varepsilon}_{OA} = m{\varepsilon}_{\square}$ 由楞次定理得: $A \longrightarrow 0$

广展: 如果金属棒改为半径为L 的金属圆盘 转动,盘中心 和边缘之间的电势差。



可视为无数一端在圆心,另一端在 圆周上的铜棒的并联,因此其电动势类 似于一根铜棒绕其一端旋转产生的电动势。

$$U_0 - U_A = \frac{1}{2}BL^2\omega$$
 ——法拉第电机



动生电动势计算方法:

当
$$\bar{\upsilon}$$
、 \bar{B} 、 \bar{dl} 相互垂直 $\varepsilon = \int \upsilon B dl$ 若 υ 、 B 均为常数 $\varepsilon = \upsilon B l$

二 由
$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt}$$
求

- 1 先求出任意时刻(位置)的 ϕ ,对一段导线,需假想回路
- $2 \, \bar{x} \, \left| \frac{d \, \Phi}{dt} \right|$, 其中描述位置的量是时间的函数
- 3 由愣次定律判方向